UTC - CF04 Session Automne

CF04 Mécanique des fluides numérique et couplages multiphysiques

Emmanuel LEFRANÇOIS

Equipe Numérique

Mots-clés :

Mécanique des fluides, méthodes numériques, couplages multiphysiques

Laboratoire Roberval, UMR 7337 UTC-CNRS

http://roberval.utc.fr



Septième partie

Méthode Volume Of Fluid (VOF)

- Brève introduction
- Écoulements dans les canaux découverts
- Origine de la méthode VOF : Hirt & Coll, 1981
- 4 Motivations et applications pour ce type d'approche
- Théorie de l'approche VOF
- 6 Effets de tension de surface et cavitation
- 7 Mise en données numériques

Section. 1

Brève introduction

1.1. Principaux mots-clés

Les problématiques de mécanique des fluides associant deux phases, liquide et air sont monnaie courante. On définit l'interface comme la frontière séparant les deux phases.



Ecoulement autour d'un hydrofoil (Source : CD-Adapco)

Trois approches pour étudier les écoulements avec des suivis d'interface.

Front Tracking


Level-Set

Volume Of Fluid

ELF/2017 CF04 5 / 40

1.2. Principales approches pour une capture d'interface

▶ la méthode de suivi de front mobile ou de *Front Tracking* (Harlow & Welch - 1965)




Source: Frontier++

- 1. Résolution classique des équations de NS pour chacune des phases,
- 2. Résolution d'une équation de transport pour ρ et μ au niveau de l'interface.

1.2. Principales approches pour une capture d'interface


la méthode *level-set* (Osher & Sethian, 1988)



- 1. Méthode s'appuyant sur la création d'une fonction ϕ enveloppe dans (x, y, t),
- 2. La solution à un instant t est une courbe de niveau (plan de coupe de ϕ),
- 3. Bagage mathématique plus lourd...

1.2. Principales approches pour une capture d'interface

▶ la méthode *Volume Of Fluid* (Hirt & Nichols - 1981)



Source : Flow3D

- 1. Résolution des équations de NS pour une phase unique moyennée,
- 2. Définition de la fraction volumique $0 \le \alpha \le 1$ associée à une équation de transport.

Section. 2

Écoulements dans les canaux découverts

2.1. Introduction

Hydraulique fluviale:

- Écoulements à surface libre de l'eau,
- ► Théorie fondamentale pour la construction d'ouvrages hydraulique,
- Ouverts à la pression atmosphérique,
- Écoulements générés par effets de pente/gravité,
- ► Forme de la surface inconnue,



source : wikipedia (déversoir de crue)


2.1. Introduction

Écoulements rarement laminaires :

$$\mathcal{R}e = \frac{U4R_H}{v} > 3000$$

avec pour rayon hydraulique:

$$R_H = \frac{\text{Surface mouillée}}{\text{Périmètre mouillé}} = \frac{1}{4}D_H.$$



Source : wikipedia

2.2. Nombre de Froude


Canaux ouverts : caractérisés par

Nombre de Froude :
$$Fr = \frac{V}{\sqrt{gh}} = \frac{\text{effets d'inertie}}{\text{effets hydrostatique}}$$

Vitesse de propagation des ondes pour un observateur fixe : $V_w = V \pm \sqrt{gh}$.


- ightharpoonup Fr < 1: régime subcritique (fluvial). Ondes se propagent vers l'amont et vers l'aval.
- ightharpoonup Fr = 1: régime critique (ressaut hydraulique). Caractère stationnaire des ondes.
- ► *Fr* > 1 : régime supercritique (torrentiel).

Analogie totale entre les nombres de Mach et de Froude!




Source : U.S. Soil Conservation Service

2.3. Illustrations



2.3. Illustrations

Optimisation hydraulique du stade d'eaux vives de Pau-Pyrénées



source : INP Toulouse /enseeiht (TELEMAC2D)

2.4. Ecoulements permanents

L'écoulement d'un canal est uniforme si :


▶ la profondeur hydraulique et la vitesse restent invariables sur toutes les sections.

L'écoulement d'un canal est non-uniforme si :

la profondeur hydraulique et la vitesse changent d'une section à l'autre du canal.

Trois catégories :

- 1. Ecoulements uniformes,
- 2. Ecoulements graduellement variés,
- 3. Ecoulements rapidement variés.



Source : wikipedia

2.5. Ecoulements ondulatoires (ondes de gravité)



(e) Croisée d'ondes - Ile de Ré




(g) Barrage de Malpasset (Var)



(h) ... après rupture (1959)

2.5. Ecoulements ondulatoires (ondes de gravité)

Naissance des vagues et déferlement



source: boost-technologies.com

Les ondes se rattrapent et s'additionnent jusqu'à l'instabilité...

$$V_w = V \pm \sqrt{gh}$$
.

Section. 3

Origine de la méthode VOF : Hirt & Coll, 1981

3.1. Origine et principes de la méthode

Méthode VOF

- ▶ basée sur des méthodes antérieures de type Marker-And-Cell (MAC),
- premiers travaux sur VOF proposés par Noh & Woodward en 1976,
- première publication dans un journal par Hirt et Nichols en 1981.
 Hirt, C.W.; Nichols, B.D. (1981).
 "Volume of fluid (VOF) method for the dynamics of free boundaries"
 Journal of Computational Physics. 39 (1): 201-225.
- capture d'interface par des algo. spécifiques SLIC (Simple Line Interface Calculation), PLIC Piecewise-Linear Interface Calculation)
- premières applications par Torrey et al. de Los Alamos, qui a créé des codes VOF pour la NASA (1985, 1987).
- présent aujourd'hui dans de nombreux codes de calcul : FLOW-3D, Gerris (logiciel), ANSYS Fluent, STAR-CCM et CONVERGE.


Section. 4

Motivations et applications pour ce type d'approche

4.1. Ecoulements de liquides par effets de gravité

Domaines d'application :

- interaction entre un ou plusieurs liquides et un gaz,
- effets de gravité prépondérants ou non (apesanteur) sur les liquides,
- prise en compte des effets de tension superficielle.



Section. 5

Théorie de l'approche VOF

5.1. Principes généraux

Définition de la fraction volumique α telle que :

$$\alpha = \frac{1}{V_e} \int_{V_e} \xi(\mathbf{x}, t) \, dV = \begin{cases} 0 & \text{si gaz} \\ 0.5 & \text{interface} \\ 1 & \text{liquide} \end{cases}$$

- Propriétés moyennées : $\rho = \alpha \rho_I + (1 \alpha) \rho_g$, $\mu = \alpha \mu_I + (1 \alpha) \mu_g$.
- Correction des équations de Navier-Stokes moyennées :

$$\Rightarrow \rho \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \mathbf{u}) = -\nabla \rho + \rho \mathbf{g} + \nabla \cdot (\mu (\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^{\mathsf{T}})) + \mathbf{F_c} \quad \text{et} \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0.$$

▶ Ajout d'une **équation de transport** de α :

$$\frac{\partial \alpha}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \alpha = 0.$$

5.1. Principes généraux

Résolution en mode SEGREGATED :

Navier-Stokes (\mathbf{u}) \rightarrow Transport de $\alpha \rightarrow$ Navier Stokes . . .

- Hypothèse de fluides non miscibles,
- ▶ Prise en compte des forces de capillarité comme force de volume :

$$\mathbf{F_c} = \sigma(\nabla . \mathbf{n}_{\alpha}) \nabla \alpha,$$

- σ : tension superficielle entre les deux fluides et \mathbf{n}_{α} la normale à l'interface.
- ► Approche **EULERIENNE** et non LAGRANGIENNE,


Approche **EULERIENNE**"je *vois* passer la particule"

Approche **LAGRANGIENNE**"je *suis* la particule"

5.2. Technique de suivi et de capture de l'interface

Interface est "géo-localisée" en repérant les cellules pour lesquelles $0 < \alpha < 1$

Techniques de reconstruction de l'interface



- ► SLIC : Simple line interface calculation *donor-acceptor*,
- ▶ PLIC : Piecewise line interface calculation.


Section. 6

Effets de tension de surface et cavitation

6.1. Tension superficielle

Au contact d'une paroi, l'eau *monte*, tandis que le mercure *descend* en dessous de la *surface libre* moyenne.







(b) Eau pure



(c) Tension



(d) Apesanteur

Cette propriété résulte de l'attraction mutuelle entre les molécules du liquides et les atomes de la paroi.

Tension superficielle $\sigma=$ énergie nécessaire par unité de surface pour constituer la surface libre.


6.2. Contact d'une surface libre avec une surface solide

La surface de raccordement entre le fluide *liquide* et la paroi dépend des forces d'adhésion moléculaire entre le gaz, le solide et le liquide.

 θ : angle de contact.

+ Si
$$\theta < \frac{\pi}{2} \Rightarrow$$
 liquide mouillant (ex. : eau)

+ Si
$$\theta > \frac{\pi}{2}$$
 \Rightarrow liquide *non mouillant* (ex. : mercure)



Tension superficielle sur du verre propre

Fluide	σ (N/m)	heta (deg.)
eau	0.072	0
mercure	0.435	135








Source : CNAM


6.3. Formule de Laplace

L'équilibre *mécanique* est régi par $\pi r^2 \Delta p = 2\pi r \sigma$ soit la formule de Laplace :

$$\Delta p = \frac{2\sigma}{r}$$



Application surprenante:




Question : à l'ouverture de la vanne, quel est le sens de l'écoulement ?

6.4. Capillarité : loi de Jurin

Définition: ascension d'un liquide dans un canal étroit.





Le poids de la colonne de liquide est équilibré par la résultante des forces de tension, soit d'après la loi de Jurin :

$$\pi r^2 h \rho g = 2\pi r \sigma \cos(\theta)$$
 soit $h = \frac{2\sigma \cos(\theta)}{\rho gr}$

6.5. Quantifier leur importance

Question

Importance ou non des effets de surface?

Evaluation du nombre de Reynolds

$$\mathcal{R}_e = \frac{UL}{v}$$

Évaluation du nombre capillaire :

$$Ca = \frac{\text{Viscosit\'e}}{\text{Tension superficielle}} = \frac{\mu U}{\sigma}$$

► Si $\mathcal{R}_e >> 1$

Évaluation du nombre de Weber :

$$We = \frac{\text{Tension superficielle}}{\text{Inertie}} = \frac{\sigma}{\rho L U^2}$$

Réponse

Effets de tension de surface IMPORTANTS si Ca << 1 ou si We >> 1.

6.6. Cavitation

Cavitation



naissance de bulles de gaz ou de vapeur dans un liquide soumis à une dépression telle que :

$$p < p_{Vap.,sat}$$
.

p_{vap.,sat.} est la pression de vapeur saturante dans le liquide :

Température	(°C)	-20	0	20	40	60	100	
p _{vap.,sat} .	[mbar]	1.03	6.10	17	73.8	199	1013	

- dépression résultant généralement d'un écoulement liquide fortement accéléré (effet Venturi),
- critère du NPSH pour les pompes centrifuges.


Section. 7

Mise en données numériques

7.1. Guidelines...

Considérations sur le maillage

- raffiner localement le maillage pour bien capter l'interface mobile,
- privilégier des géométries de cellules alignées avec l'intrerface,
- ▶ adapter la taille des mailles avec les contraintes liées au modèles de turbulence.



Source : Royal Society Open Science [rouge (interface exacte), bleu (α = 0.5)]

7.1. Guidelines...

Considérations sur les modèles physiques

- activer les effets de gravité,
- renseigner les options Cavitation et Surface tension si nécessaire,
- définir séparément les phases (eulériennes) des fluides considérés,
- privilégier les modèles de turbulence :
 - $k \epsilon$: écoulements internes,
 - ► Spalart-Allmaras : écoulements externes, peu de décollement,
 - $k-\omega$: écoulements externes, forts décollements.

7.1. Guidelines...

Considérations sur le type d'analyse

- privilégier une analyse transitoire,
- schéma temporel d'ordre 1 si le résultat escompté est stationnaire (accélère la convergence par dissipation des effets transitores). Sinon ordre maximum!
- ightharpoonup pour le calcul du Δt , se référer au nombre de Courant calculé sur l'interface.

Ordre 1 en temps :
$$CFL = \frac{U\Delta t}{\Delta x} < 0.7$$

Ordre 2 en temps :
$$CFL = \frac{U\Delta t}{\Delta x} < 0.5$$


avec

$$U = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}}$$

où λ est une longueur d'onde caractéristique et g la constante de gravité.

Si Δx connu, en déduire : $\Delta t = CFL \times \min(\Delta x)/U$.

7.2. Validation 1



Loi de l'hydrostatique :
$$\rho \vec{F} - \vec{\nabla} \rho = \vec{0}$$
 avec $\rho \vec{F} = \rho \vec{g} - \rho \vec{a}$.

$$(\rightarrow x)$$
 $-\rho a - \frac{\partial p}{\partial x} = 0$ $(\uparrow y)$ $-\rho g - \frac{\partial p}{\partial z} = 0.$

Surface libre = surface d'iso-pression $\rightarrow dp = 0$:


$$dp = \frac{\partial p}{\partial x} dx + \frac{\partial p}{\partial z} dz = -\rho a dx - \rho g dz = 0,$$

Intégration :
$$z_{SL}(x) = -a/g.x + cste.$$

7.3. Validation 2

Modes de ballottement pour un réservoir partiellement rempli :

$$\label{eq:fthéorique} \textit{f}_{théorique} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\pi g \frac{m}{L} \tanh \left(\pi h \frac{m}{L}\right)} \quad [\text{Hz}],$$




Réponse à une sollicitation périodique de la forme :

$$u(t) = u_0 \sin(2\pi f t)$$
 où $\frac{du}{dt}(t) = v_0 \sin(2\pi f t)$

sous la forme de modes stationnaires.

Application : L = 0.5 m et h = 0.225 m




Approche linéaire : la mise en données doit en tenir compte!

7.4. Validation 3

Rupture de barrage (issu de Working group on dam break modelling, 1996)

Conditions initiales

- canal rectangulaire à fond plat, largeur constante, suffisamment long pour les C.L.,
- \triangleright canal sec sur la moitié aval et plan d'eau immobile (h_o) sur la moitié amont.



Soution analytique du cas sans frottement

$$h(x,t) = \frac{h_o}{9} \left(2 - \frac{x}{ct}\right)^2, \quad v(x,t) = \frac{2c}{3} \left(1 + \frac{x}{ct}\right) \text{ pour } -c < \frac{x}{t} < 2c$$

avec la célérité $c = \sqrt{g h_o}$.

- ► analyse influence du maillage,
- ► analyse des schémas en temps.