# Р-сплайны

### 1 Введение

Р-сплайны — это замечательный инструмент для сглаживания. Вы можете использовать их для простого сглаживания, например, для вычисления тренда на диаграмме рассеяния или оценки плотности вероятности. Они также могут использоваться в более сложных приложениях, таких как модели с изменяющимися коэффициентами, таблицы смертности и пространственные модели. Этот документ имеет две цели: одна — дать (очень) краткое техническое введение; другая — объяснить, почему Р-сплайны настолько полезны. Мы также обсуждаем ряд заблуждений, с которыми мы сталкивались в литературе.

Для использования Р-сплайнов необходимо сделать несколько выборов: количество и степень В-сплайнов, их область определения, порядок штрафа и значение параметра сглаживания. Мы последовательно проработаем их и укажем разумные значения по умолчанию для большинства из них. Функции в пакете JOPS используют эти значения по умолчанию.

## 2 Иллюстрирование Р-сплайнов

На рисунке 1 показана основная идея Р-сплайнов, примененная к сглаживанию диаграммы рассеяния. Маленькие серые точки показывают смоделированные данные. Они соединены тонкими серыми линиями для ясности. Толстая синяя линия — это вычисленный тренд Р-сплайна. Это сумма "гор" радужных цветов под ней. Это В-сплайны, масштабированные коэффициентами. Значения коэффициентов показаны большими цветными точками.

Легко увидеть, что для получения оптимальной подгонки (в смысле наименьших квадратов) тренда данных можно использовать линейную регрессию. Для каждого В-сплайна его значения во всех наблюдаемых точках х собираются в отдельный столбец матрицы, допустим, В. Минимизация ||y – Вα||² даёт α̂ и В α̂ дает лучшую подгонку. Как только α̂ доступно, мы можем вычислить подогнанную кривую с любым требуемым разрешением, как B̂â заполнив столбцы B̂ значениями В сплайнов,

вычисленными при этом разрешении.

Заметим, что все В-сплайны имеют одинаковую ширину. В принципе, возможно иметь переменные ширины.

Описана регрессию на В-сплайнах; это может быть эффективным методом во многих случаях. Основной недостаток в том, что гладкость результата в основном определяется количеством В-сплайнов. Увеличение этого числа дает менее гладкий результат. Также при разреженных данных это может происходить.




Рисунок 1: Основная идея Р-сплайнов: сумма базисных функций В-сплайнов с постепенно изменяющимися высотами. Маленькие соединенные серые точки показывают смоделированные данные. Синяя кривая показывает подгонку Р-сплайна, а большие точки показывают коэффициенты В-сплайнов (они имеют такие же цвета, как и сплайны).

Некоторые В-сплайны не имеют поддержки из-за отсутствия значений x "под" этими В-сплайнами. Один или несколько столбцов будут пустыми, и регрессия не будет работать. Р-сплайны добавляют штраф для постоянного сглаживания и устранения проблем с отсутствующей поддержкой. Это простой штраф: ограничить различия между соседними элементами вектор-коэффициентов  $\alpha$ . В простейшей форме штраф равен  $\lambda \sum_j (\alpha_j - \alpha_{j-1})^2$ .

Целевая функция:

$$||\mathbf{y} - \mathbf{B}\alpha||^2 + \lambda \sum_{\mathbf{j}} (\alpha_{\mathbf{j}} - \alpha_{\mathbf{j}-1})^2$$

Может быть написана компактно в виде:

$$||\mathbf{y} - \mathbf{B}\alpha||^2 + \lambda ||\mathbf{D}\alpha||^2$$

Параметр  $\lambda$  настраивает штраф: увеличение его значения дает более гладкий результат. Здесь — это матрица, такая, что  $D\alpha$  формирует различия  $\alpha$ . Явное решение:  $\widehat{\alpha} = (B'B + \lambda D'D)^{-1}B'y$ .




Рисунок 2: иллюстрирует влияние этих штрафов, применяя тот же

набор данных с теми же В-сплайнами, изменяя λ. Иллюстрация подгонки Р-сплайнов при изменении силы штрафа (параметр λ). Количество и ширина В-сплайнов не изменяются, но их коэффициенты (красные кружки) становятся более ограниченными при увеличении λ.

### 3 Р-сплайны параметры

Чтобы использовать Р-сплайны, необходимо выбрать значения пяти параметров

**Область**. Это область на оси, где определены В-сплайны. Часто минимальное и максимальное значения выбираются в качестве левых и правых границ (значение по умолчанию). В других случаях их можно округлить до удобных чисел. Не повредит выбрать область (намного) шире диапазона x. Экстраполяция происходит автоматически. Область должна быть достаточно широкой, чтобы включать все наблюдаемые x). Если это не так, функция bbase (которая вычисляет базисную матрицу В-сплайнов) автоматически расширяет область до min(x) слева и max(x) справа. Если это произойдет, также будет выдано предупреждение.

**Степень В-сплайнов**. Значение по умолчанию — 3, что дает кубические В-сплайны, состоящие из плавно соединяющихся кубических полиномиальных сегментов. На практике редко нужна другая степень.

**Количество В-сплайнов**. Значение по умолчанию — 10, но больше — безопасный выбор. Для некоторых данных может потребоваться очень гибкая кривая, и 10 В-сплайнов может быть недостаточно. Невозможно иметь слишком много В-сплайнов, так как штраф убирает все особенности.

**Порядок штрафа.** Значение по умолчанию — 2. Это обычно хороший баланс между гладкостью подгонки и близостью к данным. В особых случаях рекомендуется штраф первого или третьего порядка.

значения по умолчанию. Если ваши данные хорошо себя ведут, хорошее значение можно автоматически определить с помощью различных методов, но нет гарантии, что они всегда дадут значимый результат.

Всегда полезно изучить диапазон значений для  $\lambda$  и оценить результаты визуально. Такой диапазон должен быть большим и использовать линейную сетку значений для  $\log_{10}(\lambda)$ .

В большинстве случаев рассчитываются две базисные матрицы: одна для подгонки данных и другая для построения графика подогнанной кривой на сетке. Важно, чтобы область, степень и количество В-сплайнов во второй матрице совпадали с первой.

## 3 Преимущества Р-сплайнов

Р-сплайны объединяют (относительно много, равномерно расположенных) В-сплайнов с дискретным штрафом за шероховатость на их коэффициентах. Это дает им много практических и теоретических преимуществ:

- В-сплайны имеют одинаковую форму и равномерно расположены; оптимальная установка узлов не является проблемой.
- Благодаря штрафу количество В-сплайнов можно выбирать свободно. Невозможно иметь слишком много В-сплайнов.
- В-сплайны любой степени можно вычислить быстро и легко. Во многих случаях линейные В-сплайны работают хорошо. Их очень легко вычислить. С множеством узлов они дают приятную кусочно-линейную подгонку.
- Базисная матрица В-сплайнов является по своей природе разреженной. Наше программное обеспечение может вычислять очень большие В-сплайны в разреженной матрице намного быстрее. Штрафная матрица тоже разреженная. Используя программное обеспечение для работы с разреженными матрицами, наборы данных с миллионами наблюдений можно сглаживать за доли секунды.
- Модель Р-сплайнов параметрическая. Параметрами являются коэффициенты В-сплайнов. Это близко к локальной функции подгонки. Они имеют прямую и ясную интерпретацию. Это не относится к параметрическим моделям для обычных сплайнов.

- Для Р-сплайнов найденная подгонка получается за счет значений, которые представляют собой коэффициенты.
- Штраф является ключевым элементом. Обычно он основан на разностях (высшего порядка) коэффициентов. Его порядок можно выбирать свободно, независимо от степени В-сплайнов. Более общие уравнения разностей могут использоваться в особых случаях, например, для периодических или циклических данных.
- Дискретный штраф не является аппроксимацией к непрерывному. Популярная интегрированная вторая производная квадрата, т.е. та, которую мы знаем из сплайнов сглаживания или по работе O'Sullivan (1986), требует подгонки кривой, состоящей из полиномиальных частей третьей степени или выше; иначе штраф исчезает.
- Р-сплайны основаны на (штрафной) регрессии, поэтому ненормальные данные могут быть обработаны без труда, с адаптацией структуры обобщенной линейной модели.
- Многочисленные расширения легко реализовать, такие как модели с аддитивными и переменными коэффициентами, квантильное и ожидаемое сглаживание, регрессия сигналов, составная ссылка, и другие.
- Р-сплайны можно интерпретировать и анализировать как смешанные модели. Параметры штрафа становятся отношениями дисперсий. Быстрые алгоритмы могут легко оценивать несколько параметров штрафа.
- Байесовские Р-сплайны легко реализуются с использованием марковских цепей или приближения Лапласа. Любая из структур автоматически вычисляет параметры настройки.
- Эффективная размерность модели Р-сплайнов четко определена и легко вычисляется. Это полезно для количественной оценки сложности модели, перекрестной проверки и вычисления AIC.
- Тензорные произведения В-сплайнов и расширенные штрафы обобщают Р-сплайны для многомерного сглаживания. Большие наборы данных могут быть обработаны напрямую. Данные на огромных сетках (1000 на 1000 ячеек и больше) не являются проблемой, поскольку алгоритмы массивов делают вычисления

#### Литература

- Eilers, P. H. C., Marx, B. D., and Durbán, M. 2015. Twenty years of P-splines. *SORT-Statistics and Operations Research Transactions*, **39**(2), 149–186.
- Eilers, P.H.C, and Marx, B.D. 2021. *Practical Smoothing: The Joys of P-splines*. Cambridge University Press.
- O'Sullivan, F. 1986. A statistical perspective on ill-posed inverse problems (with discussion).
  - Statistical Science, 1, 505–527.
- Ruppert, D. 2002. Selecting the number of knots for penalized splines. *Journal of Computa- tional and Graphical Statistics*, **11**, 735–757.
- Wand, M. P., and Ormerod, J. T. 2008. On semiparametric regression with O'Sullivan penalized splines. *Australian & New Zealand Journal of Statistics*, **50**, 179–198.