操作系统实验报告

author:高梓源 Stu. Num: 2019K8009929026

实验一: 引导、内核镜像和ELF文件

task1: Bootloader输出

过程很简单,只需适当了解汇编语言,在此有多种写法,比如:

```
# Way 1:
lui a0,%hi(msg)
addi a0,%lo(msg)

# Way 2:
la a0,msg

SBI_CALL SBI_CONSOLE_PUTSTR
```

阅读过头文件后发现具体过程:

- 1. 首先准备寄存器,将字符串首址移动到a0,作为调用函数的第一个参数arg0
- 2. 由宏定义,SBI_CONSOLE_PUTSTR转换为9
- 3. 由宏定义,SBI_CALL 9转换为三条语句:

```
li a7,9
ecall
nop
```

准备好寄存器与系统调用号,正好对应sbi.h中C语言描述的过程

注意在运行过程会遇到很多问题,去faq.pdf中寻求解答即可,比如从网上下载createimage,修改Makefile,不让它编译createimage.c和清理createimage,新建run_qemu.sh复制粘贴faq.pdf中提供的命令,chmod +x 命令更改文件权限,将Makefile中镜像路径改为/dev/sdb后制作SD卡中镜像

task2:制作kernel内核镜像

S соге

bootblock.S更改

```
la a0,kernel
la a1,os_size_loc
lh a1,(a1)
```

```
addi a2,zero,1
SBI_CALL SBI_SD_READ

// Jump to kernel_main
la a3,kernel_main
jr a3
```

仍然利用汇编完成。读取磁盘操作从a2代表的扇区开始读a1个扇区到a0处即可,根据需求与已知调用函数 跳转执行最好不用j指令,因为其面对长距离跳转编译时会优化出未初始化的gp寄存器,选择利用寄存器存值 跳转更方便

head.S更改

清空.BSS段内容,只需将 bss_start和 BSS_END之间的所有内存字清零即可,运用一个循环:

```
/* Clear BSS for flat non-ELF images */
  la a0,__bss_start
  la a1,__BSS_END__
clear_BSS_loop:
  addi a0,a0,4
  beq a0,a1,set_up_C  # see below
  sw zero,(a0)
  j clear_BSS_loop
```

建立运行环境,设置栈指针sp, kernel_stack已经给出,作为大地址赋值即可:

```
set_up_C:
   lui sp,%hi(KERNEL_STACK)
   addi sp,sp,%lo(KERNEL_STACK)
```

跳转执行kernel.c直接跳转至main()函数即可

kernel.c更改

更改监听键盘输入,无限循环getchar,将读取的返回值返回即可,在主函数里调用进行打印,注意合法字符的判别即可打印几个字符串,根据sbi.h的模板,调用函数即可:

```
int getch()
{
    //Waits for a keyboard input and then returns.
    int input;
    while(1){
        input = sbi_console_getchar();
        if(input>=0){
            return input;
        }
}
```

```
}
return -1;
}

int main(void)
{
    sbi_console_putstr("Hello OS\n\r");
    sbi_console_putstr(buf);

    int input;
    while(1){
        input = getch();
        if(input>=0){
            sbi_console_putchar(input);
        }
    }
}
```

А-С соге

实现方法是将bootblock拷贝到一个新的地址然后跳转至新程序对应的下一条指令运行,注意刷新I-cache 先空出jump的地址,利用objdump进行反汇编,查看下一地址和函数首个语句的偏移量,在笔者程序中为 0x26,于是更改bootblock.S如下:

```
// 1. kernel address (move kernel to here ~)
.equ kernel, 0x50200000
// 2. kernel main address (jmp here to start kernel main!)
.equ kernel_main, 0x50200000
// 3. move bootblock to 0x5e000000
.equ bbl_new_addr, 0x5e000000
.equ bbl_new_entrance,0x5e000026
# see by objdump
main:
    // move bootblock
    la a0,bbl_new_addr
    addi a1, zero, 1 #unkown block number
    addi a2, zero, 0
    SBI_CALL SBI_SD_READ
    fence.i #refresh I-cache
    // jump to new address
    // calculate entrance
    la a0,bbl_new_entrance
    jr a0
```

```
fence.i
// below are the same with S-core
```

以上为1.0方案,在找到蒋老师design review之后换了一种新思路,如果kernel过大,使用固定地址存放bootblock有可能仍然存在冲突,因此灵活起见,根据kernel本身的大小决定放置位置,进跟着kernel放置即可,此处默认kernel大小考虑了栈空间

变换思路,首先读取用户输入,索引到想要加载的kernel,然后根据kernel stack栈索引该kernel的便宜量和大小,根据大小放置bootblock,跳转至对应的下一条语句进行执行,然后从sd卡中读入kernel,跳转执行kernel即可

这套方案支持大核与多核的加载

task3:制作createimage

直接叙述C-core整体的实现方式

create_image函数

```
static void create_image(int nfiles, char *files[])
    int ph, nbytes = 0, first = 1, os_size_offset = 2, is_bootblock = 1,
os_num = nfiles-1;
    FILE *fp, *img;
    Elf64_Ehdr ehdr;
    Elf64_Phdr phdr;
    /* open the image file */
    img = fopen("image", "w+");
    if(!img){
        printf("Failure: cannot open image file!\n");
    }
    /* for each input file */
    while (nfiles-- > 0) {
        /* open input file */
        fp = fopen(files[0], "r+");
        /* read ELF header */
        read_ehdr(&ehdr, fp);
        printf("0x%04lx: %s\n", ehdr.e_entry, *files);
        /* for each program header */
        for (ph = 0; ph < ehdr.e_phnum; ph++) {
            printf("\tsegment %d\n",ph);
            /* read program header */
```

```
read_phdr(&phdr, fp, ph, ehdr);

    /* write segment to the image */
    write_segment(ehdr, phdr, fp, img, &nbytes, &first);
}
fclose(fp);
files++;
if(!is_bootblock){
    write_os_size(nbytes,img,os_size_offset);
    os_size_offset+=2;
}
else{
    is_bootblock = 0;
}
nbytes = 0;
}
write_kernel_num(img,os_num);
fclose(img);
}
```

整体流程如上,首先将读入的命令行参数传递至函数,而后打开镜像文件写入对于目标的所有文件,首先读取 ELF头,获取ehdr信息,对于ehdr.e_phnum的所有程序段,读取程序段的header,按照header提供的 offset, filesz的信息写入memsz大小的image扇区,而后计算这一块kernel的大小写入image特定位置

对于目标中所有kernel块如此操作,只需要将image扇区依次累积写入,在所有块大小的内存区域最前面写入总计多少kernel,方便读取选择。

因为需要在加入--extend选项时打印详细信息,而在option结构体中可以查看是否输入这一参数,直接用判断进行输出即可,认为不加额外的函数反而简单,在过程中打印输出即可

```
static void read_ehdr(Elf64_Ehdr * ehdr, FILE * fp)
{
   if(!fread(ehdr,sizeof(Elf64_Ehdr),1,fp)){
      error("Warning: the format of input file is not ELF64\n");
   }
}
```

此处只需要将fp开头的结构体使用read_ehdr读入其大小的字节数即可,可以加一个error判断

此处运用fseek找到指定偏移量的字节流,实际上是ehdr段之后第ph个程序段(从0计数),只需要将前面的若干等长(e_phentsize)程序段跳过,而后用fread读取phdr结构体大小的字段即可

```
static void write_segment(Elf64_Ehdr ehdr, Elf64_Phdr phdr, FILE * fp,
                           FILE * img, int *nbytes, int *first)
{
    int total_size = ((phdr.p_memsz+511)/512)*512;
    if(options.extended==1){
        printf("\t\toffset 0x%lx\t\tvaddr
0x%lx\n", phdr.p_offset, phdr.p_vaddr);
        printf("\t\tfilesz 0x%lx\t\tmemsz
0x%lx\n", phdr.p_filesz, phdr.p_memsz);
    // read
    fseek(fp,phdr.p_offset,SEEK_SET);
    char *data=(char *)malloc(total_size*sizeof(char));
    fread(data, phdr.p_filesz, 1, fp);
    // write
    fseek(img,(*first-1) * 512,SEEK_SET);
    fwrite(data, total_size, 1, img);
    *nbytes += total_size;
    *first += total_size/512;
    if(phdr.p_filesz && options.extended==1){
        printf("\t\twriting 0x%lx bytes\n", phdr.p_filesz);
        printf("\t\tpadding up to 0x%x\n",(*first-1) * 512);
    }
}
```

总大小计算实际上是\$\lcell phdr.p_memsz/512 \rcell\$,而后从fp中读入整段程序段到img对应位置,由于使用 指针,操作完后自动累加,下次仍然可以直接读取

```
static void write_os_size(int nbytes, FILE * img, int os_size_offset)
{
    int kernel_size = nbytes/512; // -1 excludes bootblock
    fseek(img,OS_SIZE_LOC - os_size_offset,SEEK_SET);
    char data[2]={kernel_size & 0xff, (kernel_size>>8) & 0xff};
    fwrite(data, 1, 2, img);
    if(options.extended==1)
        printf("kernel_size: %d sector(s)\n", kernel_size);
}
static void write_kernel_num(FILE *img, int os_num){
    fseek(img, OS_SIZE_LOC, SEEK_SET);
    char data[2]=\{os_num \& oxff, (os_num>>8) \& oxff\};
    fwrite(data, 1, 2, img);
    if(options.extended==1)
        printf("there are %d kernel(s) in image\n", os_num & 0xffff);
}
```

写入os_size在给出的0x1fc的位置偏移两位开始写,因为最开始的两位用于存放kernel的数目,方便进行索引注意因为512为0x200,最后两个字节被写os_size,因此按照向下生长的方式,即类似栈写入os_size

修改bootblock.S

```
.equ os_num, 0x502001fc
.equ kn0_os_size_loc, 0x502001fa
.text
.global main
main:
// print number of kernels
    la a0, os_num
    lh a0, (a0)
    addi a0, a0, 47
    mv t0, a0
    SBI_CALL SBI_CONSOLE_PUTCHAR
    PRINT_N
    // C core: read input char
read_input:
    SBI_CALL SBI_CONSOLE_GETCHAR
    blt a0, zero, read_input
    bgt a0,t0,read_input
    addi a1, zero, 48
                    # calculate which kernel: a0
    sub a0, a0, a1
    // load kernel size
    mv a3, a0
    slli a3, a3, 1
    la a1, kn0_os_size_loc
    sub a1, a1, a3
    lh a1, (a1)
    addi a2, zero, 1
    la t0,kn0_os_size_loc
sum:
    addi a0, a0, -1
    blt a0, zero, finish_sum
    lh t0,(t0)
    add a2, a2, t0
    addi t0, t0, -2
    j sum
finish_sum:
    // 2) task2 call BIOS read kernel in SD card and jump to kernel start
    la a0, kernel
    SBI_CALL SBI_SD_READ
```

为体现交互式特点,增加了提示信息,显示当前的kernel数量,直接读取存入os_num块的数据即可而要跳转到指定的kernel进行系统启动则需要sbi_sd_read,需要计算读取的位置和大小,大小直接为kernel_os_num栈对应下标处的值,这里直接用a3存放kernel数目,而后用最初的kernel0_size的地址减去a3两倍即可。

利用循环依次减少地址,查询该kernel之前的内核大小进行累加,即该kernel的偏移量,输入到a2即可此后进行read和跳转即可跳转到用户指定的kernel进行操作

方便之处在于允许相当大或相当多的kernel输入

测试时需修改Makefile为最初的形式,将kernel对应命令改名、复制,输出多个内核文件