# (3条消息) 内核模块加载过程 分析\_晓镁的博客 - CSDN 博客

### 章地址如下:

#### ELF 文件格式解析

https://blog.csdn.net/zj82448191/article/details/1084 41447

在用户空间,用 insmod 这样的命令来向内核空间 安装一个内核模块,本章将详细讨论模块加载时的内核 行为,当我们加载一个模块时,insmod 会首先利用文 件系统的接口将其数据读取到用户空间的一段 内存 中,然后通过系统调用 sys\_init\_module, 让内核去处理 加载的整个过程。

# 一、sys\_init\_module 函数分析

我们把 sys\_init\_module 函数分为两个部分,第一 部分是调用 load module(), 完成模块加载最核心的任 务,第二部分是模块加载到系统之后的处理。在分析之 前我们先介绍两个结构体,这两个结构体在后面的介绍 中都用到了。

linux-3.10.70\kernel\module.c

```
struct load_info {
      Elf_Ehdr *hdr;
                     // ELF文件头
      unsigned long len; // 文件长度,似乎除了校验的
                         // 节区头部表
      Elf_Shdr *sechdrs;
      char *secstrings, *strtab; // section 名称表
      unsigned long symoffs, stroffs; // 符号表,
      struct _ddebug *debug;
```

```
unsigned int num_debug;
       bool sig_ok;
#ifdef CONFIG KALLSYMS
       unsigned long mod_kallsyms_init_off;
#endif
    /*sym 为符号表在secton headers 中的index
     *str 为字符串表在section header 中的index
     */
       struct {
               unsigned int sym, str, mod, vers, info
       } index;
};
4
    linux-3.10.70\include\linux\module.h
struct module {
    // 用来记录模块加载过程中不同阶段的状态
       enum module_state state;
       /* Member of list of modules */
       // 可以看到内核使用链表来管理module
       struct list_head list;
       /* Unique handle for this module */
       /* 模块名称 */
       char name[MODULE_NAME_LEN];
       /* Sysfs stuff. */
       struct module_kobject mkobj;
       struct module_attribute *modinfo_attrs;
       const char *version;
       const char *srcversion;
       struct kobject *holders_dir;
       /* Exported symbols */
       // 模块导出符号的起始地址
       const struct kernel_symbol *syms;
       // 模块导出符号的校验码起始地址
       const unsigned long *crcs;
       unsigned int num_syms;
       /* Kernel parameters. */
       // 内核模块参数所在的起始地址
       struct kernel_param *kp;
```

```
unsigned int num_kp;
        /* GPL-only exported symbols. */
        unsigned int num_gpl_syms;
        const struct kernel_symbol *gpl_syms;
        const unsigned long *gpl_crcs;
        /* symbols that will be GPL-only in the near i
        const struct kernel_symbol *gpl_future_syms;
        const unsigned long *gpl_future_crcs;
        unsigned int num_gpl_future_syms;
        /* Startup function. */
        // 这就是我们用module_init(xxx)来声明的入口函数
        int (*init)(void);
        /* If this is non-NULL, vfree after init() ret
        void *module_init;
        /* Here is the actual code + data, vfree'd on
       void *module_core;
        /* Here are the sizes of the init and core set
       unsigned int init_size, core_size;
        /* The size of the executable code in each sec
       unsigned int init_text_size, core_text_size;
        /* Size of RO sections of the module (text+rou
        unsigned int init_ro_size, core_ro_size;
        /* Arch-specific module values */
        struct mod_arch_specific arch;
        unsigned int taints; /* same bits as kernel
#ifdef CONFIG_KALLSYMS
         ^{*} We keep the symbol and string tables for k_{i}
         * The core_* fields below are temporary, load
         * could really be discarded after module init
         */
        Elf_Sym *symtab, *core_symtab;
        unsigned int num_symtab, core_num_syms;
        char *strtab, *core_strtab;
```

```
/* Section attributes */
        struct module_sect_attrs *sect_attrs;
       /* Notes attributes */
       struct module_notes_attrs *notes_attrs;
#endif
       /* The command line arguments (may be mangled)
           keeping pointers to this stuff */
       char *args;
#ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
       /* What modules depend on me? */
       struct list_head source_list;
       /* What modules do I depend on? */
       struct list_head target_list;
       /* Who is waiting for us to be unloaded */
       struct task_struct *waiter;
       /* Destruction function. */
       void (*exit)(void);
       struct module_ref __percpu *refptr;
#endif
}
```

# 1.1 第一部分


第一部分的内容都是由 load module 完成的,所 以我们这里详细的介绍该函数。

# 1.1.1 用户空间到内核空间

我们知道 insmod 会首先利用文件系统的接口将其 数据读取到用户空间的一段内存中,然后通过系统调用 sys\_init\_module, 让内核去处理加载的整个过程。调用 sys init module 的时候, 会把. ko 文件的首地址及大 小通过参数传入, 然后 load module 在内核空间中使

用 vmalloc 开辟大小一样的空间,将文件数据都复制 到内核空间。从而在内核空间构建出一个 demo.ko 文 件的 ELF 静态的内存视图。接下来的操作都将以此视 图为基础,我们成这个视图为 HDR 视图。

这部分是我截图出来的别的地方的图,供大家借鉴,从 图中我们可以清楚的看到上述的过程。



# 1.1.2 HDR 视图的第一次修改

我们把文件的数据拷贝到内核空间之后,需要对一 些数据进行修改,视图的第一次修改只修改了节点头部 表中 sh addr 该变量, 我们知道这个变量表示节区在 进程内存中的起始地址。所以在拷贝到内核之后需要重 新修改,遍历一次节区头部表,将每个 entry 的 sh addr 改为

entry [i] .sh\_addr = (size\_t) hdr+entry [i] .sh\_offset

因为 hdr 为文件在内存中的其实位置, sh offset 为节 区的偏移位置。

# 1.1.3 mod 变量初始化

load module 函数中定义有一个 struct module 类 型的 mod 变量,该变量的初始化是通过模块文件.ko 中的一个节区来实现的,该节区为: .gun.linkonce…thie\_module。 在 ELF 文件中为什么会有这个段,其实是模块的编译

工具链完成的,如果我们仔细看模块编译后的文件,会 发现一个. mod.c 的文件, 查看该文件内容会发现如下 定义:

```
struct module __this_module
__attribute__((section(".gnu.linkonce.this_module"))) =
.name = KBUILD_MODNAME,
 .init = init_module,
#ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
.exit = cleanup_module,
#endif
.arch = MODULE_ARCH_INIT,
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

这里我们只要找到这个段在内存中的其实地址, 然 后就能赋值给 mod 变量了, 内核中 find sec 函数可以 根据某一节区查找到该节区在节区头部表中的标号,进 而找到该节区在内存中的开始地址。

mod = (void \*) sechdrs[modindex].sh addr 于是到这里位置,在第一次修改完视图之后,mod 指 向了实际的该节区的初始地址、接下来会进行视图的第 二次改写, 会再次更新 mod 的地址。

### 1.1.4HDR 视图的第二次改写

这里为什么会有第二次视图的改写, 是因为很多节 区是不需要加载到文件的内存映像中, 所以第二次改写 的时候,内核会把所有的节区遍历一遍,若是节区头部 表中节区 sh\_flgs 变量的值 SHF\_ALLOCK,则会根据节 区名,将节区分为两部分,CORE 和 INIT。以.init 开 头的节区分到 INIT 部分, 其余分到 CORE 部分。 在对所有节区进行分类的过程中,会记录下当前节区在 该类中的偏移量,保存在节区头部表中 sh entsize 部 分。

enrty【i】.sh entsize=mod->core size; 或者 enrty (i) .sh entsize=mod->init size;

同时记录该节区分配之后, 两个类的空间大小: mod->core size += entry[i].sh size; 或者 mod->init size +=entry[i].sh size;

这里分好类之后搬移之前会再做一个工作, 是对符号字 符表的处理,这里我们介绍一个宏:

CONFIG KALLSYMS, 这个宏是一个决定内核映像中是 否保留所有符号的配置选项,在内核 Kconfig 中,如果 没有打开这个宏,这里我们上面都不做,直接进行 HDR 视图的第二次改写,但是如果定义了,内核模块


的符号都会放到 ELF 文件中的一个节区中,但是由于 符号表的节区没有 SHF ALLCOK 标志, 所以需要将这 个节区也手动分到 CORE 类中。

所有的节区都分完类之后,内核会调用 vmalloc 分配 两个类对应的内存空间,基地址分别记录在:

mod->module\_core 跟 mo->module\_init, 然后将视图 搬移到新申请的内存上,显然,这里搬移成功之后需要 再次修改节区头部表中每个节区的 sh addr 的值,使 其指向新的地址。

这里还需要更新一下 mod 变量, 使其指向新的地址。 mod = (void\*) entry[modindex].sh addr;

为什么内核会进行第二次分类,这里再次说明一 下,因为在模块加载过程结束时,系统会释放掉 HDR 所在的内存区域,在模块是初花完成之后, INIT 类的 区域也会被释放掉,由此可见,当一个模块被成功记载 切初始化完成后,最终留下的仅仅是 CORE 类的内 容,这些数据才是在系统整个运行期间存活的数据。 下面分享第二次搬移过程图:



到此为止,视图的搬移就结束了,但是这个时候工作还 没有完成, 因为我们还没有解决引用的符号问题。

#### 1.1.5 符号问题

我们知道内核源码中存在大量的 EXPORT\_SYMBOL 这样的宏, 我们一般只是知道它是想外面导出一个符 号,但是不知道其中的原理,这里我们研究一下。

如果没有独立存在的内核模块,EXPORT\_SYMBOL 就是去了存在的意义,因为对于静态编译了解的内核映 像来说, 所有的符号引用都在静态链接的时候完成了, 但是内核模块不可避免的必须使用内核提供的基础设 施,比如 Printk 函数,作为独立编译的内核模块,要 解决这种问题,就必须找到引用的符号在内存的实际地 址。

从全局来看,EXPORT\_SYMBOL 分为宏定义部分,链接 脚本链接器部分和使用导出符号部分,下面来说这三部 分:

#### 第一部分

```
<include/linux/module.h>
#define __EXPORT_SYMBOL(sym, sec)
    extern typeof(sym) sym;
     CRC SYMBOL(sym, sec)
     static const char __kstrtab_##sym[]
     _attribute__((section("_ksymtab_strings"), aligned(1))) \
     = MODULE_SYMBOL_PREFIX #sym;
    static const struct kernel symbol ksymtab_##sym
     __used
     _attribute__((section("_ksymtab" sec), unused))
     = { (unsigned long)&sym, __kstrtab_##sym }
#define EXPORT SYMBOL(sym)
     __EXPORT_SYMBOL(sym, "")
#define EXPORT_SYMBOL_GPL(sym)
     __EXPORT_SYMBOL(sym, "_gpl")
#define EXPORT_SYMBOL_GPL_FUTURE(sym)
     __EXPORT_SYMBOL(sym, "_gpl_future")
```

从上面的宏定义我们可以看到, EXPORT SYMBOL 的宏 定义实际上就是定义了两个变量,这里我们使用

EXPORT\_SYMBOL (my\_exp\_function)作为一个例 子。导出这个函数,相当于定义了两个变量如下:

```
static const char * _kstrtab_my_exp_function = '
static const struct kernel_symbol __kstrtab_my_exp_fu
 \{(\textbf{unsigned long }) \& \texttt{my}\_\texttt{exp}\_\texttt{function, } \_\texttt{kstrtab}\_\texttt{my}\_\texttt{exp}\_\texttt{fun} \\
这里介绍一下kernel_symbol结构体
  struct kernel_symbol{
                               unsigned long value;
                               const char* name;
           1
           2
           3
           4
           5
           6
           7
           9
           10
```

通过以上定义, 我们可以知道, 导出符号其实就是 将符号名称及其地址通过 kernel symbol 这个结构体 告诉外部。

从上面的宏定义中还可以看到第二个信息,就是指针变

```
量 kstrtab my exp function 将会被放到
ksymtab strings 节区中,
__kstrtab_my_exp_function 变量会放到_ksymtab 节区
中。
```

#### 第二部分

这一部分是链接脚本及链接器,我们这里粘出虚拟机的 连接脚本。

```
<arch/x86/kernel/vmlinux.lds>
 _ksymtab : AT(ADDR(_ksymtab) - 0xC0000000)
{ __start__ksymtab = .; *(_ksymtab) __stop__ksymtab = .; }
__ksymtab_gpl : AT(ADDR(__ksymtab_gpl) - 0xC0000000)
{\_start\_\_ksymtab\_gpl = .; *(\__ksymtab\_gpl) \_\_stop\_\_ksymtab\_gpl = .; }
__ksymtab_gpl_future : AT(ADDR(__ksymtab_gpl_future) - 0xC0000000)
 start ksymtab gpl future = .;
*(_ksymtab_gpl_future) __stop__ksymtab_gpl_future = .;
```


```
kcrctab : AT(ADDR(_kcrctab) - 0xC0000000)
{ __start__kcrctab = .; *(_kcrctab) __stop__kcrctab = .; }
__kcrctab_gpl : AT(ADDR(__kcrctab_gpl) - 0xC0000000)
{ __start__kcrctab_gpl = .; *(_kcrctab_gpl) __stop__kcrctab_gpl = .; }
__kcrctab_gpl_future : AT(ADDR(__kcrctab_gpl_future) - 0xC00000000)
{ __start__kcrctab_gpl_future = .; *(_kcrctab_gpl_future) __stop__kcrctab_gpl_future = .; }
 _ksymtab_strings : AT(ADDR(__ksymtab_strings) - 0xC0000000)
{ *(_ksymtab_strings) }
```

从链接脚本中我们可以看到, 定义了好多变量, 我们这 里只看 EXPORT SYMBOL 类型的,即: start ksymtab 跟 stop ksymtab start kcrctab 跟 stop kcrctab

我们这里先不讲解第三部分,先研究一下模块的导 出符号。

模块导出的符号经过编译工具链生成这些导出符号的节 区,这些节区都带有 SHF ALLOC 标志,所以在模块加 载过程中会搬移到 core 类的空间中。如果没有导出符 号,则不会产生写个节区。

显然. 如果内核别的模块想使用一个内核模块导出的符 号,就要对这些导出符号的地址有所了解,所以会记录 下来这些符号的地址,这里内核通对 HDR 视图的查 找,获取 t ksymtab 节区在 core 空间的地址,然后将 这个地址记录到 mod->syms 中,这样内核通过该变量 就能找到模块导出符号的所有信息。具体图如下:



到这里位置,我们总结一下,我们知道了不管是内 核还是内核模块,对于导出符号,都有相应的指针变量 保存了这些符号节区在内存空间中的地址,所以当我们 需要使用某个符号的时候, 是不是就是在这些区域里寻 找呢?我们接着分析


### 第三部分

这部分是解决那些""未解决的引用""问 题,所谓的"""未解决的引用"就是模块工具链编 译模块生成. KO 文件的时候,对于模块中调用的一些 函数,例如 printk 函数,链接工具无法在该模块的所 有文件中找到该引用的指令码(因为这个函数是内核实 现,指令码存在于内核的目标文件中),所以就会将这

个引用定义未解决,对他的处理一直延续到内核加载 时,至于怎么解决,我们接着分析。

内核中有一个查找符号的函数 find symbol, 由于 我这里不想过多的分析代码, 所以我把这个函数的功能 给大家说一下, 该函数的功能就是内核与内核模块的符 号节区中寻找 name 一样的符号,然后找到地址之后 就可以引用了。

至于找到路径,是先从内核映像的导出符号表寻找 找 不到则去模块链表中一个一个的模块导出符号表中寻 找:



在内核模块的加载过程中,会有一个专门的函数解决那 些""未解决的引用""问题,这个函数会给每个 我们模块引用的符号找到它保存在节区中的对应的 struct kerne synbol 变量,该变量之前我们介绍过, 保存了符号名称与地址, 但是找到这个地址就真的找到 符号存在的地址了吗??? 我们思考一下, 之前我们 内核模块加载的时候, 我们只是搬移了这些节区, 并没 有对这些节区中的地址做修改,这些符号的地址还是编 译时候的地址, 所以我们即使找到了, 也不是采用这些 地址。负责会出现大问题。linux 内核对这一问题的解 决引入了重定位。

#### 1.1.6 重定位

重定位的作用主要是解决静态链接时与动态加载时 实际符号不一致的问题,上一节结束部分提到的模块导 出的符号地址,就是需要重定位的一个典型的例子。 重定位的部分先不讲解了。有兴趣的可以自己研究

# 1.2 第二部分

load\_module 函数完成了模块加载的所有困难的东 西,接着返回到 sys init module, 之后做的操作就很 简单了。

1. 调用模块的是初始化函数。

这里调用 mod 函数中的 init 指向的函数,这之前已经 分析过了,就不在叙述,需要知道的是,模块可以不提 供初始化函数,如果提供了,则在初始化函数执行之 后,需要修改模块的状态位 MODULE STATE LIVE;

2. 释放 INIT 类的 section 占用的空间 调用 vfree 来释放 mod->module init,, 这里再提一 下,模块加载之后也会释放掉视图所在部分的内存,不 过这部分是在 load module 函数最后面执行的。

全文完

本文由 简悦 SimpRead 优化,用以提升阅读体验 使用了全新的简悦词法分析引擎 beta, 点击查看详细说明



