探索OS的内存管理原理

Linux阅码场 2022-11-23 00:00 发表于广东

以下文章来源于元闰子的邀请,作者元闰子



元闰子的邀请

阅读、写作、生活

前言

内存作为计算机系统的组成部分,跟开发人员的日常开发活动有着密切的联系,我们平时遇到的Segment Fault、OutOfMemory、Memory Leak、GC等都与它有关。本文所说的内存,指的是计算机系统中的主存(Main Memory),它位于存储金字塔中CPU缓存和磁盘之间,是程序运行不可或缺的一部分。




图1

在计算机系统中,**主存通常都是由操作系统(OS)来管理**,而内存管理的细则对开发者来说是无感的。对于一个普通的开发者,他只需懂得如何调用编程语言的接口来进行内存申请和释放,即可写出一个**可用**的应用程序。如果你使用的是带有垃圾回收机制的语

言,如Java和Go,甚至都不用主动释放内存。但如果你想写出**高效**应用程序,熟悉OS的内存管理原理就变得很有必要了。

下面,我们将从最简单的内存管理原理说起,带大家一起窥探OS的内存管理机制,由此熟悉底层的内存管理机制,写出高效的应用程序。

独占式内存管理

早期的单任务系统中,同一时刻只能有一个应用程序独享所有的内存(除开OS占用的内存),因此,内存管理可以很简单,只需在内存上划分两个区域:






图2

在多任务系统中,计算机系统已经可以做到多个任务并发运行。如果还是按照独占式的管理方式,那么每次任务切换时,都会涉及多次内存和磁盘之间的**数据拷贝**,效率极其低下:





最直观的解决方法就是让所有程序的数据都常驻在内存中(**假设内存足够大**),这样就能避免数据拷贝了:




图4

但这样又会带来另一个问题,**程序之间的内存地址空间是没有隔离的**,也就是程序A可以修改程序B的内存数据。这样的一个重大的安全问题是用户所无法接受的,要解决该问题,就要借助**虚拟化**的力量了。

虚拟地址空间

为了实现程序间内存的隔离,OS对物理内存做了一层虚拟化。OS为每个程序都虚拟化 出一段内存空间,这段虚拟内存空间会映射到一段物理内存上。但对程序自身而言,它 只能看到自己的**虚拟地址空间**,也就有独占整个内存的错觉了。

OKB




图5

上图中,虚拟内存空间分成了三个区域,其中Code区域存储的是程序代码的机器指令;Heap区域存储程序运行过程中动态申请的内存;Stack区域则是存储函数入参、局部变量、返回值等。Heap和Stack会在程序运行过程中不断增长,分别放置在虚拟内存空间的上方和下方,并往相反方向增长。

从虚拟地址空间到物理地址空间的映射,需要一个转换的过程,完成这个转换运算的部件就是MMU(memory management unit),也即**内存管理单元**,它位于CPU芯片之内。

要完成从虚拟地址到物理地址到转换,MMU需要base和bound两个寄存器。其中base寄存器用来存储程序在物理内存上的基地址,比如在图5中,程序A的基地址就是192KB;bound寄存器(有时候也叫limit寄存器)则保存虚拟地址空间的Size,主要用来避免越界访问,比如图5中程序A的size值为64K。那么,基于这种方式的地址转换公式是这样的:

物理地址 = 虚拟地址 + 基地址

以*图5*中程序A的地址转换为例,当程序A尝试访问超过其bound范围的地址时,物理地址会转换失败:

虚拟地址		物理地址	
OKB	\longrightarrow	192KB	
1KB	\longrightarrow	193KB	
3000	\longrightarrow	199608	base = 192K
70KB	\longrightarrow	Fault(越界)	bound = 64K

现在,我们再次仔细看下程序A的物理内存分布,如下*图7*所示,中间有很大的一段空闲内存是"**已申请,未使用**"的空闲状态。这也意味着即使这部分是空闲的,也无法再次分配给其他程序使用,这是一种巨大的**空间浪费!**为了解决这个内存利用率低下的问题,我们熟悉的**段式内存管理**出现了。




图7

段式内存管理

在上一节中,我们发现如果以程序为单位去做内存管理,会存在内存利用率不足的问题。为了解决该问题,段式内存管理被引入。**段(Segment)是逻辑上的概念,本质**

上是一块连续的、有一定大小限制的内存区域,前文中,我们一共提到过3个段:Code、Heap和Stack。

段式内存管理以段为单位进行管理,它允许OS将每个段灵活地放置在物理内存的空闲位置上,因此也避免了"已申请,未使用"的内存区域出现:




图8


地址转换

从上图8可知,段式内存管理中程序的物理内存空间可能不再连续了,因此为了实现从虚拟地址到物理地址到转换,MMU需要为每个段都提供一对base-bound寄存器,比如:


Segment	Base	Bound
Code	32KB	4KB
Heap	36KB	16KB
Stack	20KB	6KB

给一个虚拟地址,MMU是如何知道该地址属于哪个段,从而根据对应的base-bound寄存器转换为对应的物理地址呢?


假设虚拟地址有16位,因为只有3个段,因此,我们可以使用虚拟地址的高2位来作为段标识,比如 00 表示Code段, 01 表示Heap段, 11 表示Stack段。这样MMU就能根据虚拟地址来找到对应段的base-bound寄存器了:



但这样还不是能够顺利的将虚拟地址转换为物理地址,我们忽略了重要的一点: Heap 段和Stack段的增长方向是相反的,这也意味着两者的地址转换方式是不一样的。因此,我们还必须在虚拟地址中多使用一位来标识段的增长方向,比如 0 表示向上(低地址方向)增长, 1 表示向下(高地址方向)增长:



下面,看一组段式内存管理地址转换的例子:



(1001110000000010) (7170>6KB)

图12

那么,总结段式内存管理的地址转换算法如下:

```
// 获取当前虚拟地址属于哪个段
Segment = (VirtualAddress & SEG_MASK) >> SEG_SHIFT
// 得到段內偏移量
Offset = VirtualAddress & OFFSET_MASK
// 获得內存增长的方向
GrowsDirection = VirtualAddress & GROWS_DIRECTION_MASK
// 有效性校验
if (Offset >= Bounds[Segment])
    RaiseException(PROTECTION_FAULT)
else
    if (GrowsDirection == 0) {
        PhysAddr = Base[Segment] + Offset
    } else {
        PhysAddr = Base[Segment] - Offset
    }
```

内存共享和保护

段式内存管理还可以很方便地**支持内存共享**,从而达到节省内存的目的。比如,如果存在多个程序都是同一个可执行文件运行起来的,那么这些程序是可以共享Code段的。为了实现这个功能,我们可以在虚拟地址上设置保护位,当保护位为只读时,表示该段可以共享。另外,如果程序修改了只读的段,则转换地址失败,因此也可以达到**内存保护**的目的。

Segment	Base	Bound	Grows Direction	Protection
Code	32KB	4KB	0	Read-Execute
Heap	36KB	16KB	0	Read-Write

内存碎片

段式内存管理的最明显的缺点就是**容易产生内存碎片**,这是因为在系统上运行的程序的各个段的大小往往都不是固定的,而且段的分布也不是连续的。当系统的内存碎片很多时,内存的利用率也会急剧下降,对外表现就是**虽然系统看起来还有很多内存,却无法再运行起一个程序**。

解决内存碎片的方法之一是定时进行碎片整理:




图14

但是碎片整理的代价极大,一方面需要进行多次内存拷贝;另一方面,在拷贝过程中, 正在运行的程序必须停止,这对于一些以人机交互任务为主的应用程序,将会极大影响 用户体验。

另一个解决方法就是接下来要介绍的页式内存管理。

页式内存管理

页式内存管理的思路,是将虚拟内存和物理内存都划分为多个**固定大小的区域**,这些区域我们称之为**页**(**Page**)。页是内存的最小分配单位,一个应用程序的虚拟页可以存放在任意一个空闲的物理页中。

物理内存中的页,我们通常称之为页帧 (Page Frame)




图15

因为页的大小是固定的,而且作为最小的分配单位,这样就可以解决段式内存管理中内 存碎片的问题了。

但页内仍然有可能存在内存碎片。

地址转换

页式内存管理使用**页表(Page Table**)来进行虚拟地址到物理地址到转换,地址转换的关键步骤如下:

1) 根据虚拟页找到对应的物理页帧

每个虚拟页都有一个编号,叫做VPN(Virtual Page Number);相应的,每个物理页帧也有一个编号,叫做PFN(Physical Frame Number)。页表存储的就是VPN到PFN的映射关系。

2) 找到地址在物理页帧内的偏移(Offset)

地址在物理页帧内的偏移与在虚拟页内的偏移保持一致。

我们可以将虚拟地址划分成两部分,分别存储VPN和Offset,这样就能通过VPN找到PFN,从而得到PFN+Offset的实际物理地址了。

比如,假设虚拟内存空间大小为64Byte(6位地址),页的大小为16Byte,那么整个虚拟内存空间一共有4个页。因此我们可以使用高2位来存储VPN,低4位存储Offset:





图16

下面看一个转换例子,VPN(01)通过页表找到对应的PFN(111),虚拟地址和物理地址的页内偏移都是0100,那么虚拟地址010100对应的物理地址就是1110100了。



页表和页表项

OS为每个程序都分配了一个页表,存储在内存当中,页表里由多个**页表项(PTE**,Page Table Entry)组成。我们可以把页表看成是一个数组,数组的元素为PTE:




图18

以x86系统下的PTE组成为例,PTE一共占32位,除了PFN之外,还有一些比较重要的信息,比如**P**(Present)标识当前页是否位于内存上(或是磁盘上);**R/W**(Read/Write)标识当前页是否允许读写(或是只读);**U/S**(User/Supervisor)标识当前页是否允许用户态访问;**A**(Access)标识当前页是否被访问过,在判断当前页是否为热点数据、页换出时特别有用;**D**(Dirty)标识当前页是否被修改过。

页式内存管理的缺点

地址转换效率低

根据前文介绍,我们可以总结页式内存管理机制下地址转换的算法如下:

```
// 从虚拟地址上得到VPN
VPN = (VirtualAddress & VPN_MASK) >> SHIFT
// 找到VPN对应的PTE的内存地址
PTEAddr = PTBR + (VPN * sizeof(PTE))
// 访问主存,获取PTE
PTE = AccessMemory(PTEAddr)
// 有效性校验
if (PTE.Valid == False)
```

```
RaiseException(INVALID_ACCESS)
else

// 获取页内偏移量

offset = VirtualAddress & OFFSET_MASK

// 计算得出物理地址
PhysAddr = (PTE.PFN << PFN_SHIFT) | offset
```

我们发现,每次地址转换都会**访问一次主存来获取页表**,比段式内存管理(无主存访问)低效很多。

占用空间大

假设地址空间为32-bit,页的大小固定为4KB,那么整个地址空间一共有 $2^{32}/4KB=2^{20}$ 个页表,也即页表一共有 2^{20} 个PTE。现假设每个PTE大小为4-byte,那么每个页表占用4MB的内存。如果整个系统中有100个程序在运行,那么光是页表就占用7400MB的内存,这同样是用户无法接受的。


接下来,我们将介绍如何去优化页式内存管理的这两个显著缺点。


让页式管理的地址转换更快

TLB: Translation-Lookaside Buffer

根据前文所述,页式内存管理地址转换因为多了一次主存访问,导致效率很低。如果能够避免或者减少对主存的访问,那么就能让地址转换更快了。

很多人应该都可以想到通过增加缓存的方式提升效率,比如为避免频繁查询磁盘,我们一般在内存中增加一层缓存来提升数据访问效率。那么为了提升访问主存中数据的效率,自然应该在离CPU更近的地方增加一层缓存。这个离CPU更近的地方,就是前文提到的位于CPU芯片之内的MMU。而这个高速缓存,就是TLB(Translation-Lookaside Buffer),它缓存了VPN到PFN到映射关系,类似于这样:





增加TLB之后,地址转换的算法如下:

```
VPN = (VirtualAddress & VPN_MASK) >> SHIFT
(Success, TlbEntry) = TLB_Lookup(VPN)
if (Success == True) // TLB Hit
    if (CanAccess(TlbEntry.ProtectBits) == True)
        Offset = VirtualAddress & OFFSET MASK
       PhysAddr = (TlbEntry.PFN << SHIFT) | Offset
    else
        RaiseException(PROTECTION_FAULT)
else
                      // TLB Miss
    PTEAddr = PTBR + (VPN * sizeof(PTE))
   PTE = AccessMemory(PTEAddr)
   if (PTE.Valid == False)
        RaiseException(SEGMENTATION_FAULT)
   else if (CanAccess(PTE.ProtectBits) == False)
        RaiseException(PROTECTION_FAULT)
    else
       TLB_Insert(VPN, PTE.PFN, PTE.ProtectBits)
        RetryInstruction()
```

从上述算法可以发现,在TLB缓存命中(TLB Hit)时,能够避免直接访问主存,从而提升了地址转换的效率;但是在TLB缓存不命中(TLB Miss)时,仍然需要访问一次主存,而且还要往TLB中插入从主存中查询到的PFN,效率变得更低了。因此,**我们必须尽量避免TLB Miss的出现**。

更好地利用TLB

下面,我们通过一个数组遍历的例子来介绍如何更好地利用TLB。

假设我们要进行如下的一次数组遍历:

```
int sum = 0;
for (i = 0; i < 10; i++) {
    sum += a[i];
}</pre>
```

数组的内存的分布如下:




图20

a[0]~a[2]位于Page 5上,a[3]~a[6]位于Page 6上,a[7]~a[8]位于Page 7上。当我们首先访问a[0]时,由于Page 5并未在TLB缓存里,所以会先出现一次TLB Miss,接下来的a[1]和a[2]都是TLB Hit;同理,访问a[3]和a[7]时都是TLB Miss,a[4]~a[6]和a[8]~a[9]都是TLB Hit。所以,整个数组遍历下来,TLB的缓存命中情况为: Miss,Hit,Hit,Miss,Hit,Hit,TLB缓存命中率为70%。我们发现,访问同一页上的数据TLB的缓存更易命中,这就是**空间局部性**的原理。

接下来,我们再次重新遍历一次数组,由于经过上一次之后Page 5 ~ Page 7的转换信息已经在TLB缓存里里,所以第二次遍历的TLB命中情况为: Hit, Hit, Hit, Hi

t, Hit, Hit, Hit, Hit, Hit, TLB缓存命中率为100%!这就是**时间局部性**的原理,短时间内访问同一内存数据也能够提升TLB缓存命中率。

TLB的上下文切换

因为TLB缓存的是**当前正在运行**程序的上下文信息,当出现程序切换时,TLB里面的上下文信息也必须更新,否则地址转换就会异常。解决方法主要有2种:

- 方法1:每次程序切换都清空TLB缓存(Flush TLB),让程序在运行过程中重新建立缓存。
- 方法2: 允许TLB缓存多个程序的上下文信息,并通过**ASID**(address space identifier,地址空间标识符,可以理解为程序的PID)做区分。

方法1实现简单,但是每次程序切换都需要重新预热一遍缓存,效率较低,主流的做法是 采用方法2。

需要注意的是TLB是嵌入到CPU芯片之内的,对于多核系统而言,如果程序在CPU之间来回切换,也是需要重新建立TLB缓存!因此,把一个程序绑定在一个固定的核上有助于提升性能。

让页表更小

大页内存

降低页表大小最简单的方法就是**让页更大**。前文的例子中,地址空间为32-bit,页的大小为4KB,PTE的大小为4-byte,那么每个页表需要4MB的内存空间。现在,我们把页的大小增加到16KB,其他保持不变,那么每个页表只需要 $2^{32}/16KB=2^{18}$ 个PTE,也即1MB内存,内存占用降低了4倍。

大页内存对TLB的使用也有优化效果,因TLB能够缓存的上下文数量是固定的,当页的数量更少时,上下文换出的频率会降低,TLB的缓存命中率也就增加了,从而让地址转换的效率更高。

段页式内存管理

根据前文所述,程序的地址空间中,堆与栈之间的空间很多时候都是处于未使用状态。 对应到页表里,就是有很大一部分的PTE是invalid状态。但因为**页表要涵盖整个地址空 间的范围**,这部分invalid的PTE只能留在页表中,从而造成了很大的空间浪费。




图21

前文中,我们通过段式内存管理解决了堆与栈之间内存空间的浪费问题。对应到页表中,我们也可以为页式内存管理引入段式管理的方式,也即**段页式内存管理**,解决页表空间浪费的问题。

具体的方法是,为程序的地址空间划分出多个段,比如Code、Heap、Stack等。然后,在每个段内单独进行页式管理,也即为每个段引入一个页表:




图22

从上图可知,将页表分段之后,页表不再需要记录那些处于空闲状态的页的PTE,从而 节省了内存空间的消耗。

多级页表

降低页表大小另一个常见的方法就是**多级页表**(Multi-level Page Table),多级页表的思路也是减少处于空闲状态的页的PTE数量,但方法与段页式内存管理不同。如果说段页式内存管理可以看成是将页表分段,那么多级页表则可以看成是将页表分页。

具体的做法是将页表按照一定大小分成多个部分(**页目录**,Page Directory,PD),如果某个页目录下所有的页都是处于空闲状态,则无须为该页目录下的页申请PTE。

以二级页表为例,下图对比了普通页表和多级页表的构成差异:



图23

下面,我们再对比一下普通页表和多级页表的空间消耗。还是假设地址空间为32-bit,页的大小为4KB,PTE的大小为4-byte,一共有 2^{20} 个页,那么普通页表需要**4MB**的内存空间。现在,我们将 2^{20} 个页切分为 2^{10} 份,也即有 2^{10} 个页目录,每个页目录下管理 2^{10} 个页,也即有 2^{10} 个**PDE**(Page Directory Entry)。假设PDE也占4-byte内存,且根据**20/80定律**假设有80%的页处于空闲状态,那么二级页表只需要**0.804MB**!($2^{10}*4+2^{20}*4*(1-80\%)$)

由此可见,多级页表能够有效降低页表的内存消耗。多级页表在实际运用中还是较为常见的,比如Linux系统采用的就是4级页表的结构。

Swap Sapce: 磁盘交换区

到目前为止,我们都是假设物理内存足够大,可以容纳所有程序的虚拟内存空间。然而,这往往是不切实际的,以32-bit地址空间为例,一个程序的虚拟内存为4G,假设有100个程序,那么一共需要400G的物理内存(忽略共享部分)! 另外,程序运行过程中,并不是一直都需要所有的页,很多时候只需要其中的一小部分。

因此,如果我们可以先把那些暂时用不到的页先存在磁盘上,等需要用到时再加载到内存上,那么就可以节省很多物理内存。磁盘中用来存放这些页的区域,被称作Swap Sapce,也即交换区。




图24

在这种机制之下,当程序访问某一个地址,而这个地址所在的页又不在内存上时,就会触发缺页(Page Fault)中断。就像TLB缓存不命中时会带来额外的开销一样,缺页也会导致内存的访问效率降低。因为在处理缺页中断时,OS必须从磁盘交换区上把数据加载到内存上;而且当空闲内存不足时,OS还必须将内存上的某些页换出到交换区中。这一进一出的磁盘IO访问也直接导致缺页发生时,内存访问的效率下降许多。

因此,在空闲内存不足时,页的换出策略显得极为重要。如果把一个即将要被访问的页换出到交换区上,就会带来本可避免的无谓消耗。页的换出策略很多,常见的有FIFO(先进先出)、Random(随机)、LRU(最近最少使用)、LFU(最近最不经常使用)等。在常见的工作负载下,FIFO和Random算法的效果较差,实际用的不多;LRU

和LFU算法都是建立在历史内存访问统计的基础上,因此表现较前两者好些,实际应用也多一些。目前很多主流的操作系统的页换出算法都是在LRU或LFU的基础上进行优化改进的结果。

最后

本文主要介绍了OS内存管理的一些基本原理,从独占式内存管理,到页式内存管理,这 过程中经历了许多次优化。这其中的每一种优化手段,都朝着如下3个目标前进:

- 1、**透明化**(transparency)。内存管理的细节对程序不可见,换句话说,程序可以自认为独占整个内存空间。
- 2、**效率**(efficiency)。地址转换和内存访问的效率要高,不能让程序运行太慢;空间利用效率也要高,不能占用太多空闲内存。
- 3、**保护**(protection)。保证OS自身不受应用程序的影响;应用程序之间也不能相互影响。

当然,目前主流的操作系统(如Linux、MacOS等)的内存管理机制要比本文介绍的原理复杂许多,但本质原理依然离不开本文所描述的几种基础的内存管理原理。

参考

- 1. Operating Systems: Three Easy Pieces, Remzi H Arpaci-Dusseau / Andrea C Arpaci-Dusseau
- 2、为什么 HugePages 可以提升数据库性能 , 面向信仰编程
- 3、探索CPU的调度原理,元闰子的邀请

更多文章请关注微信公众号: 元闰子的邀请

喜欢此内容的人还喜欢

C#自定义异常



JusterZhu



绕过CDN获取服务器真实IP地址

菜鸟学信安



10个实用 Linux Shell 脚本案例

咸鱼爱搞机

