

SUPMEAL

Guide de l'utilisateur

Gérez vos recettes, créez des cookbooks et partagez vos plats préférés.

Guide destiné aux utilisateurs de l'application

Sommaire

1. Bienvenue dans SUPMEAL	4
Ce que vous pouvez faire	4
Le vocabulaire de l'application	4
2. Premiers pas.....	5
2.1 Créer votre compte.....	5
2.2 Se connecter	5
2.3 L'écran d'accueil.....	6
2.4 La barre de navigation	6
2.5 Se déconnecter	7
3. Vos recettes	8
3.1 Créer une recette.....	8
3.2 Consulter une recette	10
3.3 Ajouter une photo.....	10
3.4 Modifier ou supprimer	11
3.5 Les favoris	11
3.6 Rendre une recette publique ou privée.....	11
4. Trouver des recettes	13
4.1 La page Recettes Globales	13
4.2 Rechercher par nom	13
4.3 Affiner avec les filtres.....	13
4.4 La page Mes Recettes	14
5. Les cookbooks	15
5.1 Créer un cookbook.....	15
5.2 La page d'un cookbook	15
5.3 Les trois rôles	16
5.4 Inviter quelqu'un.....	16
5.5 Accepter une invitation.....	17
5.6 Modifier ou supprimer un cookbook.....	18
6. Planifier vos repas	19
6.1 Lire le planning.....	19
6.2 Ajouter un repas	19
6.3 Planifier depuis une fiche recette.....	19
6.4 Retirer un repas	20
7. La liste de courses	21
7.1 L'afficher	21
7.2 Comment les quantités sont calculées	21

7.3 Cocher pendant les courses	21
8. Votre profil.....	23
Ce que voient les autres.....	23
9. Questions fréquentes.....	24
10. Messages de l'application	25

1. Bienvenue dans SUPMEAL

SUPMEAL est une application qui rassemble en un seul endroit tout ce qui tourne autour de vos repas : vos recettes, les carnets que vous partagez avec vos proches, votre planning de la semaine et la liste de courses qui en découle automatiquement.

Ce que vous pouvez faire

Fonctionnalité	À quoi ça sert
Vos recettes	Enregistrer vos recettes avec les ingrédients, les étapes, une photo et des mots-clés.
Public ou privé	Choisir, recette par recette, si elle reste pour vous seul ou si tout le monde peut la voir.
Les cookbooks	Regrouper des recettes dans un carnet et inviter d'autres personnes à y participer.
La recherche	Retrouver une recette par son nom, ses mots-clés ou son temps de préparation.
Les favoris	Marquer vos recettes préférées pour les retrouver plus vite.
Le planning	Décider à l'avance ce que vous mangez, midi et soir, pour chaque jour de la semaine.
La liste de courses	Obtenir automatiquement la liste des ingrédients de tous les repas prévus.

Le vocabulaire de l'application


Mot	Signification
Recette	Une préparation avec sa liste d'ingrédients et ses étapes.
Cookbook	Un carnet de recettes, que vous pouvez garder pour vous ou partager.
Membre	Une personne qui a accès à l'un de vos cookbooks.
Tag	Un mot-clé libre (« dessert », « rapide », « végétarien ») qui aide à retrouver une recette.
Créneau	Un moment de repas dans le planning : le midi ou le soir.
Favori	Une recette que vous avez marquée d'un signet.

2. Premiers pas

2.1 Créer votre compte

Depuis la page d'accueil, cliquez sur le bouton Inscription en haut à droite.

1. **Nom d'affichage** : le nom que les autres verront. Ce champ est optionnel, vous pourrez le remplir plus tard.
2. **Adresse e-mail** : obligatoire. Elle vous servira à vous connecter.
3. **Mot de passe** : obligatoire, 8 caractères minimum.
4. Cliquez sur **S'inscrire**. Vous êtes connecté immédiatement, sans étape de confirmation par e-mail.

The image shows a registration form titled "Inscription" with the subtitle "Rejoignez la communauté !". It contains three input fields: "Nom d'affichage (Optionnel)" with the value "Gaston", "Adresse e-mail *" with the value "gaston@cuisine.fr", and "Mot de passe *" with masked characters "*****". Below the fields is a red button labeled "S'inscrire". At the bottom, there is a link "Déjà inscrit ? [Se connecter](#)". The entire form is centered on a light orange background within a dashed red border.


Si le formulaire refuse votre mot de passe

Un mot de passe de moins de 8 caractères est refusé. Choisissez-en un plus long : c'est la seule contrainte, vous pouvez utiliser des lettres, des chiffres, des espaces et des accents.

2.2 Se connecter

Cliquez sur Connexion, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis cliquez sur Se connecter.

Si vous vous êtes trompé, le message « Identifiants invalides » s'affiche. Il apparaît aussi bien pour un mot de passe erroné que pour une adresse inconnue.




2.3 L'écran d'accueil

Une fois connecté, l'accueil vous propose trois raccourcis :

- **Cookbooks** — le bouton Ouvrir vous emmène vers vos carnets de recettes.
- **Planning** — le bouton Voir affiche vos repas de la semaine.
- **Ajouter** — le bouton Créer ouvre le formulaire de nouvelle recette.

Plus bas, la section Recettes du moment affiche quatre de vos recettes, tirées au hasard. Si vous n'en avez aucune, le message « Aucune recette pour le moment. Créez-en une ! » s'affiche à la place.




2.4 La barre de navigation

Elle reste visible en haut de l'écran sur toutes les pages.

Élément	Où il vous emmène
SUPMEAL	Le logo à gauche ramène toujours à l'accueil.
Profil	Vos informations de compte.
Global	Toutes les recettes publiques, avec la recherche et les filtres.
Mes Recettes	Uniquement vos recettes.
Planning	Le calendrier de vos repas et la liste de courses.
Cookbooks	Vos carnets de recettes.
Mon compte	Un menu déroulant : Nouvelle recette, Nouveau cookbook, Se déconnecter.

Sur téléphone, ces liens sont regroupés derrière le bouton à trois barres, en haut à droite.



2.5 Se déconnecter

Ouvrez le menu Mon compte, puis cliquez sur Se déconnecter. Vous êtes ramené à l'écran de connexion.

3. Vos recettes

3.1 Créer une recette

Depuis le menu Mon compte, cliquez sur Nouvelle recette. Le formulaire se découpe en trois parties : les informations générales, les ingrédients, puis les étapes.

Les informations générales

Champ	Ce qu'il faut savoir
Type de recette	Personnelle : la recette vous appartient. Dans un cookbook : elle est rangée dans un carnet partagé.
Visibilité	Publique : visible par tous. Privée : visible par vous seul.
Cookbook	Ce champ n'apparaît que si vous avez choisi « Dans un cookbook ». Il faut alors en sélectionner un.
Titre	Le seul champ vraiment obligatoire.
Description	Une ou deux phrases de présentation.
Temps prep. / Temps cuisson	En minutes, sans unité à écrire.
Portions	Le nombre de personnes servies.
Source (URL)	Le lien vers la recette d'origine, si vous l'avez trouvée ailleurs.
Image (URL)	L'adresse d'une image en ligne. Pour envoyer une photo depuis votre appareil, voir la section 3.3.
Tags	Vos mots-clés. 10 au maximum par recette.

Ajouter des tags

Cliquez dans le champ Tags et commencez à écrire. L'application vous propose les mots-clés déjà utilisés par d'autres recettes ; cliquez sur une proposition pour la retenir.

Pour créer un mot-clé qui n'existe pas encore, écrivez-le puis appuyez sur Entrée, ou cliquez sur la proposition « + Créer ». La touche virgule fonctionne aussi. Pour retirer un tag, cliquez sur la petite croix à côté de son nom.

Les tags sont toujours enregistrés en minuscules

Si vous écrivez « Dessert », le tag sera enregistré comme « dessert ». C'est voulu : cela évite d'avoir deux mots-clés différents pour la même chose.

Les ingrédients

Chaque ligne comporte quatre champs : le nom de l'ingrédient, la quantité, l'unité et une note libre.

- Le bouton + Ajouter crée une ligne supplémentaire.
- Le bouton X à droite d'une ligne la supprime. La dernière ligne ne peut pas être supprimée.
- Une ligne dont le nom est vide est simplement ignorée à l'enregistrement.

Soignez l'unité, elle sert à la liste de courses

La liste de courses additionne les quantités des ingrédients qui portent le même nom et la même unité. « 200 g de farine » et « 100 g de farine » deviendront « 300 g de farine ».

En revanche « 200 g de farine » et « 2 cuillères de farine » resteront deux lignes séparées, car les unités ne sont pas comparables. Utilisez donc toujours la même unité pour un même ingrédient.

Les étapes

Les étapes sont numérotées automatiquement dans l'ordre où vous les saisissez. Comme pour les ingrédients, + Ajouter crée une étape et X en retire une.

SUPMEAL Profil Global Mes Recettes Planning Cookbooks

https://...

Tags: salade rapide

Ingrédients + Ajouter

Ingredient	Quantité	Unité	Note
Salade verte	100	g	optionnel x
Tomate	1	pièce	optionnel x
Vinaigrette	1	c.à.s	optionnel x

Étapes + Ajouter

Instruction

- 1 Laver la salade. x
- 2 Couper les tomates. x
- 3 Assaisonner.

Terminez avec le bouton Créer la recette. Vous êtes alors redirigé vers la page de vos cookbooks.

3.2 Consulter une recette

Cliquez sur n'importe quelle carte de recette pour ouvrir sa fiche. Vous y trouverez la photo, les temps de préparation et de cuisson, le nombre de portions, les mots-clés, la liste des ingrédients et les étapes numérotées.

Un badge Publique ou Privée sous le titre vous rappelle qui peut la voir. Si la recette a une source, un lien Source vous y renvoie.

SUPMEAL Profil Global Mes Recettes Planning Cookbooks

10 min prep. 1 personnes

Tags: salade rapide

Ingrédients

100 g Salade verte

1 pièce Tomate

1 c.à.soupe Vinaigrette

Étapes

1 Laver la salade.

2 Couper les tomates.


3 Assaisonner.

Retour aux recettes

3.3 Ajouter une photo

La photo s'ajoute depuis la fiche de la recette, et non depuis le formulaire de création. Il faut donc créer la recette d'abord, puis l'ouvrir.

1. Ouvrez la fiche de votre recette. La section Photo de la recette n'apparaît que si la recette vous appartient.
2. Cliquez sur le cadre « Cliquez pour ajouter une image ».
3. Choisissez votre fichier. Les formats acceptés sont JPEG, PNG, WebP et GIF, pour 10 Mo au maximum.
4. La photo apparaît dès la fin de l'envoi. Pour la remplacer, cliquez sur « Changer l'image ». Pour la retirer, cliquez sur la croix en haut à droite de la photo.



3.4 Modifier ou supprimer

Les boutons Modifier et Supprimer n'apparaissent en haut de la fiche que si vous avez le droit de le faire : pour vos propres recettes, ou pour celles d'un cookbook où vous êtes propriétaire ou éditeur.

La suppression est définitive

Une confirmation vous est demandée, mais une fois validée la recette et sa photo sont perdues. Il n'y a pas de corbeille.

3.5 Les favoris


Sur la fiche d'une recette, le bouton Ajouter aux favoris la marque d'un signet. Le bouton devient alors Retirer des favoris. Vos favoris apparaissent dans une section dédiée de la page d'accueil de l'exploration.

Vous pouvez mettre en favori n'importe quelle recette que vous avez le droit de consulter, pas seulement les vôtres.

3.6 Rendre une recette publique ou privée

Deux façons de le faire :


- **Depuis Mes Recettes** : chaque carte porte un bouton Rendre public ou Passer en privé. Le changement est immédiat, sans confirmation.
- **Depuis le formulaire de modification** : le champ Visibilité, comme à la création.



4. Trouver des recettes

4.1 La page Recettes Globales

Le lien Global de la barre de navigation ouvre le catalogue des recettes partagées par la communauté. Vous y voyez les recettes publiques des autres membres, ainsi que les vôtres.



4.2 Rechercher par nom


Écrivez dans le champ « Rechercher une recette... ». Les résultats se mettent à jour tout seuls après un court instant, sans qu'il faille valider. La recherche porte sur le titre et sur la description, sans distinction entre majuscules et minuscules.

4.3 Affiner avec les filtres

Le bouton Filtres déplie quatre réglages :

Filtre	Utilisation
Tags	Saisissez un ou plusieurs mots-clés. Une recette qui porte l'un d'eux sera retenue.
Temps préparation	Une borne minimale et une borne maximale, en minutes. Vous pouvez ne remplir qu'une des deux.
Temps cuisson	Même principe que pour la préparation.
Trier par	Date, Titre, Temps prep. ou Temps cuisson, en ordre croissant ou décroissant.

Les filtres actifs s'affichent sous la barre sous forme d'étiquettes. Cliquez sur une étiquette pour retirer ce filtre, ou sur Effacer pour tout remettre à zéro.



Ce que la recherche ne trouve pas

La recherche ne parcourt que les recettes personnelles : les vôtres, et les recettes publiques des autres membres.

Les recettes rangées dans un cookbook n'apparaissent pas dans les résultats, même si le cookbook est public. Pour les retrouver, ouvrez le cookbook concerné depuis la page Cookbooks.

4.4 La page Mes Recettes

Le lien Mes Recettes rassemble toutes vos recettes, personnelles comme celles de vos cookbooks. Les cartes portent un badge Cookbook lorsque la recette appartient à un carnet.


5. Les cookbooks

Un cookbook est un carnet de recettes que vous pouvez garder pour vous ou ouvrir à d'autres personnes, en leur donnant plus ou moins de droits.

5.1 Créer un cookbook

Depuis le menu Mon compte, cliquez sur Nouveau cookbook, ou utilisez le bouton du même nom sur la page Cookbooks.

1. **Nom** : obligatoire.
2. **Description** : optionnelle.
3. **Visibilité** : Privé (seuls les membres y ont accès) ou Public (tout le monde peut le consulter).
4. Cliquez sur Créer le cookbook. Vous en devenez automatiquement le propriétaire.




The screenshot shows the 'Nouveau cookbook' form within the SUPMEAL application. The form is titled 'Nouveau cookbook' with the subtitle 'Créez un carnet de recettes'. It contains three input fields: 'Nom' with the placeholder text 'Mes meilleures recettes', 'Description' with the placeholder text 'Optionnel...', and 'Visibilité' with a dropdown menu currently set to 'Privé'. At the bottom of the form are two buttons: 'Annuler' and 'Créer le cookbook'.

5.2 La page d'un cookbook

Cliquez sur Ouvrir depuis la liste de vos cookbooks. La page affiche le nom, la description, un badge Public ou Privé, les recettes du carnet et, si vous en êtes le propriétaire, la liste des membres.

Le bouton Nouvelle recette en haut à droite crée une recette directement dans ce cookbook.



5.3 Les trois rôles

Chaque membre d'un cookbook a un rôle, qui détermine ce qu'il peut faire :


Action	Propriétaire	Éditeur	Lecteur
Consulter les recettes	Oui	Oui	Oui
Ajouter une recette	Oui	Oui	Non
Modifier une recette	Oui	Oui	Non
Renommer le cookbook	Oui	Non	Non
Supprimer le cookbook	Oui	Non	Non
Inviter des membres	Oui	Non	Non
Voir la liste des membres	Oui	Non	Non

Le propriétaire est la personne qui a créé le cookbook. Ce rôle ne peut être ni retiré, ni transféré.

5.4 Inviter quelqu'un

L'invitation fonctionne par lien : vous générez un lien, vous l'envoyez par le moyen qui vous arrange, et la personne le suit pour rejoindre le carnet.

1. Sur la page du cookbook, dans la section Membres, cliquez sur Inviter.
2. **Expire dans (jours)** : la durée de validité du lien. Sept jours par défaut.
3. **Rôle attribué** : Lecteur ou Éditeur. Vous ne pouvez pas donner le rôle de propriétaire.
4. Cliquez sur Créer le lien.
5. Le lien s'affiche. Cliquez sur Copier, puis transmettez-le à la personne concernée.



Le lien d'invitation vaut un accès

Toute personne qui possède le lien et un compte SUPMEAL peut rejoindre le cookbook avec le rôle prévu. Ne le diffusez pas publiquement.

Si vous vous êtes trompé, annulez l'invitation : le lien devient inutilisable.

Suivre et annuler les invitations


La section Invitations en attente liste les liens actifs, avec leur rôle et leur date d'expiration. Un lien périmé est signalé par la mention Expirée. Le bouton Copier récupère le lien, le bouton Annuler le désactive définitivement.

5.5 Accepter une invitation

Lorsque vous recevez un lien d'invitation, ouvrez-le dans votre navigateur.

- Si vous n'êtes pas connecté, l'application vous demande d'abord de vous connecter, puis vous ramène automatiquement à l'invitation.
- Si vous n'avez pas encore de compte, créez-le, puis ouvrez le lien à nouveau.

L'écran vous indique le nom du cookbook, le rôle qui vous est attribué et la date d'expiration. Cliquez sur Accepter l'invitation pour rejoindre le carnet, ou sur Décliner pour refuser.



Si le lien ne fonctionne pas

Un lien peut être refusé pour trois raisons : sa date d'expiration est dépassée, le propriétaire l'a annulé, ou il a déjà été utilisé. Demandez-lui d'en générer un nouveau.

Si vous êtes déjà membre du cookbook, le lien est également refusé : vous y avez déjà accès.

5.6 Modifier ou supprimer un cookbook

Sur la page du cookbook, le propriétaire dispose des boutons Modifier (pour le nom, la description et la visibilité) et Supprimer.

Supprimer un cookbook supprime ses recettes


Toutes les recettes rangées dans ce cookbook sont supprimées avec lui, y compris celles ajoutées par d'autres membres. Vos recettes personnelles ne sont pas concernées.

6. Planifier vos repas

6.1 Lire le planning

Le lien Planning affiche une semaine complète, du lundi au dimanche, avec deux lignes : Midi et Soir. Le jour en cours est mis en évidence. Les dates de la semaine affichée sont rappelées sous le titre.

Les boutons Préc. et Suiv. font défiler les semaines, sans limite dans le passé ni dans le futur.



6.2 Ajouter un repas

1. Cliquez sur le bouton + Ajouter de la case qui vous intéresse, au croisement d'un jour et d'un créneau.
2. Écrivez le début du nom de la recette dans le champ qui apparaît.
3. Cliquez sur la recette voulue dans la liste des propositions. Elle est aussitôt placée dans la case.

Si aucune recette ne correspond, le message « Aucun résultat » s'affiche. La petite croix referme le champ sans rien enregistrer.

Un seul plat par créneau


Chaque case ne peut contenir qu'une seule recette. Pour la remplacer, retirez d'abord celle qui s'y trouve.

6.3 Planifier depuis une fiche recette

C'est la méthode à privilégier, en particulier pour les recettes d'un cookbook : le champ de recherche du planning ne les trouve pas.

1. Ouvrez la fiche de la recette.
2. Cliquez sur le bouton Planifier, en haut à droite.

3. Choisissez la date et le créneau (Midi ou Soir).
4. Cliquez sur Ajouter au planning. Un message confirme l'ajout.



6.4 Retirer un repas

Dans la case concernée, cliquez sur Retirer sous le nom de la recette, puis confirmez. La recette elle-même n'est pas supprimée, seule son inscription au planning disparaît.


Votre planning n'appartient qu'à vous

Personne d'autre ne voit votre planning, même les membres de vos cookbooks. Chacun organise ses repas de son côté.

7. La liste de courses

7.1 L'afficher

Sur la page Planning, cliquez sur le bouton Courses. La liste se construit à partir de tous les repas prévus dans la semaine affichée. Changez de semaine et rouvrez la liste pour obtenir celle de la semaine suivante.



7.2 Comment les quantités sont calculées

L'application parcourt les ingrédients de toutes les recettes planifiées et regroupe ceux qui portent le même nom et la même unité, en additionnant leurs quantités.

Dans vos recettes	Sur la liste de courses
200 g de farine et 100 g de farine	300 g de farine, sur une seule ligne
200 g de farine et 2 cuillères de farine	Deux lignes distinctes, les unités étant différentes
Un ingrédient sans quantité	Affiché par son seul nom, sans chiffre

Les lignes sont classées par ordre alphabétique.

7.3 Cocher pendant les courses


Chaque ligne porte une case à cocher. Une ligne cochée est barrée et estompée, ce qui permet de suivre votre avancée dans les rayons.

Les cases cochées restent dans votre navigateur

Vos coches sont mémorisées sur l'appareil que vous utilisez, et non sur votre compte. Elles seront toujours là si vous rouvrez la page sur le même appareil, mais elles n'apparaîtront pas sur votre téléphone si vous avez coché depuis un ordinateur.

8. Votre profil

Le lien Profil affiche votre nom d’affichage, votre adresse e-mail et l’initiale de votre nom dans un rond coloré. Deux raccourcis vous mènent à Mes Recettes et aux Recettes Globales.



Ce que voient les autres

Lorsque vous rejoignez un cookbook, son propriétaire voit votre nom d’affichage dans la liste des membres. Si vous n’en avez pas renseigné, c’est votre adresse e-mail qui s’affiche. Renseigner un nom d’affichage est donc une bonne idée si vous préférez ne pas exposer votre adresse.

9. Questions fréquentes

J'ai perdu mon mot de passe, comment le récupérer ?

Il n'existe pas encore de procédure de réinitialisation par e-mail. Contactez la personne qui administre l'application.

Pourquoi ma recette de cookbook n'apparaît pas dans la recherche ?

La recherche ne couvre que les recettes personnelles. Pour retrouver une recette de carnet, ouvrez le cookbook concerné depuis la page Cookbooks.

Puis-je mettre deux plats sur le même créneau ?

Non, une case du planning ne contient qu'une recette. Retirez la première pour en placer une autre.

Quelqu'un peut-il voir mes recettes privées ?

Non. Une recette privée n'est visible que par vous. Attention toutefois : une recette rangée dans un cookbook suit les règles du cookbook, pas la sienne. Si le carnet est public, ses recettes sont visibles.

Comment quitter un cookbook où l'on m'a invité ?

Demandez au propriétaire de vous retirer de la liste des membres. Il n'y a pas encore de bouton pour partir de soi-même.

Mes photos sont-elles conservées si je supprime la recette ?

Non, la photo est supprimée avec la recette.

Puis-je modifier une recette d'un cookbook dont je suis lecteur ?

Non. Seuls le propriétaire et les éditeurs peuvent modifier ou ajouter des recettes. Demandez à passer éditeur.

Le lien d'invitation que j'ai reçu affiche une erreur.

Il est probablement expiré, annulé ou déjà utilisé. Demandez au propriétaire du cookbook d'en générer un nouveau.

Mon planning est-il partagé avec les membres de mes cookbooks ?

Non, votre planning et votre liste de courses ne sont visibles que par vous.

Combien de mots-clés puis-je mettre sur une recette ?

Dix au maximum. Au-delà, le champ n'accepte plus de nouvelle saisie.

10. Messages de l'application

Voici les messages que vous pouvez rencontrer et ce qu'ils signifient.

Message	Signification et solution
Identifiants invalides	L'adresse e-mail ou le mot de passe ne correspond pas. Vérifiez les deux.
Veuillez remplir tous les champs	L'adresse e-mail ou le mot de passe est vide.
Email déjà utilisé	Un compte existe déjà avec cette adresse. Connectez-vous plutôt que de vous inscrire.
Le titre est obligatoire	Une recette ne peut pas être enregistrée sans titre.
Veuillez sélectionner un cookbook	Vous avez choisi « Dans un cookbook » sans en désigner un.
Le nom est obligatoire	Un cookbook doit avoir un nom.
Ce créneau est déjà occupé	Une recette est déjà planifiée sur ce jour et ce créneau. Retirez-la d'abord.
Accès refusé	Vous n'avez pas les droits nécessaires. Pour un cookbook, demandez au propriétaire de vous donner un rôle plus large.
Recette introuvable	La recette a été supprimée, ou le lien que vous avez suivi n'est plus valide.
L'invitation a expiré	Le lien a dépassé sa date de validité. Demandez-en un nouveau.
L'invitation n'est plus valide	Le lien a été annulé ou déjà utilisé.
Vous êtes déjà membre de ce cookbook	Inutile d'accepter l'invitation, vous avez déjà accès au carnet.
Format non supporté	La photo n'est pas dans un format accepté. Utilisez JPEG, PNG, WebP ou GIF.
Image trop volumineuse	La photo dépasse 10 Mo. Réduisez-la avant de la renvoyer.
Page introuvable	L'adresse saisie ne correspond à aucune page. Le bouton Retour à l'accueil vous remet sur la bonne voie.