# 计算机与操作系统实验三-实验报告

### 1. 实验环境

Ubuntu 16.04-i386


修改 Makefile 中的如下变量以适应环境:

```
1   ASMKFLAGS = -I include/ -f elf32
2   CFLAGS = -I include/ -c -fno-builtin -m32 -fno-stack-protector
3   LDFLAGS = -s -Ttext $(ENTRYPOINT) -m elf_i386
```

# 2. 实验功能

- 1. 可以输入并显示 a-z, A-Z 和 0-9 字符 (光盘代码功能)
- 2. 大小写切换包括 Shift 组合键以及大写锁定两种方式 (光盘代码功能)
- 3. 支持回车键换行 (光盘代码实现部分)
- 4. 支持用退格键删除输入内容 (光盘代码功能)
- 5. 支持空格键 (光盘代码功能)
- 6. 支持 Tab 键
- 7. 每隔 20 秒左右, 清空屏幕。输入的字符重新从屏幕左上角开始显示(时间间隔硬编码)
- 8. 要求有光标显示, 闪烁与否均可, 但一定要跟随输入字符的位置变化 (光盘代码功能)
- 9. 支持屏幕滚动翻页,输入字符数无上限
- 10. 查找功能
- 11. 附加功能: 撤销操作

# 3. 实验截图



## 4. 实验问题

#### 4.1 解释中断向量

对应每个中断源设置一个向量。这些向量顺序存在主存储器的特定存储区。向量的内容是**相应中断服务程序的起始地址和处理机状态字**。在响应中断时,由中断系统硬件提供向量地址,处理机根据该地址取得向量,并转入相应的中断服务程序。

#### 4.2 解释中断类型码

我们把每个中断服务程序进行编号,这个号就代表一个中断服务程序,就是**中断类型码**。这个中断类型码是 计算机用来查找中断向量用的。


中断指令的一般格式为 INT n,其中,n被称为"中断类型码"。

```
DispStr:
       mov ax, BootMessage
       mov bp, ax
9
10
       mov cx, 16
       mov cx, 16 ; CX = 串长
mov ax, 01301h ; AH = 13,
11
                                     AL = 01h
                          ; 页号为0(BH = 0) 黑底红字(BL = 0Ch,高亮)
      mov bx, 000ch
       mov dl, 0
14
       int 10h
                     ; 10h 号中断
15
       ret
16 BootMessage:
                     db "Hello, OS world!"
  times 510-($-$$) db 0 ; 填充剩下的空间,使生成的二进制代码恰好为512字节 dw 0xaa55 ; 结束标志
17
```

#### 4.3 解释中断向量表

中断向量表是指**中断服务程序入口地址的偏移量与段基值**,一个中断向量占据 4 字节空间。中断向量表是 8086 系统内存中最低端 1K 字节空间,它的作用就是按照中断类型号从小到大的顺序存储对应的中断向量,总 共存储 256 个中断向量。

- 中断向量表在内存单元的最低处, 地址空间为 00000H----003FFH(0-1024B);
- 这个地址正好和中断类型码有一种对应的关系:中断类型码\*4 (一个中断向量所占的空间)就等于这个中断向量的首地址;
- 每一个中断向量所包含的地址以低位二字节存储偏移量,高位二字节存储段地址;
- 中断类型号×4=存放中断向量的首地址;
- 按照实模式的寻址方式找到对应的中断处理的入口;
- 在全部 256 个中断中, 前 32 个 (0~31) 为硬件系统所预留, 后 224 个可由用户自定义;



#### 4.4 实模式下中断程序地址如何得到?

根据中断类型码 n,从中断向量表中取得中断处理程序地址,取得的段地址存入 CS,偏移量存入 IP。从而使 CPU 转入中断处理程序运行。

## 4.5 保护模式下中断程序地址如何得到?

在保护模式下,为每一个中断和异常定义了一个**中断描述符**,来说明**中断和异常服务程序的入口地址**的属性。由中断描述符表取代实地址模式下的中断向量表。

## 4.6 中断向量的地址如何得到?

中断类型号×4=存放中断向量的首地址

## 4.7 实模式下如何根据中断向量的地址得到中断程序地址?

根据中断类型码 n,从中断向量表中取得中断处理程序地址,取得的段地址存入 CS,偏移量存入 IP。从而使 CPU 转入中断处理程序运行。

## 4.8 解释中断描述符

在保护模式下,为每一个中断和异常定义了一个中断描述符,来说明中断和异常服务程序的入口地址的属性。

- 由中断描述符表取代实地址模式下的中断向量表;
- 中断描述符除了含有中断处理程序地址信息外,还包括许多属性和类型位;
- 每个中断描述符占用连续的 8 个字节(中断向量是 4 个字节),中断描述符分为三类:任务门、中断门和自陷门,CPU 对不同的门有不同的处理方式

#### 中断描述符的结构:

- 低地址的 0 和 1 两个字节是中断代码的偏移量 A<sub>15</sub>~A<sub>0</sub>;
- 高地址的 6 和 7 两个字节是中断代码的偏移量 A<sub>31</sub> ~ A<sub>16</sub>;

- 2 和 3 两个字节是段选择符, 段选择符和偏移量用来形成中断服务子程序的入口地址;
- 4和5两个字节称为访问权限字节,它标识该中断描述符是否有效、服务程序的特权级和描述符的 类型等信息;
  - P (present) : 表示中断描述符的有效性;
  - DPL (descriptor privilege level);
  - TYPE: 指示中断描述符的不同类型



### 4.9 保护模式下中断描述符表如何得到?

在 80x86 系列中为中断服务提供中断/陷阱描述符,这些描述符构成中断描述符表 (IDT)


- 引入一个 48 位的全地址寄存器 (即中断描述符表寄存器 IDTR) 存放 IDT 的内存地址,因此不再限于底部 1K 位置
- 和 GDTR 一样, IDTR 包含 32 位的基地址和 16 位段限,基地址定义 IDT 在存储器中的起始点,段 限定义中断描述符表所占的字节个数
- 理论上 IDT 表同样可以有 8K 项,可是因为 80x86 只支持 256 个中断,因此 IDT 实际上最大只能有 256 项 (2K 大小)

#### 4.10 保护模式下中断门如何得到?

查中断描述符表,以 IDTR 指定的中断描述符表的基地址为起始地址,用调用号 N×8 算出偏移量,即为 N号中断门描述符的首地址,由此处取出中断门的 8 个字节。

## 4.11 保护模式下如何根据中断门得到中断处理程序地址?

查全局或局部描述符表根据中断门中的选择子(段选择符)和偏移量得到中断处理程序入口。



## 4.12 中断的分类,举例不同类型的中断?

从中断源的角度分类:

- 1. 由计算机硬件异常或故障引起的中断,也称为内部异常中断。
- 2. 由程序中执行了**中断指令**引起的中断,也称为**软中断**。由程序员通过 INT 或 INT3 指令触发,通常当做 trap 处理,用处:实现系统调用。

3. 外部设备(如输入输出设备)请求引起的中断,也称为**外部中断**或 I/O 中断。

#### 4.13 中断与异常的区别?

- 中断:由 CPU 以外的事件引起的中断,如 I/O 中断、时钟中断、控制台中断等;
- 异常:来自 CPU 的内部事件或程序执行中的事件引起的过程。如由于 CPU 本身故障、程序故障和 请求系统服务的指令引起的中断等。

#### 共同点:

- 1. 都是程序执行过程中的强制性转移, 转移到相应的处理程序;
- 2. 都是软件或者硬件发生了某种情形而通知处理器的行为。

#### 区别:

- **1.** 产生的原因:中断,是 CPU 所具备的功能。通常因为"硬件"而随机发生。异常,是"软件"运行过程中的一种开发过程中没有考虑到的程序错误。
- 2. 设计逻辑上:中断是 CPU 暂停当前工作,有计划地去处理其他的事情。中断的发生一般是可以预知的,处理的过程也是事先制定好的。处理中断时程序是正常运行的。异常是 CPU 遇到了无法响应的工作,而后进入一种非正常状态。异常的出现表明程序有缺陷。
- 3. 中断是异步的,异常是同步的:中断是来自处理器外部的 I/O 设备的信号的结果,它不是由指令流中某条指令执行引起的,从这个意义上讲,它是异步的,是来自指令流之外的。 异常是执行当前指令流中的某条指令的结果,是来自指令流内部的,从这个意义上讲它们都(?)是同步的。
- 4. 中断或异常的返回点:良性的如中断和 trap,只是在正常的工作流之外执行额外的操作,然后继续干没干完的活。因此处理程序完了后返回到原指令流的下一条指令,继续执行。恶性的如 fault 和 abort,对于可修复 fault,由于是在上一条指令执行过程中发生(是由正在执行的指令引发的)的,在修复 fault 之后,会重新执行该指令;至于不可修复 fault 或 abort,则不会再返回。
- 5. 发生的状态不同:中断是由于当前程序无关的中断信号触发的,CPU 对中断的响应是被动的,且与CPU 模式无关。既可以发生在用户态,又可以发生在核心态。 异常是由 CPU 控制单元产生的,大部分异常发生在用户态。

### 4.14 实模式和保护模式下的中断处理差别

最大区别在于寻找中断处理代码入口的方式——实模式下,中断处理程序的入口地址称为"中断向量",所有的"中断向量"存储在一个"中断向量表"中;而保护模式下,为每一个中断和异常定义了一个中断描述符,来说明中断和异常服务程序的入口地址的属性,由中断描述符表取代实地址模式下的中断向量表。

## 4.15 如何识别键盘组合键 (如 Shift+a) 是否还有其他解决方案?

光盘代码已经实现,在 keyboard.c 中 155 行开始,监视 SHIFT\_L,SHIFL\_R,CAPS\_LOCK 等按键的状态并调整字母的大小写情况。

## 4.16 IDT 是什么,有什么作用?

参见 4.9 保护模式下中断描述符表如何得到?

## 4.17 IDT 中有几种描述符?

中断描述符分为三类: 任务门描述符、中断门描述符和自陷门描述符

## 4.18 异常的分类?

- 1. Fault,是一种可被更正的异常,而且一旦被更正,程序可以不失连续性地继续执行。返回地址是产生 fault 的指令。
- 2. Trap,一种在发生 trap 的指令执行之后立即被报告的异常,它也允许程序或任务不失连续性地继续执行。返回地址是产生 trap 的指令之后的那条指令。
- 3. Abort,不总是报告精确异常发生位置的异常,不允许程序或任务继续执行,而是用来报告严重错误的。

# 4.19 用户态和内核态的特权级分别是多少?

当中断发生在用户态(特权级为 3),而中断处理程序运行在内核态(特权级为 0),特权级发生了变化, 所以会引起堆栈的更换。也就是说,从用户堆栈切换到内核堆栈。

# 4.20 中断向量表中,每个中断有几个字节? 里面的结构是什么?

每个中断向量包含 4 Bytes。

低地址两个 Byte 放偏移,高地址两个 Byte 放段描述符,最多 256 个中断向量。

## 4.21 中断异常共同点(至少两点),不同点(至少三点)

参见 4.13 中断与异常的区别?