# openGL 좌표계 변환

GLM 라이브러리 사용하기 좌표계 변환

- GLM (GL Mathematics)
  - GLM (GL Mathematics)는 OpenGL Shading Language를 기반으로 하는 그래픽스 소프트웨어에서 사용할 수 있는 C++ 수학 라이브러리
  - 모던 openGL은 변환 관련 함수들과 카메라 함수 등이 더 이상 지원되지 않는다. 따라서 이런 작업들을 하기 위 하여 glm 이 제공하는 함수들을 사용한다.
    - 함수들을 사용할 때 네임스페이스를 사용하지말고 "glm::" 문법을 사용하여 함수들을 호출하도록 한다.
    - 참조 사이트: https://glm.g-truc.net/0.9.9/index.html
  - GLM 라이브러리 사용하기
    - 헤더파일 포함하기

```
#include <glm/glm.hpp>
#include <glm/ext.hpp>
#include <glm/gtc/matrix_transform.hpp>
```

- 기본 데이터 타입
  - Vector type: vec{2|3|4}, bvec{2|3|4}, ivec{2|3|4}, uvec{2|3|4}
  - Matrix type: dmat{2|3|4}, dmat2x{2|3|4}, dmat3x{2|3|4}, dmat4x{2|3|4}, mat{2|3|4}, mat2x{2|3|4}, mat2x{2|3|4}, mat4x{2|3|4}

- 생성자
  - glm::mat4()
  - glm::vec4()
  - glm::vec3()
- 초기화

```
• glm ::mat4 (1.0); // GLM 0.9.9 버전부터는 초기화된 기본 행렬이 단위 행렬이 아니라 0으로 초기화 // 사용하기 위해서는 glm::mat4 M = glm::mat4 (1.0f);와 같이 행렬을 초기화해야한다.
```

- 행렬 곱셈
  - glm::mat4() \* glm::mat4();
  - glm::mat4() \* glm::vec4;
  - glm::mat4() \* glm::vec4 (glm::vec3, 1);
- 변환 함수
  - glm ::mat4 glm::rotate (glm::mat4 const&m, float angle, glm::vec3 const& axis);
  - glm ::mat4 glm::scale (glm::mat4 const&m, glm::vec3 const& factors);
  - glm ::mat4 glm::translate (glm::mat4 const&m, glm::vec3 const & translation);


- 뷰잉 볼륨
  - glm::mat4 glm::ortho (float left, float right, float bottom, float top, float near, float far);
  - glm::mat4 glm::frustum (float left, float right, float bottom, float top, float near, float far);
  - glm::mat4 glm::perspective (float fovy, float aspect, float near, float far);
- 카메라 조정
  - glm::mat4 glm::lookAt (glm::vec3 const &eye, glm::vec3 const&look, glm::vec3 const &up);
- 수학 함수 (genType: float, integer, scalar 또는 vector types)
  - genType abs (genType x);
  - vec4f glm::ceil (vec4f x);
  - genType glm::clamp (genType x, genType minVal, genType maxVal);
  - int glm::floatBitsToInt (float const &v);
  - vec4f glm::floor (vec4f const &x);
  - vec3f glm::cross (vec3f const &x, vec3f const &y);
  - float glm::distance (vec4f const &p0, vec4f const &p1);
  - float glm::dot (vec4f const &x, vec4f const &y);
  - float glm::length (vec4f const &x);
  - vec4f glm::normalize (vec4f const&x);

- 삼각 함수
  - vec4f glm::sin(vec4f const &angle);
    vec4f glm::cos(vec4f const &angle);
    vec4f glm::tan(vec4f const &angle);
    vec4f glm::degrees (vec4f const &radians);
    vec4f glm::radians (vec4f const &degrees);
- Input 인자의 데이터 주소 가져오기
  - genType glm::value\_ptr (genType const &vec);
    - #include <glm/gtc/type\_ptr.hpp>

```
    사용예)
        void f () {
                  glm::vec3 aVector(3);
                  glm::mat4 someMatrix(1.0f);
                  glUniform3fv (uniformLoc, 1, glm::value_ptr(aVector));
                  glUniformMatrix4fv (uniformMatrixLoc, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(someMatrix));
                  }
```


#### 3차원 좌표계

- 좌표계 변환
  - 물체는 좌표계에 따라 새로운 좌표값으로 바뀌어 최종적으로 화면에 그려진다.



### <u>좌표계 변환</u>

- 좌표계 변환
  - Modeling Transformation (모델링 변환):
    - 3차원 공간에서 그래픽스 객체를 이동, 신축, 회전시켜주는 변환
    - 모델링 변환을 적용하는 순서에 따라 결과 값은 달라진다.
    - 물체를 뒤로 옮기는 것 = 좌표축을 앞으로 옮기는 것
  - Viewing Transformation (관측 변환, 뷰잉 변환):
    - 관측자의 시점(viewpoint)을 설정하는 변환 (장면을 보는 위치를 결정)
    - 카메라의 위치를 잡는 것과 같은 효과를 내는 변환
    - 원하는 곳에 원하는 방향으로 관측점을 놓을 수 있다.
    - · 기본적으로 관측점은 (0, 0, 0)이다. (z축의 음의 방향은 모니터의 안쪽)
  - Projection Transformation (투영 변환):
    - 3차원 그래픽스 객체를 2차원 평면으로 투영시키는 투영 변환
  - Viewport Transformation (뷰포트 변환):
    - 투영된 그림이 출력될 위치와 크기를 정의하는 변환
    - 윈도우에 나타날 최종 화면의 크기 조절



- 변환 행렬
  - 동차 좌표계를 이용한 4x4 행렬 사용
  - 행렬 곱셈 순서: 행렬 x 좌표값 = 변형된 좌표값

$$\begin{bmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by + cz + dw \\ ex + fy + gz + hw \\ ix + jy + kz + lw \\ m + ny + oz + pw \end{bmatrix}$$

• 응용 프로그램에서 GLM 라이브러리 사용하면

```
glm::mat4 myMatrix;
glm::vec4 myVector;
glm::vec4 transformedVector = myMatrix * myVector;
```

• GLSL에서

```
mat4 myMatrix;
vec4 myVector;
vec4 transformedVector = myMatrix * myVector;
```

• 이동 (Translation) 행렬: (dx, dy, dz) – 이동 벡터 값

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & dx \\ 0 & 1 & 0 & dy \\ 0 & 0 & 1 & dz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} dx + x \\ dy + y \\ dz + z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- GLM 함수
  - glm::mat4 glm::translate (glm::mat4 const &M, glm::vec3 const & Translation);
    - M: 이동 행렬
    - Translation: 이동 변환 인자
  - 사용 예) (2.0, 1.0, 3.0)의 좌표를 x축으로 0.1, y축으로 0.2, z축으로 0.4 이동 glm::vec4 myVec(2.0, 1.0, 3.0, 1.0); glm::mat4 transMatrix = glm::mat4 (1.0f); // 단위 행렬로 초기화 transMatrix = glm::translate (transMatrix, glm::vec3 (0.1, 0.2, 0.4)); myVec = transMatrix \* myVec;
- GLSL
  - vec4 transMatrix = myMatrix \* myVector

• 신축 (Scaling) 행렬: (sx, sy, sz) – 신축률

$$\begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sx * x \\ sy * y \\ sz * z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- · GLM 함수
  - glm::mat4 glm::scale (glm::mat4 const &M, glm::vec3 const& Factors);
    - M: 신축 행렬
    - Factors: 신축률
  - 사용 예) (2.0, 1.0, 3.0)의 좌표를 x축으로 0.5, y축으로 1.5배 신축 glm::vec4 myVec(2.0, 1.0, 3.0, 1.0); glm::mat4 scaleMatrix = glm::mat4 (1.0f); // 단위 행렬로 초기화 scaleMatrix = glm::scale (scaleMatrix, glm::vec3 (0.5, 1.5, 1.0)); myVec = scaleMatrix \* myVec;
- GLSL
  - vec4 scaleMatrix = myMatrix \* myVector

• 회전 (Rotation) 행렬: Θ – 회전각

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x\cos \theta - y\sin \theta \\ x\sin \theta + y\cos \theta \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- GLM 함수
  - glm::mat4 glm::rotate (glm::mat4 const &M, float Angle, glm::vec3 const& Axis);
    - M: 회전 행렬
    - Angle: 회전 각도 (라디안 값)
    - Axis: 회전 축 (normalize된 값으로 적용)
  - 사용 예) (2.0, 1.0, 3.0)의 좌표를 y축에 대해 각도 30도만큼 회전 glm::vec4 myVec(2.0, 1.0, 3.0, 1.0); glm::mat4 rotMatrix = glm::mat4 (1.0f); // 단위 행렬로 초기화 rotMatrix = glm::rotate (rotMatrix, glm::radians(angle), glm::vec3 (0.0f, 1.0f, 0.0f)); myVec = rotMatrix \* myVec;
- GLSL
  - vec4 rotateMatrix = myMatrix \* myVector

- 누적 변환
  - TransformationVector = TranslateMatrix \* RotationMatrix \* ScaleMatrix \* OriginalVector;
  - 변환 순서에 따라 다른 결과값이 나온다.
  - GLM

```
glm::mat4 myModelMatrix = myTranslationMatrix * myRotationMatrix * myScaleMatrix;
glm::vec4 myTransformeVector = myModelMatrix * myOriginalVector;
```

• GLSL

```
mat4 transform = mat2 * mat1;
vec4 myTransformVector = transform * myVector
```

#### 좌표계 변환

- 각 단계에 필요한 변환 행렬들을 생성하여 합성 변환 행렬을 만든다.
  - V<sub>clip</sub> = M<sub>projection</sub> \* M<sub>view</sub> \* M<sub>model</sub> \* V<sub>local</sub>
    - V<sub>local</sub> : 객체의 좌표값
    - M<sub>model</sub>: 모델링 변환
    - M<sub>view</sub> : 뷰잉 변환
    - M<sub>projection</sub>: 투영 변환
    - V<sub>clip</sub>: 합성 변환 행렬
  - 뷰포트 변환은 glViewport 함수를 사용하여 화면 좌표에 매핑한다.
- 변환 적용
  - 변화 행렬 사용
  - 응용 프로그램에서 모든 변환을 하나의 행렬에 결합한다
    - GLM 함수 사용: translate, rotate, scale 함수
    - 또는 직접 행렬 연산을 통하여 하나의 행렬로 결합한다.
  - 결합된 변환 행렬을 버텍스 세이더에 적용
    - 버텍스 세이더의 좌표값에 변환 행렬을 적용
    - 변환 행렬값을 uniform 변수로 선언하여 응용 프로그램에서 값 저장

#### 좌표계 변환

- 변환 적용 예)
  - · (1, 1, 0) 만큼 이동 후 ½ 크기로 축소하기
  - 응용 프로그램

```
//--- 변환 행렬 만들기
glUseProgram (shaderProgram]);
glm::vec4 v (1.0, 0.0, 0.0, 1.0f);
glm:: mat4 transformMatrix (1.0f);
transformMatrix = glm::translate (transformMatrix, glm::vec3 (1.0f, 1.0f, 0.0f)); //--- 이동
transformMatrix = glm::scale (transformMatrix, glm::vec3 (0.5, 0.5, 0.5)); //--- 신축

//--- 변환 행렬 값을 버텍스 세이더로 보내기
unsigned int transformLocation = glGetUniformLocation (shaderProgram, "transform");
glUniformMatrix4fv (transformLocation, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr (transformMatrix));
```

uniform: CPU위의 응용프로그램 에서 GPU 위의 세이더로 데이 터를 전달하는 한 방법


- 모든 단계의 모든 세이더에서 접근 가능한 전역 변수
- 필요한 세이더에서 전역 변수 형태로 선언한 후 사용
- 세이더가 아니라 응용 프로그 램에서 값을 설정할 수 있고, 세 이더에서는 디폴트 값으로 초 기화할 수 있다

- 버텍스 세이더
  - 변환 행렬 적용하기

```
#version 330 core layout (location = 0) in vec3 vPos; //--- 객체의 좌표값 uniform mat4 transform; //---변환 행렬: uniform으로 선언하여 응용 프로그램에서 값을 저장한다. void main() { gl_Position = transform *vec4 (vPos, 1.0f); //--- 객체의 좌표에 변환 행렬을 적용한다. }
```

### 모델링 변환

- 객체들을 월드 좌표계의 기준으로 배치하기
  - M<sub>model</sub> 행렬을 사용하여 모델링 변환을 적용
    - M<sub>model</sub> 행렬: 객체의 위치와 방향을 월드에 배치하기 위해 이동, 스케일, 회전하는 변환 행렬



- 필요한 변환 행렬을 적용하여 합성 변환 행렬을 만든 후 그 행렬을 객체의 버텍스에 적용한다.
- openGL 에서 모델링 변환 행렬들은 객체에 설정된 반대 순서로 적용된다.
  - 마지막 변환이 정점 데이터에 먼저 적용된다.

#### 모델링 변환

• 모델링 변환 적용 예) • 사각형을 x축으로

```
• 사각형을 x축으로 0.1, y축으로 0.5만큼 이동
//--- 응용 프로그램
void drawScene ()
     glUseProgram (shaderProgram);
     glm::mat4 model = glm::mat4(1.0f);
                                                                   //--- model 행렬에 이동 변환 적용
     model = glm::translate (model, glm::vec3(0.1f, 0.5f, 0.0f));
     unsigned int modelLocation = glGetUniformLocation (shaderProgram, "modelTransform");
                                                                    //--- 버텍스 세이더에서 modelTransform 변수 위치 가져오기
     glUniformMatrix4fv (modelLocation, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr (model)); //--- modelTransform 변수에 변환 값 적용하기
     glBindVertexArray (VAO);
                                                                    //--- 도형 그리기
     glDrawArrays (GL TRIANGLES, 0, 3);
     glutSwapBuffers ();
//--- 버텍스 세이더
#version 330 core
layout (location = 0) in vec3 vPos:
                                                        //--- 응용 프로그램에서 받아온 도형 좌표값
                                                        //--- 모델링 변환 행렬: uniform 변수로 선언
uniform mat4 modelTransform;
void main()
                                                        //--- 좌표값에 modelTransform 변환을 적용한다.
     gl Position = modelTransform * vec4(vPos, 1.0);
```

- 1개 이상의 변환을 적용하는 경우
  - 예) x축으로 0.5 이동하고 z축에 대하여 45도 회전한다.

```
//--- 응용 프로그램
void drawScene ()
     glUseProgram (shaderProgram);
                                                                          //--- translation matrix
     glm::mat4 Tx = glm::mat4 (1.0f);
                                                                          //--- rotation matrix
     glm::mat4 Rz = glm::mat4 (1.0f);
     glm::mat4 TR = glm::mat4 (1.0f);
                                                                          //--- translation matrix
                                                                          //--- x축으로 translation
     Tx = glm::translate(Tx, glm::vec3(0.5, 0.0, 0.0));
                                                                          //--- z축에대하여 회전
      Rz = glm::rotate(Rz, glm::radians(45.0), glm::vec3(0.0, 0.0, 1.0));
                                                                          //--- 합성 변환 행렬: rotate -> translate
     TR = Tx * Rz;
      unsigned int modelLocation = glGetUniformLocation (shaderProgram, "modelTransform"); //--- 버텍스 세이더에서모델 변환 위치 가져오기
     glUniformMatrix4fv (modelLocation, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr (TR)); //--- modelTransform 변수에 변환 값 적용하기
     glBindVertexArray (VAO);
     glDrawArrays ();
                                                                                                                                  17
```

TR = Tx \* RZ

• 변환 적용 시 순서에 따라 다른 결과가 나온다.


```
void drawScene ()
     glUseProgram (shaderProgram);
     glm::mat4 TR = glm::mat4 (1.0f);
                                                                           //--- transformation matrix
     glm::mat4 Rz = glm::mat4 (1.0f);
                                                                           //--- rotation matrix
     glm::mat4 Tx = glm::mat4 (1.0f);
                                                                           //--- translation matrix
                                                                           //--- x축으로 translation
     Tx = glm::translate(Tx, glm::vec3(0.5, 0.0, 0.0));
                                                                           //--- z축에대하여 회전
     Rz = glm::rotate(Rz, glm::radians(45.0), glm::vec3(0.0, 0.0, 1.0));
                                                                           //--- 합성 변환 행렬: translate -> rotate
     TR = Rz * Tx;
      unsigned int modelLocation = glGetUniformLocation (shaderProgram, "modelTransform"); //--- 버텍스 세이더에서모델 변환 위치 가져오기
                                                                         //--- modelTransform 변수에 변환 값 적용하기
     glUniformMatrix4fv (modelLocation, 1, GL FALSE, glm::value ptr (TR));
     glBindVertexArray (VAO);
     glDrawArrays ();
                                이동
                                                                           회전
                                                                                                          RT = RZ * Tx
```

### <u>함수 프로토타입</u>


- 유니폼 변수 다루기
  - GLint glGetUniformLocation (GLuint program, const GLchar \*name);
    - 프로그램에서 uniform 변수의 위치를 가져온다.
      - program: 세이더 프로그램 이름
      - name: uniform 변수 이름
    - 리턴값: uniform 변수 위치 (-1: 위치를 찾지 못함)
  - void glUniform{1|2|3|4}(f|i|ui) (GLuint location, {GLfloat v0, GLfloat v1, GLfloat v2, GLfloat v3});
    - glUniform1f, glUniform2f, glUniform3f, glUniform4f...
    - 현재 프로그램에서 uniform 변수의 값을 명시
      - location: 수정할 uniform 변수의 위치
      - vo, v1, v2, v3: 사용될 uniform 변수 값

## 계층적 변환

- 계층적 변환 (Hierarchical Transformation)
  - 한 객체의 변환을 다른 객체들의 변환에 소속시키는 것
  - 예) 자동차의 이동
    - 자동차 몸체가 이동한다.
    - 자동차 바퀴는 몸체가 이동한 곳에서 회전한다.



- 계층적 구조를 만들기 위해서
  - 몸체 변환
  - 몸체 그리기
  - 변환 상태 저장
  - 앞바퀴 변환 적용
  - 앞바퀴 그리기
  - 몸체 변환으로 전환
  - 뒷바퀴 변환 적용
  - 뒷바퀴 그리기




# openGL 상태 관리

- OpenGL에서의 상태 및 상태 관리
  - 대부분의 상태들은 (라이팅, 텍스처링, 은면 제거, 안개 효과 등) 디폴트로 비활성화(disable)되어 있다.
  - 상태를 활성화(켜거나)하거나 비활성화(끄는)하는 명령어
    - void glEnable (GLenum cap);
      - 지정한 기능을 활성화한다.
    - void glDisable (GLenum cap);
      - 지정한 기능을 비활성화 한다.
  - 활성화 여부를 체크하는 명령어
    - GLboolean glisEnabled (GLenum cap);
  - Cap:
    - GL BLEND: 픽셀 블렌딩 연산을 수행 (glBlendFunc)
    - GL\_CULL\_FACE: 앞면 혹은 뒷면을 향하는 폴리곤을 선별 (glCullFace)
    - GL DEPTH TEST: 깊이를 비교
    - GL\_DITHER: 컬러의 디더링 수행
    - GL\_LINE\_SMOOTH: 선의 안티알리아싱 효과
    - GL STENCIL TEST: 스텐실 테스트
    - GL\_LINE\_SMOOTH, GL\_POLYGON\_SMOOTH: 선, 면 안티앨리어싱
    - ...


#### <u>은면 제거</u>

- 은면 제거
  - 3차원 장면을 2차원 평면에 투영시키면 물체들이 중첩될 수 있는데, 관측자의 시점에서 가까운 면은 보이고 깊이가 큰 면은 가려져 보이도록 은면 제거를 한다.
  - 깊이 검사 (depth test)를 사용한다.
    - 윈도우 초기화 시 깊이 검사 모드 설정
      - glutInitDisplayMode (GLUT\_DOUBLE | GLUT\_RGB | GLUT\_DEPTH)
    - 깊이 버퍼를 클리어한다
      - glClear ( GL\_COLOR\_BUFFER\_BIT | GL\_DEPTH\_BUFFER\_BIT );
    - 깊이 검사를 설정:
      - glEnable (GL\_DEPTH\_TEST);
    - 깊이 검사를 해제:
      - glDisable (GL\_DEPTH\_TEST);
  - 메인 프로그램에서 깊이 검사를 설정한다.

#### 은면 제거



Depth test를 안 했을 때




Depth test를 했을 때


### 은면 제거

- 컬링 (culling)
  - 후면을 선별(backface culling)하여 <u>뒷면을 모두 제거</u>할 수 있다.
    - Winding을 이용하여 폴리곤의 앞면과 뒷면을 구분한다.
    - <u>시계 반대방향으로 winding되는 폴리곤이 앞면이다.</u>
      - 컬링 설정: glEnable (GL\_CULL\_FACE);
      - 컬링 해제: glDisable (GL\_CULL\_FACE);
      - void glFrontFace (Glenum mode);
        - 폴리곤의 어느 면이 앞면 또는 뒷면인지 정의한다.
        - 장면이 닫힌 객체로 구성되어 있을 때 그 객체의 내부 연산은 불필요한데, 폴리곤의 어느 면이 앞면인지를 결정할 수 있다.
        - GLenum mode: GL CW 시계방향, GL CCW 반시계 방향
        - glFrontFace (GL CW): 시계 방향을 앞면으로
        - glFrontFace (GL\_CCW): 반시계 방향을 앞면으로

#### 은면 제거



Culling을 안했을때



Culling을 했을 때

- GLU 라이브러리를 이용하여 모델링 하기
  - 2차 곡선 (Quadrics)을 이용한다.
    - GLUquadricObj \* gluNewQuadric ();
      - Quadric Object 를 생성
    - void gluQuadricDrawStyle (GLUqadric \*quadObject, GLenum drawStyle);
      - 도형의 스타일 지정하기
      - drawStyle: GLU\_FILL / GLU\_LINE / GLU\_SILHOUETTE / GLU\_POINT
    - void gluQuadricNormals (GLUqadric \*quadObject, GLenum normals);
      - 법선 벡터 제어, 빛에 대한 영향 결정
      - Normals: GLU NONE / GLU FLAT / GLU SMOOTH
    - void gluquadricOrientation (GLUqadric \*quadObject, GLenum orientation);
      - 법선 벡터의 내부 및 외부 등과 같은 방향 지정
      - Orientation: GLU\_OUTSIDE / GLU\_INSIDE
    - void gluDeleteQuadric (GLUqadric \*quadObject);
      - 객체 삭제하기

- GLU 라이브러리를 이용하여 모델링 하기
  - 구 생성하기
    - void gluSphere (GLUqudirc \*qobj, GLdouble radius, GLint slices, GLint stacks);

```
void gluSphere (GLUquadric *qobj, GLdouble radius, GLint slices, GLint stacks );


Qobj // gluNewQuadric으로 생성된 Quadric Object

Parameters radius // Sphere의 반지름(Radius)

Help slices // Z축을 중심으로 하는 Subdivisions의 개수(경도(Longitude)와 유사)

stacks // Z축을 따르는 Subdivisions의 개수(위도(Latitude)와 유사)
```







(B) gluSphere (obj, 1.0, 10, 10);



(C) gluSphere (obj, 1.0, 20, 20);

- 실린더 생성하기
  - void gluCylinder (GLUquadirc \*qobj, GLdouble baseRadium, GLdouble topRadius, GLdouble height, GLint slices, GLint stack);




- 디스크 생성하기
  - void gluDisk (GLUquadirc \*qobj, GLdouble innerRadius, GLdouble outerRadius, GLint slices, GLint loops);

```
void gluDisk (GLUquadric *qobj, GLdouble innerRadius, GLdouble outerRadius, GLint slices, GLint loops);


Parameters
Help

Parameters
Hops

// gluNewQuadric으로 생성된 Quadric Object
innerRadius // Disk의 안쪽 반지름(Radius)
outerRadius // Disk의 바깥쪽 반지름(Radius)
slices // Z축을 중심으로 하는 Subdivisions의 개수
loops // Disk가 세분화되는 동심원의 개수
```



• 모델 생성 예) GLUquadricObj \*qobj; void drawScene () { glClear(GL COLOR\_BUFFER\_BIT | GL\_DEPTH\_BUFFER\_BIT); // 객체 생성하기 qobj = gluNewQuadric (); // 도형 스타일 gluQuadricDrawStyle( qobj, GLU LINE ); gluQuadricNormals( qobj, GLU\_SMOOTH ); //→ 생략 가능 gluQuadricOrientation( qobj, GLU\_OUTSIDE ); //→ 생략 가능 // 객체 만들기 gluSphere( qobj, 1.5, 50, 50 ); glutSwapBuffers();



### <u>.obj 파일 다루기</u>

- · Obj 파일
  - 3차원 그래픽 이미지가 저장된 파일의 형태 중 하나로 "Wavefront Technologies"의 고유 파일 포맷
  - 가장 오래되고 기본적으로 사용되는 3차원 모델 표현 파일
    - 오브젝트의 좌표를 기록하고 각 버텍스의 정보를 포함
    - 코드 내에서 직접 입력했던 좌표 및 정보를 가지고 있는 하나의 파일
    - 확장자가 .obj
  - 파일 종류
    - Obi 파일: 폴리곤을 구성하는 정보 저장
      - 각 버텍스의 좌표값
      - 텍스처 좌표값의 UV 값
      - 각 버텍스의 노말값
      - 폴리곤의 면을 구성하는 꼭지점과 텍스처 좌표값의 리스트
    - Mtl (Material Template Library)파일: 재질과 텍스처에 관한 정보
  - 파일 만들기
    - 맥스나 3차원 모델링 제작 프로그램을 통해 만든다.
  - 파일 읽기
    - 전체 버텍스 개수 및 삼각형 개수 세기
    - 해당 개수만큼 메모리 할당
    - 할당된 메모리에 각 버텍스 및 면 정보 입력

## <u>.obj 파일 다루기</u>


• 파일 포맷 (#으로 시작하는 줄은 주석)

```
# t
# v: List of geometric vertices, with (x, y, z [,w]) coordinates, w is optional and defaults to 1.0.
v 0.123 0.234 0.345 1.0
٧ ... ...
# vt: List of texture coordinates, in (u, [v,w]) coordinates, these will vary between 0 and 1, v and w are optional and default to 0.
vt 0.500 1 [0]
vt ... ...
# vn: List of vertex normals in (x,y,z) form; normals might not be unit vectors.
vn 0.707 0.000 0.707
vn ... ...
#f: Polygonal face element (vertex/texture coordinate/vertex normal) (texture coord.가 생략되면 두 개의 슬라이스 사용 (//))
f 1 2 3
f 3/1 4/2 5/3
f 6/4/1 3/5/3 7/6/5
f 7//1 8//2 9//3
f ... ...
g: group name
g cube
```

• 육면체 # cube.obj

#### g cube

v 0.0 0.0 0.0 v 0.0 0.0 1.0 v 0.0 1.0 0.0 v 0.0 1.0 1.0 v 1.0 0.0 0.0 v 1.0 0.0 1.0 v 1.0 1.0 0.0 v 1.0 1.0 1.0



vn 0.0 0.0 -1.0 vn 0.0 1.0 0.0 vn 0.0 -1.0 0.0 vn 1.0 0.0 0.0

vn -1.0 0.0 0.0


f 1//2 7//2 5//2 f 1//2 3//2 7//2 f 1//6 4//6 3//6 f 1//6 2//6 4//6 f 3//3 8//3 7//3 f 3//3 4//3 8//3 f 5//5 7//5 8//5 f 5//5 8//5 6//5 f 1//4 5//4 6//4 f 1//4 6//4 2//4 f 2//1 6//1 8//1 f 2//1 8//1 4//1 • 다이아몬드

# diamond.obj

#### g Object001

v 0.000000E+00 0.000000E+00 78.0000 v 45.0000 45.0000 0.000000E+00 v 45.0000 -45.0000 0.000000E+00 v -45.0000 -45.0000 0.000000E+00 v -45.0000 45.0000 0.000000E+00 v 0.000000E+00 0.000000E+00 -78.0000

f 123 f 134 f 145 f 152 f 654 f 643 f 632 f 621 f 615



• 주전자 # OBJ file created by ply to obj.c g Object001

v 40.6266 28.3457 -1.10804 v 40.0714 30.4443 -1.10804 v 40.7155 31.1438 -1.10804 v 42.0257 30.4443 -1.10804 v 43.4692 28.3457 -1.10804 v 37.5425 28.3457 14.5117 v 37.0303 30.4443 14.2938

vn -0.966742 -0.255752 9.97231e-09 vn -0.966824 0.255443 3.11149e-08 vn -0.092052 0.995754 4.45989e-08

vn 0.68205 0.731305 0 vn 0.870301 0.492521 -4.87195e-09

vn -0.893014 -0.256345 -0.369882 vn -0.893437 0.255997 -0.369102

f 3 4 9 f 10 9 4

f 4 5 10 f 12 11 6

f 6 7 12

f 13 12 7




#### .obj 파일 읽기 샘플 (버전에 따라 수정 필요)


```
#include <stdio.h>
void ReadObj (FILE *objFile)
  //--- 1. 전체 버텍스 개수 및 삼각형 개수 세기
  char count[100];
  int vertexNum = 0;
  int faceNum = 0;
  while (!feof (obiFile)) {
    fscanf (objFile, "%s", count);
     if (count[0] == 'v' \&\& count[1] == '\H0')
          vertexNum += 1;
     else if (count[0] == 'f' && count[1] == '\H0')
          faceNum += 1;
                                                   // 배열 초기화
     memset (count, '\double'0', sizeof (count));
  //--- 2. 메모리 할당
  vec4 *vertex;
  vec4 *face;
  int vertIndex = 0;
  int faceIndex = 0;
  vertex = (vec4 *)malloc (sizeof (vec4) * vertexNum);
  face = (vec4 *)malloc (sizeof (vec4) * faceNum);
```


```
//--- 3. 할당된 메모리에 각 버텍스, 페이스 정보 입력
while (!feof (objFile)) {
   fscanf (objFile, "%s", bind);
   if (bind[0] == 'v' \&\& bind[1] == '\forall 0') {
         fscanf (objFile, "%f %f %f",
                    &vertex[vertIndex].x, &vertex[vertIndex].y, &vertex[vertIndex].z);
        vertIndex ++;
   else if (bind[0] == 'f' && bind[1] == '\overline{0}') {
         fscanf (objFile, "%f %f %f",
                    &face[faceIndex].x, &face[faceIndex].y, &face[faceIndex].z);
         faceIndex ++;
```

#### <u>실습 9</u>

- 꼭지점을 이용하여 3차원 객체 그리기
  - 화면 중앙에 좌표계 (x축, y축, z축)을 그린다.
  - 키보드 명령에 따라 육면체 혹은 사각뿔을 그린다.
    - ・ 객체는 X축으로 30도, y축으로 -30도 회전해 있다.
  - 키보드 명령
    - · C: 육면체
    - P: 사각 뿔 (피라미드 모양으로 바닥은 사각형, 옆면은 삼각형)
    - H: 은면제거 적용/해제
    - ・ y/Y: y축을 기준으로 양/음 방향으로 회전
    - w/w: 와이어 객체/솔리드 객체
  - 각 꼭지점에 다른 색상을 설정한다.








### <u>실습 10</u>

- 모델링 변환하기
  - 화면 중앙에 좌표계를 그린다.
  - 키보드 명령에 따라 화면 중앙에 다른 3차원 객체를 그린다. 크기는 [0.0, 1.0]사이에서 그린다.
    - · 1: 구
    - 2: 원뿔 (뾰족한 부분이 z축을 따라)
    - 3: 원뿔 (뾰족한 부분이 y축을 따라)
    - 4: 디스크
    - 5: 실린더
  - 키보드 명령으로 객체를 이동한다.
    - w/W: 솔리드/와이어 모델
    - ←/→/↑/↓: 좌/우/상/하로 객체를 이동한다.
    - y/Y: y축으로 양/음 방향으로 자전한다.
    - r/R: 좌표계의 y축으로 양/음 방향으로 공전한다.
    - C: 모든 변환 리셋
    - 위의 명령어를 입력했을 때, 좌표계는 이동하지 않는다.



# <u>실습 11</u>

# <u>실습 12</u>

### 뷰잉 변환

- 월드 좌표계를 유저의 시점인 view space로 변환
  - View space: 월드 좌표를 유저의 시점 앞에 있는 좌표로 변환한 결과
    - 즉, 카메라의 관점에서 바라보는 공간
    - 카메라 초기값: 좌표계의 원점에 위치
    - 모델링 변환 함수들을 사용하여 카메라의 위치를 바꿀 수 있다.
    - 즉, 카메라의 위치 변환은 객체들의 위치 변환과 반대로 변환하는 것과 같다.
      - 카메라를 오른쪽으로 이동 == 객체를 왼쪽으로 이동
  - 카메라 위치 지정방법
    - 카메라를 원점으로부터 뒤로 이동시키는 방법
    - 또는 물체를 카메라의 앞으로 이동시키는 방법
  - 연속된 회전과 이동으로 카메라 위치를 지정할 수 있다.

#### 뷰잉 변환


- 뷰잉 변환 적용하기
  - 뷰잉 변환 행렬 M<sub>view</sub> 값을 설정하여 버텍스 세이더에 적용한다.
  - 물체를 이동하여 카메라의 위치를 지정한다.

```
//--- 응용 프로그램
void drawScene ()
    glUseProgram (shaderProgram);
    glm::mat4 view = glm::mat4(1.0f);
                                                                                   //--- z축으로 -3만큼 이동
    view = glm::translate (view, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -3.0f));
    unsigned int viewLocation = glGetUniformLocation (shaderProgram, "viewTransform"); //--- 버텍스 세이더에서 viewTransform 변수위치
                                                                                  //--- viewTransform 변수에 변환값 적용하기
    glUniformMatrix4fv (viewLocation, 1, GL FALSE, &view[0][0]);
    glBindVertexArray (VAO);
    glDrawArrays (GL TRIANGLES, 0, 3);
    glutSwapBuffers ();
//--- 버텍스 세이더
#version 330 core
layout (location = 0) in vec3 vPos;
uniform mat4 modelTransform;
uniform mat4 viewTransform;
void main()
           gl Position = viewTransform * modelTransform * vec4(vPos, 1.0);
```

- 카메라 공간
  - 다음의 세 가지 파라미터를 가진다.
    - Eye: 월드 공간에서의 카메라의 위치
    - At: 월드 공간에서 카메라가 바라보는 기준점
    - Up: 카메라의 상단이 가리키는 방향,
      - · 대부분의 경우 Up은 월드 공간의 y축
  - 카메라 공간 설정을 위한 3차원 뷰잉 변환 행렬은


• T = 
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -tx \\ 0 & 1 & 0 & -ty \\ 0 & 0 & 1 & -tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 R = 
$$\begin{bmatrix} ux & uy & uz & 0 \\ vx & vy & vz & 0 \\ nx & ny & nz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bullet \quad \mathbf{M}_{\text{view}} = \begin{bmatrix} ux & uy & uz & -txu \\ vx & vy & vz & -tyv \\ nx & ny & nz & -tzn \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



### <u> 뷰잉 변환</u>

- 카메라 공간
  - 다음의 세 가지 파라미터를 가진다.
    - Eye: 월드 공간에서의 카메라의 위치
    - At: 월드 공간에서 카메라가 바라보는 기준점
    - Up: 카메라의 상단이 가리키는 방향,
      - 대부분의 경우 Up은 월드 공간의 y축
  - 단위 벡터, 외적 등을 이용하여 카메라의 파라미터를 설정한다.
    - 카메라 객체 좌표계 설정
      - 카메라 위치:
        - glm::vec3 cameraPos = glm::vec3 (0.0f, 0.0f, 5.0f);
      - 카메라 방향: 카메라가 바라보는 방향 (n)
        - glm::vec3 cameraTarget = glm::vec3 (0.0f, 0.0f, 0.0f);
        - glm::vec3 cameraDirection = glm::normalize (cameraPos-cameraTarget );
      - 카메라의 오른쪽 축 (u)
        - 위쪽 벡터와 카메라 방향 벡터와의 외적
        - glm::vec3 up = glm::vec3 (0.0f, 1.0f, 0.0f);
        - glm::vec3 cameraRight = glm::normalize (glm::cross (up, cameraDirection));
      - 카메라의 위쪽 축 (v)
        - glm::vec3 cameraUp = glm::cross (cameraDirection, cameraRight);



//--- (0.0, 0.0, 5.0)위치에 카메라를 놓음

//--- 카메라가 바라보는 곳 //--- 카메라 방향 벡터: z축 양의 방향

//--- 카메라의 위쪽 방향

#### 함수 프로토타입

- 카메라 설정 함수
  - glm::mat4 glm::lookAt (vec3 const &cameraPos, vec3 const &cameraDirection, vec3 const &cameraUp);
    - cameraPos: 카메라의 위치
    - cameraDirection: 카메라가 바라보는 기준점
    - cameraUp: 카메라의 상단이 가리키는 방향
  - 카메라 변환 위해서는
    - 위의 세 인자값 변경
    - 변환 한수를 적용하여 카메라 위치 및 방향 변경 가능
  - 사용예)
    - 카메라를 (0, 0, 3)위치에 두고 z축의 음의 방향으로 카메라를 놓는다.
    - glm::lookat (glm::vec3 (0.0f, 0.0f, 3.0f), glm::vec3 (0.0f, 0.0f), glm::vec3 (0.0f, 1.0f, 0.0f));


#### 뷰잉 변환

• 카메라의 위치 설정 예) //--- 응용 프로그램 void drawScene () glUseProgram (shaderProgram); glm::vec3 cameraPos = glm::vec3(0.0f, 0.0f, 5.0f); glm::vec3 cameraDirection = glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f); glm::vec3 cameraUp = glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f);glm::mat4 **view** = glm::mat4 (1.0f); view = glm::lookAt (cameraPos, cameraDirection, cameraUp); unsigned int viewLocation = glGetUniformLocation (shaderProgram, "viewTransform"); glUniformMatrix4fv (viewLocation, 1, GL FALSE, &view[0][0]); glBindVertexArray (VAO); //--- 도형 그리기 glDrawArrays (GL TRIANGLES, 0, 3); glutSwapBuffers (); //--- 버텍스 세이더 #version 330 core layout (location = 0) in vec3 vPos; uniform mat4 modelTransform; uniform mat4 viewTransform; void main()


gl Position = viewTransform \* modelTransform \* vec4(vPos, 1.0);

## 투영 변환

- 객체가 놓이는 공간 설정
  - M<sub>Projection</sub> 행렬: 투영 공간을 설정하는 변환 행렬
    - 절두체 (frustum)의 투영 공간: 직육면체 또는 피라미드 형태의 절두체
    - 공간 설정은 대개 바뀌지 않으므로 초기화 함수에서 한 번 적용하는 것이 좋음
  - 직각 투영
    - 투영 공간이 직육면체: orthographic projection 행렬이 적용된다.
    - 공간 외에 있는 객체들은 clip된다.
    - 2D 평면에 똑바로 매핑되고 원근감이 없다.



- 원근 투영
  - 투영 공간이 피라미드 형태: perspective projection 행렬이 적용된다.
  - 원근감을 가진다.



#### 함수 프로토타입

#### • 직각 투영 볼륨

glm::mat4 glm::ortho (float left, float right, float bottom, float top, float near, float far);


• left, right: 절두체의 왼쪽, 오른쪽 좌표


• bottom, top: 절두체의 맨 밑과 맨 위의 좌표

• near, far: 가까운 평면과 먼 평면



- glm:: mat4 glm::perspective (float fovy, float aspect, float near, float far);
  - fovy: 뷰잉 각도(라디언), 뷰잉 공간이 얼마나 큰지를 설정
  - aspect: 종횡비 (앞쪽의 클리핑 평면의 폭(w)을 높이(h)로 나눈 값)
    - 종횡비: 화면의 가로방향에 대한 단위 길이를 나타내는 픽셀수에 대한 세로방향의 단위길이를 나타내는 픽셀 수의 비율. 예) 종횡비가 0.5: 가로길이의 두 픽셀이 세로길이의 한 픽셀에 대응한다.
  - near: 관측자에서부터 가까운 클리핑 평면까지의 거리 (항상 양의 값)
  - far: 관측자에서 먼 클리핑 평면까지의 거리 (항상 양의 값)






#### <u>투영 변환</u>

• 투영 변환 예) • 원근 투영 //--- 응용 프로그램 void drawScene () glUseProgram (shaderProgram); glm::mat4 projection = glm::mat4(1.0f); projection = glm::perspective (glm::radians(45.0f), (float)SCR WIDTH / (float)SCR HEIGHT, 0.1f, 100.0f); unsigned int projectionLocation = glGetUniformLocation (shaderProgram, "projectionTransform"); glUniformMatrix4fv (projectionLocation, 1, GL FALSE, &projection[0][0]); glBindVertexArray (VAO); //--- 도형 그리기 glDrawArrays (GL TRIANGLES, 0, 3); glutSwapBuffers (); //--- 버텍스 세이더 #version 330 core layout (location = 0) in vec3 vPos; uniform mat4 modelTransform; uniform mat4 viewTransform; uniform mat4 projectionTransform; void main() gl Position = projectionTransform \* viewTransform \* modelTransform \* vec4(vPos, 1.0);

### 뷰포트 변환

- 화면의 최종적으로 출력될 영역 설정
- void glViewport (GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height);
  - 윈도우의 영역을 설정한다.
    - x, y: 뷰포트 사각형의 왼쪽 아래 좌표
    - width, height: 뷰포트의 너비와 높이



• Reshape 함수가 있을 때, 대개 그 함수에 포함시킨다.

#### 모델링 좌표값에 변환 적용하기

- 버텍스 세이더에 변환 행렬을 적용
  - 메인 프로그램에서 변환 행렬 설정

```
    M<sub>model</sub> 행렬
        glm::mat4 model;
        model = glm::rotate(model, glm::radians(30.0f), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
        //--- x축에 대하여 30도 회전
        M<sub>view</sub> 행렬
        glm::mat4 view;
        view = glm::translate(view, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -3.0f));
        //--- 카메라를 z축으로 3만큼 이동, 카메라와 객체 변환은 반대
        M<sub>projection</sub> 행렬
        glm::mat4 projection;
        projection = glm::perspective(glm::radians(45.0f), screenWidth / screenHeight, 0.1f, 100.0f);
        //--- 원근 투영 적용
```

#### 모델링 좌표값에 변환 적용하기

• 버텍스 세이더에 변환 행렬 적용

```
#version 330 core
layout (location = 0) in vec3 vPos; //--- 객체의 원래 버텍스 좌표값
layout (location = 1) in vec3 vColor; //--- 객체의 색상값
                             //--- 모델링 변환값: 응용 프로그램에서 전달 -> uniform 변수로 선언: 변수 이름"model"로 받아옴
uniform mat4 model;
                             //--- 뷰잉 변환값: 응용 프로그램에서 전달 -> uniform 변수로 선언: 변수 이름"view"로 받아옴
uniform mat4 view;
                             //--- 투영 변환값: 응용 프로그램에서 전달 -> uniform 변수로 선언: 변수 이름"projection"로 받아옴
uniform mat4 projection;
out vec3 passColor;
void main()
                                                          //--- 변환은 ← 방향으로 적용
   gl Position = projection * view * model * vec4(vPos, 1.0);
                                                          //--- vPos: 객체의 원래 좌표값
  passColor = vColor;
```


#### 모델링 좌표값에 변환 적용하기

• 응용 프로그램의 그리기 함수에서 버텍스 세이더에 uniform으로 선언되어 있는 변환 행렬 값을 전달

```
void drawScene ()
    glUseProgram (shaderProgram);
    glBindVertexArray (VAO);
    //--- 버텍스 세이더에서 각 변환 행렬값을 받아온다.
    int modelLoc = glGetUniformLocation (shaderProgram, "model");
    int viewLoc = glGetUniformLocation (shaderProgram, "view");
    int projLoc = glGetUniformLocation (shaderProgram, "projection");
    //--- 모델링 변환, 뷰잉 변환, 투영 변환 행렬을 설정한 후, 버텍스 세이더에 저장한다.
    glm::mat4 transform = glm::mat4 (1.0f);
    transform = glm::rotate (transform, glm::radians(yAngle), glm::vec3(0.0f, 1.0, 0.0f));
    glUniformMatrix4fv (modelLoc, 1, GL FALSE, glm::value ptr(transform));
    glm::mat4 view = glm::mat4 (1.0f);
    view = glm::lookAt (cameraPos, cameraDirection, cameraUp);
    glUniformMatrix4fv (viewLoc, 1, GL FALSE, &view[0][0]);
    glm::mat4 projection = glm::mat4 (1.0f);
    projection = glm::perspective (glm::radians(60.0f), (float)g_window_w / (float)g_window_h, 0.1f, 200.0f);
    glUniformMatrix4fv (projLoc, 1, GL FALSE, &projection[0][0]);
    //--- 객체를 그린다.
    glDrawArrays (GL TRIANGLES, 0, 12);
```

#### <u>실습 13</u>

- 중심의 구를 중심으로 3개의 구가 다른 방향의 경로를 따라 회전하는 애니메이션 제작, 각 구에는 그 구를 중심으로 달이 공전한다. 이때, 회전 경로는 원을 사용하여 그리도록 한다.
  - 은면제거, 원근 투영을 적용한다.
  - 경로 1: xz 평면
  - 경로 2: xz 평면이 반시계방향으로 45도 기울어져 있다.
  - 경로 3: xz 평면이 시계방향으로 45도 기울어져 있다.
  - 3개의 구는 다른 속도로 중심의 구를 공전한다.
  - 3개의 구에는 각각 공전하는 달을 가지고 있다.
  - 달의 궤도는 공전 궤도와 평행하다.
  - 메뉴를 이용하여 구의 모델을 선택할 수 있게 한다.
    - 솔리드 모델 / 와이어 모델
  - 키보드 명령
    - w/a/s/d: 위의 도형들을 좌/우/상/하로 이동
    - ・ z/x: 위의 도형들을 앞/뒤로 이동
    - y/Y: 전체 객체들을 y축으로 양/음 방향으로 회전



#### <u>실습 14</u>

- 육면체를 이용하여 시간 출력하기
  - 육면체를 사용하여 시계를 구현한다.
  - x축으로 30도, y축으로 30도 회전 시킨 방향으로 초기화 되어있다.
  - 다음의키보드 명령을 수행한다.
    - y/Y: 화면 전체 y축에 대하여 양/음 방향으로 회전한다.
    - z/Z: 화면 전체를 z축으로 양/음 방향으로 이동한다.

#### • 현재 시간 가져오기

```
time t
                               now = time(0);
struc<del>t</del> tm
                               curr time;
                               (&curr time, &now);
localtime s
// correct_wtime.h struct tm
                                       // seconds after the minute - [0, 60] including leap second


// minutes after the hour - [0, 59]

// hours since midnight - [0, 23]

// day of the month - [1, 31]

// months since January - [0, 11]

// years since 1900
     int tm sec;
     int tm<sup>-</sup>min;
     int tm<sup>-</sup>hour;
     int tm<sup>-</sup>mday;
     int tm<sup>-</sup>mon;
     int tm year;
                                        // days since Sunday - [0, 6]
// days since January 1 - [0, 365]
// daylight savings time flag
     int tm_wday;
     int tm_yday;
     int tm<sup>-</sup>isdst;
```






# <u>실습 15</u>


#### <u>실습 16</u>

- 이동하는 크레인 만들기
  - 원근 투영과 은면제거를 넣는다.
  - 크레인을 올릴 바닥을 그린다.
  - 3개의 육면체를 이용하여 크레인을 만든다.
    - 크레인은 바닥위에 놓여있다.
    - 각 몸체는 다른 색으로 설정한다.
  - 키보드 명령
    - b/B: 크레인의 아래 몸체가 y축에 대하여 양/음 방향으로 회전한다.
      - 아래 몸체가 회전하면 중앙 몸체와 맨 위의 팔은 같이 회전한다.
    - m/M: 크레인의 중앙 몸체가 x축에 대하여 양/음 방향으로 회전한다.
      - 회전 각도는 90 ~ 180도 사이로 정하고, 중앙 몸체가 회전하면 맨 위의 팔도 같이
    - t/T: 크레인의 맨 위 팔이 z축에 대하여 양/음 방향으로 회전한다.
      - · 회전 각도는 90~180도 사이로 정한다.
    - s/S: 움직임 멈추기
    - c/C: 모든 움직임이 초기화된다.
    - ・ Q: 프로그램 종료하기



#### <u>실습 17</u>

- 카메라 넣기
  - 앞의 크레인 실습에 카메라를 적용한다.
  - 원점에 크레인을 렌더링하고 크레인은 좌우로 이동하고 있다.
  - 크레인을 바라보는 카메라 설정
    - 키보드 명령으로 카메라 이동
      - z/Z: 앞뒤로 이동
      - x/X: 좌우로 이동
      - r/R: 카메라 기준 y축에 대하여 회전



# <u>실습 18</u>