<Van der waals gas란? '\*Reif 5.8절,5.9절>

Van der waals 기체의 내부에너지와 엔트로피 Van der waals 기체 1몰의 상태방정식은 경험적으로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT$$

여기서 v는 몰당 부피(부피/몰수)를 말한다. 이것을 van der waals 방정식이라고 부르고, van der waals 방정식을 쓰면 보다 실제적인 기체를 효과적으로 다룰 수 있다. 이상기체의 상태방정식과 다른 점은 a,b 두 상수가 방정식 안에 존재하고 있다는 것이다. 실제 기체 분자는 분자간에 long-range attractive force가 있어서 넓은 범위 안에서 서로서로 붙어있으려고 노력한다. 이것은 마치 압력과 같은 효과를 유발하는데, 그게 방정식 안에서 a가 하는 일이다. 한편, 실제 기체 분자는 short-range repulsive force도 생각해주어야 한다. short-range replusive force는 서로 다른 기체 분자가 같은 공간을 차지하지 않게 해주는 힘이다. 따라서 기체 분자 각각이 고유한 부피를 차지하고 있으니 상태방정식을 기술할 때는 분자들의 부피를 빼주어야 한다. 그 역할을 바로 b가 한다.

a=b=0인 경우, 혹은 분자 1개의 부피가 아주 작아서 몰당 부피가 아주 클 때 $(v \to \infty)$ , van der waals 방정식은 다음과 같이 근사시킬 수 있다.

$$pv = RT$$

즉, 위와 같은 상황은 이상기체에 대한 기본가정을 설명한다.

Van der waals 기체의 몰당 에너지가 부피 의존성을 가지고 있을까? 몰당 에너지를 u, 몰당 엔트로피를 s라고 하면 열역학 1법칙에서,

$$du = Tds - pdv$$

$$\frac{\partial u}{\partial v}\Big|_{T} = T \frac{\partial s}{\partial v}\Big|_{T} - p$$

$$\begin{cases} du = Tds - pdv \\ df = -sdT - pdv \end{cases} \rightarrow \partial_{T}(-p)|_{v} = \partial_{v}(-s)|_{T}$$

$$\frac{\partial u}{\partial v}\Big|_{T} = T \frac{\partial p}{\partial T}\Big|_{v} - p$$

Van der waals 방정식을 p에 대한 식으로 고치면,

$$p = \frac{RT}{v - b} - \frac{a}{v^2} \longrightarrow \frac{\partial p}{\partial T} \Big|_v = \frac{R}{v - b}$$

따라서,

$$\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v - p = \frac{RT}{v - b} - p = \frac{a}{v^2}$$

이상기체는 a가 0이되어 에너지의 부피 의존성이 없다. $(U=3/2k_BT)$  몰당 에너지 u를 다시 T 와 v 에 대한 함수로 나타내보자.

$$du(T, v) = \frac{\partial u}{\partial T} \Big|_{v} dT + \frac{\partial u}{\partial v} \Big|_{T} dv$$
$$= c_{v}(T)dT + \frac{a}{v^{2}}dv$$

이제 어떤 실제적인 기체가 초기에 온도  $T_0$ 와 몰당 부피  $v_0$ 를 가지고 있었다고 하자. 이 기체가 온도 T와 몰당 부피 v를 가질 때 에너지를 u(T,v) 라고 하면,

$$u(T,v) - u(T_0, v_0) = \int_{T_0}^T c_v(T')dT' + \int_{v_0}^v \frac{a}{v^2}dv$$

$$= \int_{T_0}^T c_v(T')dT' - a\left(\frac{1}{v} - \frac{1}{v_0}\right)$$
therefore, 
$$u(T,v) = \int_{T_0}^T c_v(T')dT' - \frac{a}{v} + const.$$

 $c_v$ 가 상수라면,

$$u(T,v) = c_v T - \frac{a}{v} + const.$$

즉, 교과서 72쪽 4번째 줄부터 6번째 줄까지 "물리적으로는 기체가 팽창된 후에는 기체 분자 사이의 평균 거리가 팽창되기 전보다 더 멀어지므로, 분자 사이의 퍼텐셜에너지가 증가하게 된다"는 이러한 맥락에서 도출된 결과이다. v가 커질수록, u는 증가한다.

마지막으로 몰당 엔트로피 s를 계산해보자.

$$ds(T,V) = \frac{\partial s}{\partial T} \Big|_{v} dT + \frac{\partial s}{\partial v} \Big|_{T} dv$$

 $c_v(T) = T\partial s/\partial T|_v, \quad \partial_T(-p)|_v = \partial_v(-s)|_T$  이므로,

$$ds(T,V) = \frac{c_v(T)}{T}dT + \frac{\partial p}{\partial T}\Big)_v dv$$
$$= \frac{c_v(T)}{T}dT + \frac{R}{v-b}dv$$

양변 적분하면,

$$s(T, v) - s(T_0, v_0) = \int_{T_0}^{T} \frac{c_v(T')dT'}{T'} + \int_{v_0}^{v} \frac{R}{v - b} dv$$
$$= \int_{T_0}^{T} \frac{c_v(T')dT'}{T'} + R \ln\left(\frac{v - b}{v_0 - b}\right)$$

 $c_v$ 가 상수라면,

$$s(T, v) = c_v \ln T + R \ln (v - b) + const.$$

Van der waals 기체의 자유팽창 위의 논의에서 우리는 Van der waals 기체의 몰당 에너지를 다음과 같이 나타낼 수 있다는 것을 알았다.

$$u(T,v) = \int_{T_0}^{T} c_v(T')dT' - \frac{a}{v} + const.$$

Free expansion 과정에서 주어진 판데르 발스 기체가 온도  $T_1$ , 몰당 부피  $v_1$ 에서 온도  $T_2$ , 몰당 부피  $v_2$ 로 팽창했다면 $(v_1 < v_2)$  내부에너지가 보존되므로,

$$u(T_1, v_1) = u(T_2, v_2)$$

$$\int_{T_0}^{T_1} c_v(T')dT' - \frac{a}{v_1} = \int_{T_0}^{T_2} c_v(T')dT' - \frac{a}{v_2}$$

$$a\left(\frac{1}{v_2} - \frac{1}{v_1}\right) = \int_{T_1}^{T_2} c_v(T')dT'$$

 $T_1$ ,  $T_2$  의 간격이 아주 짧다면 기체의 몰비열  $c_v$ 의 temperature dependence를 무시할 수 있다. 즉 기체의 몰비열을 상수  $c_v$ 로 취급할 수 있다.

$$a\left(\frac{1}{v_2} - \frac{1}{v_1}\right) = c_v(T_2 - T_1)$$

$$T_2 = T_1 - \frac{a}{c_v} \left( \frac{1}{v_1} - \frac{1}{v_2} \right)$$

 $v_2 > v_1$ 에서  $(1/v_1 - 1/v_2) > 0$  이므로  $T_2 < T_1$  이다. 다시말해, 온도가 낮아졌다. 따라서 기체를 냉각할 때 자유팽창과정을 유용하게 쓸 수 있다. 하지만 우리가 간과한 사실이 있다. 지금까지 용기의 열용량을 애써 무시해왔는데 실제 실험에서 우리가 자유팽창과정을 이용해 기체를 냉각시키려면 용기의 열용량  $C_c$ 를 고려해야 하기 때문이다. 즉, 실제 실험에서  $T_2$ 는

$$T_2 = T_1 - \frac{a}{c_v + C_c} \left( \frac{1}{v_1} - \frac{1}{v_2} \right)$$

으로 아까보다는 냉각효과가 많이 작아졌다.