弹性与塑性的根本区别在于应力-应变关系的是否线性。



错

2.

加载和卸载过程中应力应变关系服从不同的规律。

A 对

3.

材料的弹性性质会随着塑性变形的发生而改变。

A 对

4.

塑性变形是在体积不变条件下发生的。

A 对

5.

结构的极限曲线与先前的变形历史有关。

A N

6.

弹塑性本构关系中增量理论是普遍适用的。

A 对

7.

弹塑性交界面上,法向应力可以允许有间断。

A 对

8.

梁的弹塑性弯曲工程理论中,平截面假定依然成立。

A 对

9.

非圆截面柱体扭转过程中,截面仍保持为平面,不发生轴向翘曲。


A 对

10.

理想塑性材料制成的结构,加载产生塑性变形后卸载,重新加载时弹性区间扩大的原因是材料的强化。

A 对

二、对于线性随动强化模型,已知 $E_p/E=1/100$,给定应力路径为: $0\to 1.5\sigma_r\to 0\to -\sigma_r\to 0$,请填写表格,并绘出应变历程和应力-应变关系曲线。(标识出图中各交点、拐点处值)




应力值	弹性区间范围	应变值
0	[-σ _Y , σ _Y]	0
σΥ	TO. STOYE	
1.5oy	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	
0	KAN THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA	
-0.5ox		
- O Y		

答题卡

简答题 (15.0分)

12.

三、三杆桁架结构如图所示,三杆的材料及尺寸相同(理想塑性材料,截面积为 A,屈服限为 σ_Y ,弹性模量为 E),首先施加水平力 Q,并保持 F=0。




- 1) 计算弹性极限载荷 Qe和塑性极限载荷 Qr:
 2) 若水平载荷达到 Qr后,保持水平位移 u 不变,施加垂直载荷 F (此时 Q 将发生变化),使桁架再次进入极限状态,求此时 F和 Q:
 3) 在 2) 基础上即行卸载,计算桁架的残余应力状态。

简答题 (10.0分)

13.

- 四、一薄壁圆管,半径为 R,壁厚为 t,承受内压 p 的作用,分别针对以下几种情况: (a) 管的两端自由,(b) 管的两端固定,(c) 管的两端封闭(理想刚塑性材料,拉伸屈服应力为 σ_{γ} ,不计 r 方向应力, ν =1/2):
- (1) 采用 Mises 屈服条件, 求 p 多大时管子达到屈服;
- (2) 进入塑性状态后, 求径向应变 ε_r、环向应变 ε_θ和轴向应变 ε_z的比例。

- 14.
- 五、理想弹塑性材料的薄圆管承受拉伸和扭转联合作用,控制其中体元的两个应变分量($\varepsilon_z, \gamma_{ez}$)的发展过程,将体元相应的应力分量(σ_z, τ_{ez})作为观察对象。(取 E=3G)
- (1) 写出 Hooke 定律、Mises 屈服条件、Prandtl-Reuss 增量本 构关系和 Ильюшин 全量本构关系的表达式:
- (2) 写出量纲归一化的 Hooke 定律、Mises 屈服条件、Prandtl-Reuss 增量本构关系和 Ильюшин 全量本构关系的表达式;
- (3) 按增量理论分别计算按路径 OBC 和路径 OC 到达 C 点时的应力状态,并在 $\sigma \tau$ 图中表示其应力路径:
 - (4) 按全量理论计算路径 OC 到达 C 点时的应力状态。



六、厚壁圆筒内半径为 a,外半径为 b,研究圆筒**内压**自零单调增长到指定值 \overline{p} 时圆筒的变形和应力情况 (简体材料为理想弹塑性的,屈服极限为 σ_v ,视为平面应变状态考虑,v=1/2)

- (1) 求弹性极限压力值 pe:
- (2) 求塑性极限压力值 pr,以及此时圆筒沟应力:
- (3)若压力达到 pr 时即行卸载到零,计算圆筒内的残余应力状态(假设卸载时不发生反向屈服)。

$$\varepsilon_r = \frac{du}{dr}, \quad \varepsilon_\theta = \frac{u}{r}, \quad \frac{d\sigma_r}{dr} + \frac{\sigma_r - \sigma_\theta}{r} = 0$$

厚壁圆筒弹性应力通解为: $\sigma_r = A - \frac{D}{r^2}$, $\sigma_\theta = A + \frac{D}{r^2}$