Lekce 6: Techniky přenosu dat

Jiří Peterka

co jsou "techniky přenosu dat"?

obecně:

- všechno, co se týká přenosu celých bloků dat
 - metody, postupy,
 - ve smyslu:
 - když už máme zajištěn přenos jednotlivých bitů a přenášíme data po větších kvantech (blocích), než jsou jednotlivé bity

patří sem:

- přenos dat v sítích, fungujících na principu přepojování okruhů
 - tzv. sériové komunikace
- přenos dat v sítích, fungujících na principu přepojování paketů
 - paketový přenos
 - přenos paketů, rámců, buněk, ...
 - spolehlivý a nespolehlivý přenos
 - spojovaný a nespojovaný přenos
 - přenos best effort vs. podpora QoS

dále také (mimo jiné):

- framing ("rámování")
 - jak správně rozpoznávat celé bloky dat (rámce, buňky, pakety ...)
 - jak v proudu přijímaných bitů, bytů či znaků rozpoznat začátek a konec bloku
- zajištění transparence dat
 - aneb: jak poznat, kdy přenášená data jsou
 - příkazy, které je třeba interpretovat
 - "čistá data", která je třeba přenést a nijak neměnit
- zajištění spolehlivosti přenosu
 - detekce chyb
 - potvrzování
 - eventuální opakování přenosu
- řízení toku
 - aby odesilatel nezahltil příjemce
- předcházení zahlcení
 - aby přenos nezahltil přenosovou síť

-

data vs. příkazy

o co jde?

- po jedné (společné) přenosové cestě přenášíme data, která mají různý význam
 - a) něco jsou "čistá data", která mají být pouze přenesena a nesmí být měněna
 - b) něco jsou "příkazy", které je třeba správně interpretovat (vykonat to, co požadují)


· co je úkolem?


- zajistit, aby vždy bylo jasné, zda jde o a) nebo b)
 - tomu se říká "zajištění transparence dat"

a adekvátně nakládat s příkazy i čistými daty

kde k tomu dochází?

- prakticky všude
 - je to výhodnější než používat samostatné přenosové cesty pro (čistá) data a pro příkazy
- například:
 - při připojování periferií k počítačům tiskáren, modemů, myší,
 - řeší se nejčastěji pomocí "přepínání interpretací" (escaping)
- ale zejména:
 - při přenosu dat po blocích (paketech, rámcích, buňkách, ...)
 - kdy je třeba správně rozpoznat jednotlivé bloky
 - řeší se pomocí tzv. framing-u ("rámování")
 - blok dat se "zarámuje" (vloží do vhodného ohraničení)





příklad: ovládání modemů

původně:

- modemy se ovládaly pomocí samostatných signálů
 - co příkaz, to samostatný signál
 - po samostatném "drátu"
 - neúnosné, komplikované




```
přepnutí
           ----- vypiš údaje o nastavení
at&v
     ACTIVE PROFILE:
     E0 L1 M1 Q0 T V1 X4 &C1 &D2 &G0 &P1
     S00:000 S01:000 S02:043 S03:013 S04:010
     S05:008 S06:004 S07:060 S08:002
     S10:014 S12:050 S29:010
    ← vypiš údaje o sobě
ati3
     Conexant - Ambit SoftK56 V.90 (V.92) MDC
     Modem
atdp123456 ← vytoč číslo pulzní volbou
     BUSY
ath

    zavěs

     OK
atdt123456 ← vytoč číslo tónovou volbou
     CONNECTED 9600
                                   přepnutí
7A497A4E544D774D7A6B7A4D
```

později:


- modem má jediný vstup pro data i příkazy
- modem má dva režimy:
 - datový



- příkazový
 - v tomto režimu interpretuje data na vstupu jako příkazy a vykonává je
- musí existovat mechanismy pro přechod (přepnutí) mezi stavy/interpretacemi
 - z datového do příkazového režimu převádí posloupnost "+++", následovaná sekundovou prodlevou
 - do datového režimu modem přechází automaticky po navázání spojení
- musí existovat řídící jazyk, pro zadávání příkazů v příkazovém režimu
 - jazyk AT (od: Attention)
 - zavedla firma Hayes u svého Smartmodemu (1981)

NSWI090 Počítačové sítě I verze 4.0, lekce 6, slide 5

framing (frame encapsulation)




aneb:


- správné rozpoznání začátku a konce přenášeného bloku dat (rámce)
- jde o úkol, který se týká hlavně linkové vrstvy
 - protože ta dostává od fyzické vrstvy dále nestrukturovaný proud bitů/bytů/znaků

principiální možnosti řešení:

- odpočítávat jednotlivé byty
 - pokud mají rámce pevnou velikost a následují hned po sobě
 - například v telekomunikacích u digitální hierarchie (okruhů E a T)
- vyznačit začátek a konec
 - pomocí speciálních znaků či značek (sekvencí bitů) explicitně vyznačit začátek a konec rámce
 - výhoda: rámce mohou být různě velké
 - pomocí "poruch" v kódování přenášených dat (vícehodnotová logika)
- vyznačit začátek a odpočítat délku rámce
 - explicitně vyznačit začátek rámce, v jeho hlavičce vyznačit velikost (počet bytů) rámce



rámec



-

character, byte a bit stuffing

- potřebujeme-li vyznačit v proudu přenášených dat určitý bod
 - začátek linkového rámce, nebo jeho konec
- můžeme k tomu využít různé techniky:
 - character stuffing
 - proud přenášených dat tvoří jednotlivé znaky, začátek či konec rámce se vyznačí speciálním znakem, transparence dat se řeší vkládáním (stuffing) celých znaků
 - byte stuffing
 - proud přenášených dat tvoří jednotlivé byty (nikoli znaky), začátek či konec se vyznačí speciálním bytem, transparence dat se řeší vkládáním jednotlivých (celých) bytů
 - bit stuffing
 - proud přenášených dat tvoří jednotlivé bity, začátek či konec se vyznačí pomocí speciální sekvence bitů (tzv. křídlové značky, anglicky: flag), transparence se řeší vkládáním jednotlivých bitů

u všech variant je nutné zajistit, aby se speciální znak/byte či značka nevyskytly v těle rámce (mezi užitečnými daty)

transparence dat

- podle toho, jakou techniku používají, se linkové protokoly dělí na:
 - znakově orientované
 - používají techniku character stuffing

starší protokoly (např. IBM BySync), dnes se již nepoužívají

- bitově orientované
 - používají techniku byte stuffing nebo bit stuffing


novější, dnes používané protokoly (např. HDLC, Ethernet, PPP)


znakově orientované linkové protokoly

- k "rámování" využívají speciální řídící znaky
 - nejčastěji: řídící znaky v sadě ASCII:
 - STX (Start of TeXt): pro začátek textu/těla bloku
 - ETX (End of TeXt): pro konec textu / těla bloku
- · je možné i rozlišit strukturu bloku
 - na hlavičku a tělo, pomocí dalších řídících znaků
 - SOH (Start Of Header): pro začátek hlavičky
- problém:
 - co kdyby se některý z řídích znaků (STX, SOH, ETX) vyskytoval v samotném bloku dat (v hlavičce nebo v těle rámce)?
 - jak potom poznat, kdy se výskyt znaku má považovat za řídící, a kdy nikoli?

řešení transparence dat:

- řídící znaky se prefixují speciálním řídícím znakem z ASCII sady
 - DLE (Data Link Escape): "únikový" (ESCAPE) znak
 - význam: následující znak je třeba interpretovat jako řídící











DLE STX

tělo

DLE ETX

transparenci dat?



způsobí


znakově orientované linkové protokoly

řešení transparence dat (pokračování)

případný výskyt speciálního řídícího znaku (DLE) v užitečných datech se řeší jeho



- jde o pomoc fyzické vrstvě, aby si dokázala zajistit (udržet) synchronizaci
 - aby měla "správně seřízené hodinky" a správně vyhodnocovala bitové intervaly
- řešení u znakově orientovaných protokolů: na začátek se připojí (dva) speciální řídící znaky SYN




příklad: protokol SLIP


síť

SLIP: Serial Line IP

- telefonní velmi jednoduchý linkový protokol, určený pro přenos IP datagramů po dvoubodových (a plně duplexních) spojích
 - například (po modemu) po telefonních linkách
 - nepotřebuje řešit "nic navíc" jen framing (vyznačení začátku a konce linkového rámce)
- je znakově orientovaný = přenášená data chápe jako posloupnost znaků
 - začátek i konec linkového rámce vyznačuje ASCII znakem END (0xC0)



- případný výskyt řídících znaků v těle IP datagramu řeší pomocí techniky character stuffing
 - znak END nahradí dvojicí znaků ESC (0xDB) a END
 - znak ESC nahradí dvojicí znaků ESC a ESC




bitově orientované linkové protokoly

- k "rámování" (framing-u) používají speciální posloupnost bitů
 - tzv. křídlovou značku (≱≰ flag)
 - nějaký předem daný "vzorek" bitů, například určitý počet po sobě jdoucích 1 mezi krajními 0
 - jako: 0111111110 (8x 1)
- varianty:
 - křídlová značka je na začátku i na konci
 - pak je nutné zajistit, aby se nevyskytla v bloku
 - musí být vyřešena transparence dat
 - křídlová značka je pouze na začátku
 - pak je nutné nějak určit délku bloku
 - možnosti:
 - "explicitní": délka bloku je uvedena v hlavičce
 - například u rámců Ethernet IEEE 802.3
 - "jinak"
 - například u rámce Ethernet II je konec rámce určen tím, že "skončí nosná" (carrier)
 - u kódování Manchester na 10 Mbit/s končí "časování" (přechody mezi úrovněmi při každém bitovém intervalu, které slouží k synchronizaci)

křídlová značka

hlavička

a před začátkem nového rámce nosná znovu "naskočí" (na preambuli, která slouží k synchronizaci)



tělo



technika "bit stuffing"


- slouží potřebám bitově orientovaných linkových protokolů
 - zajišťuje pro ně transparenci dat
 - aby se v přenášeném datovém bloku mohla vyskytovat jakákoli posloupnost bitů
 - včetně té, která jinak má význam křídlové značky

je to nutné jen tam, kde je koncová křídlová značka!!

N=8

připomenutí:

- začátek bloku (linkového rámce) signalizuje speciální posloupnost bitů
 - tzv. křídlová značka (flag), například: 0111111110 (N po sobě jdoucích jedniček)



• způsob fungování:

 pokud se v (čistých) datech vyskytne posloupnost N-1 jedniček, je za ni automaticky přidána jedna nula
 zde:

příjemce automaticky maže první nulu za posloupností N-1 jedniček

příklad: HDLC

HDLC (High-Level Data Link Control)

- příklad bitově orientovaného linkového protokolu pro spoje P-P i P-MP
- odvozený od staršího (proprietárního) protokolu SDLC firmy IBM
- standardizován od ISO (ISO 3309, ISO 4335)
- je základem/inspirací řady dalších linkových protokolů
 - PPP, LLC (Ethernet), LAPD (ISDN), LAPB (X.25), Frame Relay


HDLC rámec

- linkový rámec protokolu HDLC
 - pevná velikost hlavičky
 - Address + Control
 - Address je adresa příjemce
 - pevná velikost patičky
 - FCS (Frame Check Sequence)
 - kontrolní součet
 - proměnná velikost těla

HDLC framing ("rámování")

- používá 2 křídlové značky
 - počáteční a koncovou
 - 6 jedniček mezi 0

stejný způsob "rámování" (HDLC framing) mohou používat i jiné protokoly



bytově orientované protokoly

- určitý kompromis mezi bitově a znakově orientovanými protokoly
 - používají křídlovou značku
 - stejně jako bitově orientované protokoly
 - tato značka ale musí mít velikost (jednoho, nebo několika) bytů
 - někdy této značce předchází více (stejných) bytů pro synchronizaci příjemce
 - pokud používají křídlovou značku i pro vyznačení konce rámce, používají byte stuffing
 - pro zajištění transparence dat vkládají do užitečných dat celé "escape" byty
 - podobně jako znakově orientované linkové protokoly
 - nejde ale o znaky, nýbrž o byty (faktický rozdíl v tom ale není, jde pouze o rozdílnou interpretaci)
 - je to méně efektivní než u bitově orientovaných protokolů
 - případný výskyt "escape" bytů v užitečných datech musí být ošetřen
 - zdvojením či prefixací jiným "escape" znakem

příklady:

Ethernet




- standardní způsob "rámování" používá křídlovou značku jen na začátku
 - proto nemusí řešit výskyt této značky v těle rámce (v užitečných datech)
- protokol PPP (Point-to-Point Protocol z rodiny TCP/IP)

01111110


- používá křídlovou značku na začátku i na konci rámce
 - musí řešit transparenci dat pomocí techniky byte stuffing (vkládáním celých bytů)

příklad: Ethernet

Ethernet má vlastní formát linkových rámců




ale může používat (dříve používal) i jiný framing




příklad: PPP (Point to Point Protocol)

- jde o linkový protokol z rodiny TCP/IP, určený pro dvoubodové spoje
 - lze do něj vkládat pakety různých síťových protokolů
 - v praxi: především IP pakety
- je odvozen od protokolu HDLC
 - standardně používá framing ("rámování""), převzatý z protokolu HDLC
 - kvůli tomu je bytově orientovaným protokolem: používá křídlové značky v podobě 1 bytu



- pro zajištění transparence dat používá techniku byte stuffing
 - křídlová značka je 01111110 (6x1, 2x0), tj. 0x7E
 - případný výskyt křídlové značky v datech (tj. nikoli v řídícím významu) je prefixován bytem s
 - hodnotou 0x7D (posloupností 01111101, resp. znak ESC)
 - původní křídlová značka je XOR-ována s 0x20 (na 0x5E)
 - případný výskyt znaku 0x7D (ESC) v datech je zdvojen
 - původní ESC znak je opět XOR-ován s 0x20 (na 0x5D)



zajištění spolehlivosti - přehled

připomenutí:

- zajištění spolehlivosti může být požadováno po různých vrstvách
 - příklad: v TCP/IP se řeší až na transportní vrstvě (protokol TCP)
 - v ISO/OSI je požadováno již po síťové vrstvě (a může být požadováno i po linkové vrstvě)

otázka:

- co všechno je nutné pro zajištění spolehlivosti datových přenosů?
 - 1. schopnost detekovat ztrátu celých bloků
 - řeší se skrze počítání bloků (rámců, paketů, zpráv,)
 - nebo skrze potvrzování pozice přenesených dat v bytovém proudu (protokol TCP)
 - 2. schopnost detekovat změnu (chybu) v bloku přenesených dat
 - řeší se pomocí mechanismů detekce chyb (parita, kontrolní součty, CRC)
 - 3. schopnost nápravy
 - ad 1: je nutno řešit opakovaným přenosem ztracených dat
 - předpokladem je možnost **potvrzování** (acknowledgement), umožňující vyžádat si opakování přenosu konkrétního bloku dat
 - ad 2: lze také řešit **opakovaným přenosem** celého bloku (poškozených) dat
 - nebo: pokusit se o (samo)opravu chybných (poškozených) dat

v praxi:

možnost samoopravy je nákladná a využívá se jen minimálně

• jen tam, kde neexistuje zpětná vazba a možnost vyžádat si opakování přenosu

je k tomu nutná velká redundance (např. použití Hammingových kódů apod.)

nejsou nikdy 100%!!

jak řešit detekci chyb?

chyby mohou být různé:

- pozměněná data
 - některé (jednotlivé) bity jsou změněny
- shluky chyb
 - celé větší skupiny bitů/bytů jsou změněny
- výpadky dat
 - celé bloky dat jsou ztraceny

mechanismů detekce je více

- parita
 - příčná parita, podélná parita
- kontrolní součty
 - v rozsahu 8 bitů, 16 bitů, 32 bitů atd.
- CRC polynomy
 - také v různém rozsahu

co má smysl detekovat?

- pokud se náprava řeší opakovaným přenosem celého bloku, je zbytečné zjišťovat:
 - kolik chyb je v daném bloku, jaké druhu jsou a kde přesně v rámci bloku k nim došlo
- protože stejně se bude daný blok přenášet znovu

• proto:

- stačí detekovat chyby s přesností na celé bloky (pakety, rámce, zprávy,)
 - ve smyslu: daný blok je bez chyb / daný blok je chybný


skrze potvrzování se odesilateli potvrdí úspěšný přenos bloku

skrze potvrzování se vyžádá jeho opakovaný přenos

v očekávání, že to již dopadne dobře

zabezpečení přenášených bloků

- mechanismy zabezpečení (parita, kontr. součty, CRC) mají stejnou podstatu
 - k přenášeným blokům dat přidávají "zabezpečovací údaj"
 - paritní bity, kontrolní součet, výsledek po dělení CRC polynomem
 - příjemce využije tento "zabezpečovací údaj" k detekci, zda došlo k chybě



parita

parita (paritní bit)

- je bit přidaný navíc k datovým bitům
- sudá parita:
 - paritní bit je nastaven tak, aby celkový počet 1 byl sudý
- lichá parita:
 - aby byl lichý
- existuje také:
 - jedničková parita:
 - paritní bit je pevně nastaven na 1
 - nemá zabezpečující efekt
 - nulová parita
 - ... nastaven na 0




blok dat (rámec, paket)

• podélná parita:

 je počítána ze všech stejnolehlých bitů všech bytů/slov

• příčná parita:

- je počítána po jednotlivých bytech/slovech
 - informace o tom, který byte (slovo) je poškozen, je ale nadbytečná
 - stejně se znovu posílá celý blok



kontrolní součet

nevýhoda parity


- má malou "účinnost" odhalí jen "drobné" chyby
 - například chyby v jednotlivých bitech
 - zatímco chyby ve dvou bitech se mohou vzájemně "vyrušit"
- účinnější je kombinace příčné a podélné parity

kontrolní součet

- je "účinnější" než parita
 - dokáže detekovat více chyb
 - ale také není zdaleka "dokonalý" řadu chyb nedetekuje


– princip:

- blok dat, určený k přenosu, se interpretuje jako posloupnost bytů/slov
- jednotlivé byty/slova této posloupnosti se sečtou
 - alternativa: dělá se jejich XOR
- výsledný součet se použije jako zabezpečovací údaj
 - přesněji: použije se zbytek modulo N, kde N je šířka bytu/slova



CRC – Cyclic Redundancy Check

- posloupnost bitů, tvořící blok dat, je interpretována jako polynom
 - přesněji: jednotlivé bity tvoří koeficienty polynomu nad tělesem charakteristiky 2



- takovýto polynom je vydělen jiným polynomem
 - tzv. charakteristickým polynomem
 - např. (CRC-16): $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$
- výsledkem je podíl a zbytek
 - v roli zabezpečení se použije zbytek po dělení charakteristickým polynomem
 - · chápaný již jako posloupnost bitů

schopnosti detekce jsou vynikající

- tímto způsobem je možné detekovat:
 - všechny shluky chyb s lichým počtem bitů
 - všechny shluky chyb do velikosti N bitů
 - kde N je stupeň charakteristického polynomu
 - všechny shluky chyb velikosti > N+1 s pravděpodobností 99.9999998%
 - pro CRC-32


musí být volen velmi pečlivě (složitě)

přitom

- složitost (implementace) výpočtu je minimální
 - lze snadno "zadrátovat"


v rozsahu 8/16/32/64/... bitů

zbytek po dělení je
zabezpečovacím údajem




příklad: obvod pro výpočet CRC

- spolehlivost CRC kódů se opírá o silné teoretické výsledky z algebry
- ale:
 - samotný výpočet CRC-kódu (zbytku po dělení) je velmi jednoduchý
 - může být snadno implementován v HW, pomocí XOR-hradel a posuvných registrů
 - jde o jednoduchý "sériový" obvod, který postupně přijímá jednotlivé bity



na konci (postupného vkládání jednotlivých bitů) zůstane v obvodu (v jeho posuvných registrech) zbytek po dělení, který slouží jako zabezpečovací údaj



potvrzovací strategie

- snaha napravit chybu/ztrátu dat opakováním přenosu (retransmission)
 - očekávání: podruhé k problémům již nedojde
 - což nemusí být splněno k chybě či ztrátě může dojít znovu
- podmínkou je:
 - možnost, aby příjemce dal najevo odesilateli, že má data odeslat znovu (celý blok)
 - řeší se pomocí potvrzování (acknowledgement)
- společně je vše označováno jako ARQ (Automatic Repeat reQuest)
 - jde o potvrzovací strategii (či "potvrzovací schéma")
 - fakticky jde o celý protokol pro zajištění spolehlivosti přenosu
- existuje více různých potvrzovacích strategií (ARQ):
 - 1. jednotlivé potvrzování (Stop&Wait ARQ)
 - využívá jednotlivé potvrzování a před odesláním dalšího bloku čeká na (kladné) potvrzení předchozího bloku
 - 2. kontinuální potvrzování s návratem (Go-Back-N ARQ)
 - využívá kontinuálního potvrzování a při opakování přenosu (retransmission) se vrací k místu, kde k chybě/ztrátě došlo
 - 3. kontinuální potvrzování se selektivním opakováním (Selective Repeat ARQ)
 - využívá kontinuálního potvrzování a při opakování přenosu se nevrací, ale znovu přenese jen poškozený/ztracený blok

jednotlivé potvrzování

princip:

Stop&Wait ARQ

- 1. každý blok je potvrzován jednotlivě
 - buď pomocí kladného potvrzení (ACK blok byl přijat bez detekované chyby), nebo ACK
 - pomocí **záporného potvrzení** (Negative ACK, NACK blok byl přijat s chybou) NACK
 - a je nutné opakovat přenos
- 2. po odeslání každého bloku se odesilatel zastaví (STOP) a čeká (WAIT) na potvrzení
 - další blok odešle až po přijetí kladného potvrzení (ACK)
 - v případě přijetí záporného potvrzení (NACK) znovu odešle původní blok
 - to samé v případě, že do doby T (časového limitu / timeout-u) nedostane žádné potvrzení
- vypršení časového limitu interpretuje jako ztrátu či poškození naposledy uskutečněného přenosu

 blok 1

 blok 2

 blok 2

 blok 2

 blok 3

 příjemce

 ACK1

 NACK2

 ACK2

 blok je přijat poškozený

 potvrzení se ztratilo


vlastnosti jednotlivého potvrzování


jednoduchá a "přímočará" strategie


- snadno se implementuje
 - byla použita např. v protokolech IPX/SPX společnosti Novell
- jejím důsledkem je polo-duplexní charakter komunikace
 - nikdy se nepřenáší oběma směry současně

nevýhody:

- je neefektivní v sítích s větší latencí/dobou obrátky (RTT)
- příklad: 10 Mbit/s Ethernet







kontinuální potvrzování

• problém jednotlivého potvrzování:

- hodí se jen do lokálních sítí
 - nikoli do sítí rozlehlých

alternativa pro rozlehlé sítě

- nečekat na potvrzení, ale ihned posílat další bloky
 - tedy: ještě dříve, než přijde potvrzení předchozích bloků
 - vlastně: bloky se posílají souvisle, kontinuálně (continuously)
 - proto: kontinuální potvrzování (Continuous ARQ)
- potvrzení přichází "až později" (zpětně)

praktické aspekty:

- co dělat, když nějaké potvrzení nepřijde vůbec (nebo je negativní)?
 - mezitím již mohlo být odesláno více dalších bloků
- možná řešení:
 - kontinuální potvrzování s návratem (Go-Back-N ARQ)
 - odesílání se "vrací zpět" do místa, kde došlo k poškození/ztrátě, dále se pokračuje (znovu) od tohoto místa
 - tj. některé již odeslané bloky se odesílají znovu
 - selektivní opakování (Selective Repeat ARQ)
 - odešle se pouze ("selektivně") ten blok, který byl poškozen či ztracen, pak se pokračuje, jako kdyby k žádné chybě nedošlo

Continuos ARQ

blok 1 blok 2 blok 3 blok 4

ky
bloků
ntinuously)

TCP "umí" volitelně

používá protokol TCP z TCP/IP

TCP používá standardně

kontinuální potvrzování s návratem

princip:

- poškozený/ztracený blok se přenese znovu
- a po něm se postupně přenáší následující bloky
 - které již mohly být odeslány (a třeba i úspěšně doručeny)


výhody:

- je to jednodušší na implementaci
- pro příjemce je to jednodušší
 - když přijme poškozený blok (nebo mu některý blok "vypadne" kvůli ztrátě), nemusí ukládat další bloky do bufferů a pouze čeká na opakované zaslání poškozeného/ztraceného bloku
 - protože další bloky "dostane" znovu

nevýhoda:

plýtvá se přenosovou kapacitou

Go-Back-N ARQ přenos se "vrací zpět" k poškozenému/ztracenému bloku



přenáší se znovu

již jednou přenesené bloky se přenáší znovu blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 blok 5 blok 6 odesilatel ACK 3 ACK 1 ACK 2 příjemce

selektivní opakování


princip:

poškozený/ztracený blok se přenese znovu

- Selective Repeat ARQ
- opakuje se (selektivně) pouze přenos poškozeného/ztraceného bloku
- dále se pokračuje, jako kdyby k žádné chybě/ztrátě nedošlo
 - jsou přenášeny ty bloky, které ještě nebyly přeneseny


· výhody:

- neplýtvá se přenosovou kapacitou (jednotlivé bloky dat se nepřenáší zbytečně)
- nevýhoda:
 - pro příjemce je to náročnější
 - bloky, přenášené po poškozeném/ztraceném bloku, musí ukládat "do zásoby" (do bufferů), ale ještě je nemůže zpracovávat
 - se zpracováním musí čekat na opakovaný přenos poškozeného/ztraceného bloku



metoda (posuvného) okénka

- kontinuální potvrzování umožňuje:
 - odesílat bloky dat maximálním možným tempem
 - dopředu, ještě než přijde jejich potvrzení
- to nemusí být dobře!!
 - příjemce nemusí mít dostatečnou kapacitu na zpracování přijatých bloků
 - a může být nucen je zahazovat!!




podle velikosti "okénka"

metoda (posuvného) okénka

proč "posuvné"?

sliding window

protože s příchodem (kladného) potvrzení se okénko posouvá



otázka:

jak volit (optimální) velikost okénka?

odpověď:

- velikost okénka může stanovovat odesilatel
 - např. podle toho, jak a kdy mu přichází jednotlivá potvrzení
- velikost okénka může stanovovat i příjemce
 - podle svých možností

výsledná velikost je minimem z obou hodnot

řeší to problém řízení toku


řízení toku


jde o řešení obecného problému:

flow control

- jak nezahltit příjemce?
- · podstata problému:
 - odesilatel může být mnohem "výkonnější" než příjemce
 - příjemce nemusí "stíhat" tempo, které odesilatel dokáže vyvinout
 - předpokládá se, že propojení (síť) mezi odesilatelem a příjemcem má dostatečnou kapacitu a problém neovlivňuje
 - síť není úzkým hrdlem v komunikaci mezi odesilatelem a příjemcem
- princip řešení:
 - odesilatel se při odesílání řídí kapacitními možnostmi příjemce
- · možnosti praktického řešení:
 - řízení toku může být implementováno na různých vrstvách
 - fyzická/linková:
 - příjemce dává najevo odesilateli, zda má či nemá odesílat
 - pomocí signálů: RTS/CTS, nebo pomocí řídících znaků: XON/XOFF
 - vyšší vrstvy a metoda okénka:
 - příjemce (spolu)určuje maximální velikost posuvného okénka
 - v rámci potvrzení "inzeruje" novou velikost okénka tím říká, kolik dalších dat je schopen přijmout
 - takto to funguje v protokolu TCP na transportní vrstvě







předcházení zahlcení

· jde o řešení jiného problému, než u řízení toku


Example 2 congestion control

- řízení toku:
 - problémem je disproporce mezi kapacitními možnostmi odesilatele a příjemce
 - jejich propojení (síť) do problému nevstupuje – má dostatečnou kapacitu



- řešení (jak předcházet zahlcení):
 - dopředné techniky
 - snaží se ovlivňovat to, co se posílá do sítě
 - neposílat do sítě takové datové toky, které by způsobily zahlcení
 - konkrétně: techniky "upravování provozu" (traffic conditioning)
 - zpětnovazební techniky
 - snaží se zpětně reagovat na příznaky zahlcení (či explicitní zprávy/hlášení o zahlcení)
 - omezují další vysílání

- předcházení zahlcení:
 - problémem je kapacita propojení (sítě) mezi odesilatelem a příjemcem
 - může být nedostatečná a může dojít k zahlcení této sítě
 - tato síť může být zatěžována také dalšími přenosy, které probíhají souběžně !!!!
 - kapacitní možnosti odesilatele a příjemce jsou dostatečné (problém neovlivňují)



techniky předcházení zahlcení

zpětnovazební techniky

- potřebují se nějak dozvědět, že došlo k zahlcení přenosové sítě
 - potřebují nějakou formu zpětné vazby
- možnosti:
 - odesilatel dostane explicitní informaci
 - v TCP/IP: ICMP zpráva Source Quench
 - jednostranný "výkřik" od směrovače, že se blíží/již nastalo jeho zahlcení
 - moc se nepoužívá
 - dedukce: odesilatel si nějak domyslí, že došlo k zahlcení sítě
 - protokol TCP: když nedostane včas potvrzení, interpretuje to jako zahlcení
 - které způsobil právě on !!!!
 - reaguje přechodem na režim "slow start"
 - přejde na jednotlivé potvrzování

 a pouze postupně zvětšuje své okénko
 - tj. nejprve odešle jeden blok, pak čeká na potvrzení, pak odešle dva bloky a čeká na jejich potvrzení, pak čtyři bloky atd.

dopředné techniky

- nepotřebují žádnou zpětnou vazbu
- snaží se upravovat ten provoz, který teprve vstupuje do přenosové sítě
 - v očekávání, že k zahlcení nedojde
 - obecně: tzv. traffic conditioning
- pracují s určitým předpokladem o tom, co síť ještě "unese"
 - aniž by došlo k jejímu zahlcení
 - jakoby: zná "laťku"
- možnosti:
 - traffic shaping
 - provoz, který je "nad laťku", se snaží pozdržet a přenést později



- traffic policing
 - provoz, který je "nad laťku", ihned zahazuje



