## Introduction to Computer System Organization

SZU Review

### Chapter5

ISA(LC-3)

Question: ISA 的结构有哪些?

- 1. ISA Structure
  - (1). 内存组织 2<sup>k</sup> × m bit (e.g. 2<sup>16</sup> × 16 bit)
  - (2). 寄存器组织  $2^k \times m$  bit (e.g. LC-3:  $2^3 \times 16$  bit)
  - (3). 以上(1),(2) 确定下来之后 --> (设计) 指令集合
- 2. 指令格式和寻址方式

LC-3 指令 --> (更改指令,仿照现有的指令格式) --> 新的指令 (unfamiliar)

3. LC -3 的主要指令格式/助记符号

指令的机器语言格式与助记符号之间的转换.

## LC-3 指令集

- 一条指令分为两个部分:
- 1.操作码 (做什么)
- 2.操作数 (对谁操作)

Definition:

(Instruction set of ISA)

- 1.操作码的集合
- 2.数据类型
- 3.寻址模式
- LC-3的ISA结构定义了15条指令,每条指令对应一个操作码 (指令的bit[15:12])

容易注意到理论上应存在16种不同的opcode,但事实上在LC-3中操作码值1101没有定义 我们将其预留(以后在定义)。

所有指令可以分为三类:

1.operate(运算)

2.data movement(数据搬移)

3.control(控制)

## Operate

1.运算操作:

ADD/SUB/MUL/DIV

2.逻辑操作:

AND/OR/NOT/XOR

特别需要注意的是,在LC-3中仅支持三种操作指令:

ADD,AND,NOT

## **NOT**

opcode = 1001

#### Grammar

NOT targetR, originalR

(targetR = ! (originalR))

e.g.

R5 = 0101000011110000

NOT R3,R5

R3 = 10101111100001111

(按位取反)

(R3 = ! R5)

# ADD (binary instruction)

opcode = 0001

Grammar1

condition code = 0

ADD targetR, originalR, R

```
(targetR = originalR + R)
e.g.
R4 = 6
R5 = -18
ADD R1, R4, R5
R1 = -12
(R1 = R4 + R5)
Grammar2
condition code = 1
ADD targetR, originalR, #number
(targetR = originalR + number)
e.g.
R4 = 6
ADD R1,R4,#-2
R1 = 4
(R1 = R4 - 2)
```

# AND (binary instruction)

```
opcode = 0101
Grammar1
condition code = 0
AND targetR,originalR,R
(targetR = originalR & R)
e.g.
R5 = 1101000011110010
R6 = 1010111100001110
AND R4,R5,R6
R4 = 1000000000000010
```

```
(R4 = R5 \& R6)
```

Grammar2

condition code = 1

AND targetR, originalR, #number

(targetR = original & number)

e.g.

AND R2, R2, 0

(R2 寄存器清零)

(R2 = R2 & 0)

### **Data Movement**

PC相对寻址:(PC - relative)

# LD (opcode = 0010)

#### (Load Direct)

### **Function:**

从直接地址加载数据到寄存器(通过PC相对偏移寻址)。

## Composition:

opcode:LD

target register:DR

base index:PCoffset9

#### Grammar:

LD DR, PCoffset9

## **Operation Steps:**

DR <- Mem[PC+PCoffset9]

e.g.

LD R2, 0xFF ; 将地址(PC+0xFF)处的数据加载到R2

## ST (opcode = 0011)

#### (Store Direct)

### **Function:**

将寄存器的值直接存储到内存地址(PC相对寻址)。

#### **Grammar:**

ST SR, PCoffset9

## **Operation Steps:**

计算目标地址: PC+PCoffset9

将寄存器SR的值存储到该地址

e.g.

ST R0, 0x20 ; 将R0的值存储到(PC+0x20)

## **Operation Process:**

(Assume that PC=0x3000, R0=0x1234):

计算地址: 0x3000+0x20 = 0x3020

存储数据: Mem[0x3020] = 0x1234

## Appliance:

存储全局变量或静态数据(state data)

## 间接寻址:

# LDI (opcode = 1010)

#### (Load Indirect)

### **Function:**

间接加载数据。先从指令指定的地址读取一个指针,再通过该指针读取实际数据,最后存入目标寄存器(target register)。

## Composition:

opcode:LDI

target register:DR

base index:PC offset 9(相当于PC的偏移地址)

### Grammar:

LDI DR, PCoffset9

## **Operation Steps:**

1. 计算地址: Mem[PC+PCoffset9]获取指针
2. 加载数据: DR <- Mem[Mem[PC+PCoffset9]]

### e.g.

LDI R0, 0x30 ; 从地址(PC+0x30)读取指针, 再通过指针加载数据到R0

# STI (opcode = 1011)

#### (Store Indirect)

### **Function:**

间接存储数据。先将数据写入指令指定的地址指向的指针位置。

## Composition:

opcode:STI

original register:SR

base index:PCoffset9

#### Grammar:

STI SR, PCoffset9

## **Operation Steps:**

计算地址: Mem[PC+PCoffset9]获取指针

存储数据: Mem[Mem[PC+PCoffset9]] <- SR

e.g.

STI R0, 0x20 ; 将R0的值存储到(PC+0x20)

## 基址偏移寻址:(Base + Offset)

# LDR (opcode = 0110)

#### (Load Base+Offset)

### **Function:**

通过基址寄存器+偏移量加载数据。

## Composition:

opcode:LDR

target register:DR

base register:BaseR

index:offset6(6位有符号偏移量)

#### Grammar:

LDR DR, BaseR, offset6

## **Operation Steps:**

DR <- Mem[BaseR+offset6]

e.g.

LDR R3, R4, -10; 从地址(R4-10)加载数据到R3

# STR (opcode = 0111)

#### (Store Base + Offset)

### **Function:**

将寄存器的值存储到基址寄存器+偏移量指定的内存地址。

#### Grammar:

STR SR, BaseR, offset6

## **Operation Steps:**

计算目标地址: BaseR + offset6(符号扩展)

#### 将SR的值存储到该地址

e.g.

STR R1, R2, -4; 将R1的值存储到(R2-4)

## **Operation Process:**

(Assume that R2=0x4000, R1=0x5678):

计算地址: 0x4000 + (-4) = 0x3FFC

存储数据: Mem[0x3FFC] = 0x5678

## Appliance:

存储到局部变量或数组元素(如R2指向栈帧基址)。

### 立即数寻址

# LEA (opcode = 1110)

#### (load effective address)

Explaination:被装入寄存器的数值的获取是"立即的"(直接从当前指令片段中抽取,而不需要任何内存访问)

#### **Function:**

将有效地址(非数据)加载到寄存器。

## Composition:

opcode:LEA

target register:DR

base index:PCoffset9

#### **Grammar:**

LEA DR, PCoffset9

## **Operation Steps:**

DR <- PC+PCoffset9 (直接计算地址并存储)

e.g.

LEA R1, LABEL ; 将LABEL的地址存入R1

## Control

## 条件跳转指令 (opcode = 0000)

# (BR Instruction)

指令格式	含义	等效条件
BRn LABEL	结果为负时跳转	N=1
BRz LABEL	结果为零时跳转	Z=1
BRp LABEL	结果为正时跳转	P=1
BRnz LABEL	结果为负或零时跳转	N=1 或 Z=1
BRnp LABEL	结果为负或正时跳转 (非零)	N=1 或 P=1
BRzp LABEL	结果为零或正时跳转	Z=1 或 P=1
BRnzp LABEL		———————————— 总是跳转

# (JSR/JSRR Instruction)(Jump to Subroutine)

格式1: JSR LABEL

格式2: JSRR BaseR

功能: 跳转到子程序,将返回地址保存在R7

示例:

JSR SUB;调用子程序SUB

JSRR R6 ;调用R6指向的子程序

(JMP Instruction)

格式: JMP BaseR

功能: 无条件跳转到BaseR指定的地址

示例: JMP R7; 跳转到R7中的地址.

# (RET Instruction)

格式: RET

功能: 从子程序返回 (equals to JMP R7)

示例: RET ;返回到调用者