# 网络编程

# 一、网络协议概述

网络协议是网络上所有设备(网络服务器、计算机及交换机、路由器、防火墙等)之间通信规则的集合,它规定了通信时信息必须采用的格式和这些格式的意义。大多数网络都采用分层的体系结构,每一层都建立在它的下层之上,向它的上一层提供一定的服务,而把如何实现这一服务的细节对上一层加以屏蔽。一台设备上的第 n 层与另一台设备上的第 n 层进行通信的规则就是第 n 层协议。在网络的各层中存在着许多协议,接收方和发送方同层的协议必须一致,否则一方将无法识别另一方发出的信息。网络协议使网络上各种设备能够相互交换信息。


## 1.1 层次结构

由于网络节点之间联系的复杂性,在制定协议时,通常把复杂成分分解成一些简单成分,然后再将它们复合起来。最常用的复合技术就是<mark>层次方式</mark>,网络协议的层次结构如下:

- (1) 结构中的每一层都规定有明确的服务及接口标准。
- (2) 把用户的应用程序作为最高层
- (3)除了最高层外,中间的每一层都向上一层提供服务,同时又是下一层的用户。
- (4)把物理通信线路作为最低层,它使用从最高层传送来的参数,是提供服务的基础。

### 1.2 层次划分

为了使不同计算机厂家生产的计算机能够相互通信,以便在更大的范围内建立计算机网络,国际标准化组织(ISO)在 1978 年提出了"开放系统互联参考模型",即著名的 OSI/RM模型(Open System Interconnection/Reference Model)。它将计算机网络体系结构的通信协议划分为七层,自下而上依次为:物理层(Physics Layer)、数据链路层(Data Link Layer)、网络层(Network Layer)、传输层(Transport Layer)、会话层(Session Layer)、表示层(Presentation Layer)、应用层(Application Layer)。



OSI 协议参考模型的这7个层虽然规定得非常细致和完善,但在实际中却得不到广泛的应用,其重要的原因之一就在于它过于复杂。但它仍是此后很多协议模型的基础,这种分层

架构的思想在很多领域都得到了广泛的应用。

与此相区别的TCP/IP 协议模型从一开始就遵循简单明确的设计思路,它将TCP/IP 的7层协议模型简化为4层,从而更有利于实现和使用。

# 二、 TCP/IP 协议概述

在 linux 系统中网络体系结构中采用的是 tcp/ip 协议,网络传输的协议比较多,而 tcp 协议和 ip 协议,是网络通信时,经常使用的两种协议,我们为了方便描述,一般用 tcp/ip 来描述整体的网络协议。


TCP(传输控制协议)和 IP(网际协议)Transmission Control Protocol/Internet Protocol 的简写,中译名为传输控制协议/因特网互联协议,又名网络通讯协议,是 Internet 最基本的协议、Internet 国际互联网络的基础,由网络层的 IP 协议和传输层的 TCP 协议组成。TCP/IP 定义了电子设备如何连入因特网,以及数据如何在它们之间传输的标准。协议采用了 4 层的层级结构,每一层都呼叫它的下一层所提供的网络来完成自己的需求。

### 2.1 TCP/IP 协议特点

- (1) TCP/IP 协议不依赖于任何特定的计算机硬件或操作系统,提供开放的协议标准,即使不考虑 Internet,TCP/IP 协议也获得了广泛的支持。所以 TCP/IP 协议成为一种联合各种硬件和软件的实用系统。
- (2) TCP/IP 协议并不依赖于特定的网络传输硬件,所以 TCP/IP 协议能够集成各种各样的网络。用户能够使用以太网(Ethernet)、令牌环网(Token Ring Network)、拨号线路(Dial-up line)、X.25 网以及所有的网络传输硬件。
- (3) 统一的网络地址分配方案,使得整个 TCP/IP 设备在网中都具有唯一的地址
- (4) 标准化的高层协议,可以提供多种可靠的用户服务。

### 2.2 TCP/IP 层次模型

TCP/IP 的协议参考模型和OSI 协议参考模型的对应关系如下图所示。下面分别对者 TCP/IP 的4 层模型进行简要介绍



从协议分层模型方面来讲,TCP/IP 由四个层次组成: 网络接口层、网络层、传输层、应用层。

### (1) 网络接口层:

物理层(网络接口层)是定义物理介质的各种特性: 机械特性、电子特性、功能特性、规程特性等,数据链路层是负责接收 IP 数据包并通过网络发送,或者从网络上接收物理帧,抽

出 IP 数据包,交给 IP 层。------网卡驱动中主要实现网络接口层定义的内容。

#### (2) 网络层:

负责将数据帧封装成 IP 数据报,并运行必要的路由算法。

### (3) 传输层:


负责端对端之间的通信会话连接与建立。传输协议的选择根据数据传输方式而定。 传输层协议主要有 tcp 协议和 udp 协议。

### (4) 应用层:

负责应用程序的网络访问,这里通过端口号来识别各个不同的进程。

# 2.3 协议族

虽然 TCP/IP 名称只包含了两个协议,但实际上,TCP/IP 是一个庞大的协议族,它包括了各个层次上的众多协议,下图列举了各层中一些重要的协议,并给出了各个协议在不同层次中所处的位置如下。



ARP: 用于获得同一物理网络中的硬件主机地址。

MPLS: 多协议标签协议,是很有发展前景的下一代网络协议。

IP: 负责在主机和网络之间寻址和路由数据包。

ICMP: 用于发送报告有关数据包的传送错误的协议。


IGMP:被 IP 主机用来向本地多路广播路由器报告主机组成员的协议。

TCP: 为应用程序提供<u>可靠</u>的通信连接。适合于一次传输大批数据的情况。并适用于要求得到响应的应用程序。

UDP: 提供了无连接通信,且不对传送包进行可靠的保证。适合于一次传输少量数据,可靠性则由应用层来负责。

udp 和 tcp 特征刚好是相反,对方的优点就是自己的缺点。

## 2.4 TCP/IP 协议模块关系



# 2.5 协议的选择

协议的选择应该考虑到以下3个方面。

### (1) 对数据可靠性的要求。

对数据要求高可靠性的应用需选择 TCP 协议,如验证、密码字段的传送都是不允许出错的,而对数据的可靠性要求不那么高的应用可选择 UDP 传送,如语言、视频。


#### (2) 应用的实时性。

TCP 协议在传送过程中要使用三次握手、重传确认等手段来保证数据传输的可靠性。使用 TCP 协议会有较大的时延,因此不适合对实时性要求较高的应用,如 VOIP、视频监控等。相反,UDP 协议则在这些应用中能发挥很好的作用。

### (3) 网络的可靠性。

由于 TCP 协议的提出主要是解决网络的可靠性问题,它通过各种机制来减少错误发生的概率。因此,在网络状况不是很好的情况下需选用 TCP 协议(如在广域网等情况),但是若在网络状况很好的情况下(如局域网等)就不需要再采用 TCP 协议,而建议选择 UDP 协议来减少网络负荷。

## Internet协议介绍:



# 三、IP 地址

## 3.1 IP 地址简介

IP 地址是指互联网协议地址(英语: Internet Protocol Address,又译为网际协议地址),是 IP Address 的缩写。IP 地址是 IP 协议提供的一种统一的地址格式,它为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址,以此来屏蔽物理地址的差异。

IP 是英文 Internet Protocol 的缩写,意思是"网络之间互连的协议",也就是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议。在因特网中,它是能使连接到网上的所有计算机网络实现相互通信的一套规则,规定了计算机在因特网上进行通信时应当遵守的规则。任何厂家生产的计算机系统,只要遵守 IP 协议就可以与因特网互连互通。正是因为有了 IP 协议,因特网才得以迅速发展成为世界上最大的、开放的计算机通信网络。因此,IP 协议也可以叫做"因特网协议"。

IP 地址被用来给 Internet 上的电脑一个编号。大家日常见到的情况是每台联网的 PC 上都需要有 IP 地址,才能正常通信。我们可以把"个人电脑"比作"一台电话",那么"IP 地址"就相当于"电话号码",而 Internet 中的路由器,就相当于电信局的"程控式交换机"。

IP 地址是一个 32 位的二进制数,通常被分割为 4 个"8 位二进制数"(也就是 4 个字节)。 IP 地址通常用"点分十进制"表示成(a.b.c.d)的形式,其中,a,b,c,d 都是 0~255 之间的十进制整数。例:点分十进 IP 地址(100.4.5.6),实际上是 32 位二进制数(01100100.00000100.00000101.00000110)。

IP 地址(英语: Internet Protocol Address)是一种在 Internet 上的给主机编址的方式,也称为网际协议地址。常见的 IP 地址,分为 IPv4 与 IPv6 两大类。

IPV4 就是有 4 段数字,每一段最大不超过 255。由于互联网的蓬勃发展,IP 位址的需求量愈来愈大,使得 IP 位址的发放愈趋严格,各项资料显示全球 IPv4 位址可能在 2005 至 2010年间全部发完(实际情况是在 2011 年 2 月 3 日 IPv4 位地址分配完毕)。

地址空间的不足必将妨碍互联网的进一步发展。为了扩大地址空间,拟通过 IPv6 重新 定义地址空间。IPv6 采用 128 位(16 字节)地址长度。在 IPv6 的设计过程中除了一劳永逸 地解决了地址短缺问题以外,还考虑了在 IPv4 中解决不好的其它问题。

# 3.2 IP 地址类型

### 公有地址 Public IP

公有地址(Public address)由 Inter NIC(Internet Network Information Center 因特网信息中心)负责。这些 IP 地址分配给注册并向 Inter NIC 提出申请的组织机构。通过它直接访问因特网。

### 私有地址 Privat IP

私有地址(Private address)属于非注册地址,专门为组织机构内部使用。

以下列出留用的内部私有地址 A 类 10.0.0.0--10.255.255.255 不能直接连上Internet的IP, 主要用于局域网络内的主机联机规划。可以利用NAT (Network Address Transfer ) 主机,透过 IP 伪装来使私有 IP 的计算

B 类 172.16.0.0--172.31.255.255 机连上 Internet。

C 类 192.168.0.0--192.168.255.255

# 3.3 IP 地址分配

地域划分:

TCP/IP 协议需要针对不同的网络进行不同的设置,且每个节点一般需要一个"IP 地址"、一个"子网掩码"、一个"默认网关"。不过,可以通过动态主机配置协议(DHCP),给客户端自动分配一个 IP 地址,避免了出错,也简化了 TCP/IP 协议的设置。

IP 地址现由因特网名字与号码指派公司 ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)分配。

InterNIC: 负责美国及其他地区;

ENIC: 负责欧洲地区;

APNIC (Asia Pacific Network Information Center): 我国用户可向 APNIC 申请(要缴费) PS: 1998 年,APNIC 的总部从东京搬迁到澳大利亚布里斯班。

负责 A 类 IP 地址分配的机构是 ENIC

负责北美 B 类 IP 地址分配的机构是 InterNIC

负责亚太 B 类 IP 地址分配的机构是 APNIC

### 字段划分:

IP 地址可以视为<mark>网络标识号码</mark>与主机标识号码两部分,因此 IP 地址可分两部分组成,一部分为网络地址,另一部分为主机地址。

将 IP 地址分成了网络号和主机号两部分,设计者就必须决定每部分包含多少位。网络号的位数直接决定了可以分配的网络数; 主机号的位数则决定了网络中最大的主机数。然而,由于整个互联网所包含的网络规模可能比较大, 也可能比较小, 设计者最后聪明的选择了一种灵活的方案: 将 IP 地址空间划分成不同的类别, 每一类具有不同的网络号位数和主机号位数。

IP 地址分为 A、B、C、D、E 5 类,它们适用的类型分别为:大型网络、中型网络、小型网络、多目地址、备用。常用的是 B 和 C 两类。

其中 A、B、C 3 类(如下表格)由 InternetNIC 在全球范围内统一分配,D、E 类为特殊地址。

// J++ C				
类别	最大网络数	IP 地址范围	最大主机数	私有 IP 地址范围
A	126 (2^7-2)	0. 0. 0. 0-127. 255. 255. 255	16777214	10. 0. 0. 0-10. 255. 255. 255
В	16384 (2 14)	128. 0. 0. 0-191. 255. 255. 255	65534	172. 16. 0. 0-172. 31. 255. 255
С	2097152 (2^21)	192. 0. 0. 0-223. 255. 255. 255	254	192. 168. 0. 0-192. 168. 255. 255

# A 类 IP 地址:

一个 A 类 IP 地址是指, 在 IP 地址的四段号码中,第一段号码为网络号码,剩下的三段号码为本地计算机的号码。如果用二进制表示 IP 地址的话,A 类 IP 地址就由 1 字节的网络地址和 3 字节主机地址组成。A 类 IP 地址中网络的标识长度为 8 位,主机标识的长度为 24 位,A 类网络地址数量较少,有 126 个网络,每个网络可以容纳主机数达 1600 多万台。

A 类 IP 地址的子网掩码为 255.0.0.0, 每个网络支持的最大主机数为 256 的 3 次方-2=16777214 台。

# B类IP地址:

一个 B 类 IP 地址是指,在 IP 地址的四段号码中,前两段号码为网络号码。如果用二进制表示 IP 地址的话,B 类 IP 地址就由 2 字节的网络地址和 2 字节主机地址组成。B 类 IP 地址中网络的标识长度为 16 位,主机标识的长度为 16 位,B 类网络地址适用于中等规模的网络,有 16384 个网络,每个网络所能容纳的计算机数为 6 万多台。

B 类 IP 地址的子网掩码为 255.255.0.0,每个网络支持的最大主机数为 256 的 2 次方-2=65534 台。

# C类IP地址:

一个 C 类 IP 地址是指,在 IP 地址的四段号码中,前三段号码为网络号码,剩下的一段号码为本地计算机的号码。如果用二进制表示 IP 地址的话,C 类 IP 地址就由 3 字节的网络地址和 1 字节主机地址组成。C 类 IP 地址中网络的标识长度为 24 位,主机标识的长度为 8 位,C 类网络地址数量较多,有 209 万余个网络。适用于小规模的局域网络,每个网络最多只能包含 254 台计算机。

C 类 IP 地址的子网掩码为 255.255.255.0,每个网络支持的最大主机数为 256-2=254 台 **D 类 IP 地址**:

D类IP地址在历史上被叫做多播地址(multicast address),即组播地址。在以太网中,多播地址命名了一组应该在这个网络中应用接收到一个分组的站点。多播地址的最高位必须是"1110",范围从 224.0.0.0 到 239.255.255.255。

### 3.4 特殊的网址(了解)

- 1. IP 地址中的每一个字节都为 1 的 IP 地址("255. 255. 255. 255")是当前子网的广播地址;
- 2. IP 地址中凡是以"11110"开头的 E 类 IP 地址都保留用于将来和实验使用。
- 3. IP 地址中不能以十进制"127"作为开头,该类地址中数字 127. 0. 0. 1 到 127. 255. 255. 255 用于回路测试,如: 127.0.0.1 可以代表本机 IP 地址,用"http://127.0.0.1" 就可以测试本机中配置的 Web 服务器。

# 三、端口号

端口有什么用呢?我们知道,一台拥有 IP 地址的主机可以提供许多服务,比如 Web 服务、FTP 服务、SMTP 服务等,这些服务都是通过 1 个 IP 地址来实现。那么,主 机是怎样区分不同的网络服务呢?显然不能只靠 IP 地址,因为 IP 地址与网络服务的关系是一对多的关系。实际上是通过"IP 地址+端口号"来区分不同的服务的。

服务器一般都是通过端口号来识别的。例如,对于每个 TCP/IP 实现来说,FTP 服务器的 TCP 端口号都是 21,每个 Telnet 服务器的 TCP 端口号都是 23,每个 TFTP(简单文件传送协议)服务器的 UDP 端口号都是 69。任何 TCP/IP 实现所提供的服务都用知名的 1~1023 之间的端口号。这些知名端口号由 Internet 号分配机构

(InternetAssignedNumbersAuthority,IANA)来管理。

TCP 与 UDP 段结构中端口地址都是 16 位,可以在 0---65535 范围内的端口号。对于这 65536 个端口号有以下的使用规定:

- (1) 任何知名 TCP/IP 实现所提供的服务都用 1---1023 之间的端口号,是由 IANA 来管理的;端口号小于 256 的定义为常用端口,服务器一般都是通过常用端口号来识别的。 256~1023 之间的端口号通常都是由 Unix 系统占用,以提供一些特定的 Unix 服务,也就是说,提供一些只有 Unix 系统才有的、而其他操作系统可能不提供的服务。
- (2) 大多数 TCP/IP 实现给临时端口号分配 1024---5000 之间的端口号。大于 5000 的端口号是为其他服务器预留的。
- (3)客户端只需保证该端口号在本机上是惟一的就可以了。客户端口号因存在时间很 短暂又称临时端口号;

下列函数可以实现IPv4和IPv6的地址和主机名之间的转化。

gethostbyname():将主机名转化为IP地址gethostbyaddr():将IP地址转化为主机名

# 将主机名转化为IP地址

所需头文件₽	#include <netdb.h>₽</netdb.h>		
函数原型₽	struct hostent *gethostbyname(const char *hostname)		
函数传入值。	hostname: 主机名=		
函数返回值₽	成功: hostent 类型指针。		
	出错: -1₽		

所需头文件+	#include <netdb.h>₽</netdb.h>		
函数原型₽	int getaddrinfo(const char *node, const char *service, const struct addrinfo *hints, struct addrinfo **result)		
	node: 网络地址或者网络主机名。		
<b>感激化入体</b>	service: 服务名或十进制的端口号字符串。		
函数传入值。	hints: 服务线索。		
	result: 返回结果。		
函数返回值+	成功: 0-7		
	出错: -14		

# 四、 socket 编程

# 1 socket 定义

socket 概述: 套接字-----是一套网络编程的接口函数集的统称。

在 Linux 中的网络编程是通过 socket 接口来进行的。人们常说的 socket 接口是一种特殊的 I/O,它也是一种文件描述符。每一个 socket 都用一个结构描述{协议,本地地址、本地端口}来表示;一个完整的套接字则用一个相关描述{协议,本地地址、本地端口、远程地址、 远程端口}。 socket 也有一个类似于打开文件的函数调用,该函数返回一个整型的 socket 描述符,随后的连接建立、数据传输等操作都是通过 socket 来实现的。

可以将一个 socket 理解为一个打开的网络。它类型于我们对文件操作中打开文件时返回的文件描述符,类似于,当我们对一个文件操作时,使用文件描述符来操作,当我们要进行一个网络通信时,使用 socket 来操作。

# 2 socket 类型

常见的 socket 有 3 种类型如下。

(1) 流式 socket (SOCK STREAM)

流式套接字提供可靠的、面向连接的通信流;它使用 TCP 协议,从而保证了数据传输的正确性和顺序性。

(2) 数据报 socket (SOCK\_DGRAM)

数据报套接字定义了一种无连接的服务,数据通过相互独立的报文进行传输,是无序的,并且不保证是可靠、无差错的。它使用数据报协议 UDP。

(3) 原始 socket (一般很少用)

原始套接字允许对底层协议如 IP 或 ICMP 进行直接访问,它功能强大但使用较为不便,主要用于一些协议的开发。

# 3 地址及数据顺序处理

当我们进行网络传输时,ip 地址,我们经常使用的是点分式表示的 ip,而为了方便网络传输,在传输时,使用的是经过转化的 ip 地址。

### 3.1 地址结构相关处理

(1) 数据结构介绍----描述网络主机信息的。

下面首先介绍两个重要的数据类型: sockaddr 和 sockaddr\_in,这两个结构类型都是用来保存 socket 信息的,如下所示:

这两个数据类型是等效的,可以相互转化,通常 sockaddr\_in 数据类型使用更为方便。 在建立 socketadd 或 sockaddr in 后,就可以对该 socket 进行适当的操作了。

struct in\_addr { \_\_be32 s\_addr; //网络字<sup>3</sup>

//网络字节序的二进制表示的 ip 地址。

**}**;

数据类型	说明	定义所在的头文件	
int8_t	带符号的8位整数	<sys types.h=""></sys>	
uint8_t	无符号的8位整数	<sys types.h=""></sys>	
int16_t	带符号的 16 位整数	<sys types.h=""></sys>	
uint16_t	无符号的 16 位整数	<sys types.h=""></sys>	
int32_t	带符号的 32 位整数	<sys types.h=""></sys>	
uint32_t	无符号的 32 位整数	<sys types.h=""></sys>	
sa_family_t	套接口地址结构的地址族	<sys socket.h=""></sys>	
socklen_t	套接口地址结构的长度,一般为 uint32_t	<sys socket.h=""></sys>	
in_port_t	TCP 或 UDP 端口号,一般为 uint16_t	<netinet in.h=""></netinet>	
in_addr_t	IPv4 地址,一般为 uint32 t	<netinet in.h=""></netinet>	

## (2) 结构字段,

下面列出了该结构 sa\_family 字段可选的常见值。

结构定义头文件	#include <netinet in.h=""></netinet>
	AF_INET: IPv4 协议
	AF_INET6: IPv6 协议
sa_family	AF_LOCAL: UNIX 域协议
	AF_LINK: 链路地址协议
	AF_KEY: 密钥套接字(socket)

sockaddr in 其他字段的含义非常清楚,具体的设置涉及其他函数,在后面会有详细的讲解。

## 3.2 数据存储优先顺序转化

### (1) 函数说明。

计算机数据存储有两种字节优先顺序:高位字节优先(称为大端模式)和低位字节优先(称为小端模式,PC 机通常采用小端模式)。Internet 上数据以高位字节优先顺序在网络上传输,因此在有些情况下,需要对这两个字节存储优先顺序进行相互转化。

这里用到了 4 个函数: htons()、ntohs()、htonl()和 ntohl()。这 4 个地址分别实现网络字节序和主机字节序的转化,这里的 h 代表 host,n 代表 ntotalenetwork,s 代表 ntotales ntotalehost,n 代表 ntotalenetwork,s 代表 ntotales ntotalehost,n 代表 ntotales ntotalehost,n 代表 ntotales ntotalehost,n ntotales ntotalehost,n ntotales ntotalehost,n ntotales ntotalehost,n ntotales ntotale

### (2) 函数格式说明。

htons 等函数语法要点

所需头文件	#include <arpa inet.h=""></arpa>	
	uint16_t htons(unit16_t host16bit)	
函数原型	uint32_t htonl(unit32_t host32bit)	
	uint16_t ntohs(unit16_t net16bit)	

▶ htons(): 主机字节序到网络字节序的转化(16位)▶ ntohs(): 网络字节序到主机字节序的转化(16位)

▶ htonl(): 主机字节序到网络字节序的转化(32位)

» ntohl(): 网络字节序到主机字节序的转化(32位)

	uint32_t ntohs(unit32_t net32bit)
函数传入值	host16bit: 主机字节序的 16 位数据
	host32bit: 主机字节序的 32 位数据
	net16bit: 网络字节序的 16 位数据
	net32bit: 网络字节序的 32 位数据
	成功: 返回要转换的字节序
凶奴赵凹徂	出错: -1

# 3.3 ip 地址格式转化

通常用户在表达地址时采用的是点分十进制表示的数值(或者是以冒号分开的十进制 IPv6 地址),而在通常使用的 socket 编程中所使用的则是二进制值,这就需要将这两个数值 进行转换。这里在 IPv4 中用到的函数有 inet\_aton()、inet\_addr()和 inet\_ntoa(),而 IPv4 和 IPv6 兼容的函数有 inet\_pton()和 inet\_ntop()。

- ▶ **int inet\_aton(const char \*straddr,struct in\_addr \*addrptr)**;//将 straddr 表示的点分 ip 字符 串转换为网络字节序的二进制整数。成功返 0,失败返回-1,转换后保存在 addrptr 中。
- char \* inet\_ntoa(struct in\_addr inaddr); //将二进制数值转换为点分 ip 字符串返回。
- ▶ in\_addr\_t inet\_addr(const char \*straddr);//返回整数表示的 ip.出错返回 INADDR\_NONE;
- ▶ int inet\_pton(int af, const char \*src, void \*dst); //将点分十进制地址映射为二进制地址

所需头文件	#include <arpa inet.h=""></arpa>		
函数原型	int inet_pton(int af, const char *src, void *dst);		
	af	AF_INET: IPv4 协议	
函数传入值		AF_INET6: IPv6 协议	
函数传入恒	strptr: 要转化的值		
	addrptr: 转	化后的地址	
	成功: 0		
函数返回值	出错: -1		

Const char \*inet\_ntop(int af, const void \*src,char \*dst, socklen\_t cnt); //二进制地址映射为点分十进制地址

所需头文件	#include <arpa inet.h=""></arpa>	
函数原型	int inet_ntop(int family, void *addrptr, char *strptr, size_t len)	
<b>函粉</b>	family	AF_INET: IPv4 协议
函数传入值		AF_INET6: IPv6 协议
	addrptr: 转	化后的地址
函数传入值	strptr: 要转	化的值
	len: 转化后	值的大小
函数返回值	成功: 0	
<b>凶</b>	出错: -1	

# 五、 socket 函数 API

# 1 函数说明

进行 socket 编程的基本函数有 socket、bind、listen、accept、send、sendto、recv、recvfrom 这几个,也可以使用 read 和 write 进行收发操作,其中对于客户端和服务器端以及 TCP 和 UDP 的操作流程都有所区别,这里先对每个函数进行一定的说明,再给出不同情况下使用

的流程图。

**socket**: 该函数用于建立一个 socket 套接口,可指定 socket 类型等信息。在建立了 socket 连接之后,可对 socketadd 或 sockaddr\_in 进行初始化,以保存所建立的 socket 信息。

**bind**:该函数用户于将套接字和端口号之间产生绑定关系,用于告诉传输层绑定的端口号有数据时,提交给当前套接字。若绑定其他地址则不能成功。另外,它主要用于 TCP 的连接,如果不进行绑定操作,tcp 传输时,无法对端口进行监听。而在 UDP 的连接中则无必要。

**connect:** 该函数在 TCP 中是用于 bind 的之后的 client 端,用于与服务器端建立连接,而在 UDP 中由于没有了 bind 函数,因此用 connect 有点类似 bind 函数的作用。

accept:服务器用于接收连接,建立连接。

listen:用于服务器端,指定能够监听的最大的请求数。

send 和 recv: 这两个函数用于接收和发送数据,可以用在 TCP 中,也可以用在 UDP 中。当用在 UDP 时,可以在 connect 函数建立连接之后再用。

sendto 和 recvfrom: 这两个函数的作用与 send 和 recv 函数类似,也可以用在 TCP 和 UDP 中。当用在 TCP 时,后面的几个与地址有关参数不起作用,函数作用等同于 send 和 recv; 当用在 UDP 时,可以用在之前没有使用 connect 的情况时,这两个函数可以自动寻找指定地址并进行连接。

### 2 socket

**socket**: 该函数用于建立一个 socket 套接口,可指定 socket 类型等信息。在建立了 socket 连接之后,可对 socketadd 或 sockaddr in 进行初始化,以保存所建立的 socket 信息。

所需头文件	#include <sys socket.h=""></sys>		
函数原型	int socket(int domain, int type, int protocol);		
	domain: 协议族	AF_INET: IPv4 协议	
		AF_INET6: IPv6 协议	
		AF_LOCAL: UNIX 域协议	
		AF_ROUTE: 路由套接字(socket)	
函数传入值		AF_KEY:密钥套接字(socket)	
	type: 套接字类型	SOCK_STREAM:字节流套接字 socket,tcp 方式	
		SOCK_DGRAM:数据报套接字 socket ,udp 方式	
		SOCK_RAW:原始套接字 socket(一般不用)	
	protocol: 0 (原始套接字除外)		
函数返回值	成功: 非负套接字描述符		
	出错: -1		

# 3 bind

该函数用户于将套接字和端口号之间产生绑定关系,用于告诉传输层绑定的端口号有数据时,提交给当前套接字。若绑定其他地址则不能成功。另外,它主要用于 TCP 的连接,如果不进行绑定操作,tcp 传输时,无法对端口进行监听。而在 UDP 的连接中则无必要。

所需头文件	#include <sys socket.h=""></sys>
函数原型	int bind(int sockfd, const struct sockaddr *my_addr, socklen_t addrlen);
	sockfd: socket 函数返回的套接字描述符
函数传入值	my_addr: 本地地址
	addrlen: 地址长度
函数返回值	成功: 0

出错: -1

端口号和地址在 my\_addr 中给出了,若不指定地址,则内核随意分配一个临时端口给该应用程序。

## 4 listen

用于服务器端,指定能够监听的最大的请求数。

所需头文件	#include <sys socket.h=""></sys>		
函数原型	int listen(int sockfd, int backlog);		
	sockfd: 套接字描述符		
函数传入值	backlog:请求队列中允许的最大请求数,大多数系统缺省值为 5,如果超出这个数目,客户端会接收到 ECONNREFUSED 拒绝连接的错误。		
函数返回值	成功: 0		
<b>凶</b>	出错: -1		

# 5 accept

服务器用于接收连接,建立连接。

所需头文件	#include <sys socket.h=""></sys>	
函数原型	int accept(int sockfd, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);	
函数传入值	sockfd: 套接字描述符	
	addr: 用于保存客户端地址	
	addrlen: 地址长度	
函数返回值	成功:返回新的套接字描述符,用于和客户端进行通讯	
	出错: -1	

## 6 connect

该函数在 TCP 中是用于 bind 的之后的 client 端,用于与服务器端建立连接,而在 UDP 中由于没有了 bind 函数,因此用 connect 有点类似 bind 函数的作用。

accept:服务器用于接收连接,建立连接。

所需头文件	#include <sys socket.h=""></sys>
函数原型	int connect(int sockfd, const struct sockaddr *serv_addr, socklen_t
	addrlen);
函数传入值	sockfd: 套接字描述符
	serv_addr: 存放服务器端地址
	addrlen: 地址长度
函数返回值	成功: 0
	出错: -1

### 7 send

**sendto** 和 **recvfrom**: 这两个函数的作用与 send 和 recv 函数类似,也可以用在 TCP 和 UDP 中。当用在 TCP 时,后面的几个与地址有关参数不起作用,函数作用等同于 send 和 recv; 当用在 UDP 时,可以用在之前没有使用 connect 的情况时,这两个函数可以自动寻找指定地址并进行连接。

所需头文件	#include <sys socket.h=""></sys>	
函数原型	ssize_t send(int s, const void *buf, size_t len, int flags);	

函数传入值	s: 本地套接字描述符
	buf: 指向要发送数据的指针
	len: 数据长度
	flags: 一般为 0
函数返回值	成功: 发送的字节数
	出错: -1
8 recv	
所需头文件	#include <sys socket.h=""></sys>
函数原型	ssize_t recv(int s, void *buf, size_t len, int flags);
函数传入值	s: 本地套接字描述符
	buf: 存放接收数据的缓冲区
	len: 数据长度
	flags: 一般为 0
<b>三米</b> 万日	成功:接收的字节数
函数返回值	出错: -1
9 sendto	
所需头文件	#include <sys socket.h=""></sys>
<b>云坐</b> 居刑	ssize_t sendto(int s, const void *buf, size_t len, int flags, const
函数原型	struct sockaddr *to, socklen_t tolen);
	s: 本地套接字描述符
<b>マルルン</b> け	buf: 指向要发送数据的指针
	len: 数据长度
函数传入值	flags: 一般为 0
	to: 目地机的 IP 地址和端口号信息
	tolen: 地址长度
函数返回值	成功: 发送的字节数
	出错: -1
10 recvfrom	
所需头文件	#include <sys socket.h=""></sys>
	ssize_t recvfrom(int s, void *buf, size_t len, int flags,
函数原型	struct sockaddr *from, socklen_t *fromlen);
函数传入值	s: 本地套接字描述符
	buf: 存放接收数据的缓冲区
	len: 数据长度
	flags: 一般为 0
	from: 源主机的 IP 地址和端口号信息
	fromlen: 地址长度
函数返回值	成功:接收的字节数
	出错: -1


# 六、 TCP socket 编程

# 使用 tcp 编程流程:

tcp 协议通信双方不具有对等的关系。并且它们之间通信时,都是由客户端发起。不管采用哪一种方式进行网络通信,必须有一方是服务器,另一方是客户端。

# 具体实现:

使用 tcp 建立服务器,等待客户端进行连接,接收客户端发送过来的信息。并打印。同时在收到信息时,对信息进行处理并返回给客户端。



# UDP socket 编程

## 使用 udp 编程流程:

通信双方具有对等的关系, 谁都可以先发出数据。

