Instructivo Cli login AWS

1. Instalar nodejs	**1**
2. Obtener el TenantID y AppIDUri	**1**
3. En símbolo de sistema ejecutado como administrador:	**2**

---

1. Instalar nodejs

https://nodejs.org/en/download

Descargar e instalar la versión **LTS recomendada** (actualmente **Node.js v24 LTS**). En la página oficial, seleccionar el instalador para Windows (.msi) correspondiente a la arquitectura del equipo (x64).

■ *Versiones anteriores (v14, v16, etc.) pueden presentar incompatibilidades con aws-azure-login. Se recomienda utilizar siempre la versión LTS activa.*

---

2. Obtener el TenantID y AppIDUri

a. Ingresar a https://myapps.microsoft.com/

b. Click derecho sobre el icono de la cuenta de AWS a configurar → copiar vinculo



c. Pegar el vínculo y obtener los datos **Tenant**/**AppIDUri**

https://account.activedirectory.windowsazure.com/applications/signin/**d20aa691-637f-4b66-af27-9a7cb9aadea5**?tenantId=**2377472e-8004-4648-8456-bd9687afa150**

---

3. En símbolo de sistema ejecutado como administrador:

a. npm install -g npm@latest

b. npm install -g aws-azure-login

c. aws-azure-login --configure --profile default

■ *Actualizado: se reemplaza npm@8.1.3 por npm@latest (versión actual: 11.7.0).*

```
C:\windows\system32>aws-azure-login --configure --profile default
Configuring profile 'default'
? Azure Tenant ID:
? Azure App ID URI:
? Default Username: m.angel@buenosaires.gob.ar
? Stay logged in: skip authentication while refreshing aws credentials (true|false) false
? Default Role ARN (if multiple): PIBABusinessOnDemand
? Default Session Duration Hours (up to 12): 8
Profile saved.

C:\windows\system32>
```

d. aws-azure-login --profile default --mode=gui

■ *Actualizado: se agrega **--mode=gui** para abrir el login en el navegador. El comando anterior (sin --mode=gui) ya no funciona correctamente.*

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19042.685]
(c) 2020 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\windows\system32>aws-azure-login --profile "nombre"
Unknown profile 'nombre'. You must configure it first with --configure.

C:\windows\system32>aws-azure-login --profile default
Logging in with profile 'default'...
Using AWS SAML endpoint https://signin.aws.amazon.com/saml
 Username: m.angel@buenosaires.gob.ar
 Password: [hidden]
 Role: arn:aws:iam::644141447838:role/PIBABusinessOnDemand
 Session Duration Hours (up to 12): 8
Assuming role arn:aws:iam::644141447838:role/PIBABusinessOnDemand

C:\windows\system32>
```

```
C:\windows\system32>aws-azure-login --profile default --mode=gui
Logging in with profile 'default'...
```