


Betriebssysteme 3. Prozesse

Tobias Lauer


Prozesse – eine Einführung

- Zentrales Konzept von Betriebssystemen
- Prozess = aktive Ablaufinstanz des Rechenvorgangs
- Prozess = "Programm in Ausführung"
- Was gehört zum Prozess?
 - Programmcode (in Maschinensprache)
 - Speicherbereiche für das Programm
 - weitere Betriebsmittel (z.B. Dateien, E/A-Geräte, etc.)
- Wie kann man beschreiben, in welchem Zustand ein Prozess ist?
 - Was ist der n\u00e4chste Maschinenbefehl, der abgearbeitet wird
 - Was ist der Inhalt der Speicherelemente, die dem Prozess gehören
 - Was ist der Zustand der E/A-Geräte und anderen Betriebsmittel

Das Beispielprogramm läuft als Prozess




Das Beispielprogramm läuft als Prozess




Viele Prozesse auf einem Rechner

- Zu jedem Zeitpunkt sind auf einem Rechner viele Prozesse
 (= ausführende Programme) vorhanden
 - Viele passiv (schlafend, "im Regal")
 - Einer* aktiv (rechnend)
- Beispiel: MS PowerPoint aktiv, Druckerprozess wartend, Email wartend, etc.
- Betriebssystem verantwortlich für Prozessverwaltung



^{*} Wir nehmen hier an, dass der Rechner nur einen Single-Core-Prozessor hat.

Prozesszustände werden selbst im Speicher abgelegt



Prozesskontrollblöcke

- beinhalteten alle wesentlichen Attribute eines Prozesses
 - Prozess-ID (eindeutiger Identifikator, "key")
 - Registerinhalte (inkl. PSW, Kellerzeiger, etc.)
 - Letzter Programmzähler
 - Zeiger auf Code und Daten
 - Priorität
 - ggf. Referenz auf Vaterprozess
 - Statistische/Accounting-Daten (CPU-Zeit, Speicherverbrauch, ...)
 - ggf. Timeout-Tabelle
 - Attribute der Dateiverwaltung (Rechte, offene Datei-Zeiger, etc.)
 - **-** ...

 Prozesskontrollblöcke sind im geschützten Datenbereich des Betriebssystems abgelegt


Prozesswechsel etwas detaillierter

- Prozess 1 sei aktiv
- Unterbrechung durchs Betriebssystem ("System-Interrupt"); ab jetzt wird spezieller Betriebssystemcode ausgeführt: "Dispatcher"
- 3. Speichere aktuellen Programmzähler von Prozess 1 in Hauptspeicher
- 4. Speichere alle Datenregister, inklusive Prozessstatuswort von Prozess 1 in den Hauptspeicher
- Lese Registerinhalte von Prozess 2 aus dem Hauptspeicher in den Prozessor
- 6. Lade Programmzähler von Prozess 2 in Prozessor
- 7. Prozessor führt Prozess 2 an der richtigen Stelle fort (implizit wird Ausführung des Betriebssystemcodes beendet)


Beispiel mit 3 Prozessen: Programmzählerabfolge

	Adresse	Prozess1	Prozess2	Prozess3
Dispatcher	1000	3211 3212	7454 7455	9371 9372
		3213 3214	7456 7457	9373 9371
Prozess 1	3200	3215 3216 3217 3218	7454 7455 7456 7457	9372 9373 9371 9372
		3219 3220 3221	7454 7455 7456	9373 9371 9372
Prozess 2	7450	3222 3223 3224	7457 7454 7455	9373
		3225	7455 7456 7457	
Prozess 3	9370		7454 7455 7456 7457	
			7458	


Beispiel Prozesswechsel




Beispiel Prozesswechsel (Zeitdiagramm)



Beispiel Windows 10 Task Manager



jeder Prozess wechselt zwischen 3 Hauptzuständen:



Frage: Kann es auch mehrere Prozesse im Zustand aktiv geben?

"Ampel"-Schaltung

Prozesszustand

- Prozess ist der CPU zugeordnet
- Befehle des Prozesses werden abgearbeitet
- Prozess benutzt CPU, Speicher, etc.

Prozesszustand

- CPU ist gerade von anderem Prozess belegt
- Prozess wartet auf externes Ereignis, ohne welches er nicht weitermachen kann, z.B. auf
 - Beendigung eines Empfangsvorgangs von einem Netzwerk
 - Beendigung eines Schreibvorgangs auf Festplatte

Prozesszustand

- CPU ist gerade von anderem Prozess belegt
- Prozess könnte im Prinzip weitermachen
 (Kein externes Ereignis, auf das er noch warten müsste)
- Prozess wartet auf CPU






Bereit


Blockiert

Beispiel für Zustandswechsel: Kommunizierender Prozess




Noch ein Zustandswechsel: "Verdrängung" ("Preemption")

Prozess verliert CPU, obwohl er weiterrechnen könnte



Frage: Warum ist es sinnvoll, Prozesse zu verdrängen?


Weitere (weniger wichtige) Prozesszustände:



- Prozesserzeugung: Neuer Prozess wird etabliert (mit Code, Daten, etc.)
- Prozessterminierung: Alle nicht-persistenten Zustandselemente des Prozesses werden gelöscht

Prozesserzeugung

- Bestimmte Systemprozesse werden bereits zum Boot-Zeitpunkt gestartet (Hintergrundprozesse, "daemons")
 - → Beispiel: Desktop-Prozess, Disk I/O, Spool-Server, etc.
- Prozesse können interaktiv durch User erzeugt werden:




Häufig: 1 Prozess = 1 Fenster (nicht immer!)
Interaktion (z.B. Click) = Kommunikation mit Prozess

- Prozesse können durch andere Prozesse erzeugt werden
 - Eltern/Kind (oder: Vater/Sohn) Prozesse
 - UNIX: "fork", Windows: "CreateProcess"
 - Aufbau von "Prozesshierarchien", "Prozessfamilien" (Windows: "Process tree")
 - Gemeinsame Erledigung einer übergeordneten Aufgabe


"Prozessfamilien" - Beispiel (Flugsicherung)

EUROCONTROL Tracking System "ARTAS" (ATM SuRveillance Tracker and Server)*



Prozessfamilien - Beispiel Flugsicherung

>ARTAS Inside: Pipeline von Prozessen (Producer-Consumer)



Prozess Pipelining



- Jeder Prozess ist für eine eigene Teilaufgabe zuständig
 → Modularisierung, "Divide & Conquer"
- Klare Schnittstellen sorgen für bessere Testbarkeit, Fehlerabgrenzung
- Erhöhte Effizienz: Während einzelne Prozesse auf E/A warten, können andere Prozesse "den Ball weitergeben"
- Bessere Echtzeiteigenschaften: Unterschiedliche Prozesse können jeweils eigene Zeitbedingungen erfüllen

Betriebssystemunterstützung für Pipelining:


- 1. Erzeugung mehrerer Prozesse (Prozessfamilie)
- 2. Zeitgleiche Ausführung der Prozesse
- 3. Kommunikation von Prozessen (später!)

Beispielrechnung zum Prozess-Pipelining

- Input Manager Prozess ist über einen ISDN-Kanal (64 kbps) mit einem Radar verbunden.
- Jeder Plot (Radar-Zielmeldung) ist ca. 40 Byte lang
- Der Empfang der Daten erfolgt über eine E/A-Karte;
 Annahme: der Input-Manager stößt die E/A an, wartet auf eine neue Nachricht, dekodiert sie (kurze Aktion) und gibt sie an den Tracker weiter
- Der Tracker berechnet aus einer Zielmeldung innerhalb von 5 ms ein neues Luftlagebild (real geht's schneller..)


Wie groß ist der mögliche Durchsatz (Plots/sec) mit nur einem Prozess, bzw. mit dem dargestellten Prozess-Pipelining?

Beispielrechnung zum Prozesspipelining



Prozesshierarchien - Beispiel Flugsicherung

Das Bild vervollständigt:



Prozessterminierung

Reguläre Terminierung, nach Ende des Programms

- Unix: "exit", Windows: "ExitProcess"
- Freigabe aller Betriebsmittel
- auch im Fall von "kontrollierten Fehlern" (z.B. Parameterfehler, die das Programm selbst erkennt)

Fehler im Programm

- Beispiele: DIV/ZERO, Float-Überlauf, zu großer Array-Index, falscher Pointer, etc.
- Einfache Fehler kann Programm selbst behandeln (→ "Exception Handler")
- Schwerwiegende Fehler übernimmt das Betriebssystem und terminiert den Prozess

Terminierung von außen

- anderer Prozess (z.B. Vater) terminiert den Prozess
- Unix: "Kill", Windows: "TerminateProcess"