1

Kurseinheit 2: Klassen 1

- 1. Einführung Objektorientierung
- 2. Klassen Schnelleinstieg
- 3. Instanziierung von Objekten

Elektrotechnik, Medizintechnik
C++ - KE02: Klassen 1

Prof. Dr.-Ing. Daniel Fischer - Version 3.0.1

1. Einführung in Objektorientierung


2

Objekte und Klassen


Was sind Objekte?


- Lebewesen und Pflanzen (und Pilze)
- Dinge, die man anfassen kann (Tisch, Fahrrad, Blatt Papier)
- Dateien
- Abstrakte Konzepte (Fakultät, Studiengang, Abteilung, Regierung, Verein)

Aus Softwaresicht (Abstraktion, Vereinfachung) sind sich einige **Objekte** sehr ähnlich. Diese haben den gleichen gewählten Aufbau (Bauplan). Dieser Bauplan wird als **Klasse** bezeichnet.



1





1. Einführung in Objektorientierung Grundprinzipien der Objektorientierung In der Objektorientierung gibt es vier Grundprinzipien:

Abstraktion




Welche Attribute des realen Objektes sind innerhalb des Softwaresystems relevant? MaxSpeed, Füllstand Schiebenwaschanlage, ...

Kapselung



Welche Attribute und Methoden sollen von außerhalb überhaupt sichtbar sein? Metapher: Nur 1/7 eines Eisberges ist sichtbar oberhalb der Wasserlinie.

Vererbung



Klassen können von anderen Klassen erben: Methoden und Attribute! Siehe später!

Polymorphismus



Oft ist ein leicht geändertes Verhalten erwünscht: Statischer und dynamischer Polymorphismus. Siehe später!

Elektrotechnik, Medizintechnik
C++ - KE02: Klassen 1

Prof. Dr.-Ing. Daniel Fischer - Version 3.0.1

2. Klassen - Schnelleinstieg

Abstraktion und Kapselung

```
Abstraktion: class Car
In diesem SW-
System wäre nur die maximale
Geschwindigkeit
(u32MaxSpeed_) protected: // Important ... later
relevant.
Attribute erhalten ein "_" nachgestellt. }

class Car
public:
void vSetMaxSpeed(uint32_t u32NewMaxSpeed);
uint32_t u32GetMaxSpeed(void);

protected: // Important ... later
private:
uint32_t u32MaxSpeed_;
};
```

Kapselung: Nur diese Methoden wäre

Methoden wären nach außen hin sichtbar!

Attribute sollten immer private sein.

```
Car Car2{};
//Car2.u32MaxSpeed_ = 130U; Error
Car2.vSetMaxSpeed(200U);
```

Statt class kann in C++ auch das Keyword struct verwendet werden. Dies wird auch in [Los19] so praktiziert. Unterschied: Wird kein Keyword public/protected/private anfänglich verwendet, so ist der **Default** bei **class private** und bei **struct publi**c.

Elektrotechnik, Medizintechnik


C++ - KE02: Klassen 1

Prof. Dr.-Ing. Daniel Fischer - Version 3.0.1

```
2. Klassen - Schnelleinstieg
                    Deklaration und Definition einer Klasse
Car.h
class Car
                                                                               Car.cpp
public:
                              #include "Car.h "
    void vSetMaxSpeed(uint
    uint32_t u32GetMaxSpee static const uint32_t cu32MaxSpeed = 400U;
protected: // Important ...
                              void Car::vSetMaxSpeed(uint32_t u32NewMaxSpeed)
private:
                                 if (u32NewMaxSpeed < cu32MaxSpeed)</pre>
   uint32 t u32MaxSpeed ;
                                    u32MaxSpeed_ = u32NewMaxSpeed;
                              }
                             uint32_t Car:: u32GetMaxSpeed(void)
      Klassennamen und
                              {
      Scope-Operator nicht
                                 return u32MaxSpeed ;
      vergessen!
Deklaration und Definition (Implementierung) in getrennte Dateien.
Elektrotechnik, Medizintechnik
C++ - KE02: Klassen 1
```

2. Klassen - Schnelleinstieg **Implizites Inlining** Car.h class Car Kürzere Funktionen (LOCpro niedrig) werden oft schon in der h-Datei public: implementiert. void vSetMaxSpeed(uint32_t u32NewMaxSpeed) Dies ist als implizites Inlining zu if (u32NewMaxSpeed < cu32MaxSpeed)</pre> verstehen. u32MaxSpeed_ = u32NewMaxSpeed; Ob die Funktion später tatsächlich inline ist, entscheidet der Compiler uint32_t u32GetMaxSpeed(void) basierend auf LOCpro und Optimization Level. return u32MaxSpeed_; **Empfehlung nur für die Klausur:** protected: // Important ... later Alle Funktionen inlinen – erspart Schreibarbeit, ebenso hilft dies bei private: der Übersichtlichkeit. uint32 t u32MaxSpeed ; Elektrotechnik, Medizintechnik C++ - KE02: Klassen 1


```
2. Klassen - Schnelleinstieg
                          Klassenvariable und -methode
Car.h
                                     Deklaration in h-Datei!
                                                           static nur in h-Datei!
class Car
public:
                                                           Klassenmethode:
    static uint32_t u32GetNumberOfInstances(void);
                                                           Kann ohne Objekt immer
                                                           aufgerufen werden.
private:
                                                           Klassenvariable:
    static uint32 t u32NumberOfInstances c;
                                                           Ist auch ohne Objekt immer
                                                           verfügbar.
};
                                    Definition in cpp-Datei!
Car.cpp
uint32_t Car::u32GetNumberOfInstances(void)
                                                            static nicht in cpp-Datei!
                                                            Klassenmethode kann nicht
    return u32NumberOfInstances_c;
                                                            auf Attribute zugreifen.
uint32_t Car::u32NumberOfInstances_c = 0U;
Elektrotechnik, Medizintechnik
C++ - KE02: Klassen 1
```



2. Klassen - Schnelleinstieg this-Zeiger Der Compiler ergänzt alle Objektmethoden um den this-Zeiger, welcher auf die Daten des Objektes zeigt. Datentyp des this-Zeigers wäre in diesem Beispiel Car*. this uint32_t Car::u32GetMaxSpeed(void) Objektmethode this-Zeiger wird reincompiliert. return u32MaxSpeed_; // this->u32MaxSpeed_ Immer erster Parameter. Klassenmethode: uint32 t Car::u32GetNumberOfInstances(void) Kein this-Zeiger. Daher kann hier nicht auf Attribute des Objektes return u32NumberOfInstances_c; zugegriffen werden. Speicher Car Car2{}; 0x000000C8 ist 200₁₀ 0x00 Car2.vSetMaxSpeed(200U); 0x00 Little Endianess std::cout << sizeof(Car2) << std::endl;</pre> 0x00 Gibt vier zurück. Ein Car-Objekt enthält nur 0xC8 this ein Attribut u32MaxSpeed Elektrotechnik, Medizintechnik C++ - KE02: Klassen 1

```
2. Klassen - Schnelleinstieg
                                        const
Mittels const lässt sich sicherer Code schreiben.
• Objekte können – wie Variablen in C – auch const sein.
   const Car Car2{};
 Referenzen können ebenso const sein. Bei Zeigern gibt es sogar zwei const!
   const Car& rCar2 = Car2{};
                                       uint32_t u32V = 73U;
                                       uint32_t const * const pu32V = &u32V;
                                          Wert kann nicht
                                                              Zeiger kann nicht
                                         verändert werden.
                                                             verschoben werden.
• Objektmethoden können auch als const definiert werden.
   uint32 t u32GetMaxSpeed() const
                                           Auf die Attribute kann nur lesend
                                           zugegriffen werden.
      return u32MaxSpeed_;
        C++ - KE02: Klassen 1
```

3. Instanziierung von Objekten **Dynamische und statische Allokation** Objekte können auf zwei grundlegende Arten allokiert (instanziiert) werden: Statische Allokation - Methodenaufruf mit Punkt-Operator Wo liegt Car2 im Speicher? Car Car2{}; Car2.vSetMaxSpeed(200U); • Lokales Objekt oder Übergabeparameter: Stack Segment (SS) Globales, modulglobales oder static lokales Objekt: Data Segment (DS) Dynamische Allokation - Methodenaufruf mit -> Operator Car* pCar3 = new Car; Wo liegt Car3 im Speicher? pCar3->vSetMaxSpeed(100U); • Heap Segment (HS) Speicher muss wieder freigegeben werden, delete pCar3; ansonsten entstehen Memory Leaks. Ähnliche Vorgehensweise ist von malloc/free bekannt. Auf public Attribute könnte dann auch entsprechend zugegriffen werden. Elektrotechnik, Medizintechnik C++ - KE02: Klassen 1



3. Instanziierung von Objekten

15

Konstruktor und Destruktor

Um eine einheitliche Initialisierung zu erreichen, können Konstruktoren verwendet werden. C++ stellt hier schon default-Varianten zur Verfügung. Eigene Konstruktoren überschreiben den Default-Konstruktor. Darin können die Attribute auf gestimmte Werte gesetzt werden.

Es existieren hier Default-Konstruktoren und ein Destruktor

Seit C++11 ist auch dies möglich.

Sobald eigene Implementierungen zur Verfügung gestellt werden, entfallen diese Default-Implementierungen. Konstruktor und Destruktor haben keine Rückgabewerte, da diese automatisch aufgerufen werden.

Prof. Dr.-Ing. Daniel Fischer - Version 3.0.1

3. Instanziierung von Objekten

16

Konstruktor und Destruktor: Eigene Implementierungen

Eine eigene Implementierung überschreibt den bestehenden leeren Default-Konstruktor und den Default-Destruktor. Der leere Default-Konstruktor initialisiert alle Attribute mit 0.

```
class Car
{
public:
    Car(uint32_t u32NewMaxSpeed);
    ~Car();

private:
    uint32_t u32MaxSpeed_;
};
```

Statt einer Initialisierungsliste können die Attribute auch innerhalb des Konstruktors initialisiert werden. Manchmal wird sogar der gleiche Attributname verwendet. Unterschiedliche Sichtbarkeiten bei gleichnamigen Variablen (this-Zeiger).

Elektrotechnik, Medizintechnik C++ - KE02: Klassen 1

```
Car::Car(uint32_t u32MaxSpeed_)
{
   this->u32MaxSpeed_ = u32MaxSpeed_;
}
```


Prof. Dr.-Ing. Daniel Fischer - Version 3.0.1

```
3. Instanziierung von Objekten
                     Instanziierung bei mehreren Konstruktoren
class Car
                                              //Constructor 1
                                              Car::Car(uint32_t u32NewMaxSpeed) :
public:
                                                         u32MaxSpeed { u32NewMaxSpeed }
    Car(uint32_t u32NewMaxSpeed);
    Car(void);
    ~Car();
                                              //Constructor 2
                                              Car::Car(void) :
private:
                                                          u32MaxSpeed_{ 0U }
    uint32_t u32MaxSpeed_;
int main(void)
    Car Car1{ 130U }; → Instanziierung mit Constructor 1
Car Car2(120U); → Instanziierung mit Constructor 1
Car Car3{}; → Instanziierung mit Constructor 2
    Car Car3{}; ----
    Car Car4(); Keine Instanziierung - Most Vexing Parse (nach Scott Meyers)
                                 Brace yourself!
Elektrotechnik, Medizintechnik
C++ - KE02: Klassen 1
```


```
3. Instanziierung von Objekten
           Allokation und Deallokation im Konstruktor/Destruktor
                                         Car::Car(uint32 t u32NewMaxSpeed) :
class Car
                                                   u32MaxSpeed_{ u32NewMaxSpeed }
public:
                                            pac_ = new char[100];
   Car(uint32_t u32NewMaxSpeed);
    Car(void);
                                         Car::Car(void) : u32MaxSpeed_{ 0U }
    ~Car();
                                         {
                                            pac_ = new char[100];
private:
                                         }
   uint32_t u32MaxSpeed_;
   char* pac_;
                                         Car::~Car()
};
RAII Resource Acquisition Is Initialization
                                            delete [] pac_; //Array of objects
Dabei wird die Belegung von
Betriebsmitteln an den Konstruktor-
aufruf einer Variablen eines benutzer-
                                         int main(void)
                                                                   Impliziter Aufruf:
definierten Typs und die Freigabe der
                                                                   Passender
                                            Car Car1{ 130U };
Betriebsmittel an dessen Destruktor-
                                                                   Konstruktor
                                            return 0;
aufruf gebunden.
                                                                   Destruktor
Quelle: wikepedia.org.
Elektrotechnik, Medizintechnik
C++ - KE02: Klassen 1
```

```
3. Instanziierung von Objekten
                                Kopierkonstruktor
class Car
                                          Car::Car(const Car& rCar)
public:
                                             u32MaxSpeed_ = rCar.u32MaxSpeed_;
    Car(uint32_t u32NewMaxSpeed);
                                             pac_ = rCar.pac_;
    Car(void);
    Car(const Car% rCar);
                                         Hinweis: Obwohl Attribute private sind, kann
    ~Car();
                                         innerhalb einer Objektmethode der gleichen
                                         Klasse auf die privaten Elemente eines anderen
private:
                                         Objektes der gleichen Klasse zugegriffen
    uint32_t u32MaxSpeed_;
                                         werden.
    char* pac_;
};
Kopierkonstruktor erhält eine Referenz auf ein Objekt der gleichen Klasse (rCar) und kopiert
dessen Elemente: const Car& rCar
    Warum eine Referenz und kein Objekt als Übergabe?
    Warum kein Pointer statt einer Referenz?
    Warum eine konstante Referenz?
```

Elektrotechnik, Medizintechnik
und Informatik
C++ - KE02: Klassen 1



```
3. Instanziierung von Objekten
                         Kopierkonstruktor: Anwendung
class Car
public:
                                                         Car Car2(120U);
    Car(uint32 t u32NewMaxSpeed);
    Car(const Car& rCar);
                                                        → Car Car5(Car2);
    Car(void);
    ~Car();
                                                        Wenn in einer Deklaration eine
                                                        Referenz angegeben wird, kann
                                                        auch ein Objekt statt einer
    uint32_t u32MaxSpeed_;
                                                        Referenz übergeben werden.
    char* pac_;
};
Der Default-Kopierkonstruktor erstellt nur flache Kopien.
Elektrotechnik, Medizintechnik
C++ - KE02: Klassen 1
```



3. Instanziierung von Objekten explicit class Car public: Hier wird beim Aufruf von foo implizit ein Car(uint32_t u32NewMaxSpeed); Car Objekt angelegt. Car(const Car& rCar); Car(Car&& rCar) noexcept; Car(void); foo(1); ~Car(); private: void foo(Car Car2) uint32_t u32MaxSpeed_; char* pac_; **}**; Soll das implizite Erzeugen von Objekten verhindert werden, so ist **explicit** vor die Konstruktoren zu schreiben (Deklaration, nicht bei der Definition). Elektrotechnik, Medizintechnik C++ - KE02: Klassen 1

3. Instanziierung von Objekten

24

Tipps für den Anfang

Gerade beim Einstieg in C++ ist häufig unklar, wann welcher Konstruktor aufgerufen wird. Es ist daher zu empfehlen, dass anfänglich in alle Konstruktoren und in den Destruktor Konsolenausgaben erfolgen (am Funktionsanfang). Beispiele:

```
std::cout << "Constructor with uint32_t entered" << std::endl;
std::cout << "Empty Constructor of Car entered" << std::endl;
std::cout << "Copy Constructor of Car entered" << std::endl;
std::cout << "Move Constructor of Car entered" << std::endl;
std::cout << "Destructor of Car entered" << std::endl;</pre>
```

Mit bedingter Compilierung könnten die Ausgaben ein- und ausgeschaltet werden.

Elektrotechnik, Medizintechnik
C++ - KE02: Klassen 1

Prof. Dr.-Ing. Daniel Fischer - Version 3.0.1

```
3. Instanziierung von Objekten
                                     Empty class
                               class Empty
class Empty auto generated
                               public:
                                   Empty()
                                                              = default;
};
                                   Empty(const Empty&)
                                                              = default;
                                   Empty(Empty&&) noexcept = default;
sizeof(Empty) gibt 1 zurück.
                                   ~Empty()
                                                              = default;
Es wird im Speicher ein
                                   // Copy-Assign und Move-Assign Operator
Dummy-Byte angelegt, damit
                                   Empty& operator=(const Empty&)
eine gültige Objektadresse
                                   Empty& operator=(Empty&&) noexcept = default;
existiert.
Mit default wird dem Compiler mitgeteilt, dass die auto generated Version verwendet wird.
Soll eine auto generated Methode/Operator gelöscht werden, so ist delete statt default zu
verwenden.
Elektrotechnik, Medizintechnik

C++ - KE02: Klassen 1
```