1

Kurseinheit 3: Klassen 2

- 1. Exceptions
- 2. Casts und RTTI
- 3. Beispiel SimpleString: Step 1

Elektrotechnik, Medizintechnik
C++ - KE03: Klassen 2

Prof. Dr.-Ing. Daniel Fischer - Version 3.0.1

1. Exceptions

Fehlerbehandlung

In C wurde bereits Fehlerbehandlung eingehend diskutiert. Bei neueren Funktionen wie strncpy_s wird der Fehlercode in den Rückgabewert codiert. Dabei steht meist eine 0 für "okay". Andere Rückgabeparameter werden dabei mittels Call by Reference übergeben.

Objektorientierte Sprachen bieten eine weitere Funktionalität an: Exceptions!

Wird eine Exception (Objekt) geworfen, so wird die Funktion/der Block verlassen, bis irgendwo ein Exception Handling stattfindet. Dies kann innerhalb dieser Funktion oder oberhalb im Call Stack sein. Falls kein Exception Handling stattfindet, wird das Programm unterbrochen.

Wer kann Exceptions werfen?

- Der eigene Programmcode (throw)
- Aber auch Bibliotheksfunktionen, die verwendet werden.





Bug

Elektrotechnik, Medizintechnik

C++ - KE03: Klassen 2

Prof. Dr.-Ing. Daniel Fischer - Version 3.0.1






	Vorhar	ndene Exceptions	
Um die vorhandenen	Klasse	Bedeutung	Header
Exceptionklassen nutzen zu können,	exception	Basisklasse	<exception></exception>
	logic_error	theoretisch vermeidbare Fehler, zum Beispiel Verletzung von logischen Vorbedingungen	<stdexcept></stdexcept>
müssen	invalid_argument	ungültiges Argument bei Funktionen	<stdexcept></stdexcept>
unterschiedliche Header eingebunden	length_error	Fehler in Funktionen der Standard-C++-Bibliothek, wenn ein Objekt erzeugt werden soll, das die maximal erlaubte Größe für dieses Objekt überschreitet	(stdexcept)
werden. Die Exceptionklassen	out_of_range	Bereichsüberschreitungsfehler	<stdexcept></stdexcept>
	domain_error	anderer Fehler des Anwendungsbereichs	<stdexcept></stdexcept>
	future_error	für asynchrone System-Aufrufe	(future)
	runtime_error	nicht vorhersehbare Fehler, z.B. datenabhängige Fehler	<stdexcept></stdexcept>
befinden sich alle im	regex_error	Fehler bei regulären Ausdrücken	<regex></regex>
Namensraum std	system_error	Fehlermeldung des Betriebssystems	(system_error)
(Name Space).	range_error	Bereichsüberschreitung	<stdexcept></stdexcept>
	overflow_error	arithmetischer Überlauf	<stdexcept></stdexcept>
	underflow_error	arithmetischer Unterlauf	<stdexcept></stdexcept>
	bad_alloc	Speicherzuweisungsfehler (Details siehe Abschnitt 7.2)	<new></new>
	bad_typeid	falscher Objekttyp (vgl. Abschnitt 6.9)	<typeinfo></typeinfo>
	bad_cast	Typumwandlungsfehler (vgl. Abschnitt 6.8)	<typeinfo></typeinfo>
	bad_weak_ptr	kann vom shared_ptr-Konstruktor geworfen werden	(memory)
	bad_function_call	kann von function::operator()() geworfen werden	(functional)

```
1. Exceptions
                              Basisklasse: exception
               class exception
                  public:
                  exception();
                  exception(const char* const &message);
                                                                      MS Erweiterung
                  exception(const char* const &message, int);
                                                                      von exception
                  exception(const exception &right);
                  exception& operator=(const exception &right);
                  virtual ~exception();
Gibt den
                  virtual const char *what() const;
Text zurück
              };
https://stackoverflow.com/questions/62908900/why-doesnt-stdexception-have-a-move-
constructor.
 Move Semantic (Move Constructor und Move Assignment) fehlt in Exceptions. Details unter
 Stackoverflow.
   otechnik, Medizintechnik
C++ - KE03: Klassen 2
```

```
1. Exceptions
                         Beispiel try-catch intraprozedural
 try
       std::cin >> s32Val;
       if (s32Val == 0)
                                                                        Tritt eine Exception
                                                                        auf, wird der Block
           throw std::runtime_error("Zero not allowed");
                                                                        verlassen.
        std::cout << "More Code" << std::endl;</pre>
                                                                        Findet sich kein
                                                                        passender catch-
    catch (std::runtime_error re) --
                                                                        Block, wird die
                                                                        Funktion verlassen.
       std::cout << re.what() << std::endl;</pre>
                                                                        catch(...) fängt alle
    catch (...)
                                                                        nicht behandelten
                                                                        Exceptions.
       std::cout << "Other exception" << std::endl;</pre>
Bei einfachen Lernbeispielen wird meist nur ein Text ausgegeben. In der Praxis müssen hier
deutlich komplexere Vorgänge realisiert werden (Rollbacks, Speicherfreigabe, ...).
 Elektrotechnik, Medizintechnik

C++ - KE03: Klassen 2
```

```
1. Exceptions
                       Beispiel try-catch interprozedural
void vCallerDiv(void)
                                                (1)
    try
                                                         Falls hier kein Exception -
                                                         Handling, dann würde die
       int32_t s32Res = s32Div(4, 0);
                                                         Exception weiter nach oben
                                                         (Caller von vCallerDiv)
   catch (std::exception ex)
                                                         propagiert werden (1).
       std::cout << ex.what() << std::endl;</pre>
                                                         Ansonsten wird in catch-
                                                         Block gesprungen (2).
int32_t s32Div(int32_t s32Val1, int32_t s32Val2)
    int32 t s32Res;
    if (s32Val2 == 0)
    { throw std::exception("div by zero"); }
    s32Res = s32Val1 / s32Val2;
    return s32Res;
        C++ - KE03: Klassen 2
```



1. Exceptions noexcept (C++11) Funktionen, die keine Exception werfen, sollten mit noexcept (äquivalent zu noexcept(true)) deklariert werden. Dies bringt Vorteile bei der Codegenerierung. Default-Konstruktoren (leerer Konstruktor, Kopierkonstruktor, Movekonstruktor, der Default-Destruktor sowie die Copy- und Move-Zuweisungsoperator sind alle noexcept. class Car public: Car(Car&& rCar) noexcept; Bei Verwendung einer Initialisierungsliste ist noexcept vor die Initialisierungsliste zu schreiben. Car::Car(Car&& rCar) noexcept : pac_(rCar.pac_) std::cout << "Move Constructor of Car entered" << std::endl;</pre> u32MaxSpeed_ = rCar.u32MaxSpeed_; pac_ = rCar.pac_; rCar.pac_ = nullptr; C++ - KE03: Klassen 2

2. Casts und RTTI

11

Implizite und explizite Casts

Implizite und explizite Casts wurden bereits in C behandelt. Die bekannten expliziten C-Casts können weiterhin verwendet werden. Allerdings sollte man in C++ eher diese C++-Casts verwenden. Die C++-Casts sind sicherer und können schon beim Compilieren auf Probleme hinweisen.

- static_cast <Type>(Expression)
- const_cast<Type>(Expression)
- reinterpret_cast <Type>(Expression)
- dynamic_cast<Type>(Expression)



https://m.media-amazon.com/images/I/41Ijmcm8s8L._AC_.jpg

Werden statt impliziter immer explizite Casts verwendet, so ist ersichtlich, dass der Programmierer diese Typumwandlung wohlüberlegt hat.

Elektrotechnik, Medizintechnik
C++ - KE03: Klassen 2

Prof. Dr.-Ing. Daniel Fischer - Version 3.0.1

2. Casts und RTTI

12

```
static_cast<Type>(Expression)
```

```
f64_t f64Val = 47.11;
int32_t s32Val1 = f64Val; //Warning in C++
int32_t s32Val2 = (int32_t)f64Val;
int32_t s32Val3 = static_cast<int32_t>(f64Val);
```

Nur eine Warnung in C++: conversion from 'f64_t' to 'int32_t', possible loss of data

```
eColor eMyColor = eColor::Red;


//s32Val1 = eMyColor;//Compilerfehler in C++
s32Val2 = (int32_t)eMyColor;
s32Val3 = static_cast<int32_t>(eMyColor);
```


Hier Fehler in C++:
A value of type
"eColor" cannot be
assigned to an entity
of type "int32_t"

ദ

```
2. Casts und RTTI
                          const_cast<Type>(Expression)
Entfernt die const-Eigenschaft – Ist anhand des Namens nicht zu erwarten.
const uint32 t cu32Val = 73U;
uint32_t u32Val = cu32Val; //No problem
u32Val++;
vDoSomething(u32Val); //No problem
 //vDoSomething(cu32Val); //Compiler Error
vDoSomething(const_cast<uint32_t&>(cu32Val));
 //cu32Val++; //is still const, Compiler Error
                                            void vDoSomething(uint32_t& u32X)
Eine konstante Variable darf nicht als
                                            {
Referenz an eine Funktion übergeben
                                               u32X++;
werden, die dann den Wert des Originals
ändert. Mit const_cast wird die const-
Eigenschaft für den Methodenaufruf
entfernt.
Elektrotechnik, Medizintechnik
C++ - KE03: Klassen 2
```

```
2. Casts und RTTI
                       reinterpret cast<Type>(Expression)
Die Brute-Force-Methode, die zu Laufzeitfehlern führen kann, falls hier was nicht stimmig
ist.
 class Car
                                               class Mouse
                                               {
                                               public:
 public:
    uint32_t u32GetMaxSpeed() const
                                                   void vEatCheese(void)
       return u32MaxSpeed_;
                                                      u32Cheese_--;
    }
                                               private:
 private:
                                                   uint32 t u32Cheese = 100U;
   uint32_t u32MaxSpeed_ = 130U;
};
                                               };
Car* pCar1 = new Car();
Mouse* pMouse = reinterpret_cast<Mouse*>(pCar1); //Kein Fehler C++
 pMouse->vEatCheese();
 std::cout << pCar1->u32GetMaxSpeed() << std::endl;</pre>
u32MaxSpeed_ in pCar1 wird verändert. Kein Laufzeitfehler!
Elektrotechnik, Medizintechnik
C++ - KE03: Klassen 2
```





2. Casts und RTTI **Runtime Type Information - Anwendung** Father* pFather1 = new Father(); Father* pFather2 = new Child(); if (typeid(*pFather1) == typeid(Child)) std::cout << "pFather1 points to a Child" << std::endl;</pre> if (typeid(*pFather2) == typeid(Child)) { std::cout << "pFather2 points to a Child" << std::endl;</pre> std::cout << "Behind pFather1 is an Object of "</pre> << typeid(*pFather1).name() << std::endl;</pre> std::cout << "Behind pFather2 is an Object of "</pre> << typeid(*pFather2).name() << std::endl;</pre> Microsoft Visual Studio Debug Console X pFather2 points to a Child Behind pFather1 is an Object of class Father Behind pFather2 is an Object of class Child C++ - KE03: Klassen 2

Runtime Type Information — typeid-Operator Der typeid-Operator liefert eine Referenz auf ein Objekt der Klasse type_info zurück! (siehe typeinfo.h oder typeinfo) class type_info { protected: const char *__name; public: const char* name() const { return __name; } //... }; Um den konkreten Objekttyp zu bestimmen, sollte eher ein dynamic_cast eingesetzt werden, da hier die zusätzlichen Meta-Informationen eines Objektes nicht erstellt werden (Speicher und Performance). RTTI ist ähnlich (viele Diskussionen dazu unter stackoverflow) zu Reflections in Java und C#.

```
3. Beispiel SimpleString Step1
              SimpleString: char-Array verpackt in eine Klasse
class SimpleString
public:
   explicit SimpleString(uint32 t u32NewMaxSize) noexcept(false);
    ~SimpleString()
                                                   noexcept(true);
                                                    = delete; Default-
    SimpleString(const SimpleString&)
                                                    = delete; Implementierungen
   SimpleString(SimpleString&&)
    SimpleString& operator=(const SimpleString&) = delete;
                                                  = delete; werden gelöscht.
    SimpleString & operator=(SimpleString&&)
    void vPrintString(const char* cpcTag) const noexcept(true);
   bool bAppendLine(const char* cpcLine) noexcept (true);
private: // Three Attributes
   uint32_t u32MaxSize_;
   uint32_t u32Length_;
   char* pcBuffer_;
};
          Zeiger auf C-Zeichenkette
Elektrotechnik, Medizintechnik
C++ - KE03: Klassen 2
```

```
3. Beispiel SimpleString Step1
                   SimpleString: RAII - Konstruktor allokiert
SimpleString::SimpleString(uint32_t u32NewMaxSize) noexcept(false)
    : u32MaxSize_{ u32NewMaxSize }, u32Length_{}
    std::cout << "SimpleString Constructor called" << std::endl;</pre>
    if (u32MaxSize_ == 0U) // should be at least 1
       throw std::runtime_error("SimpleString: u32MaxSize == 0U");
    pcBuffer_ = new char[u32MaxSize_]; // like malloc
    if (pcBuffer_ == nullptr)
       throw std::runtime_error("SimpleString new failed");
    pcBuffer_[0] = 0x00;
                                          // EOS
}
Zwei Attribute (u32MaxSize_ und u32Length_) werden in der Initialisierungsliste initialisiert.
Für das dritte Attribut (pcBuffer ) wird dynamisch Speicher allokiert (u32MaxSize ).
 Elektrotechnik, Medizintechnik
C++ - KE03: Klassen 2
```


guaranteed to do nothing when passed a null pointer.
https://en.cppreference.com/w/cpp/language/delete

Eine Abfrage wäre folglich oben nicht notwendig. Ähnliches gilt für free aus C.

The free function causes the space pointed to by ptr to be deallocated, that is, made available for further allocation. If ptr is a null pointer, no action occurs.

http://www.open-std.org/JTC1/SC22/wg14/www/docs/n1124.pdf

Elektrotechnik, Medizintechnik
C++ - KE03: Klassen 2

3. Beispiel SimpleString Step1

C++ - KE03: Klassen 2

Prof. Dr.-Ing. Daniel Fischer - Version 3.0.1

```
Zwei Methoden
void SimpleString::vPrintString(const char* cpcTag) const noexcept
   std::cout << cpcTag << pcBuffer_ << std::endl;</pre>
bool SimpleString::bAppendLine(const char* cpcLine) noexcept
                                              Trick mit Rückgabewert ohne else.
   bool bRet = false;
   const auto aLength_pcLine = strlen(cpcLine);
   if ((aLength_pcLine + u32Length_ + 2U) <= u32MaxSize_)</pre>
      strncpy_s((pcBuffer_ + u32Length_), (u32MaxSize_ - u32Length_),
                cpcLine, aLength_pcLine);
      u32Length += aLength pcLine;
      pcBuffer_[u32Length_++] = '\n'; // tricky
      pcBuffer_[u32Length_] = 0x00; // EOS
      bRet = true;
                                                Attribut u32Length enthält die
   return bRet;
                                                Anzahl der Zeichen in pcBuffer_
```

11

```
3. Beispiel SimpleString Step1
                           Anwendung von SimpleString
 SimpleString* pSimpleString1 = new SimpleString{ 13U };
                                                                 Micro...
 pSimpleString1->vPrintString("pcBuffer is\n");
                                                                 called
                                                                 pcBuffer is
 bRet = pSimpleString1->bAppendLine("Hello");
 pSimpleString1->vPrintString("pcBuffer is\n");
                                                                 pcBuffer is
 std::cout << "bRet is " << bRet << std::endl;</pre>
                                                                 Hello
                                                                 bRet is 1
 bRet = pSimpleString1->bAppendLine("World");
                                                                 pcBuffer is
                                                                 Hello
 pSimpleString1->vPrintString("pcBuffer is\n");
                                                                 World
 std::cout << "bRet is " << bRet << std::endl;</pre>
                                                                 bRet is 1
pcBuffer is
 // Adding further character "" + '\n' failed
                                                                 Hello
 bRet = pSimpleString1->bAppendLine("");
pSimpleString1->vPrintString("pcBuffer is\n");
                                                                 World
 std::cout << "bRet is " << bRet << std::endl;
                                                                 bRet is 0
                                                                 SimpleString Destructor o
 delete pSimpleString1; // don't forget -> Mem Leak
Elektrotechnik, Medizintechnik
C++ - KE03: Klassen 2
```