
# Kurseinheit 7: Überladen von Operatoren

- 1. Operatoren und Datentypen
- 2. Default-Operatoren bei Klassen
- 3. Überladen von Operatoren

C++ - KE07: Überladen von Operatoren

4. Überladen wichtiger Operatoren



4




### 1. Operatoren und Datentypen

### **Arten von Operatoren**

- Unäre Operatoren (ein Operand)
- Binäre Operatoren (zwei Operanden)
- Ternäre Operatoren (drei Operanden) in C/C++ nur ?: vorhanden ... und dieser sollte auch noch nach vielen Coding Styleguides vermieden werden.

Eine Operation hat einen oder mehrere Operanden. Eine Kaskadierung ist möglich und häufig notwendig!



Operation 1: Operator ist +, Operanden sind s32V1 und s32V2

Operation 2: Operator ist =, Operanden sind s32V1 und Ergebnis von Operation 1

Ein Operatorsymbol (z.B. "-") kann mehrfach belegt sein – Unterschied: Anzahl Operanden

Elektrotechnik. Medizintechnik C++ - KE07: Überladen von Operatoren

Prof. Dr.-Ing. Daniel Fischer - Version 3.0.1

### 1. Operatoren und Datentypen

### Herausforderung

int32\_t s32V1; int32\_t s32V2 = 73; s32V1 = s32V2; // okay s32V1 = s32V1 + s32V2; // okay s32V1 = s32V1 / s32V2; // okay

Bei Standarddatentypen muss nicht überlegt werden:

Kann dieser Operator verwendet werden oder nicht?


Operatoren sind für Standarddatentypen oft "gemacht".

A A1; A A2; A1 = A2; // okay A1 = A1 + A2; // Error A1 = A1 / A2; // Error Eigene Datentypen (Klassen, Strukturen) können nicht per se für die meisten Operatoren verwendet werden!

Je nach Anwendung kann es aber sinnvoll sein, Operatoren für die eigenen Datentypen zu haben.

EM Elektrotechnik. Medizintechnik C++ - KE07: Überladen von Operatoren

```
2. Default-Operatoren bei Klassen
                      Welche Default-Operatoren gibt es?
class Empty auto generated class Empty
                              public:
                                  Empty()
                                                            = default;
};
                                  Empty(const Empty&)
                                                            = default;
                                  Empty(Empty&&) noexcept = default;
                                  ~Empty()
                                                            = default;
                                  // Copy-Assign und Move-Assign Operator
                                  Empty& operator=(const Empty&)
                                                                     = default;
                                  Empty& operator=(Empty&&) noexcept = default;
                              };
Eine leere Klasse hat automatisch den Copy-Assign und einen Move-Assign Operator.
Empty E1;
                              E2 = E1;
                              E3 = std::mov(E1);
Empty E2;
Empty E3;
 Elektrotechnik, Medizintechnik
C++ - KE07: Überladen von Operatoren
```



# 

s32V1 = s32V1 + s32V2; = \$\frac{\text{aquivalent}}{\text{aquivalent}}\$ s32V1 = s32plus(s32V1, s32V2);

Die C++ Operatoren ->\* sowie .\* werden im Rahmen der LV nicht behandelt.

Elektrotechnik, Medizintechnik
C++ - KE07: Überladen von Operatoren

Prof. Dr.-Ing. Daniel Fischer - Version 3.0.1

# 3. Überladen von Operatoren

### **Implementierung**

Will man (oder muss man) einen Operator überladen, so muss man diesen Operator als **Funktion** implementieren. Es stehen dabei die beiden folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

•Operatorfunktion als Methode einer Klasse (häufiger in der Praxis)

**Hinweis: Unsichtbarer this-Zeiger** 

Rückgabewert Klassenname::operator # (Argumentenliste);
Operatorsymbol

•Operatorfunktion als friend-Methode

Rückgabewert operator # (Klasse[&], Argumentenliste);

Operatorsymbol

Auf den ersten Blick sind beide Varianten äquivalent – bei einer genauen Betrachtung wird später erkennbar sein, dass in **Ausnahmefällen nur eine Operatorfunktion** möglich ist.

Elektrotechnik, Medizintechnik
C++ - KE07: Überladen von Operatoren

# 3. Überladen von Operatoren Aufruf der Operatoren Operatorfunktionen können implizit oder explizit aufgerufen werden! Bsp.: A3 = A1 + A2;A1, A2 und A3 seien Objekte einer Klasse A implizit explizit A3 = A1 + A2;A3 = A1.operator+(A2);Operatorfunktion als Methode einer Klasse Operatorfunktion als friend-A3 = A1 + A2;A3 = operator+(A1, A2);Methode Beim impliziten Aufruf der Operatorfunktionen ist kein syntaktischer Unterschied vorhanden. In der Praxis werden Operatorfunktionen meist implizit aufgerufen. Elektrotechnik, Medizintechnik C++ - KE07: Überladen von Operatoren

```
3. Überladen von Operatoren
                   Beispiel: Operator als Methode einer Klasse
class Complex
                                                                typedef double f64_t;
                                                                // not in stdint
public:
    Complex(f64_t f64Real, f64_t f64Img) :
                                                                           Anzahl und
             f64Real_(f64Real), f64Img_(f64Img) {}
                                                                           Datentyp der
    void vPrint()
                                                                           Über-
       std::cout << f64Real_ << " +j " << f64Img_ << std::endl; gabeparameter?</pre>
    Complex operator+(const Complex& rComplex) ←
                                                                             this-Objekt
       Complex ComplexTemp(0., 0.);
       ComplexTemp.f64Real_ = f64Real_ + rComplex.f64Real_;
ComplexTemp.f64Img_ = f64Img_ + rComplex.f64Img_;
                                                                             soll nicht
                                                                             überschrie-
       return ComplexTemp;
                                                                             ben werden.
                                                                             Daher Temp-
private:
                                                                             Objekt als
    f64 t f64Real;
                                                                             return.
    f64_t f64Img_;
};
     nik, Medizintechnik C++ - KE07: Überladen von Operatoren
```

### 3. Überladen von Operatoren **Beispiel: Operator als Methode einer Klasse** Operation 1: Addition C1 + C2 Complex C1(1., 1.); Aufruf des +Operators Complex C2(2., 1.); Es wird die Operatorfunktion des ersten Operanden Complex C3(0., 0.); aufgerufen (this-Zeiger wird implizit mitgegeben) und der zweite Operand als formaler Parameter mitgegeben. C3 = C1 + C2;Operation liefert ein temporäres Objekt ComplexTemp C3.vPrint(); zurück! CA -X Operation 2: Zuweisung c13 = ComplexTemp; Es wird hier der existierende Default-Zuweisungsoperator +j 2 aufgerufen. Wie viele Complex-Objekte werden im obigen Programm instanziiert? Was passiert, wenn jetzt in Complex noch der MoveAssign-Konstruktor noch implementiert wird? Elektrotechnik, Medizintechnik C++ - KE07: Überladen von Operatoren

```
3. Überladen von Operatoren
             Beispiel: Operator als friend-Mehtode einer Klasse
                                                         typedef double f64_t;
class Complex
                                                         // not in stdint
 public:
   // more Code
 private:
 f64 t f64Real_;
 f64_t f64Img_;
                    Friend-Deklaration gehört nicht zum private-Bereich
 friend Complex operator-(const Complex& rC1, const Complex& rC2);
};
Complex operator-(const Complex& rC1, const Complex& rC2)
    Complex ComplexTemp(0., 0.);
    ComplexTemp.f64Real_ = rC1.f64Real_ - rC2.f64Real_;
    ComplexTemp.f64Img_ = rC1.f64Img_ - rC2.f64Img_;
    return ComplexTemp;
}
       C++ - KE07: Überladen von Operatoren
```

## 3. Überladen von Operatoren

13

### Beispiel: Operator als friend-Methode einer Klasse

```
Complex C1(1., 1.);
Complex C2(2., 1.);


Complex C4(0., 0.);

C4 = C1 - C2;
C4.vPrint();
```

<u>Operation 1: Subtraktion C1 - C2</u> Jetzt wird die als friend deklarierte Operatorfunktion

aufgerufen. Die Objekte C1 und C2 werden dabei als formale

Parameter (konstante Referenzen) übergeben. Die Operatorfunktion liefert ein temporäres Complex-Objekt ComplexTemp zurück.



Operation 2: Zuweisung C4 = ComplexTemp

Es wird hier der existierende Default-Zuweisungsoperator aufgerufen.

<u>Wiederholung:</u> Beim impliziten Aufruf der Operatorfunktionen ist kein syntaktischer Unterschied zwischen einer Klassen- und Friendmethode vorhanden. Es ist somit im obigen Code nicht erkennbar, wie der Operator implementiert wurde.

Elektrotechnik, Medizintechnik
C++ - KE07: Überladen von Operatoren

Prof. Dr.-Ing. Daniel Fischer - Version 3.0.1

### 3. Überladen von Operatoren

C++ - KE07: Überladen von Operatoren

14

### Überladen von überladenen Operatoren

```
class Complex
{
public: // more Code
    Complex operator+(const Complex& rComplex)
    {
        Complex ComplexTemp(0., 0.);
        ComplexTemp.f64Real_ = f64Real_ + rComplex.f64Real_;
        ComplexTemp.f64Img_ = f64Img_ + rComplex.f64Img_;
        return ComplexTemp;
    }
    Complex operator+(f64_t f64Real)
    {
        Complex ComplexTemp(0., 0.);
        ComplexTemp.f64Real_ = f64Real_ + f64Real;
        ComplexTemp.f64Img_ = f64Img_;
        return ComplexTemp;
    }
private:
    // more Code
};
```

<u>Wiederholung:</u> In C++ können Funktionen

überladen werden.
Gleicher Funktionsname, aber
unterschiedliche
Übergabeparameter.

Da Operatoren intern auch Funktionen sind, können diese auch nochmals überladen werden.

# 3. Überladen von Operatoren Überladen von überladenen Operatoren class Complex public: // more Code Complex operator+(const Complex& rComplex) { // more Code } Complex operator+(f64\_t f64Real) { // more Code } private: // more Code **}**; Die überladenen Operatoren können selbst wieder überladen werden. Da sich die Anzahl der formalen Parameter (durch Operator vorgegeben) nicht ändern darf, kann man nur noch im Datentyp variieren. Operatoren als Elementfunktion einer Klasse sowie als Friend-Funktionen dürfen nicht redundant (gleicher Datentyp der formalen Parameter) für einen Operator sein. Elektrotechnik, Medizintechnik und Informatik C++ - KE07: Überladen von Operatoren



# Zusammenfassung Operatorfunktion ist stets klassenbezogen (statisch [nur friend] oder nicht statisch) Prioritäten der Operatoren können nicht verändert werden Assoziativität der Operatoren können nicht verändert werden Operandenanzahl bleibt unverändert (Ausnahme new und delete) Es können keine Defaultwerte (Parameterübergabe) vergeben werden Es können keine neuen Operatorsymbole eingeführt werden Ungenutzte Operatorsymbole verwenden, z.B. Bitshift-Operatoren >> und << für cin und cout Ansonsten Implementierung der Operationen in einer Funktion ohne Operatorsymbol wie bisher praktiziert: f64\_t X::f64GetMax(f64\_t f64A, f64\_t f64B,

### 4. Überladen wichtiger Operatoren

C++ - KE07: Überladen von Operatoren

18

### << für den Outputstream

f64\_t f64\_C)

Bisher wurde zur Ausgabe der Basistypen sowie zur Ausgabe eines String-Objektes der <<- Operator verwendet.

```
std::string StringText{"Hello "};
int32_t s32SheldonsPerfectNumber = 73;
std::cout << StringText << s32SheldonsPerfectNumber << std::endl;</pre>
```

Das globale Objekt cout (schon im Namespace std instanziiert) vom Typ ostream hat den Operator << Methode einer Klasse überladen. Beispiel:

```
ostream& operator<< (int val);</pre>
```

Jetzt wäre es wünschenswert, wenn eigene Objekte über den gleichen Mechanismus (inklusive Verkettung) ausgegeben werden könnten.

Zur Zahl 73: Die beste (perfekte) Zahl: https://www.youtube.com/watch?v=33pH6ELDEel

Elektrotechnik, Medizintechnik

C++ - KE07: Überladen von Operatoren

