



Kurseinheit 5: Vererbung 1 1. Grundprinzipien der Vererbung 2. Arten der Vererbung 3. Abbildung Vererbung im Speicher 4. Überdeckung 5. Friends 6. Typumwandlung


C++ - KE05: Vererbung 1















Sichtbarkeiten - Überblick			
Vererbung	Element der Basisklasse	Element in der abgeleiteten Klasse	Zugriff in der abgeleiteten Klasse
	public —	public	zugreifbar
public	protected	protected	zugreifbar
	private	private	nicht zugreifbar
protected	public	protected	zugreifbar
	protected	protected	zugreifbar
	private	private	nicht zugreifbar
private	public	private	zugreifbar
	protected	private	zugreifbar
	private	private	nicht zugreifbar




```
2. Arten der Vererbung
                         Sichtbarkeiten – Was übersehen?
Aus Kurseinheit 2: Kopierkonstruktor
class Car
                                            Car::Car(const Car& rCar)
                                            {
 public:
                                                u32MaxSpeed_ = rCar.u32MaxSpeed_;
    Car(uint32_t u32NewMaxSpeed);
                                                pac_ = rCar.pac_;
    Car(void);
    Car(const Car& rCar);
                                            Der Kopierkonstruktor erhält eine Referenz auf
    ~Car();
                                            ein Objekt der gleichen Klasse (hier Car):
 private:
                                            Innerhalb dieser Methode kann auf ein private
    uint32_t u32MaxSpeed_;
                                            Attribut des anderen Objektes zugegriffen
    char* pac_;
};
                                            werden.
Folglich sind bei Sichtbarkeiten drei Fälle zu unterscheiden:
• Zugriff von außerhalb (nicht von einer Methode der gleichen Klasse)
· Zugriff innerhalb der Vererbungshierarchie
   Zugriff von einer Methode der gleichen Klasse auf ein Objekt dieser Klasse. Sonst würde
   der Kopierkonstruktor nicht funktionieren.
Elektrotechnik, Medizintechnik
C++ - KE05: Vererbung 1
```









```
4. Überdeckung
                                         Prinzip
class A
                                                                Attribute und Methoden
                                                                können in abgeleiteten
public:
                                                                Klassen auch überdeckt
    int32_t s32V1;
                                                                (Redefinition) werden.
    void vTestDoIt(void)
       std::cout << "vTestDoIt of A" << std::endl;</pre>
                                                                Sollte eher vermieden
 };
                                                                Könnte aber ungewollt oft
                             Exkurs / Wiederholung:
                                                                passieren:
                             Implementierung in h-Datei
 class B : public A
                             ist implizites Inlining.
                                                                • Attribute a, b, ...
                             Sinnvoll bei kurzen Methoden.
public:
                                                                   Generische Methoden
    int32 t s32V1;
                                                                   wie Print, Store, Output,
    void vTestDoIt(uint32_t u32V)
                                                                   GetValue, ...
        std::cout << "vTestDoIt of B" << std::endl;</pre>
};
Elektrotechnik, Medizintechnik
C++ - KE05: Vererbung 1
```









```
5. Friends
                                   Friend-Funktionen
class Car
public:
    Car() = default;
    void vSetMaxSpeed(uint32 t u32NewMaxSpeed);
    uint32_t u32GetMaxSpeed(void);
    static uint32_t u32GetNumberOfInstances(void);
private:
    uint32_t u32MaxSpeed_;
    static uint32_t u32NumberOfInstances_c;
                                                  Kein Bezug
 friend void vBreakIn(Car& rcCar);
                                                  zu private
                                                                  vBreakIn kann auf alle
void vBreakIn(Car& rcCar)
                                                                  Methoden und
    rcCar.u32MaxSpeed_ = 0U;
                                                                  Eigenschaften von Car
                                                                  zugreifen.
Elektrotechnik, Medizintechnik
C++ - KE05: Vererbung 1
                                                                               Prof. Dr.-Ing. Daniel Fischer - Version 3.0.
```





Liskovsches Substitutionsprinzip Das Liskovsche Substitutionsprinzip (LSP) oder Ersetzbarkeitsprinzip ist ein Kriterium in der objektorientierten Programmierung, das die Bedingungen zur Modellierung eines Datentyps für seinen Untertyp angibt. Es besagt, dass ein Programm, das Objekte einer Basisklasse T verwendet, auch mit Objekten der davon abgeleiteten Klasse S korrekt funktionieren muss, ohne dabei das Programm zu verändern. Das Liskovsche Substitutionsprinzip wurde erstmals 1987 von Barbara Liskov auf einer Konferenz Data abstraction and hierarchy vorgestellt und wurde 1993 von Barbara Liskov und Jeannette Wing formuliert. Sei q(x) eine beweisbare Eigenschaft von Objekten x des Typs T. Dann soll q(y) für Objekte y des Typs S wahr sein, wobei S ein Untertyp von T ist." https://de.wikipedia.org/wiki/Liskovsches_Substitutionsprinzip Die programmiersprachlichen Mittel zur Umsetzung dieses Prinzips sind Polymorphismus und Dynamisches Binden (siehe später).


C++ - KE05: Vererbung 1











```
6. Typumwandlung
                          Überdeckungen (implizite Casts)
 A
Class
                     B b1;
                     B b2;

■ public
                     A* paX = &b1; // Impliziter Cast
   u32VarA_
                     B* pbX = &b2;
 A& raX = b1; // Impliziter Cast
   & u32VarB_
                     B& rbX = b2;

■ private

   u32VarC_
                     //std::cout << paX->u32VarD << std::endl; Error</pre>
   public
                     std::cout << pbX->u32VarD << std::endl;</pre>
                     //std::cout << raX.u32VarD_ << std::endl; Error</pre>
                     std::cout << rbX.u32VarD_ << std::endl;</pre>
 -DA

■ public

ø u32VarD_

                     Mit einem Zeiger, einer Referenz oder einer Objektvariablen kann man
 nur auf die Elemente zugreifen, die durch den jeweiligen Typ definiert
   😞 u32VarE_
                     sind, auch wenn sich "dahinter" ein abgeleitetes Objekt befindet.
  Ausnahme (wichtig, siehe später): Virtuelle Funktionen!!!

← u32VarF_

 Elektrotechnik, Medizintechnik

C++ - KE05: Vererbung 1
```

