Q 搜索

Qt设计工作室手册 > 使用外部工具

使用外部工具

您可以直接从Qt Design Studio使用外部工具。Qt Linguist、QML 预览工具和系统的默认文本编辑器已预先配置以供使用。您可以更改其默认配置并配置新工具。

要运行工具,请选择**工具>外部**,或使用定位器中的过滤器。x

使用 Qt 语言学家

创建新项目时,可以自动生成一种语言的翻译源文件 (TS)。您可以稍后通过编辑项目文件来添加其他语言。

Qt设计工作室手册3.8.0 Topics >

注意:仅当使用 qmake 作为构建系统时,才支持从 Qt Design Studio 运行工具。有关将工具与 CMake 配合使用的详细信息,请参阅Qt6::LinguistTools。

要将翻译器中的 TS 文件与应用程序代码同步,请选择"工具>外部>语言学家>更新翻译 (lupdate)"。

要从应用程序可以使用的TS文件Qt消息(QM)文件生成,请选择工具>外部>语言学家>发布翻译(Irelease)"。

默认情况下,项目.pro 文件作为参数传递给工具。若要为工具指定其他命令行参数,请选择"工具>外部>配置"。

要在Qt Linguist中打开TS文件,请在"**项目**"或"**文件系统**"视图中右键单击TS文件,然后在上下文菜单中选择"**打开方式>Qt Linguist**"。有关Qt Linguist的更多信息,请参阅Qt Linguist Manual。

运行 QML 文件

您可以在开发应用程序时测试当前的 QML 文档。

要运行当前活动的 QML 文件,请选择Tools>External>Qt Quick>QML 运行时。


使用外部文本编辑器

您可以在系统的默认文本编辑器中打开文件进行编辑:Windows 上的记事本和 Linux 和 macOS 上的 vi。要在外部编辑器中打开当前正在查看的文件,请选择"工具>**外部>文本>使用记事本编辑**"或"使用**vi 编辑**",具体取决于您的系统。


Qt Design Studio在操作系统的PATH环境变量中查找编辑器路径。

配置外部工具

您可以在Qt DesignStudio Preferences中更改预配置工具的配置并配置其他工具。



Qt DOCUMENTATION



选择字段中的4 (变量)"按钮,从特定上下文中可用的变量列表中进行选择。

要配置外部工具:

- 1. 选择**"工具>外部>配置**"。
- 2. 选择"添加>添加工具"以添加新工具。还可以选择"添加类别"以添加新类别。
- 3. 在"可执行文件"字段中,指定要运行的**可执行文件**。如果在系统 PATH 变量中找到可执行文件,请不要指定它的路径。
- 4. 在"参数"字段中,指定用于运行可执行文件的可选参数。
- 5. 在"工作目录"字段中,指定工作目录的路径。
- 6.在输出字段中,选择如何处理工具的输出。您可以忽略输出,在"常规消息"中查看它,或在代码编辑器中将所选文本替换为输出。
- 7. 在错误输出字段中,选择如何处理来自工具的错误消息。
- 8. 在基本环境字段中,使用默认设置。
- 9. 在"环境"字段中,选择"更改"以在"**编辑**环境**更改**"对话框中修改生成和运行**环境**的环境变量值。

要从启动Qt Design Studio的系统环境全局更改系统环境,请选择编辑>首选项>环境>系统,然后在环境字段中选择更改。

- 10. 选中修改当前文档复选框以确保如果工具修改了当前文档,则在工具运行之前保存该文档,并在工具完成后重新加载。
- 11. 在输入字段中,指定作为标准输入传递给工具的文本。

类别和工具将添加到"工具>外部"菜单中。

如果更改预配置工具的配置,稍后可以通过选择"重置"按钮来还原更改。

您添加和修改的工具配置以 XML 格式存储在用户配置文件夹中。例如,在Linux和macOS以及Windows中。要与其他用户共享配置,请将 XML 配置文件复制到该文件夹。

〈将 UI 项目转换为应用程序 帮助 〉



社区				
为Qt做贡献 论坛 维基 下载 市场				
© 2022 Qt公司			反馈	登录