Q搜索

Qt设计工作室手册 > 实例化渲染

实例化渲染

实例化允许复制具有变体的模型。与使用Repeater3D组件相比,模型及其图形资源仅分配一次。重复实例的渲染由 GPU 在低级别完成。根据模型的复杂性,这可以带来几个数量级的性能改进。

实际上,实例化是通过定义一个表来完成的,该表指定每个实例相对于基本模型的修改方式。

您可以使用组件>Qt Quick 3D>Qt Quick 3D 中提供的实例化组件向场景添加实例化:

- > 实例化
- > 实例列表

Qt设计工作室手册3.8.0 Topics >

从又件中读取头例表

实例化组件使从 XML 或二进制格式的文件读取实例表成为可能。二进制文件格式使用与上传到 GPU 的表相同的布局,因此可以直接映射到内存。


为了有效,XML 文件必须具有顶级实例表元素。每个实例都由实例表中的实例元素表示。未知元素将被静默忽略。

一个实例元素可以有多个属性。颜色属性通过使用 SVG 颜色名称(如"红色"、"绿色"或"浅钢蓝")或使用十六进制表示法指定。属性由一串空格分隔的数字指定,其中缺少尾随数字表示零。支持以下属性:位置、刻度、欧拉旋转、四元数、自定义和颜色。有关实例表的更多信息,请参阅文件实例化QML 类型的文档。Vector3dvector4d

要使用**实例化**组件,请将其从**组件**拖放到**导航器**中的**场景**。

实例化属性

在**属性>文件实例化>源**中定义包含实例数据的 XML 或二进制文件的位置。




Qt DOCUMENTATION




如果文件名具有扩展名,则假定它引用二进制文件。否则,假定它引用 XML 文件。如果指定了 XML 文件,并且该文件存在,则将改为加载二进制文件。.binfoo.xml.binfoo.xml.bin

定义实例**化**组件的Source属性后,在"**导航器**"中选择一个模型,然后在**"属性>模型>实例化**"中选择**实例化**组件的名称。



使用实例列表构建实例表


使用**实例列表**组件在Qt Design Studio中定义实例表。实例表由定义为实例**列表项**组件的实例组成,这些组件可以具有属性绑定和动画。这提供了极大的灵活性,但也会导致内存开销。因此,对于包含大量实例的过程性生成的表,不建议使用Instance List。此外,对条目的任何属性更改都将导致重新计算整个实例表并将其上传到GPU。





要构建实例表:

- 1. 将**实例列表**组件从**组件**>Qt Quick 3D>Qt Quick 3D 拖放到**导航器**中的**场**景。
- 2. 将实例列表条目组件拖放到**实例**列表组件以创建**列表**项。



- 3. 在"**导航器**"中选择"实例列表",然后在**"属性>实例列表>"实例**"中,使用下拉菜单选择要包含在**"实例列表**"中的每个**实例列表条目。**您可以通过单击该一图标为属性添加更多字段。
- 4. 要定义**实例列表条目**,请在**导航器**中选择它,然后在属性>**实例列表条目**中指定其**属性**。
- 5. 在"**导航器**"中选择一个模型组件,然后在"**属性>实例化**"中选择"实例列表"组件的名称。

定义实例列表条目

使用实例**列表条目**组件指定实例**列表中的每个实例**。

每个**实例列表项**属性都可以具有绑定和动画。在**导航器**中选择**实例列表条目**以在属性>**实例列表条目**中指定**属性**。





使用Color属性指定实例的颜色。

使用Position属性指定实例的位置,并通过定义Scale属性沿x、y和z轴的比例因子来指定比例。

使用Rotate属性设置实例的旋转,该属性将实例的旋转指定为欧拉矢量,其中包含围绕 x、y 和 z 轴的旋转(以度为单位)。

〈群 骨骼动画〉











联系我们

公司

关于我们

投资者

编辑部

职业

办公地点

发牌

条款和条件

开源

常见问题

支持

支持服务 专业服务

合作伙伴

训练

对于客户

支持中心

下载

Qt登录

联系我们

客户成功案例

社区

为Qt做贡献



下载 市场 © 2022 Qt公司 **反馈 登录**