Q 搜索

Qt创作者手册 > 连接通用远程 Linux 设备


连接通用远程 Linux 设备

您可以将通用Linux设备连接到开发PC,以运行,调试和分析从Qt Creator为其构建的应用程序。

如果您有用于为开发PC上安装的嵌入式Linux设备构建应用程序的工具链,则可以将其添加到Qt Creator中。然后,您可以选择具有**嵌入式 Linux**设备类型的工具包来为其构建应用程序并在设备上运行它们。

为了能够在通用远程Linux设备上运行和调试应用程序,您必须添加设备并在Qt Creator工具包中选择它们。

使用向导创建连接。您可以稍后在编辑>首选项>设备>设备中编辑设置。



您可以使用OpenSSH连接来保护Qt Creator和设备之间的连接。OpenSSH 是一种使用 SSH 协议进行远程登录的连接工具。OpenSSH套件未随Qt Creator一起提供,因此您必须下载它并将其安装在开发PC上。然后,您必须在Qt Creator中配置工具的路径。有关详细信息,请参阅配置 SSH 连接。




注意: Qt Creator不存储密码,因此如果您使用密码身份验证,则可能需要在每次连接到设备时输入密




要配置Qt Creator和嵌入式Linux设备之间的连接,并为设备指定构建和运行设置,请执行以下操作:

- 1. 确保可以通过 IP 地址访问您的设备。
- 2. 选择**编辑>首选项>Kits**>Qt 版本>添加以**添加**嵌入式 Linux 的 **Qt 版本**。
- 3. 选择"编辑>首选项>工具包>编译器>添加"以添加用于生成应用程序的编译器。
- 4. 要部署应用程序并在设备上远程运行它们,请指定用于访问设备的参数:
 - A. 选择编辑>首选项>设备>设备>添加>通用 Linux 设备>启动向导"。



- B. 在**用于标识此配置**的名称字段中,输入连接的名称。
- C. 在**设备的主机名或**IP 地址字段中,输入设备的主机名或IP 地址。此值将在变量中可用。% {Device: HostAddress}
- D. 在"**要登录设备的**用户名"字段中,输入要登录设备并运行应用程序的用户名。此值将在变量中可用。%{Device:UserName}
- E. 选择"**下一步"**以打开"**密钥部署**"对话框。



- G. 如果您没有公钥-私钥对,请选择**创建新密钥对**。有关更多信息,请参阅生成 SSH 密钥。
- H. 选择"部署公钥",将公钥复制到设备。
- I. 选择"**下一步"**以创建连接。

所有这些参数都可以在以后进行编辑,也可以编辑向导未显示的其他参数,因为存在合理的默认值。其中之一是 SSH 端口号,该端口号在变量中可用。%{Device:SshPort}

- 5. 选择"编辑>首选项>工具包>添加"以添加用于为设备构建的工具包。选择您在上面添加的 Qt 版本、编译器和设备,然后选择通用 Linux设备作为设备类型。
- 6. 要指定构建设置,请执行以下操作:
 - 1. 为要为设备开发的应用程序打开项目。
 - 2. 选择"项目>生成和运行"以启用上面指定的工具包。
- 7. 选择"运行"以指定运行设置。通常, 您可以使用默认设置。


运行项目时,Qt Creator会按照部署步骤指定的方式部署应用程序。默认情况下,Qt Creator将应用程序文件复制到设备。有关详细信息,请参阅将应用程序部署到通用远程 Linux 设备。

配置 SSH 连接

如果可能,SSH连接是通过在主模式下运行的OpenSSH客户端建立的。默认情况下启用连接共享,以允许通过单个 SSH 连接共享多个会话。这样,连接只需建立一次,然后由后续运行和部署过程重用,从而节省连接设置开销,尤其是对于嵌入式设备。由于 Windows 不支持连接共享,因此将为每个部署或运行过程创建新的 SSH连接。

要创建 SSH 连接,您必须在开发 PC 上安装OpenSSH套件,其中包括 ssh、sftp 和 ssh-keygen 工具。

要告诉Qt Creator在哪里可以找到工具,请在Edit>Preferences>Devices>SSH中指定安装工具的目录的路径:




- > 取消选中**启用连接共享**复选框,为每个部署和运行过程创建新的 SSH 连接。此选项在不支持连接共享的 Windows 上灰显。
- > 在**连接共享超时**字段中,指定重用 SSH 连接的超时(以分钟为单位)。
- > 在 ssh 可执行文件的路径字段中,输入安装 OpenSSH 可执行文件的目录**的路径**。
- > 在sftp可执行文件的路径字段中,输入安装 SFTP 可执行文件的目录的路径。
- > 在ssh-askpass可执行文件的路径字段中,输入安装 ssh-askpass 可执行文件的目录的路径。通常,您可以使用默认路径,该路径指向Qt Creator提供的工具qtc-askpass的实现。
- 在 ssh 注册机可执行文件的路径字段中,輸入安装ssh 注册机可执行文件的目录的路径。



如果您没有SSH公钥和私钥对,则可以在Qt Creator中生成它。连接向导可以为您创建密钥对,也可以单独创建密钥对。

您可以指定密钥长度和密钥算法,RSA或 ECDSA。如果仅使用密钥来保护与模拟器或设备的连接,则可以使用默认值。

1. 选择编辑>首选项>设备>设备>新建"。



2. 在私钥文件字段中,选择保存私钥的位置。

公钥文件字段显示保存相应公钥的位置。

3. 选择"生成并保存密钥对"以生成密钥并将其保存在指定位置。

管理设备讲程

您可以查看设备上运行的进程并终止它们。选择**编辑>首选项>设备>设备>显示正在运行的进程**。


您可以在"进程列表"对话框中按名称或 ID 筛选进程。

若要更新进程列表,请选择"更新列表"。

若要终止进程,请在列表中选择该进程,然后选择"终止进程"。

〈添加码头工人设备 连接iOS设备〉

©2022 Qt有限公司 此处包含的文档贡献的版权归 他们各自的所有者。此处提供的文档根据自由软件基金会发布的GNU 自由文档许可证版本 1.3的条款进行许可。Qt和相应的徽标是Qt有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商标均为财产 其各自所有者。



公司

关于我们

投资者

编辑部

职业

办公地点

发牌

条款和条件

开源

常见问题

支持

支持服务 专业服务

合作伙伴

训练

对于客户

支持中心

下载

Qt登录

联系我们

客户成功案例

社区

为Qt做贡献

论坛

维基

下载

市场

© 2022 Qt公司

反馈 登录