
Q搜索

Ot设计工作室手册 > 航海家


航海家

"**导航**"视图显示当前组件文件中的组件及其关系。组件 (1) 以树结构列出,位于其父组件 (2) 下方。您可以通过将鼠标悬停在组件上来预览组件 (3)。



您可以在"**导航**"视图中选择组件,以在"属性"视图中编辑其属性。组件可以访问其父组件的属性。要在2D视图中选择零部件,请右键单击某个零部件,然后在"**选择"(Select)**子菜单中选择另一个零部件。

通常,子组件位于2D视图中的父组件内。但是,它们不一定必须适合父组件。例如,您可能希望使鼠标区域大于其下方的矩形或图像。





复制组件时, 也会复制其所有子组件。删除组件时, 也会删除子组件。

选择上下文菜单命令以将命令应用于组件。命令的可用性取决于组件类型。例如,您可以通过在上下文菜单中选择更改源 URL来更改图像组件的源。

导航器按钮摘要

下表列出了"导航器"按钮:

图标	工具提示	阅读更多
\leftarrow	将组件在组件树中上移一级,以便它成为其当前父级的最后一个同级。	排列组件
\rightarrow	将组件在组件树中下移一级,以便它成为其最后一个同级的子级。	排列组件
\downarrow	将组件在其父组件内下移。	排列组件
\uparrow	将组件在其父组件内上移。	排列组件
T	在导航器中显示和隐藏不可见的组件。	显示和隐藏组件
@	添加可从组件外部使用的属性别名。	添加属性别名
0	在2D视图中显示和隐藏组件。	显示和隐藏组件
	锁定所有视图中的组件。	锁定组件

显示和隐藏组件

要在关注应用程序的特定部分时在2D视图中显示和隐藏组件,请在"**导航"中**单击⁴⁰。

若要更改组件在应用程序代码中的可见性,请选中"**属性**"视图中的"**可见性**"复选框,或在上下文菜单中选择**"编看>可见性**"。

还可以在"**属性"**中将"**不透明度**"字段设置为 0,以隐藏 UI 中要应用动画的组件。


由于所有属性、可见性和不透明度都继承自父组件。要隐藏或显示子组件,请编辑父组件的属性。

要在**导航器**中隐藏不可见的零部件,请单击(**T过滤器树**)并选择仅**显示可见零部件**。

锁定组件

在设计复杂的应用程序时,很容易意外地修改Qt Design Studio视图中组件的属性,从而产生令人惊讶的结果。例如,当您尝试选择或转换特定组件时,2D视图可能会变得拥挤,并且其他组件可能会妨碍您,因此您最终会转换比您想要的更多的组件。





不能在2D视图或3D视图中选择锁定的组件,也不能在"属性"中访问其属性。

如果尝试删除更改锁定组件属性的状态,系统会提示您确认删除。

如果已将缓动曲线添加到关键帧动画中,则可以在"曲线"视图中锁定和解锁它们。如果锁定包含缓动曲线的元件,则锁定状态将在"**导航**"和**"曲线"**之间同步。


排列组件

您可以在"导航"和"代码"视图中查看组件文件中组件的顺序。文件中组件的顺序还决定了它们在**二维**视图中的 绘制顺序。默认情况下,位于文件顶部的组件列在Navigator树的底部和2D视图中重叠组件的后面。要像其他


一些工具一样按组件在文件中出现的顺序列出组件,请单击[▼] (筛选器树),然后选择"**反向组件顺序**"。

要将组件移动到其父项内树的顶部或底部,请在"**导航**"或"二维"视图中右键单击该组件,然后选择**"排列>置于顶层**"或**"置于底层**"。要向上或向下移动组件,请选择"上移"或**"后移"。**

若要反转"导航"和"代码"视图中所选组件的顺序,请选择"排列>反转"。



Qt DOCUMENTATION



将组件实例拖放到2D视图时,新组件将添加为其下方组件的子组件。移动元件时,无法确定是要调整元件位置还是将它们附着到新的父元件上。因此,父组件不会自动更改。要更改组件的父级,请在将组件拖放到新位置之前按下Shift键。光标下最顶层的组件将成为组件的新父级。

添加属性别名

属性别名是可以从组件外部使用的属性。在"代码"视图中查看代码时,属性别名声明看起来像普通属性定义,只是它需要alias关键字而不是属性类型,并且属性声明的右侧必须是有效的别名引用:

```
property alias <name>: <alias reference>
```


例如,以下别名引用项组件实例中的按钮组件实例:

```
property alias button: item.button
```

有效的别名引用:

- > 只能指向声明了属性别名的组件中的组件实例或属性。
- > 不能包含任意 JavaScript 表达式。
- > 不能指向声明属性别名的组件以外的其他类型的组件。
- > 必须在首次声明别名时定义。
- > 不能指向附加属性。
- > 不能指向第三级以下的嵌套组件实例的属性。

您可以使用"导航"中的 (Export) 按钮将组件导出为具有有效别名引用的属性别名。






然后,可以在其他组件中使用属性别名来创建与此组件的连接。

在组件内移动

指定组件 (,) 的文件可以包含在单独文件中指定的其他组件的实例。您可以从不同的视图中以不同的方式打开指定组件的文件: ui.qml.qml

- > 在2D或"**导航器**"视图中,右键单击组件的实例,然后在上下文菜单中选择"进入组件"或按F2。
- **?** 在**"属性**"中,选择**"编辑基本组件**"。

组件层次结构显示为面包屑路径,您可以在其中单击组件名称以打开相应的文件。这使您可以在完成组件编辑后轻松导航回顶层。



上下文菜单

下表汇总了"导航"和"二维视图"上下文菜单项,并提供了指向有关它们的详细信息的链接。

要了解	转到
安排	排列组件
编辑	显示和隐藏组件
锚	设置锚点和边距
群	组织组件
位置	使用定位器
布局	使用布局
堆叠式集装箱	列表和其他数据模型
时间轴	创建时间轴
事件列表	模拟事件



将文件与模板合并	将文件与模板合并
将组件实例移动到单独的文件中	将组件实例转换为自定义组件
添加新的信号处理程序	添加信号处理程序
转到实施	使用UI文件
进入组件	在组件内移动

〈资产 性能 >











联系我们

公司

关于我们 投资者 编辑部 职业

办公地点

发牌

条款和条件 开源 常见问题

支持

支持服务 专业服务 合作伙伴 训练

对于客户

支持中心 下载 Qt登录 联系我们 客户成功案例

社区

为Qt做贡献 论坛

维基



© 2022 Ot 公司

反馈 登录