Q 搜索

Qt设计工作室手册 > 使用 Qt Bridge for Adobe XD

# 使用 Qt Bridge for Adobe XD

### 组织资产

要使用 Qt Bridge for Adobe XD 将设计从 Adobe XD 导出到 Qt Design Studio 时获得最佳效果,请在使用 Adobe XD 时遵循以下准则:

- 》将您的设计排列到*画板*中,并将其组织成组和图层,这些组和图层作为单独的文件导入Qt Design Studio。
- > 使用描述性和唯一 ID 可避免在生成的 UI 中出现重复的资产名称和 ID。
- > 使用 XD 组件和实例重用 UI 元素。

注意: 尽管 Qt Bridge for Adobe XD 保留了 XD 组件和实例的关系,但尚不支持覆盖和状态。

要在 Qt Design Studio 中使用您在 Adobe XD 中使用的字体,您需要将它们作为资源导入到 Qt Design Studio中。Qt Design Studio会在您预览UI时将它们部署到设备上。有关更多信息,请参阅使用自定义字体。

### 支持的设计元素

您可以使用 Qt Bridge for Adobe XD 导出设计的以下部分:

- )画板
- > 群
- 形状 (矩形、椭圆形、多边形、线条、笔)
- > 发短信

以下设计元素可能无法按预期导出。

- > 组件状态
- ) 组件覆盖
- 》原型
- ) 重复网格

注音・Adobe XD 的括件 ADI 支持不完整 目休而言 对 XD 组件的支持具有限的 文在未来可能会改变

Ot DOCUMENTATION


#### 使用画板

当您从Adobe XD导出设计并将其导入Qt Design Studio时,画板和图层之间的层次结构关系将保留。这些关系是Qt Design Studio中生成的代码中如何组织项的基础。

画板只能作为组件导出或跳过。组件将作为单独的文件导入,其中包含美工板上的图稿和文本。

#### 注记图层以进行导出

使用Qt Bridge for Adobe XD,可以对图层进行注释,以提示必须如何导出每个图层或组。{主页} 面板显示并允许导出图层注记:



- 1. Qt Bridge for Adobe XD会自动为所有组和图层提供标识符,您可以在ID字段中更改这些标识符。使用唯一和描述性ID以避免将图层和相应的图稿导入Qt Design Studio时出现重复ID。即使Qt Design Studio中的导入程序能够修复重复的ID,这样做也会生成警告。建议您手动检查所有 ID,使其唯一且具有描述性。
- 2. 在导出为字段中,选择组或图层的导出类型:
  - > 组件将图层导出为单独的 UI 文件,其中包含所有可导出的图稿和文本。只能将画板导出为组件。



- **) 跳过将**完全跳过所选图层。
- 3. 在组件字段中,指定要将此图层变形为的**组件**或Qt Quick Studio组件。导入期间生成的组件将属于此类型。例如,如果绘制了一个矩形,则可以将其导出为矩形组件。您可以提供在"**导入**"字段中定义组件的模块的 import 语句。

**注意**: 定义**组件**时,不应用除位置和大小之外的隐式属性。例如,如果为文本图层定义了**组件**,则将忽略所有文本属性,但将应用在**属性**字段中定义的显式属性。

- 4. 选中"渲染文本"复选框以将文本图层呈现为图像
- 5. 在"**导入**"字段中,输入其他导入语句以将其添加到生成的代码文件中。例如,要使用Qt Quick Controls 2.3,您需要导入语句;要使用Qt Quick Studio Components 1.0,您需要导入语句。您还可以将模块作为别名导入。QtQuick.Controls 2.3QtQuick.Studio.Components 1.0
- 6. 在"属性"字段中,指定组件的属性。您可以在Qt Design Studio中添加和修改属性。
- 7. 选中"**裁剪**"复选框以在从图层生成的组件中启用裁剪。生成的组件将自己的绘画以及其子级的绘画剪裁到 其边界矩形。
- 8. 选中"可见"复选框以确定图层在Qt Design Studio中生成的UI中的可见性。
- 9. 选择"导出"以启动导出对话框,将文档导出到 .qtbridge 存档中。

注意: XD 组件不能跳过, 并且只有在选择渲染文本时才能合并文本图层。

#### 导出默认值

Qt Bridge for Adobe XD为图层分配以下默认值:

#### 默认情况下:

- 》 画板和 XD 组件将导出为组件。
- 美工板的组件实例、文本图层和直接子级将导出为子级。
- ) 任何不符合上述条件的图层都将导出为合并。
- > 默认情况下, 图像导出为 PNG, 没有 Hi-DPI 图像。
- **\* "可见"**设置为。true


所有资产和元数据都将复制到您指定的目录中。这可能需要一些时间,具体取决于项目的复杂性。 您现在可以在Qt Design Studio中创建项目并将资源导入其中,如创建项目和导入设计中所述。

## Qt Bridge for Adobe XD Settings

选择"设置"以更改导出设置。

Home ✓ Settings License Help

Qt DOCUMENTATION



- 1. 选择"全部重置"以删除文档中存储的所有Qt Bridge数据。使用编辑>撤消来还原不小心删除的数据。
- 2. 您可以将图像导出为 PNG、JPG 或 SVG 格式。在导出格式部分中,选择要导出的图像格式。
- 3. 根据选择导出的图像格式,"格式选项"允许微调导出的图像。
  - > 选择"Hi-DPI 资源"以生成 Hi-DPI 图像以及正常比例的图像。作为矢量格式,此选项不适用于 SVG 格式。
  - > 选择 SVG 缩小以缩小SVG。
  - 》选择 JPG 质量以指定 [1, 100] 范围内的JPG 压缩质量。

# 建议和提示

您可以使用默认设置导出资源,稍后在Qt Design Studio中进行所有更改。如果您熟悉QML 语法,则可以修改设置以在一定程度上定制生成的代码。例如,您可以指定要用于组件或层的组件或Qt Quick Studio组件。如果您绘制了要制作动画的弧,则可以将其导出为弧形组件,以避免在Qt Design Studio中将弧形图像替换为弧形组件。或者,您可以将按钮导出为 Qt 快速控制按钮组件。

- › 以与 ID 完全相同的方式命名图层,以便以后能够找到图稿,尤其是当导出文件接近完整 UI 项目的级别时,它们可能会变得非常大和复杂。
- 确保跳过所有您不想成为最终UI一部分的画板,以避免使Qt Design Studio项目混乱。您可以在页面上选择多个画板,然后选择Skip inQt Bridge for Adobe XD 以跳过它们。
- 、以示统计左手图式(CUC) 牧子方牌托方次立,以届始始针对太同的园首中共和公验家权拟金轮统计令



<为 Adobe XD 设置 Qt Bridge

从草图导出设计 >











### 联系我们

公司

关于我们 投资者 编辑部 职业

办公地点

支持

支持服务 专业服务 合作伙伴 训练

社区

为Qt做贡献 论坛 维基 下载 市场

发牌

条款和条件 开源 常见问题

对于客户

支持中心 下载 Qt登录 联系我们 客户成功案例

反馈 登录