ශී ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනය

නිකුතුව: 2021 දෙසැම්බර් මාර්ගෝපදේශ අංක: 2021/04

ශාක පෝෂක සුදුසු ලෙස භාවිතය සහ තේ නිෂ්පාදනය ආශිතව තේ වගාවේ උපාය මාර්ගික පිරිවැය සංරචක කළමනාකරණය පිළිබඳ අතුරු මාර්ගෝපදේශය

1. පසුබිම/පදනම

ඕනෑම වාාවසායකයක අවසාන පරමාර්ථය වනුයේ ලාභය වැඩි කරගැනීම වන අතර එය තේ සැපයුම් සහ වටිනාකම් දාමයේ පාර්ශවකරුවන්ට ද අදාළ වේ. ලාභය යනු නිෂ්පාදනයේ විකුණුම් මිල සහ පිරිවැය (COP) අතර වෙනසයි. එබැවින්, ඉහළ ලාභාංශයක් ලබා ගැනීම සඳහා නිෂ්පාදන පිරිවැය හැකිතාක් අවම මට්ටමක පවත්වා ගැනීම සහ ඉහළ මිලක් ලබා ගැනීම අතාවශා වේ. අවසාන නිෂ්පාදනයේ තත්ත්වය සහතික කිරීම සහ ඒවාට අගය එකතු කිරීම මහින් ශ්‍රේණිගත නිම් තේවල ශුද්ධ විකුණුම් සාමානාය ඉහළ දැමිය හැකි වේ.

යෙදවුම්වල සීමිත ලබා ගැනීමේ හැකියාව සහ ඉහළ යෙදවුම් පිරිවැය හේතුවෙන්, පිරිවැය කළමනාකරණය කිරීම සහ තිරසාර නිෂ්පාදනයට අවම බලපෑමක් වන පරිදි යෙදවුම් සුදුසු ලෙස භාවිතය සහ සඳහා, සුදුසු උපාය මාර්ග හඳුනා ගැනීම අවශා වේ.

තේ වගාවේ සහ නිමි තේ සැකසීමේ කිුයාවලියේ පිරිවැය කළමනාකරණය කිරීමේ පුධාන උපාය මාර්ග පිළිබඳව වගාකරුවන්ට සහ නිෂ්පාදකයින්ට උපදෙස් දීම මෙම අතුරු මාර්ගෝපදේශයේ අරමුණ වේ. කෙසේ වෙතත්, එලදායිතාවයට අහිතකර ලෙස බලපෑම් ඇති කළ හැකි බැවින් පොහොර වැනි යෙදවුම් දිගින් දිගටම සීමා කිරීම සුදුසු නොවන බව සිහිපත් කළ යුතුය.

2. තේ වගාවේදී උපාය මාර්ගික පිරිවැය කළමනාකරණය

- 2.1 තේ ක්ෂේතු සඳහා ශාක පෝෂක සුදුසු ලෙස භාවිතා කිරීම.
 - ශාක පෝෂක සහ ඒවා යෙදීමේ පිරිවැය මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැයෙන් 6 12% අතර වෙනස් වේ. එබැවින් තේ ඉඩම් ලාහදායි ලෙස නඩත්තු කිරීම සදහා ශාක පෝෂක සුදුසු ලෙස හාවිතා කිරීම වැදගත් වේ. තේ තවාන් සහ නොමේරූ තේ සදහා (පළමු කප්පාදුව තෙක්) පිළිවෙළින් ටී 65, සහ ටී 200 සහ ටී 750 යන පොහොර මිශුණ, නිර්දේශවලට අනුව සීමා කිරීමකින් තොරව යොදන්න (උපදෙස් චකුලේඛ එස් පී 1 සහ එස් පී 2 බලන්න).
 - මේරූ තේ වගාවත් සඳහා සල්ෆේට් ඔෆ් ඇමෝනියා, එප්පාවල රොක් පොස්පේට් සහ මියුරේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (එම්.ඕ.පී.) අඩංගු කර සකස් කරන ලද ටී 1240 පොහොර මිශුණය හාවිතා කිරීම සඳහා අතුරු නිර්දේශයක් ඉදිරිපත් කර ඇත.
 - වී1240 පොහොර මිශුණයෙහි සංයුතිය සහ පෝෂක සාන්දුණය වගුව 1 හි දක්වා ඇත.

වගුව 1. ටී 1240 පොහොර මිශුණයේ සංයුතිය සහ පෝෂක සාන්දුණය

<u>මිශු</u> ණය	සංයුතිය (කොටස්)			සාන්දුණය (%)			
	සල්ෆේට්	එප්පාවල	මියුරේට්	නයිටුජන්	<u>පොස්ෆරස්</u>	ංපා ටැසියම්	සල්ෆර්
	ඔෆ්	රොක්	ඔෆ්				
	ඇමෝනියා	පොස්ෆේට්	පොටැෂ්				
වී 1240	970	103	167	16.1	2.3	8.0	18.7

සමාගම් වතු සහ කුඩා තේ වතු අංශ සදහා පිළිවෙලින් වගු අංක 2 හි සහ 3 හි විස්තර කර ඇති පරිදි මේරූ තේ සදහා සාමානා3 අස්වැන්න පදනම් කර ගනිමින් නයිටුජන් (N) සුදුසු ලෙස භාවිතා කරන්න. ඒ අනුව සාමානා3 තේ අස්වැන්න වසරකට හෙක්ටයාරයකට කිලෝගුෑම් 1400 ට අඩු සහ වැඩි අගයක් ගන්නා විට පිළිවෙලින් නයිටුජන් කිලෝගුෑම් 8 ක් සහ 10ක්, සෑම නිමි තේ කිලෝගුෑම් 100 ක් සදහා ම ලබා දිය යුතුය.

වගුව 2. සමාගම් වතු අංශය සඳහා ටී 1240 පොහොර මිශුණය යෙදිය යුතු වාර ගණන සහ එක් වාරයක් සඳහා අවශා පොහොර පුමාණය

සාමානා අස්වැන්න	නයිටුජන් අවශානාවය	වසරක් සඳහා	එක් වාරයක් සඳහා
(වසරකට නිමි තේ කිලෝගුෑම් /	(වසරකට කිලෝගුෑම් /	ෙ යදිය යුතු	අවශා පොහොර
හෙක්ටයාරයකට)	හෙක්ටයාරයකට)	වාර ගණන	පුමාණය (කිලෝ ගෑම්)
800 ට වඩා අඩු	65	2	200
800 සිට 1400 දක්වා	90	3	180
1400 සිට 1900 දක්වා	165	4	250
1900 ට වඩා වැඩි	200	4	310

වගුව 3. කුඩා වතු අංශය සඳහා ටී 1240 පොහොර මිශුණය යෙදිය යුතු වාර ගණන සහ එක් වාරයක් සඳහා අවශා පොහොර පුමාණය

සාමානා අස්වැන්න	නයිටුජන් අවශානාවය	වසරක් සඳහා	එක් වාරයක් සඳහා	
(මසකට අමු තේ කිලෝගුෑම් /	(වසරකට අක්කරයකට /	යෙදිය යුතු වාර	අවශා පොහොර	
අක්කරයකට)	කිලෝගුැම්)	ගණන	පුම <u>ා</u> ණය	
			(කිලෝ ගුැම්)	
130 ට වඩා අඩු	25	2	75	
130 සිට 220 දක්වා	35	3	70	
220 සිට 300 දක්වා	70	4	110	
300 ට වඩා වැඩි	80	4	125	

- වසරකට හෙක්ටයාරයකින් නිමි තේ කිලෝ ගුෑම් 800 වඩා අඩු, 800-1400 අතර සහ 1400 ට වඩා වැඩි සාමානා අස්වැන්නක් ලබා දෙන (අමු තේ දලු මසකට අක්කරයකට කිලෝ ගුෑම් 130 ට වඩා අඩු, 130-220ක් අතර සහ 220 වඩා වැඩි) තේ ක්ෂේනු සඳහා ටී 1240 පොහොර මිශුණය වසරකට පිළිවෙලින් 2, 3 සහ 4 වතාවක් යොදන්න.
- වසරකට හෙක්ටයාරයකින් නිමි තේ කිලෝගුම 800ට වඩා අඩු අස්වැන්නක් ලබා දෙන (අමු තේ දලු මසකට අක්කරයකට කිලෝ ගුම 130 කට වඩා අඩු) තේ ක්ෂේතුයන් සඳහා තේ පදුරෙන් පදුරට පොහොර යොදන්න.
- පෝෂක සුලබතාවය සහ අවශෝෂණය වැඩි කිරීම සඳහා තේ.ප.ආ. නිර්දේශයන්ට අනුකූලව වගු අංක 4 හි දක්වා ඇති පරිදි රසායනික පොහොර යෙදීමට පෙර පසෙහි pH අගය පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව පාංශු ආම්ලිකතාවය නිවැරදි කිරීම සඳහා ඩොලම්යිට් යොදන්න (උපදෙස් වකුලේඛ එස් පී 3 බලන්න).
- පෝෂක භාවිතයේ කාර්යක්ෂමතාව සහ පසෙහි pH අගයේ ස්වාරක්ෂක ධාරිතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා කොම්පෝස්ට් භාවිතා කරන්න. කෙසේ වෙතත්, බැර ලෝහ අන්තර්ගත විය හැකි බැවින් නාගරික සන අපදුවා යොදා ගනිමින් සාදන ලද කොම්පෝස්ට් භාවිතා කිරීම නිර්දේශ කරනු නොලැබේ.
- කොම්පෝස්ට් භාවිතයේ දී සුලබතාවය අනුව පහතරට කලාපයේ තේ ඉඩම් සදහා වසරකට හෙක්ටයාරයකට මෙට්ටුික් ටොන් 5ක් (වසරකට අක්කරයකට මෙට්ටුික් ටොන් 2ක්) සහ උඩරට, මැදරට හා ඌව කලාපයේ තේ ඉඩම් සදහා වසරකට හෙක්ටයාරයකට මෙට්ටුික් ටොන් 2.5 ක් (වසරකට අක්කරයකට මෙට්ටුික් ටොන් 1ක්) හෝ තේ ඉඩම් සදහා කප්පාදු කිරීමේදී පහතරට කලාපයේ හෙක්ටයාරයකට මෙට්ටුික් ටොන් 20ක් (අක්කරයකට මෙට්ටුික් ටොන් 8ක්) සහ උඩරට, මැදරට සහ ඌව කලාපවල හෙක්ටයාරයකට මෙට්ටුික් ටොන් 10ක් (අක්කරයකට මෙට්ටුික් ටොන් 4ක්) යොදන්න. හැකි සෑම විට ම මල්ලු කිරීම මහින් පසට කොම්පෝස්ට් එකතු කරන්න.

වගුව 4. ඩොලමයිට් යෙදීම මගින් පසෙහි pH අගය නිවැරදි කිරීම

පසෙහි pH අගය	ෙ ඩාලමයිට්					
	කිලෝගුෑම් /	බෑග් සංඛ්යාව	කිලෝගුැම්	බෑග් සංඛ්යාව		
	හෙක්ටයාරයක ට	/හෙක්ටයාරයකට	/අක්කරයකට	/අක්කරයකට		
3.9 ට වඩා අඩු	2500	50	1000	20		
3.9 සිට 4.2 දක්වා	2000	40	800	16		
4.2 සිට 4.5 දක්වා	1500	30	600	12		
4.5 වඩා වැඩි	1000	20	400	8		

- 2.2 තේ අස්වැන්න, තේ දලුවල පුමිතිය සහ නිමි තේවල ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කර ගැනීම සදහා කෙටි දලු රවුම් භාවිතා කරන්න.
- 2.3 තේ දලු තෙලීම සඳහා පුමුඛත්වය ලබා දීම සහ ඒ සඳහා උපරිම ශුම බලකායක් යෙදවීම සිදු කරන්න.
- 2.4 තේ දලු නෙලීම, කප්පාදු කිරීම සහ වල් නෙලීම වැනි ශුම අවශානාව වැඩි මෙහෙයුම් සදහා සුදුසු යන්නු භාවිතා කරන්න.
- 2.5 කප්පාදු කිරීමට පෙර තේ ක්ෂේතුයන් දලු නෙලීම නවතා විවේකීව තැබීම සහ නිවැරදි කප්පාදු චක්‍රයක් අනුගමනය කිරීම සිදු කරන්න (පහතරට කලාපයේ රිකිලි තේ සඳහා වසර 3 ක කප්පාදු චක්‍රයක් සහ උඩරට, මැදරට සහ ඌව කලාපවල රිකිලි තේ සඳහා වසර 4-5 ක කප්පාදු චක්‍රයක්). කප්පාදු චක්‍රය අනවශා ලෙස කෙටි කිරීම ඵලදායි නොවන කාල සීමාව (කප්පාදු කිරීමෙන් පසු නැවත යථා තත්වයට පත් වීම) දිගු වීමට හේතු වනු ඇත.
- 2.6 ශුම හිහය මහහරවා ගැනීමට සහ ශුම එලදායිතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා වතු කම්කරුවන්ට කොන්තාත් පදනම මත වැඩ පිරිනැමීම, මුදල් පදනම මත දලු නෙලීම, ක්ෂේතු කොටස් ලෙස දලු නෙලීම, කොන්තාත් වගා පද්ධති කුම සහ බාහිර වගාකරු කුමය (Out grower system) වැනි විකල්ප සේවක යෙදවුම් ආකෘති අනුගමනය කරන්න.
- 2.7 ඉහළ සේවක ඵලදායිතාව සහ ක්ෂේතු මෙහෙයුම්වල ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීම සඳහා දලු නෙලීම, කප්පාදු කිරීම, පොහොර යෙදීම වැනි පුධාන ක්ෂේතු මෙහෙයුම් අධීක්ෂණය කරන්න.
- 2.8 යෙදවුම්වල හානි අවම කිරීම සඳහා තේ. ප. ආ. මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුව පස හා එහි තෙතමනය සංරක්ෂණය කිරීම සහ ඒකාබද්ධ පාංශු සාරවත් බව කළමනාකරණ උපාය මාර්ග පිළිපදින්න.
- 2.9 අස්වැන්න හා ගුණාත්මකභාවයට බලපාන සෘතුමය සහ බහු වාර්ෂික රෝග සහ පළිබෝධ හානිවලට අදාළ තේ. ප. ආ මාර්ගෝපදේශ අනුව ඒකාබද්ධ පුවේශයන් පිළිපදින්න.
- 2.10 ඉහළ අස්වැන්නක් සහතික කිරීම සදහා තේ. ප. ආ. මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුව ඒකාබද්ධ වල්පැලෑටි කළමනාකරණ උපාය මාර්ග පිළිපදින්න. වල් පැළෑටි වර්ධනය මැඩපැවැත්වීම සදහා තේ පදුරු නොමැති ස්ථානවල තේ පැළ සිටුවීම හෝ මානා සිටුවීමෙන් බිම් ආවරණය කරන්න.
- 2.11 පාලු සිටුවීම, නැවත වගා කිරීම, කාලානුරූපව රෝග සහ පළිබෝධ කළමනාකරණය කිරීම සහ අනෙකුත් පුධාන යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් අනුගමනය කිරීමෙන් තේ ඉඩම්වල එලදායිතාව වැඩි දියුණු කරන්න.
- 2.12 දුර්වල පාංශු තත්ත්වයන් සහිත තේ ඉඩම් ඉන්ධන සඳහා යොදාගත හැකි දැව වගා කිරීම සහ තෘණ සිටුවීම වැනි සුදුසු භාවිතයන් සඳහා විවිධාංගීකරණය කරන්න.

3. ඉත් නිෂ්පාදනයේ උපාය මාර්ගික පිරිවැය කළමනාකරණය

- 3.1 නිමි තේ සැකසීමේ කාලය අඩු කිරීම සහ එ මගින් සේවක සහ බලශක්ති පිරිවැය අඩු කිරීම මෙන් ම තේ කම්හල්වල යන්තුෝපකරණ ක්ෂයවීම අවම කිරීම සඳහා පුමිතියෙන් යුතු තේ දලු පමණක් නිමි තේ නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගන්න.
- 3.2 කාර්ය සාධනය සහ ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා සුදුසු පුමාණයේ වියළන සහ අවශා යන්තෝපකරණ පමණක් භාවිතා කරන්න.
- 3.3 තේ. ප. ආ සහය ඇතිව විධිමත් බලශක්ති විගණන කියාත්මක කිරීම සහ නිවැරදි කිරීමේ කියාමාර්ග සඳහා කර්මාන්තශාලා මෙහෙයුම්වල තීරණාත්මක තැන් නිශ්චය කිරීම සිදු කරන්න.

- 3.4 සුදුසු බලශක්ති (විදුලි හා තාප) කළමනාකරණ සැලැස්මක් භාවිතයට ගැනීම මහින් බලශක්තියේ මතා අධීක්ෂණය සහ පාලනය කිරීම සිදු කරන්න. උදාහරණයක් ලෙස, තව් මැරීම සහ තේ වියළීමට අවශා උණුසුම් වාත ධාරාවන් උත්පාදනය කිරීම සදහා කැපූ, පලන ලද සහ වියළන ලද දරවල, අවශා තොග පවත්වා ගෙන යාම සිදු කරන්න.
- 3.5 යහපත් නිෂ්පාදන පිළිවෙත් කුියාත්මක කරන්න; තව් මැරීමේ දී භාවිත වන වාතයේ ආර්දාත්මික වෙනස, තේ වියළන උෂ්ණත්වය සහ තේ තව් මැරීම සහ වියළීම සදහා වන වායු ධාරාවන් වැනි සාධක ඇතුළත් නිසි ලෙස නිර්මාණය කර ඇති තේ ඇඹරීමේ වැඩසටහන්, තේ ශ්‍රේණිගත කිරීමේ වැඩසටහන් සහ පාලන කුියාවලී පරාමිතීන් අනුගමනය කිරීම මහින් සහ තේ නිෂ්පාදනය පාලනය සහ අධික්ෂණය කිරීමේ කුමවේද අනුගමනයෙන් යහපත් නිෂ්පාදන පිළිවෙත් කුියාත්මක කිරීම සහතික කරන්න.
- 3.6 ඒකාකාර තේ නිෂ්පාදනයක් සඳහා සුදුසු පරිදි යන්තුෝපකරණ ස්ථානගත කිරීම සහ ස්වයංකීයකරණය කරන්න.
- 3.7 අඩු ධාරිතාවයකින් යුක්තව කර්මාන්තශාලාවේ නිෂ්පාදන කුියාවලිය සිදු කරගෙන යෑමෙන් වළකින්න.
- 3.8 කර්මාන්තශාලා කාර්ය මණ්ඩලය සහ සේවකයින් ඔවුන්ගේ කාර්ය සාධනය / එලදායිතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා තේ නිෂ්පාදනය සහ කර්මාන්තශාලා මෙහෙයුම් සම්බන්ධ සියලු අංශ පිළිබඳව පුහුණු කරන්න.
- 3.9 පිරිවැය සංරචක නිරන්තර අධීක්ෂණය සඳහා නිසි වාර්තා තබා ගැනීමේ පුවේශයක් හඳුන්වා දෙන්න.

ශී් ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනය තලවාකැලේ

අයිතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. මෙම පුකාශනයේ කිසිදු කොටසක් ශී් ලංකා තේ පර්යේෂණායතනයේ අධාක්ෂකගේ පූර්ව ලිබිත අවසරයකින් තොරව ඡායා පිටපත් කිරීම, පටිගත කිරීම, ස්කෑන් කිරීම හෝ තොරතුරු ගබඩා කිරීම සහ නැවත ලබා ගැනීමේ පද්ධති ඇතුළුව විදාුත් හෝ යාන්තුික කුම මගින් පිටපත් කිරීම, පුති නිර්මාණය කිරීම හෝ සම්පේෂණය කළ නොහැක.