SISTEMA DE GESTIÓN PARA MUEBLERÍA

Manual Oficial de Usuario y Procedimientos Operativos

Guía Integral para Ventas, Inventario, Taller, Finanzas y Despachos

Mueblería Elegance ERP

Software Especializado en la Industria de Muebles y Tapicería

Autor / Elaborado por:	**Edgar Marcial Soto Arizaca**
Condición:	Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Versión del Software:	1.0 (Producción)
Plataforma Base:	Laravel 11.x / PHP 8.4 / MySQL 8
Fecha de Emisión:	Octubre 2026
Audiencia:	Administradores, Vendedores, Almaceneros y Contadores

Manual Oficial de Usuario y Procedimientos del Sistema
Mueblería Elegance ERP • Versión 1.0 (Producción)

Realizado por el estudiante: Edgar Marcial Soto Arizaca
Especialidad: Ingeniería de Sistemas e Informática

Desarrollado y documentado para la gestión integral de ventas, inventario, producción artesanal, logística de despachos, tesorería y gerencia.
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio electrónico, mecánico o de fotocopiado sin autorización previa por escrito.

Compilado en LaTeX con tipografía estándar Computer Modern / Latin Modern.

Índice general

1. Introducción y Arquitectura del Sistema **1**
- 1.1. Propósito y Alcance del Manual . . . 1
- 1.2. Arquitectura Tecnológica del ERP . . . 1
- 1.3. Requisitos Técnicos del Entorno de Trabajo . . . 1
- 1.4. Convenciones Gráficas del Manual . . . 2

2. Acceso al Sistema y Roles de Usuario **3**
- 2.1. Inicio de Sesión (Login) . . . 3
- 2.2. Perfiles de Usuario y Matriz de Permisos . . . 4
- 2.3. Cierre Seguro de Sesión . . . 4

3. El Dashboard Ejecutivo **5**
- 3.1. Estructura Visual del Tablero Principal . . . 5
- 3.2. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) . . . 5
- 3.3. Analítica Gráfica Interactiva . . . 6
- 3.4. Módulos de Alerta Inmediata . . . 6

4. Gestión de Inventario, Catálogo y Kardex **7**
- 4.1. Catálogo General de Muebles . . . 7
  - 4.1.1. Ficha Técnica del Mueble . . . 7
- 4.2. Ajustes Físicos de Inventario . . . 8
- 4.3. Auditoría de Kardex Físico y Valorizado . . . 9
- 4.4. Exportación de Inventario a Excel (CSV) . . . 9

5. Taller de Fabricación y Producción **10**
- 5.1. Introducción al Módulo de Taller . . . 10
- 5.2. Modalidades de Órdenes de Producción . . . 10
- 5.3. El Pipeline de las 6 Fases de Fabricación . . . 11
- 5.4. Automatización al Concluir la Fabricación . . . 11

6. Punto de Venta (POS) y Facturación **13**
- 6.1. Emisión de una Nueva Venta / Pedido . . . 13
- 6.2. Tipos de Comprobantes Disponibles . . . 14
- 6.3. Impresión de Comprobantes y Descarga en PDF . . . 14
- 6.4. Política de Anulaciones y Reversión Automática . . . 15

7. Despachos y Servicios de Armado **16**
- 7.1. Logística de Entregas a Domicilio . . . 16
- 7.2. Asignación de Repartidor y Fecha de Entrega . . . 16
- 7.3. Control del Servicio de Armado en Sitio . . . 17
- 7.4. Cierre de Entrega Satisfactoria . . . 17

8. Clientes y Proveedores (CRM y Créditos) **18**
- 8.1. Gestión de Clientes (CRM) . . . 18
  - 8.1.1. Línea de Crédito y Cuentas por Cobrar . . . 18
  - 8.1.2. Registro de Abonos y Amortizaciones de Clientes . . . 18
- 8.2. Directorio de Proveedores y Cuentas por Pagar . . . 19

8.2.1. Ficha Técnica de Proveedores 19
8.2.2. Amortizaciones y Pagos a Proveedores 19

9. Compras y Abastecimiento de Mercadería 20
9.1. Órdenes de Compra a Proveedores 20
9.2. Emisión de una Orden de Compra 20
9.3. Procedimiento de Recepción de Mercadería 21

10. Control de Caja Chica y Finanzas Diarias 22
10.1. Gestión de Caja Diaria 22
10.2. Apertura de Caja 22
10.3. Registro de Gastos Menores Operativos 23
10.4. Arqueo y Cierre de Turno 23

11. Reportes Gerenciales y Rentabilidad 24
11.1. Analítica Financiera Integral 24
11.2. Filtros Dinámicos por Período 24
11.3. Métricas de Rentabilidad y Utilidades 24
11.4. Rankings de Productos y Clientes Top 25
11.5. Exportación de Balances a CSV 25

12. Administración, Configuración y Respaldos 26
12.1. Gestión de Usuarios y Seguridad 26
12.1.1. Creación y Modificación de Usuarios 26
12.2. Configuración de Empresa y Parámetros Fiscales 27
12.3. Copias de Seguridad, Restauración y Reseteo 27
12.3.1. Modalidades de Copia de Seguridad 28
12.3.2. Descarga y Restauración Segura 28

Preguntas Frecuentes y Glosario Técnico 29
12.4. Preguntas Frecuentes (FAQ) 29
12.4.1. ¿Qué debo hacer si una venta no descuenta stock del almacén? 29
12.4.2. ¿Por qué no puedo abrir una nueva caja al iniciar el turno? 29
12.4.3. ¿Cómo recupero las fotos de los muebles si cambio de servidor? 29
12.4.4. ¿Puedo vender un mueble que aún está en proceso de fabricación? . . 29
12.5. Glosario de Términos del ERP 29

Índice de figuras

2.1. Pantalla de autenticación y acceso con credenciales corporativas. 3

3.1. Panel de Control Ejecutivo con KPIs, analítica visual y alertas de almacén. . 5

4.1. Vista general del catálogo con miniaturas, dimensiones, precios y estado de stock. 7
4.2. Modal interactivo de ajuste manual con motivo obligatorio. 8
4.3. Historial inalterable de transacciones del Kardex con referencias cruzadas. . . 9

5.1. Panel de control del taller con seguimiento visual del porcentaje de avance. . 10

6.1. Interfaz del Punto de Venta (POS) con selector de clientes, catálogo y carrito dinámico. 13
6.2. Formato oficial de comprobante para impresión térmica o descarga en PDF A4. 14

7.1. Tablero de control de despachos con fecha pactada y asignación de transportista. 16

8.1. Módulo de clientes con estado de crédito, saldo pendiente y modal de abonos. 18

9.1. Historial de Órdenes de Compra con botón de recepción directa al inventario. 20

10.1. Panel de control de caja activa, resumen de medios de pago y registro de gastos. 22

11.1. Informe de rendimiento financiero, utilidades brutas/netas y ranking de productos. 24

12.1. Panel de control de usuarios, asignación de roles y switch de activación. . . . 26
12.2. Parámetros de empresa, carga de logotipo y series de facturación. 27
12.3. Panel de respaldos con creación de copias SQL y paquetes ZIP multimedia. . 28

Índice de tablas

1.1. Requerimientos de hardware y software recomendados. 2

2.1. Matriz general de roles y permisos del ERP. 4

5.1. Ficha de datos para una orden de producción. 11

11.1. Indicadores de rentabilidad calculados en el reporte. 25

CAPÍTULO 1

Introducción y Arquitectura del Sistema

1.1 Propósito y Alcance del Manual

El presente documento constituye la guía oficial y exhaustiva para la operación del **Sistema de Gestión de Mueblería**. Este sistema ha sido concebido para centralizar, sistematizar y agilizar los flujos comerciales, productivos y contables de una mueblería moderna, resolviendo problemáticas clave como la trazabilidad de insumos y maderas, el control de órdenes en taller, el cálculo de garantías y armado en domicilio, y el arqueo diario de caja.

El manual ha sido elaborado e investigado de forma pormenorizada por el estudiante **Edgar Marcial Soto Arizaca**, documentando paso a paso cada módulo, formulario, botón, regla de validación y proceso operativo del software para fines de estandarización empresarial, capacitación de personal y sustentación de proyecto.

Objetivo Operativo y Académico

Facilitar a los colaboradores de todas las áreas (administración, ventas de salón, almacén y taller de carpintería) el dominio rápido y estandarizado de las herramientas digitales que componen la plataforma, garantizando la trazabilidad total de las operaciones.

1.2 Arquitectura Tecnológica del ERP

El sistema se encuentra edificado bajo estándares de ingeniería web de alta confiabilidad:

- **Motor Backend:** PHP 8.4 bajo el framework **Laravel 11.x**, asegurando alta velocidad de respuesta, seguridad transaccional en operaciones concurrentes y protección CSRF.
- **Capa de Base de Datos:** Servidor relacional **MySQL 8.0** estructurado con integridad referencial estricta y transacciones ACID (`DB::transaction`).
- **Interfaz de Usuario (Frontend):** Arquitectura responsiva construida con **Bootstrap 5.3.3**, íconos vectoriales **Font Awesome 6** y componentes dinámicos con **Chart.js 4**.
- **Motor Documental:** Generador de comprobantes fiscales y cotizaciones en PDF (`barryvdh/laravel-dompdf`) y exportadores de hojas de cálculo con codificación universal UTF-8 BOM.

1.3 Requisitos Técnicos del Entorno de Trabajo

Para garantizar una experiencia visual óptima y fluida al operar la aplicación, se recomienda cumplir con las siguientes especificaciones:

Componente	Especificación Recomendada
Navegadores Compatibles	Google Chrome 115+, Mozilla Firefox 118+, Microsoft Edge 115+ o Safari 16+.
Resolución de Pantalla	Mínima de 1366 × 768 píxeles (óptima: Full HD 1920 × 1080 píxeles).
Conectividad de Red	Conexión de red local (LAN) o enlace a Internet con velocidad mínima de 10 Mbps.
Impresoras de Comprobantes	Impresoras térmicas de 80 mm para tickets o impresoras láser/inyección para formato A4.

Tabla 1.1 Requerimientos de hardware y software recomendados.

1.4 Convenciones Gráficas del Manual

Para facilitar la lectura y evitar errores operativos que comprometan el inventario o la caja física, se utilizan los siguientes bloques visuales en cada capítulo:

Cajas de Información Técnica (Azul)

Proporcionan explicaciones sobre cómo el sistema realiza internamente los cálculos tributarios (IGV), la depreciación o la actualización automática del Kardex.

Cajas de Buenas Prácticas y Consejos (Verde)

Muestran atajos de teclado, mejores prácticas para la atención rápida en el mostrador y sugerencias para mantener organizado el almacén.

Cajas de Advertencia Crítica (Rojo)

Señalan acciones irreversibles o de alto impacto, tales como la anulación de comprobantes de pago, el cierre formal de caja o la restauración de copias de seguridad de la base de datos.

Cajas de Procedimiento Paso a Paso (Naranja)

Describen la secuencia obligatoria de clics y capturas de datos que el usuario debe ejecutar para completar una transacción específica.

CAPÍTULO 2

Acceso al Sistema y Roles de Usuario

2.1 Inicio de Sesión (Login)

El ingreso a la plataforma se realiza a través de un navegador web ingresando la URL institucional proporcionada por el departamento de sistemas (por ejemplo, `http://127.0.0.1:8000` o `http://muebleria.local`).




Figura 2.1 Pantalla de autenticación y acceso con credenciales corporativas.

Procedimiento para Iniciar Sesión

1. Ingrese su **Correo Electrónico** institucional en el primer campo.
2. Digite su **Contraseña** secreta en el campo correspondiente.
3. Presione el botón **Ïniciar Sesión"**.
4. El sistema validará su estado en la base de datos: si su cuenta está activa (`activo = 1`), será redirigido de inmediato al Dashboard Principal adaptado a su perfil de permisos.

Acceso Restringido por Inactividad

Si el sistema muestra el mensaje *"Su usuario ha sido suspendido o desactivado"*, comuníquese de inmediato con el Administrador General de la mueblería para validar el estado de su cuenta.

2.2 Perfiles de Usuario y Matriz de Permisos

El sistema incorpora el paquete de seguridad **Spatie Laravel Permission**, garantizando que cada colaborador únicamente tenga visibilidad y acceso a las pantallas indispensables para sus funciones laborales.

Módulo del Sistema	Admin	Vendedor	Almacenero	Contador
Dashboard y Gráficas de Ventas	**Total**	Lectura	Lectura	Lectura
Punto de Venta (POS) y Boletas/Facturas	**Total**	**Total**	Sin acceso	Sin acceso
Gestión de Clientes y Cobro de Abonos	**Total**	**Total**	Sin acceso	Sin acceso
Coordinación de Despachos y Armado	**Total**	**Total**	Sin acceso	Sin acceso
Inventario de Muebles y Ajustes	**Total**	Consulta	**Total**	Sin acceso
Kardex Valorizado y Movimientos	**Total**	Consulta	**Total**	Sin acceso
Taller de Fabricación y Producción	**Total**	Sin acceso	**Total**	Sin acceso
Órdenes de Compra y Recepción	**Total**	Sin acceso	**Total**	Sin acceso
Proveedores y Registro de Pagos	**Total**	Sin acceso	Consulta	**Total**
Caja Chica, Gastos y Arqueos	**Total**	Sin acceso	Sin acceso	**Total**
Reportes de Rentabilidad y Balances	**Total**	Sin acceso	Sin acceso	**Total**
Gestión de Cuentas de Usuario	**Total**	Sin acceso	Sin acceso	Sin acceso
Configuración de Empresa y Fiscal	**Total**	Sin acceso	Sin acceso	Sin acceso
Copias de Seguridad (SQL / ZIP)	**Total**	Sin acceso	Sin acceso	Sin acceso

Tabla 2.1 Matriz general de roles y permisos del ERP.

2.3 Cierre Seguro de Sesión

Para evitar accesos no autorizados a operaciones de caja o inventario cuando el colaborador se retira de su puesto de trabajo, debe desplegar el menú de usuario ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla y hacer clic en **Çerrar Sesión"**. Esto destruirá de inmediato el token de sesión activo.

CAPÍTULO 3

El Dashboard Ejecutivo

3.1 Estructura Visual del Tablero Principal

Al iniciar sesión, el sistema presenta de forma inmediata el **Dashboard Ejecutivo**, diseñado para ofrecer una vista panorámica en tiempo real sobre la salud comercial, operativa y logística de la mueblería.




Figura 3.1 Panel de Control Ejecutivo con KPIs, analítica visual y alertas de almacén.

3.2 Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

En la franja superior se encuentran cuatro tarjetas dinámicas con métricas acumuladas:

1. **Total Ventas del Mes:** Suma monetaria de todas las ventas formalizadas en estado completado o en entrega (excluye comprobantes anulados y cotizaciones sin confirmar).

2. **Clientes Registrados:** Número de clientes únicos en la cartera del CRM (personas naturales y empresas).

3. **Pedidos en Curso:** Cantidad de órdenes que requieren fabricación en taller o transporte activo hacia el cliente.

4. **Gastos Operativos:** Importe total de egresos menores registrados durante el período fiscal activo.

3.3 Analítica Gráfica Interactiva

El tablero integra dos herramientas visuales de monitoreo continuo:

- **Curva de Tendencia de Ventas (Gráfica de Líneas):** Permite comparar la evolución mensual de ingresos frente a períodos pasados para detectar estacionalidad (ej. campañas de fin de año o Día de la Madre).
- **Distribución por Líneas de Muebles (Gráfica Doughnut):** Muestra el porcentaje de participación de cada línea de catálogo (Salas, Comedores, Dormitorios, Muebles de Oficina y Centros de Entretenimiento).

3.4 Módulos de Alerta Inmediata

Bajo las gráficas principales se disponen dos paneles de atención prioritaria:

- **Alerta de Muebles con Stock Crítico:** Lista automáticamente los modelos cuyo inventario físico sea menor o igual al stock mínimo configurado. Permite al jefe de producción generar una orden de fabricación con un solo clic.
- **Monitoreo de Caja Activa:** Muestra el estado de la caja de turno (abierta o cerrada), el nombre del cajero responsable y el efectivo esperado acumulado.

Conmutador de Modo Oscuro / Modo Claro

En la parte inferior de la barra lateral izquierda encontrará el interruptor **"Modo Claro / Modo Oscuro"**. El sistema almacena su preferencia en la memoria local del navegador, permitiendo descansar la vista durante jornadas de trabajo nocturnas.

CAPÍTULO 4

Gestión de Inventario, Catálogo y Kardex

4.1 Catálogo General de Muebles

El módulo de inventario permite registrar y auditar las existencias de piezas terminadas e insumos. Para acceder, haga clic en **Ïnventario Muebles"** en la barra lateral.




Figura 4.1 Vista general del catálogo con miniaturas, dimensiones, precios y estado de stock.

4.1.1 Ficha Técnica del Mueble

Al registrar o modificar un producto mediante el botón **- Nuevo Mueble"**, se deben consignar los siguientes atributos indispensables:

- **Código SKU:** Identificador alfanumérico único para etiquetas y códigos de barras (ej. `SOF-001`).
- **Nombre y Línea:** Denominación comercial (ej. *Juego de Sala Modular Verona 3 Piezas*).
- **Dimensiones Físicas:** Largo, Ancho y Alto expresados en centímetros (fundamental para asesorar a los clientes sobre espacio disponible en salas y dormitorios).
- **Materiales y Acabados:** Madera maciza (Tornillo, Cedro, Caoba), estructura en melamina (18 mm) o tapicería (Chenille, Cuero sintético, Terciopelo).
- **Precios: Precio de Compra/Costo** (para valorización contable) y **Precio de Venta al Público**.

- **Nivel de Seguridad: Stock Mínimo** de seguridad para activar alertas visuales automáticas cuando el inventario disminuya.
- **Fotografía:** Imagen ilustrativa en formato JPG, PNG o WebP.

4.2 Ajustes Físicos de Inventario

En situaciones donde el conteo físico en bodega difiera del inventario registrado en el sistema (por ejemplo, piezas dañadas en sala de exhibición, mermas o auditorías anuales), se debe ejecutar un **Ajuste de Stock**.




Figura 4.2 Modal interactivo de ajuste manual con motivo obligatorio.

Procedimiento para Ajustar Stock

1. En la fila del mueble seleccionado, presione el botón con el ícono de **Engranaje / Ajustar**.
2. Seleccione la modalidad:
   - **Agregar (+):** Ingreso extraordinario de unidades.
   - **Reducir (-):** Egreso por merma, rotura o descarte técnico.
3. Digite la cantidad exacta a mover.
4. Redacte de forma obligatoria el **Motivo Justificado** (ej. *"Mesa con rayadura irreparable en transporte hacia feria comercial"*).
5. Presione **"Guardar Ajuste"**.

Responsabilidad en Ajustes Negativos

Todo ajuste negativo queda registrado en el historial inmutable del Kardex con la fecha, hora exacta y el usuario que lo aprobó, generando un registro para auditorías contables.

4.3 Auditoría de Kardex Físico y Valorizado

Para acceder al historial de trazabilidad, presione la pestaña **"Kardex de Movimientos"** en la parte superior del catálogo.




Figura 4.3 Historial inalterable de transacciones del Kardex con referencias cruzadas.

El sistema clasifica automáticamente cada movimiento con códigos de color estandarizados:

- **Entrada por Compra (Verde):** Ingreso de mercadería desde un proveedor.
- **Salida por Venta (Azul):** Despacho originado por una factura, boleta o nota de venta.
- **Devolución de Cliente (Púrpura):** Restitución de stock por anulación de comprobante.
- **Terminado en Fabricación (Turquesa):** Mueble completado en el taller de carpintería.
- **Ajuste Manual (+ / -) (Naranja / Rojo):** Regularizaciones físicas de almacén.

4.4 Exportación de Inventario a Excel (CSV)

El sistema dispone de un botón **".Exportar CSV"** que genera de forma instantánea una hoja de cálculo con la valorización económica total (*Stock* × *Precio de Compra*). Este archivo incluye la firma **UTF-8 BOM**, permitiendo que Microsoft Excel abra los caracteres en español (tildes, letras ñ y símbolo monetario `S/.`) sin distorsión de formato.

CAPÍTULO 5

Taller de Fabricación y Producción

5.1 Introducción al Módulo de Taller

Uno de los principales diferenciales de una mueblería frente al comercio tradicional es la capacidad de fabricar piezas a medida o transformar maderas nobles en conjuntos de sala y comedor. El módulo **"Taller de Fabricación"** acompaña todo el ciclo productivo de los muebles desde el trozado inicial hasta el embalaje final.




Figura 5.1 Panel de control del taller con seguimiento visual del porcentaje de avance.

5.2 Modalidades de Órdenes de Producción

Al presionar el botón **- Nueva Orden de Fabricación"**, el usuario puede escoger entre dos modalidades:

1. **Fabricación Bajo Pedido (Vinculada a Venta):** Cuando un cliente solicita un modelo con medidas especiales, telas importadas o lacas exclusivas. La orden queda enlazada al código de la venta (`V001-XXXX`).

2. **Fabricación para Stock de Almacén:** Destinada a reponer existencias en la sala de ventas o vitrina de exhibición.

Campo	Descripción y Uso Operativo
Mueble a Fabricar	Selección del modelo del catálogo.
Pedido / Venta	Seleccionar la venta del cliente (dejar vacío si es para reposición general).
Maestro Carpintero	Nombre del técnico responsable de la estructura en madera maciza.
Maestro Tapicero	Técnico a cargo del espumado de alta densidad y forrado en tela o cuero.
Fecha de Inicio	Fecha en que ingresa la madera al banco de trabajo.
Fecha Estimada	Plazo pactado con el cliente para la entrega.
Especificaciones	Indicaciones especiales: tono de laca, tipo de costura o densidad de espuma.

Tabla 5.1 Ficha de datos para una orden de producción.

5.3 El Pipeline de las 6 Fases de Fabricación

El sistema guía el avance del mueble a través de seis etapas estandarizadas:

1. **Fase 1: Corte de Madera & Habilitado (15 % de avance):** Selección de tablas, cepillado, cortes a medida y espigado de vigas maestras.
2. **Fase 2: Armado de Estructura / Esqueleto (35 % de avance):** Encolado con prensa, ensamblado de armazón con tarugos y refuerzos angulares.
3. **Fase 3: Pintura & Laqueado Poliuretano (60 % de avance):** Lijado fino, sellador de poros, tinte al agua y aplicación de laca poliuretano mate o brillante en cabina.
4. **Fase 4: Tapizado & Encolado de Espuma (80 % de avance):** Instalación de cinchas elásticas, resortes nosag, espuma cebra (densidad 25-30) y confección de fundas.
5. **Fase 5: Control de Calidad & Acabados (95 % de avance):** Inspección visual de costuras, firmeza en patas, limpieza de herrajes y nivelación milimétrica.
6. **Fase 6: Terminado / Listo para Entrega (100 % de avance):** Envoltura con plástico stretch film y cartón corrugado.

5.4 Automatización al Concluir la Fabricación

Al presionar el botón **."Avanzar Fase"** y alcanzar el estado **Terminado (100 %)**, el sistema ejecuta de manera automática una de las siguientes acciones inteligentes:

Automatización de Despacho Inmediato

Si la orden estaba vinculada al pedido de un cliente, el sistema actualiza de forma automática el estado de la venta a **."En Entrega"** y la transfiere al tablero de la cuadrilla de despacho para coordinar la ruta.

Automatización de Entrada a Almacén

Si la orden era para stock general, el sistema suma automáticamente una unidad al **Stock Físico** del mueble y genera un asiento formal en el **Kardex** como *Ïngreso por*

fabricación concluida".

CAPÍTULO 6

Punto de Venta (POS) y Facturación

6.1 Emisión de una Nueva Venta / Pedido

El módulo de **Punto de Venta (POS)** ha sido diseñado para acelerar la atención en sala de exhibición y mostradores. Para emitir una venta, presione el botón destacado **- Nueva Venta"** ubicado en la parte superior del menú lateral o en la sección de Ventas.




Figura 6.1 Interfaz del Punto de Venta (POS) con selector de clientes, catálogo y carrito dinámico.

Flujo de Operación para una Venta

1. **Selección de Cliente:** Elija un cliente de la lista desplegable o use el botón **- Nuevo Cliente"** para registrarlo al instante.
2. **Tipo de Comprobante:** Seleccione entre Boleta, Factura, Nota de Venta o Cotización.
3. **Condición de Pago:** Indique si es Contado (Efectivo, Tarjeta, Yape/Plin, Transferencia) o Crédito.
4. **Selección de Muebles:** Agregue los productos al detalle, indicando la cantidad y el color o acabado deseado.
5. **Servicios Logísticos:** Marque las casillas si requiere entrega a domicilio o armado profesional en sitio.
6. **Confirmación:** Verifique el desglose fiscal de Subtotal, IGV y Total antes de presionar **"Procesar Venta"**.

Atajo de Registro de Cliente en Ventana Modal

No es necesario abandonar la pantalla de venta si llega un cliente nuevo al salón. Haga clic en el botón **- Nuevo Cliente"** situado al lado del buscador: se abrirá una ventana emergente que guardará los datos fiscales (DNI/RUC) y seleccionará automáticamente al cliente sin perder los productos añadidos al carrito.

6.2 Tipos de Comprobantes Disponibles

- **Factura Electrónica:** Para clientes con RUC que requieran crédito fiscal. Serie configurable (ej. `F001-0000123`).
- **Boleta de Venta:** Para personas naturales con DNI o clientes mostrador. Serie configurable (ej. `B001-0000456`).
- **Nota de Venta:** Comprobante interno para entregas de taller o apartados. Serie configurable (ej. `NV01-0000789`).
- **Cotización Formal:** Propuesta económica válida por tiempo limitado. Serie configurable (ej. `COT1-0000034`).

Comportamiento Fiscal de las Cotizaciones

A diferencia de las boletas o facturas, la emisión de una **Cotización no descuenta existencias del almacén** ni genera movimientos de dinero en la caja diaria, hasta que el cliente decida confirmarla formalmente.

6.3 Impresión de Comprobantes y Descarga en PDF

Una vez registrada la transacción, el sistema permite visualizar e imprimir el comprobante con formato oficial.




Figura 6.2 Formato oficial de comprobante para impresión térmica o descarga en PDF A4.

El comprobante incluye:

- Logotipo, Razón Social, RUC y dirección física de la mueblería.
- Datos del cliente y forma de pago.
- Desglose pormenorizado de muebles, dimensiones y color pactado.
- Subtotal, porcentaje de impuesto e importe total en moneda nacional (`S/.`).
- Cláusula legal de garantía y cuidados para maderas y tapicería.

6.4 Política de Anulaciones y Reversión Automática

Si un comprobante debe ser anulado (por desistimiento del cliente o error en la emisión), el administrador o vendedor debe cambiar su estado a **."nulada"**.

Efectos Inmediatos de la Anulación de un Comprobante

Al cambiar el estado a **Anulada**:

1. El sistema restituye de forma inmediata las unidades de muebles al inventario de almacén mediante un asiento de **Devolución de Cliente** en el Kardex.
2. Si la venta fue cobrada en efectivo y la caja diaria está abierta, el sistema resta automáticamente el importe de la caja física, cuadrando la tesorería.

CAPÍTULO 7

Despachos y Servicios de Armado

7.1 Logística de Entregas a Domicilio

En el negocio de muebles, la entrega puntual y el ensamblado cuidadoso son factores clave para la satisfacción del cliente. El módulo **"Despachos & Armado"** centraliza todos los pedidos que requieren transporte o personal técnico en ruta.




Figura 7.1 Tablero de control de despachos con fecha pactada y asignación de transportista.

7.2 Asignación de Repartidor y Fecha de Entrega

Para programar una orden de despacho:

Procedimiento para Programar Entrega

1. Localice el pedido en la tabla de despachos pendientes.
2. Presione el botón **."signar Chofer / Ruta"**.
3. Ingrese el nombre del conductor o la empresa de fletes contratada (ej. *Unidad Móvil 02 - Juan Mendoza*).
4. Seleccione la **Fecha de Entrega Programada** acordada con el cliente.
5. Presione **Çonfirmar Despacho"**. La venta pasará automáticamente al estado **."n Entrega"**.

7.3 Control del Servicio de Armado en Sitio

El sistema resalta con una insignia de color ámbar (**Requiere Armado: SÍ"**) aquellos muebles modulares complejos que no pueden entregarse armados de fábrica debido al tamaño de puertas o ascensores (tales como roperos de 6 puertas, juegos de dormitorio King o centros de entretenimiento de pared completa).

Kit de Herramientas y Checklist de Armado

Antes de despachar una unidad con servicio de armado, la cuadrilla debe confirmar la inclusión de la bolsa de herrajes, tornillos allen, bisagras de cazoleta, correderas telescópicas y tapas embellecedoras.

7.4 Cierre de Entrega Satisfactoria

Una vez que el cliente firma el acta de entrega o comprobante físico de conformidad, el operador logístico debe cambiar el estado del pedido a **Çompletada"** para dar por cerrado el ciclo operativo.

CAPÍTULO 8

Clientes y Proveedores (CRM y Créditos)

8.1 Gestión de Clientes (CRM)

El módulo de clientes permite mantener una ficha comercial detallada tanto para personas naturales como para empresas contratistas o de diseño de interiores.




Figura 8.1 Módulo de clientes con estado de crédito, saldo pendiente y modal de abonos.

8.1.1 Línea de Crédito y Cuentas por Cobrar

El sistema controla dos variables financieras esenciales por cliente:

- **Límite de Crédito Autorizado:** Techo máximo de compras a crédito que el cliente puede adeudar simultáneamente.
- **Saldo Pendiente:** Deuda viva acumulada por compras a crédito o adelantos pendientes.

8.1.2 Registro de Abonos y Amortizaciones de Clientes

Cuando un cliente con saldo deudor se acerca a realizar un pago a cuenta:

Procedimiento para Registrar un Abono

1. En la lista de clientes, localice al deudor y haga clic en **Registrar Abono"**.
2. Ingrese el monto a amortizar (el sistema valida que no exceda la deuda real).

3. Seleccione el método de pago recibido: **Efectivo**, **Yape / Plin**, **Transferencia Bancaria** o **Tarjeta**.
4. Ingrese una nota u observación de respaldo (ej. *"Pago cuota 2 de 3"*).
5. Presione **"Guardar Abono"**.

Impacto del Abono en la Caja Diaria

Si el cliente abona en **Efectivo**, el sistema incrementa de forma automática el efectivo esperado en la caja abierta de turno, manteniendo cuadrada la contabilidad física.

8.2 Directorio de Proveedores y Cuentas por Pagar

La sección de **"Proveedores"** agrupa a los fabricantes de insumos (maderas, lacas, espumas, telas, bisagras y tiradores).

8.2.1 Ficha Técnica de Proveedores

Permite consignar:

- Razón Social, RUC y Nombre Comercial.
- Nombre de la persona de contacto y teléfonos de pedidos.
- Entidad Bancaria y Número de Cuenta Corriente / CCI para transferencias.
- Días de crédito comercial otorgados (ej. 15, 30 o 45 días).

8.2.2 Amortizaciones y Pagos a Proveedores

Para abonar facturas de compra pendientes, el administrador o contador debe seleccionar al proveedor y presionar **Registrar Pago"**. Se puede ingresar el número de operación bancaria o cheque para respaldo contable.

CAPÍTULO 9

Compras y Abastecimiento de Mercadería

9.1 Órdenes de Compra a Proveedores

El aprovisionamiento oportuno de materias primas y muebles semielaborados es vital para la continuidad del taller. En el módulo **Çompras Proveedores"** se emiten y fiscalizan todas las Órdenes de Compra (OC).



Figura 9.1 Historial de Órdenes de Compra con botón de recepción directa al inventario.

9.2 Emisión de una Orden de Compra

Para generar un nuevo pedido de compra:

Procedimiento para Emitir una Orden de Compra

1. Presione el botón **- Nueva Orden de Compra"**.
2. Seleccione el proveedor comercial.
3. Indique el número de factura o guía de remisión del proveedor (si ya fue emitida).
4. Seleccione el almacén de destino (ej. Almacén Central de Muebles).
5. Agregue los productos indicando la cantidad solicitada y el costo unitario pactado.
6. Indique la condición de pago: Contado o Crédito.

7. Establezca el estado inicial: **"Solicitado"** (orden enviada) o **Recibido"** (si la mercadería ya ingresó físicamente).
8. Guarde el documento.

9.3 Procedimiento de Recepción de Mercadería

Cuando el camión del proveedor descarga los productos en el muelle de bodega, el almacenero debe verificar las cantidades físicas frente a la guía física y presionar el botón **Recibir Mercancía"**.

Triple Automatización al Recibir Mercancía

Al confirmar la recepción de la orden de compra, el sistema ejecuta en milisegundos tres acciones automáticas:

1. **Incrementa el Stock Físico:** Suma las unidades recibidas a las existencias del catálogo.
2. **Actualiza el Costo de Compra:** Registra el nuevo costo unitario para calcular el margen de ganancia real en las ventas futuras.
3. **Genera Asiento en Kardex:** Crea un registro inalterable de *."Entrada por Compra"* vinculado al número de orden `OC-YYYY-XXXXX`.

CAPÍTULO 10

Control de Caja Chica y Finanzas Diarias

10.1 Gestión de Caja Diaria

El módulo **Çaja & Gastos"** permite asegurar el control minucioso de los flujos monetarios en tienda, evitando pérdidas no declaradas y cuadrando la recaudación en efectivo y medios electrónicos.




Figura 10.1 Panel de control de caja activa, resumen de medios de pago y registro de gastos.

10.2 Apertura de Caja

Al iniciar la jornada matutina, el cajero responsable debe registrar la apertura:

Procedimiento para Abrir Caja

1. Presione el botón **.ªbrir Nueva Caja"**.
2. Asigne una denominación (ej. *Caja Principal Salón 01*).
3. Ingrese el **Monto Inicial en Efectivo** (fondo de cambio o sencillo para dar vueltos).
4. Presione **Çonfirmar Apertura"**.

Restricción de Caja Única

El sistema únicamente permite tener **una caja abierta simultáneamente** por punto de cobro. No se podrá abrir una nueva caja hasta que la anterior haya sido cerrada con su correspondiente arqueo.

10.3 Registro de Gastos Menores Operativos

Durante la jornada suelen ocurrir erogaciones de emergencia para el funcionamiento del local (combustible para fletes, refrigerios de taller, clavos, cinta de embalaje o servicios).

Para registrar un gasto:

1. En la sección **Registrar Gasto Operativo"**, seleccione la categoría (Fletes, Suministros, Servicios Públicos, etc.).
2. Digite la descripción detallada del gasto.
3. Ingrese el importe monetario y el número de comprobante o recibo.
4. Al guardar, el sistema descuenta automáticamente ese importe del efectivo disponible en caja.

10.4 Arqueo y Cierre de Turno

Al finalizar el turno o jornada laboral, el cajero debe ejecutar el **Arqueo Ciego**:

Procedimiento de Arqueo y Cierre

1. Realice el conteo físico de los billetes y monedas presentes en la gaveta de caja.
2. Presione el botón **Çerrar Caja y Realizar Arqueo"**.
3. Ingrese el **Monto Físico Real** recontado.
4. Redacte observaciones si existieron incidencias durante el turno.
5. Presione **"Guardar Cierre"**.

Cálculo Automático de Discrepancias

El sistema compara el monto recontado por el cajero con la fórmula matemática:

$$EfectivoEsperado = MontoInicial + VentasenEfectivo + AbonosenEfectivo - Gastos$$

Si existe una discrepancia, quedará asentada como **Sobrante (+)** o **Faltante (-)** para el informe de gerencia.

CAPÍTULO 11

Reportes Gerenciales y Rentabilidad

11.1 Analítica Financiera Integral

El módulo de **Reportes"** brinda a los dueños del negocio, gerentes generales y contadores una radiografía exacta sobre la rentabilidad real de la mueblería en cualquier período de tiempo.



Figura 11.1 Informe de rendimiento financiero, utilidades brutas/netas y ranking de productos.

11.2 Filtros Dinámicos por Período

El usuario puede seleccionar un rango personalizado indicando **"Fecha Desde"** y **"Fecha Hasta"**, o pulsar los filtros rápidos (Mes en Curso, Trimestre o Año Fiscal).

11.3 Métricas de Rentabilidad y Utilidades

El sistema calcula en tiempo real cuatro indicadores vitales:

Indicador Financiero	Definición y Cálculo Contable
Total Ventas Facturadas	Suma neta de todas las ventas comerciales excluyendo IGV.
Costo de Mercancía Vendida (CMV)	Suma del costo de adquisición o fabricación de todos los muebles vendidos ($\sum Cantidad \times Costo\,Unitario$).
Gastos Operativos Acumulados	Total de erogaciones de caja y gastos menores durante el rango evaluado.
Utilidad Bruta	$UtilidadBruta = TotalVentas - CostodeMercancía(CMV)$.
Utilidad Neta	$UtilidadNeta = UtilidadBruta - GastosOperativos$.
Margen Bruto (%)	$(UtilidadBruta/TotalVentas) \times 100$.
Margen Neto (%)	$(UtilidadNeta/TotalVentas) \times 100$.

Tabla 11.1 Indicadores de rentabilidad calculados en el reporte.

Análisis de Márgenes Saludables

En la industria del mueble, un **Margen Bruto** superior al 35 % suele ser el umbral recomendado para absorber costos fijos de taller, alquileres de salas de exhibición y comisiones comerciales.

11.4 Rankings de Productos y Clientes Top

Para respaldar la toma de decisiones sobre qué modelos mandar a fabricar con mayor frecuencia:

- **Top 5 Muebles Más Vendidos:** Identifica los modelos con mayor rotación para evitar quiebres de inventario.
- **Top 5 Clientes Principales:** Reconoce a los compradores recurrentes o empresas que generan mayor volumen de facturación.

11.5 Exportación de Balances a CSV

Mediante el botón **.ᴱˣportar CSV"**, se puede descargar la sábana de datos consolidada con formato UTF-8 BOM, lista para remitir al contador externo o importar a software contable especializado.

CAPÍTULO 12

Administración, Configuración y Respaldos

12.1 Gestión de Usuarios y Seguridad

El acceso y mantenimiento de los colaboradores del sistema se gestiona de forma exclusiva por el **Administrador General** desde el módulo **Üsuarios & Roles"**.




Figura 12.1 Panel de control de usuarios, asignación de roles y switch de activación.

12.1.1 Creación y Modificación de Usuarios

Al registrar un nuevo usuario:

1. Presione **- Nuevo Usuario"**.
2. Ingrese el Nombre Completo y Correo Institucional.
3. Defina una contraseña segura (mínimo 8 caracteres alfanuméricos).
4. Asigne el **Rol Corporativo** correspondiente: Administrador, Vendedor, Almacenero o Contador.
5. Guarde el registro.

Suspensión Inmediata de Acceso

En caso de cese laboral o pérdida de credenciales, el administrador no necesita borrar la cuenta (lo cual afectaría el historial de ventas); simplemente debe desactivar el interruptor **.ᴬctivo / Inactivo"**. El sistema impedirá cualquier inicio de sesión de

inmediato.

12.2 Configuración de Empresa y Parámetros Fiscales

En el módulo **Çonfiguración"** se centralizan los datos que aparecerán impresos en las boletas, facturas y reportes oficiales.




Figura 12.2 Parámetros de empresa, carga de logotipo y series de facturación.

Campos configurables:

- **Identidad Corporativa:** Razón Social, RUC, Dirección física del local, Teléfonos de atención y Logotipo oficial de la mueblería.
- **Parámetros Fiscales:** Símbolo monetario nacional (`S/.`) y tasa de impuesto (`18%` de IGV).
- **Series de Comprobantes:** Prefijos para Facturas (`F001`), Boletas (`B001`), Notas de Venta (`NV01`) y Cotizaciones (`COT1`).
- **Términos de Garantía:** Texto legal sobre cobertura de madera, espumas y telas que se imprime al pie de los comprobantes.

12.3 Copias de Seguridad, Restauración y Reseteo

Para salvaguardar la información comercial ante eventualidades en el servidor, el módulo **Çopias & Respaldo"** ofrece herramientas de nivel empresarial.




Figura 12.3 Panel de respaldos con creación de copias SQL y paquetes ZIP multimedia.

12.3.1 Modalidades de Copia de Seguridad

- **Copia de Base de Datos (SQL):** Genera un volcado relacional rápido de todas las tablas con transacciones, usuarios y clientes.
- **Copia Completa (ZIP):** Comprime en un solo paquete la base de datos SQL más la carpeta `storage/app/public` conteniendo todas las fotografías de los muebles y el logotipo de la empresa.

12.3.2 Descarga y Restauración Segura

Cada archivo generado se lista con su tamaño exacto y fecha de creación:

- Para guardar una copia en un disco externo o nube corporativa, presione el botón **"Descargar"**.
- Para restaurar una copia previa, el sistema solicita de forma obligatoria ingresar la **Contraseña del Administrador** para evitar sobrescrituras accidentales.

Precaución con el Reseteo del Sistema

El botón **Resetear Sistema a Estado de Fábrica"** borra todas las transacciones de prueba (ventas, compras, caja y kardex), conservando únicamente las categorías base y el usuario administrador. Esta acción es irreversible.

Preguntas Frecuentes y Glosario Técnico

12.4 Preguntas Frecuentes (FAQ)

12.4.1 ¿Qué debo hacer si una venta no descuenta stock del almacén?

Verifique el tipo de comprobante emitido. Las **Cotizaciones** no descuentan inventario por diseño del sistema. Únicamente las Boletas, Facturas y Notas de Venta descuentan existencias automáticamente.

12.4.2 ¿Por qué no puedo abrir una nueva caja al iniciar el turno?

El sistema no permite múltiples cajas abiertas de manera simultánea en el mismo punto de venta. Debe solicitar al cajero del turno previo que realice el **Cierre y Arqueo** de su caja antes de poder aperturar una nueva.

12.4.3 ¿Cómo recupero las fotos de los muebles si cambio de servidor?

Al generar un respaldo desde el módulo **Copias & Respaldo**, seleccione la opción **Çopia Completa (ZIP)"**. Esta modalidad incluye no solo la base de datos SQL sino también todos los archivos multimedia y fotos de la carpeta `storage/app/public`.

12.4.4 ¿Puedo vender un mueble que aún está en proceso de fabricación?

Sí. En el Punto de Venta (POS) puede registrar la venta con fecha de entrega programada a futuro. Luego, en el módulo de Producción, vincule la orden de fabricación a esa venta. Al llegar a la fase *"Terminado (100 %)"*, el sistema transferirá automáticamente el pedido a **Despachos**.

12.5 Glosario de Términos del ERP

SKU (Stock Keeping Unit):
: Código alfanumérico identificador único asignado a cada modelo de mueble según su tipo, color y medidas.

Kardex:
: Registro cronológico inalterable de todos los movimientos de entrada y salida de mercadería en bodega.

Arqueo Ciego:
: Procedimiento de conteo físico del dinero en caja sin que el cajero vea el monto teórico esperado en pantalla, garantizando transparencia.

CMV (Costo de Mercancía Vendida):
: Valor económico acumulado de adquisición o fabricación de los productos que han sido efectivamente comercializados.

Ensamble en Sitio:
Servicio logístico donde un técnico de la mueblería acude al domicilio del cliente con herramientas especializadas para armar muebles modulares de gran tamaño.

UTF-8 BOM:
Firma de codificación de texto universal que asegura que las hojas de cálculo en formato CSV abran tildes y caracteres en español de forma transparente en Microsoft Excel.

Spatie Permission:
Sistema de control de acceso basado en roles que restringe o habilita vistas y funciones según el perfil del colaborador.