# פיזיקה תרמית - שבוע 2, הרצאה 3

# 2020 באוקטובר 25

# 0.1 עוד הגדרות

### משתנים אקסטנסיביים 0.1.1

משתנים אשר גודלם יחסי לגודל המערכת. נוח לחשוב על חיבור של 2 מערכות זהות, כעת נבחן תכונה מסויימת ונראה האם היא משתנה או לא.

למשל אנרגיה E o 2E, נפח V o 2V, מס' חלקיקים

### משתנים אינטנסיביים 0.1.2

משתנים אשר גודלם אינם גדלים באופן יחסי לגודל המערכת. משתנים אשר גודלם אינם גדלים לחאי לחאי למשל טמפרטורה T o T, לחץ T o T, למשל טמפרטורה למשל כימי T o T

ניתן לקחת משתנה אקסטנסיבי ולחלק במס' החלקיקים ונקבל משתנה אינטס'.

# 0.1.3 משתני מצב

כל הנ"ל הם משתנים מצב, משתנים שערכם תלוי אך ורק במצב שיווי המשקל ולא בתהליך או המסלול הספציפי שהוביל למצב שיווי המשקל.

דוגמא ל**לא משתנה מצב**: המהירות של החלקיק ה105.

### 0.1.4 תהליך קווזי-סטטי

תהליך שמבוצע בקצב איטי מספיק ("אינפינטאסימלי"), כך שלאורך המסלול המע' מספיקה להגיע לשיווי משקל בכל נקודה.

$$au_{\mathrm{norm}} \ll au_{\mathrm{poly}}$$

מחוץ לשיווי משקל  $\Rightarrow$  המערכת אינה "הומוגנית",  $T,T\dots$  לא יהיו אחידים במרחב.

נרצה להיות בתהליך איטי מספיק כך שמהמערכת בכל רגע נמצאת במצב שיווי משקל. נוכל להגדיר את טמפ' ולחץ אחידים בכל המיכל.

### 0.1.5 תהליך רוורסבלי

תהליך קווזי-סטטי אשר ניתן לבצע את סדר הפעולות בסדר ההפוך ולהגיע למצב המקורי של הסביבה והמערכת. תהליך <u>ללא דיסיפציה</u> (איבוד אנרגיה מהמערכת, ע"י חיכוך). "בוכנה משומנת" שדוחסת את המערכת לאט, בה אין איבוד אנרגיה בדחיסה/שחרור.

# מעתה נניח שהתליכים קווזי-סטטים ורברסביליים.

כעת, ננסה להבין כיצד משתני המצב משתנים לאורך המסלול התרמו דינמי. נכחן כיצד הנפח  $V\left(P,T\right)$  משתנה בשינוי קטן בP,T משתנה בשינוי קטן לא נכון ונגזור לפי כל המשתנים.  $V\left(P\right)$  (לא נכון !) , אז  $V\left(P\right)$  אבל זה כמובן לא נכון ונגזור לפי כל המשתנים.

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T dP$$

פונקציות היגב - בשינוי משתנה אחד, כמה השאר ישתנה.

### 0.1.6 מקדם ההתפשטות התרמית

$$\beta\left(T,P\right) = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{P}$$

.4°ג מתחת מים חיובי, מים מתחת לVנחלק בV כדי לקבל גודל אינטנסיבי).

#### 0.1.7 קומפרסביליות איזותרמית

$$-\kappa (T, P) = \frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$$

המינוס שם כדי שנקבל גודל חיובי.

כלומר

$$dV = \beta(T, P) V dT - \kappa(T, P) V dP$$

עבור גז אידאלי

$$\beta = \frac{1}{V} \frac{N_{k_B}}{P} = \frac{1}{T}$$

$$\kappa = \frac{1}{V} \frac{N_{k_B} T}{P^2} = \frac{1}{P}$$

$$dV = \frac{V}{P} dT - \frac{V}{T} dP$$

הדרך הפשוטה ביותר לשנות את האנרגיה של המערכת היא באמצעות עבודה.  $W = F \cdot \Delta x \Leftarrow \mathsf{D}$  עבודה מכנית

נרצה לכתוב את העבודה כפונקציה של הלחץ בגז.

$$W = \underbrace{P \cdot A}_{F} \cdot \Delta x = -P\Delta V$$

. אם  $\Delta V < 0$ , העבודה חיובית (מקטינים את הנפח), ולהפך

(אקא אינטגרל) אינטגרל העבודה היא השטח העבודה , לאורך המסלול  $P\left(V\right)$ 

$$W = -\int_{V_{i}}^{V_{f}} P(V) dV$$

### : הערות

- 1. עבודה היא <u>אינה</u> פונ' מצב. זהו הגדול הראשון שאני טריוויאלי שאנו פוגשות שהוא לא פונקציה מצב. תלויה באופן ישיר לתהליך התרמודינמי. מתארת שינוי אנרגתי במהלך התהליך.
- 2. העבודה היא תלויית מסלול באופן הכללי. ידע על נק' הקיצון לא מעדי על כמה עבודה נעשתה. נכון גם ברישום אינפינטסימלי. (כי זה לא דיפרנציאל שלם). נתאר שינוי עבודה קטן ע"י  $\delta W$
- הרישום על הדפנות בכל שלב בשביל החישוב  $W=-\int P dV$  הרישום  $W=-\int P dV$  הזה.

# 0.2 החוק הראשון של התרמודינמיקה

החוק הראשון הוא חוק שימור אנריגה, והוא מבדיל בין שני מקורות לשינוי אנרגיה : עבודה וחום.  $\delta$  אינו דיפרנציאל שלם.

$$du = \delta W + \delta Q$$

בכדי לקבל תחושה של ההבדל בין עבודה וחום, נבחן מקרי קצה - תהליך שבו כל שינוי האנרגיה מגיע מעבודה:

# 0.2.1 תהליך אדיאתרמי

= מבודד תרמית, אין מעבר אנרגיה בין המע' לבין הסביבה. כל השינוי יהיה של העבודה, והיא כן תהיה דיפרנציאל שלם כי היא שווה לדיפרנציאל שלם של האנרגיה.

$$\Delta u_{adi} = \Delta W = u_f - u_i$$

מע' שאינה מבודדת תרמית תהיה תלוית מסלול, לכן יש אינסוף אפשרויות לעבודה עבור מסלולים שונים. החום מייצג את שינוי האנרגיה שנובע מהפרש הטמפ' בין הסביבה למערכת. תהליך ספונטני. ובהתאם לחוק השני, שינוי זה הוגדר כ"שארית" = שינוי האנרגים שאינו נובע מעבודה.

$$\delta Q = \Delta u - \delta W$$

# הערות

- 1. חום חיובי אומר שנכנסה אנרגיה למע', ולהפך.
- 2. חום אינו משתנה מצב. תיאור של שינוי אנרגיה במהלך תהליך תרמודינמי.
  - 3. חום אינו דיפרנציאל שלם. תלוי מסלול
- 4. חום מייצג מעבר אנרגיה ספונטני. נובע מתהליכים אקראיים, אין לו "סוכן" מכוון. העבודה היא תהליך מכוון. לא ניתן לשלוט על כיוון הזרימה של האנרגיה.