תרמית סיכום

2021 בינואר 5


אנטרופיה ואינפורמציה

(שבוע 7־5)

): אינפורמציה

ניצור תהליך שמפר את החוק השני של התרמודינמיקה. תהליך זה נקרא השדון של מקסוול או המנוע של סזילרד. מנוע זה גורם לכך שהאנטרופיה של המערכת תרד. מבנה המנוע־ נניח שיש לנו קופסא עם אטום אחד של גז אידיאלי. השדון מסתכל על הקופסא, ואם האטום נמצא מימין, הוא שם מחיצה באמצע הקופסא. את המחיצה הוא מחבר למשקולת. המנוע עובד באופן איזותרמי. כאשר הגז מתפשט, הוא מזיז את המחיצה ומגיע לנפח 2V (?). השינוי באנטרופיה הוא ln(2) ולכן $\frac{\delta Q}{T}=k_b ln(2)$ כך ש־ $\frac{\delta Q}{T}$ כך ש־ $\frac{\delta Q}{T}$ מתפשט, הוא מיזותרמי, ולכן העבודה שווה ל־ $Tk_b ln(2)$. אם החלקיק נמצא משמאל, נחבר את המשקולת משמאל. קיבלנו מנוע שממיר את כל החום לעבודה! וזה לא ייתכן מהחוק השני.

הרבה שנים הפרדוקס הזה לא הגיע לפתרון. הפתרון בסוף נובע מעיקרון המחיקה של לנדוור. בשביל שהשדון יבצע את הפעולה שלו, הוא היה צריך לשמור בזיכרון שלו האם החלקיק נמצא מימין או משמאל. כל תהליך שנרצה לבצע כולל קבלת אינפורמציה, וביצוע פעולה לפי האינפורמציה. לא ניתן להזיז את המחיצה אם השדון לא יודע מאיזה צד לחבר את המנוע, ובשביל לעשות זאת השדון צריך באופן רגעי לפחות לכתוב את האינפורמציה. כדי שהתהליך של המנוע יהיה מחזורי, נצטרך למחוק את הזיכרון. נבנה זיכרון מגז אידיאלי. יש לנו קופסא אם מחיצה באמצע, אם חלקיק נמצא מימין, נגדיר את הזיכון להיות 1. אם החלקיק נמצא משמאל, הזיכרון הוא 0. לכתוב זיכרון יכול להתבצע ללא עלות. בעת מחיקת הזיכרון, צריך להסיר את המחיצה, ולדחוס את האטום לצד שמאל של הקופסא. לא ניתן להזיז את המחיצה, כי בעת המחיקה אנו לא יודעים היכן נמצא האטום. העבודה שנעשית היא $k_b T ln(2)$ עבור המחיקה, והחום שיוצא הוא גם $k_b T ln(2)$. כלומר, כל המידע שקיבלנו מהמנוע התבזבז לנו על המחיקה של המידה ולכן סה"כ אין עבודה שמתבצעת. העקרון של לנדוור הוא למעשה שהעבודה שצריך כדי למחוק מידע הוא לפחות $k_b T ln(2)$.





איור 2:

ניזכר בהגדרה ההסתברותית של האנטרופיה־ $S[P] = -\sum_i P_i ln(P_i)$ כאשר של הסתברותית של הסתברויות, ו־ .i

הצבר המיקרו קאנוני, הוא המצב בו מתקיימת ההנחה היסודית של המכניקה הסטטיסטית נקבל שההסתברות שנקבל קונפיגורציה היא 1 חלקי כל המצבים. כך שהאנטרופיה שווה ל־

$$S[P] = -\sum_{i} P_{i} ln(P_{i}) = -\sum_{i} \frac{1}{\Omega_{s}} ln(\frac{1}{\Omega_{s}}) = \frac{\Omega_{s}}{\Omega_{2}} ln(\Omega_{s}) = ln(\Omega_{s})$$

בולצמן הוסיף את k_b כדי לסדר יחידות. נתבונן במערכת בינארית (אפשר להסתכל על הדוגמא של הטלת מטבע). נסמן ב־ P את הסיכוי שנקבל "0", ובP את הסיכוי שנקבל "1". האנטרופיה במקרה זה מקבלת את הערך־

$$S = -\sum_{i} P_{i}log(P_{i}) = -Plog(P) - (1 - P)log(1 - P)$$

כאשר נשתמש פה ב- \log בבסיס 2 כי יש לנו שתי אפשרויות. נרצה לשלוח מידע בצורה בינארית לגבי התהליך הבינארי הנ"ל. נוכל להרחיב את הדיון להודעה כללית, כך שאורך ההודעה הוא n. נרצה לקצר כמה שאפשר את האורך של החודעה, לפי הסבירות שנקבל מידע מסויים. אם הסבירות של המידע מפולגת בצורה אחידה אין איך לקצר את אורך ההודעה. לחליפין, אם אני מצפה שיהיו הרבה אפסים בהודעה, ניתן להחליף למשל את הצירוף 00 ל-0, ונאריך מצד שני את ההודעות שמכילות 1. כמו ששניר עשה בתרשים הבא: כאשר 0 מייצגת את הסוף של המילה. אנחנו מקצרים את ההודעות הסבירות יותר, ומאריכים את ההודעות הסבירות פחות, כך שנקבל שסה"כ בממוצע אורך ההודעה מתקצר. ובמילים יותר מתמטיות, נקבל את העקרון של שאנון. הודעה טיפוסית היא הודעה שבה מופיע 0 פעמים, ו־1 1 פעמים. מספר ההודעות הטיפוסיות הוא 0 0 פעמים שהופיע 0. ככל ש־0 גדל, כך קטן הסיכוי שההודעה תתקצר או תתארך יחסית להודעה הטיפוסית, ולכן אופטימיזציה של ההודעה הטיפוסית תקצר את האורך של ההודעה יהיה 0. אחרת, ולכל 0 בקירוב ש־0 גדל, נקבל 0 אורך ההודעה יהיה 0. אחרת, ולכל 0 בקבל ש־0 נקבל ש־0 אורך ההודעה יהיה 0. אחרת, ולכל 0 בקבל ש־0 נקבל ש־0 אורך ההודעה יהיה 0. אחרת, ולכל 0 בקבל ש־0 נקבל ש־0 אורך ההודעה יהיה 0. אחרת, ולכל 0 בצורה הטובה ביותר.

לא הבנתי מה הקשר בין מספר האותיות הטיפוסיות ובין האורך של ההודעה.

פוטנציאלים תרמודינמים וקבועי מקסוול

(שבוע 9־8)

עד כה דיברנו על שני דברים עיקריים. הראשון הוא מעין הכללה של חוק שימור אנרגיה למערכות שיש מעבר של חום ולא רק של עבודה. במערכות מרובות חלקיקים יש מעבר של אנרגיה בצורת חום ולא רק כתוצאה מעבודה. העקרון השני שדיברנו עליו הוא החוק השני של התרמודינמיקה, שהוא שהאנטרופיה של המערכת תגדל. נגדיר עכשיו פוטנציאלים תרמודינמים. פוטנציאלים אלו משחקים תפקיד דומה לפוטנציאל ממכניקה קלאסית. הפרש בין שני פוטנציאלים "סיפר" כמה עבודה ביצענו. פוטנציאלים תרמודינמים ישחקו תפקיד זה, אך יכללו גם מעבר חום.

אתנחתא מתמטית־ טרנספורם לז'נדר. משמעות הטרנספורם הוא החלפה של התלות הפונקציונלית, כפי שראינו במכניקה אנליטית. אתנחתא מתמטית־ טרנספורם לז'נדר. משמעות הטרנספורם הוא f(x), ונרצה שם ראינו שבמקום שהלגרנז'יאן יהיה תלוי ב־ \dot{q} , הוא יהיה תלוי ב־p, הוא יהיה תלוי ב־p, הוא יהיה תלוי ב־p, הוא יהים של הדיפרנציאל של $df=\frac{\partial f}{\partial x}dx$ נגדיר ב' $df=\frac{\partial f}{\partial x}dx$ נגדיר ב' $df=\frac{\partial f}{\partial x}dx$ נעדיר של הדיפרנציאל של $df=\frac{\partial f}{\partial x}dx$ ב' $df=\frac{\partial f}{\partial x}dx$ מוא אכן תלויה ב- $df=\frac{\partial f}{\partial x}dx$ היא אכן תלויה ב- $df=\frac{\partial f}{\partial x}dx$ הוא

$$dy = \frac{\partial f}{\partial x}dx - pdx - xdp = pdx - pdx - xdp = -xdp$$

כך שהמשתנה הטבעי של y הוא p הוא הצלחנו לעשות את הטרנספורמציה שרצינו! מסתבר שהטריק הזה עובד רק על פונקציות (נגזרת שניה קבועה), אחרת יש איבוד מידע. אבל אנחנו נניח שזה עובד לנו טוב :)

נגדיר את הפוטנציאלים התרמודינמים על ידי שינוי התלות הפונקציונלית של משתנים תרמודינמים. לכל פוטנציאל יש משמעות תרמודינמית משלו, והוא תלוי במשתנים שונים, אפילו שהם נראים מאד דומים.

הפוטנציאלים התרמודינמים

.1 אנרגיה פנימית התלות הפונקציונלית של האנרגיה הפנימית נובעת מהחוק השני: dU=TdS-pdV. המשתנים הטבעיים של האנרגיה הפנימית הם S,V, שהם שניהם משתנים אקסטנסיבים. על הנפח ניתן לשלוט בהרבה מקרים, אבל אי אפשר לשלוט כל כך על האנטרופיה. לכן, נרצה לעשות טרנספורם כדי לקבל תלות בגורמים שאנחנו יכולים לשלוט עליהם. מהנגזרות של האנרגיה נקבל־ $T=\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V, P=-\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$ כך ש־ $T=\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V, P=-\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$ בתחליד עם נפח קבוע, בתהליך זה מתקיים $T=\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V$ וכן $T=\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V$

2. אנתלפיה־ בגודל זה נרצה שהלחץ יהיה קבוע. נמיר את V ל־Q, על ידי הטרנספורם־ H=U+PV באופן דיפרנציאלי נקבל

$$dH = dU + PdV + VdP = TdS - PdV + PdV + Vdp = TdS + VdP$$

dP=0 כי dH=TdS, מכיוון ש-dH=TdS, כי מכיוון ש-dH=TdS, כי מכיוון ש-dH=TdS, כי מון פונקציה חדשה, שהמשתנים שלה הם dP=0, ולכן dH=TdS, ולכן dH=TdS, שוב נגזור ונקבל $H=\int_{T_1}^{T_2}C_PdT$, ולכן ולכן $TdS=\delta Q=C_PdT$, שוב נגזור ונקבל

3. <u>האנרגיה החופשית של הלמהולץ־</u> עכשיו נמיר את התלות להיות לפי הטמפרטורה ולא באנטרופיה, כי זהו גודל שהרבה יותר קל לשלוט בו. נסמך F = U - TS. כך ש־

$$dF = dU - TdS - SdT = TdS - PdV - TdS - SdT = -PdV - SdT$$

בתהליך עם טמפרטורה קבועה, נקבל ש־ dF=-PdV. ולכן בתהליך הפיך־ $F=-\int_{V_1}^{V_2}PdV=W$ כלומר, הפוטנציאל הזה dF=-PdV מספר לנו על העבודה שמתבצעת ללא שינוי בטמפ'. נמצא שוב את הנגזרות של

4. P,T נבצע לשם כך שני טרנספורמי .P,T נבע לשם כך שני טרנספורמי עכשיו נמיר את התלות להיות רק במשתנים אינטנסיבים, P,T נבדר P,S עכשיו נמיר אינדר. תחילה לפונציקה שתלויה ב־P,S (אנתלפיה) ואז להחליף את P,S בפונקציה שתלויה ב-P,S נגדיר פונציקה שתלויה ב-


$$dG = TdS + VdP - TdS - SdT = VdP - SdT$$

 $S=-\left(rac{\partial G}{\partial T}
ight)_P, V=\left(rac{\partial G}{\partial P}
ight)_T$ כך שהמשתנים הטבעיים הם אכן P,T שוב מגזירה נקבל

בחלק מהספרים מציגים בשלב זה את הפוטנציאל הכימי, אבל אנחנו נחכה למאוחר יותר כדי לראות זאת.

זמינות

ראינו כי במערכת מבודדת תרמית קיבלנו שהמערכת תהיה בשיווי משקל כאשר האנטרופיה תהיה מקסימלית. לצערנו, קשה לשלוט בבידוד התרמי של מערכות, וכן במדידה של האנטרופיה ולכן נרצה לחפש גדלים אחרים שמקבלים אקסרמום בשיווי משקל. לשם כך נגדיר גודל שנקרא "הזמינות" שיגיד לנו כמה עבודה זמינה לביצוע עבודה מהמערכת. נרצה למצוא ביטוי מתמטי של הזמינות, וכדי לעשות זאת, ניעזר בעיקרון מקסימום אנטרופיה במערכת שבה הגדלים האינטנסיבים מקובעים. נניח שקיים לנו אמבט גדול שמקבע את הטמפרטורה והלחץ של המערכת. גם אם יהיו שינויים בניסוי שמתבצע בתוך האמבט, הוא לא ישפיע על המשתנים האינטנסיבים של האמבט הגדול מכיוון שהוא מאד גדול יחסית לכל ניסוי שנבצע בו. נגדיר את האמבט הגדול בתור "הסביבה". כפי שניתן לראות בציור־



:3 איור

 $du_0=-du$ ברצה את חילופי הגלים השונים שמאפיינים את המערכת עם הסביבה. נסמן u_0 האנרגיה של הסביבה. כך ש־ $dS_0=-du=T_0dS_0$ שינוי האנרטופיה הכולל יהיה הוא $dS_0=-\left[\frac{dU+P_0dV}{T_0}\right]$ שינוי האנרטופיה הכולל יהיה המערכת. מהחוק השני של התרמודינמיקה ומעיקרון מקסימום אנטרופיה, נדרוש ש־ שינוי האנטרופיה של הסביבה ושל המערכת. מהחוק השני של התרמודינמיקה ומעיקרון מקסימום אנטרופיה, נדרוש ש־ $dS_0+dS\geq 0$, ואם התהליך הפיך אז נקבל שוויון. עכשיו נוכל להציב במקום dS_0 את הביטוי שמצאנו לעיל, ונוכל למצוא את הביטוי שמקבל אקסטרמום. נציב ונקבל־

$$dS - \left[\frac{dU + P_0 dV}{T_0}\right] \ge 0$$

$$\Rightarrow T_0 dS - dU - P_0 dV \ge 0$$

$$dU + P_0 dV - T_0 dS \le 0$$

נגדיר את הזמינות־ P_0, T_0 כך ש־ $A = U + P_0 V - T_0 S$. נשים לב שלא גזרנו לפי P_0, T_0 מכיוון שהשינוי בפרמטרים אלו יחסית לגודל הסביבה מתבטל. לדוגמא אם נשים קוביית קרח באולם ספורט, הקובייה תימס אך שום דבר לא ישתנה באולם ספורט, מכיוון שהוא משמעותית יותר גדול. נשים לב שאי השוויון שראינו לעיל הוא למעשה $dA \leq 0$. כלומר השינוי בזמינות תמיד שלילי, והזמינות הולכת וקטנה ככל שנתקרב לשיווי משקל. כאשר נחבר את המערכת שלנו לסביבה, הגודל של הזמינות של המערכת ילך ויקטן. הוא יפסיק לקטון כאשר dA = 0, שזה קורה למשל בתהליך הפיך או במצב של שיווי משקל. המערכת תשאף תמיד להקטין את dA לפי יכולתה, בהינתן אילוצים במערכת ותגיע לשיווי משקל כאשר dA מינימלי. ומצאנו גודל נוסף שמקבל אקסטרמיזציה בשיווי משקל! למה זה עוזר לנו בחיים? אנחנו יכולות להסתכל על פרמטרים שונים ש־dA תלויה בהם, ועל ידי משחק של קיבוע גדלים מסויימים, נוכל להסיק מסקנות לגבי מתי מערכת נמצאת בשיווי משקל. להלן רשימה של פרטמטרים של המערכת (ספוילר־ פוטנציאלים), ומתי הם מקבלים אקסטרמיזציה:

אקסטרמיזציה של הפוטנציאלים השונים בשיווי משקל

- dV=dS=0 עם אנטרופיה קבועה (לא משהו שאפשר לעשות בעולם האמיתי), ונפח קבוע. במקרה זה נקבל שdS=0 . נסתכל על מערכת עם אנטרופיה קבועה (לא משהו שאפשר לעשות האמינימלית. dA=dU ולכן
- $dA = dU + P_0 dV = מערכת שבה האנטרופיה קבועה, והלחץ קבוע (הלחץ נקרא המשתנה הצמוד). נקבל ש־<math>dA = dU + P_0 dV = 0$. נקבל ש־ $dA = dU + P_0 dV = 0$. כלומר, אם אנחנו נקבע את האנטרופיה והלחץ, המערכת תשאף למינימיזציה של האנתלפיה (שיווי המשקל יתקבל במינימום אנתלפיה)
- 3. נתבונן כעת במערכת מבודדת תרמית, עם נפח קבוע, אז נוכל להסיק כי אין מעבר אנרגיה. לא מתבצעת עבודה, ולא עובר חום. לכן $dS \geq 0$, מכיוון ש־ $dA \leq 0$, אז נוכל להסיק כי $dA \leq 0$, ולכן המערכת תנסה למקסם את האנטרופיה (זאת למעשה טואולוגיה, כי מכאן התחלנו־ עיקרון מקסימום אנטרופיה, אבל טוב לראות שאנחנו קונסיסטנטיות).
- 4. נתבונן במערכת בנפח קבוע עם טמפרטורה קבועה. אז נקבל ש־ $dA=dU-T_0dS\leq 0$, וכן נשים לב כי dA=dF במקרה זה, ולכן נקבל ש־ $dF\leq 0$. כך שבמקרה זה השיווי משקל יתקבל עבור מינימיזציה של האנרגיה החופשית של הלמהולץ.
- המערכת, אך נשים לב כי dA=dG, ולכן המערכת, נתבונן במערכת עם טמפ ולחץ קבועים. במקרה זה לא ניתן להעיף אף דיפרנציאל, אך נשים לב כי dA=dG, ולכן המערכת כ. תבצע מינימיזציה של האנרגיה החופשית של גיבס, ושיווי משקל יתקבל במינימום.

כלומר הפוטנציאלים השונים מראים לנו בכל מני תנאים שונים מתי המערכת תהיה בשיווי משקל.

העבודה הזמינה

ננסה להבין עכשיו כמה אנרגיה אפשר להוציא מהמערכת. נתחיל במקרה שבו הנפח קבוע והטמפרטורה קבועה. הפוטנציאל שנרצה להשתמש בו במקרה זה הוא האנרגיה החופשית של הלמהולץ. נניח תהליך הפיך, ולכן

$$dF = dU - TdS = \delta Q + W_{rev} - \delta Q = W_{rev}$$

כאשר אינו הפיך אינו הפיך נשתמש באי שוויון . $dF=-W_{by}$ כאשר באי מבצעת כל המערכת, כך ש־ מבצעת ההפיכה ההפיכה ההפיכה ההפיכה מבצעת כל המערכת, כך ש־ $\Delta S \geq rac{\delta Q}{T_0}$. כך ש־

$$dF = dU - TdS \le \delta Q + W_{rev} - \delta Q = W_{rev}$$

כך ש־ $dF \leq W_{rev}$, ולכן היותר $dF \leq W_{by}$, ולכן באופן שקול, העבודה שניתן לבצע על ידי המערכת היא לכל היותר $dF \leq W_{by}$, שהיא במקרה הפיך. אז ה $dF \leq W_{rev}$ שניר־ $dF = -dA \leq W_{out}$. הניצול המקסימלי יתקבל כאשר יש שוויון, וזה מה שקורה בתהליך הפיך. חלק מהשינוי של האנטרופיה בתהליך שאינו הפיך נובע מכך שהתהליך אינו הפיך, ואז לא נוכל לנצל את כל החום שיוצא מהמערכת לעבודה, כי חלקו מתבזבז על אנטרופיה. למעשה, ככל שניתן לנצל יותר עבודה, כך התהליך הוא יותר אידיאלי.

נסתכל על הזמינות בהקשר האנרגיה החופשית של גיבס. במקרה זה, P קבוע, ו־T קבוע, וכך שהזמינות נותרת־ שהזמינות נותרת־

$$dA = dU - T_0 dS + P_0 dV = Q + W - T_0 dS + P_0 dV$$

מאי שוויון קלאוזיוס נקבל $Q-T_0dS\leq 0$ ולכן $Q-T_0dS\leq 0$ העבודה שנוכל לנצל מהמערכת היא ההפרש בין העבודה. $AA\leq W+P_0dV$ ולכן $Q-T_0dS\leq 0$ ולכן $AA\leq W+P_0dV$ למעשה מכיוון שהמערכת צריכה לגדול, לא נוכל שהמערכת מבצעת והעבודה שמתבזבזת על התפשטות־ $AA\leq W+P_0dV$ מאי שוויון $AA\leq W+P_0dV$ לנצל את העבודה שנדרשה להתפשטות שלה. לכן, $AA\leq W+P_0dV$ נשים לב ש־ $AA\leq W+P_0dV$ כך ש־ $AA\leq W+P_0dV$ כך ש־ $AA\leq W+P_0dV$ כך ש־ $AA\leq W+P_0dV$ קלאוזיוס, נקבל מהמערכת היא ההפרש בין העבודה שנדרשה להתפשטות שלה.

אז מה הקשר לפוטנציאלים התרמודינמים? אנחנו נרצה למצוא עקרונות אקסטרמום למערכת עם כל מני תנאים שונים, ובשביל זה הגדרנו את הזמינות ואת הפוטנציאלים, בתנאים שונים נקבל ערכים שונים שמקבלים אקסטרמום.

קשרי מקסוול

קשרי מקסוול הם דרך לקשור בין כל הדיפרנציאלים. למרות שהם אולי נראים כמו טריקים מתמטים מונפצים, הם מאד חשובים לכל פיזיקה. נניח כי קיימת פונקציה f(x,y) שהיא גזירה ברציפות, אז נקבל ש־ $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)$, כלומר אין חשיבות לסדר הגזירה. נפעיל עיקרון זה על הפוטנציאלים התרמודינמים. נתחיל מהאנרגיה החופשית של גיבס. נשים לב כי

$$dG = -SdT + VdP = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T dP$$

נוכל לגזור שנית לפי P,T כך ש־

$$\frac{\partial G}{\partial T \partial P} = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_T = -\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P = \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T = \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_P = \frac{\partial G}{\partial P \partial T}$$

ונקבל את קשר מקסוול:

$$-\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P = \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$$

אפשר להפעיל עיקרון זה על יתר המשתנים, ונקבל־

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V \tag{1}$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P \tag{2}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \tag{3}$$

$$-\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{P} = \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_{T} \tag{4}$$

1 הוא ממשוואת האנרגיה, 2 הוא מהאנתלפיה, 3 הוא מהאנרגיה של הלמהולץ ואת 4 ראינו כבר, הוא מגיע מגיבס.

ער די כלומר, קיימת P,V,T כלומר, היא פונציה היא פונציה לפי הנפח בלחץ קבוע לפי הנפח בלחץ קבוע לפי הנפח כל כלומר, קיימת לפים לב ש־ $(\frac{\partial C_P}{\partial V})_T = f(P,V,T)$

$$C_P = \frac{\delta Q}{T} = \frac{T\Delta S}{\Delta T} = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P$$

נרצה להמיר את הקשר למשהו שניתן למדוד במעבדה:

$$C_{P} = \left[\frac{\partial}{\partial P} T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{P}\right]_{T} = T \left[\frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{P}\right]_{T} = T \left[\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_{T}\right]_{P}$$

$$maxwell \ 1 = -T \left[\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{S}\right]_{P} = -T \left(\frac{\partial^{2} V}{\partial T^{2}}\right)_{P}$$

 $\left(rac{\partial C_V}{\partial V}
ight)_T = T\left(rac{\partial^2 P}{\partial T^2}
ight)_V$ מצאנו קשר הרבה יותר נעים וקל למדידה מאשר אנטרופיה. באותו אופן ניתן לראות

החוק השלישי של התרמודינמיקה


זה החוק האחרון שנלמד בסמסטר הזה! יש כמה ניסוחים שונים, ולהוכיח את הקשר בינהם זה קצת "וודו" לפי שניר, אז נראה רק את החוק האחרון שנלמד בסמסטר הזה! יש כמה ניסוחים שונים, ולהוכיח את הקשר בינהם זה קצת "וודו" לפי שניר, אז נראה רק את השורה התחתונה. ניזכר כי קיבול החום בלחץ קבוע הוא $C_P=T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P$, נבצע אינטגרציה ונקבל את האנטרופיה־ במערכת (נניח בפלטה ניתן למדוד את גודל זה בעזרת קלורימטריה־ ניתן להעריך כמה חום נכנס למערכת על ידי העבודה שהושקעה במערכת (נניח בפלטה חשמלית, זרם מומר לחום וניתן למדוד את העבודה של הזרם), ולמדוד את השינוי בטמפ'. זה מאד מורכב לבצע נסיונית, כי צריך לבודד המון משתנים, אבל נוכל להניח כי זה אפשרי. מכאן אפשר נסיונית למדוד את האנטרופיה־ $S(T)=S(T_0)+\int_{T_0}^T\frac{C_P}{T}dT$ עד כדי קבוע. החוק השלישי עוזר לנו להתמודד עם הקבוע־

T o 0 כאשר כאשר משקל פנימי, S o 0 כאשר המערכת בשיווי משקל פנימי, משלישי:


זה נכון תחת ההנחה שזמן הרלקסציה קטן מזמן הניסוי ולכן אינו נכון בזכוכית.

משמעויות:

1. גם קיבול החום שואף ל־0 כאשר C_P מכיוון ש־ C_P מכיוון איז היינו מקבלים שונה $S(T)=S(0)+\int_0^T \frac{C_P(T)}{T}dT$ מ־0. אז היינו מקבלים שהאינטגרל מתבדר, מה שסותר את החוק השלישי.



:4 איור




- ,2 ממשוואת הגז האידיאלי אינה נכונה בT o 0, ולכן משוואת הגז האידיאלי אינה נכונה בגבול $C_V = rac{f}{2}Nk_b$ כמו כן, כמו כן, ממשוואת הגז האידיאלי, שיגיע ממכניקת קוונטים T = 0. כלומר בטמפ' נמוכות נידרש לתיקון משוואת הגז האידיאלי, שיגיע ממכניקת קוונטים ועוד כל מני דברים של חכמים.
- גודל זה נקרא $\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P o 0$ ומקשרי מקסוול מקשרי מקסוול זה גודל זה נקרא גודל זה נקרא אז $S o 0 \Leftrightarrow T o 0$, אז $\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P o 0$ גודל זה נקרא התפשטות התרמית, כך שאין התפשטות תרמית בטמפ' נמוכות.
- 4. בלתי ניתן לקרר לטמפ' T=0 במספר סופי של צעדים. נבנה מקרר שפועל באופן הבא. בשלב הראשון נבצע התפשטות אדיאבטית, במהלכו הגז יתקרר. כדי שהגז לא יתפשט עד אינסוף, ניאלץ בשלב השני הגדלת לחץ באופן איזותרמי. נמשיך עד שנגיע לטמפ' T=0. כפי שניתן לראות בציור, נידרש לבצע צעדים אלו אינסוף פעמים, כי ככל שנתקרב ל־T=0. אם החוק השלישי לא היה נכון, היינו מצליחים בקלות "לפגוע" ב־T=0:

נשים לב שאם נתבונן במנוע קרנו, נקבל שהנצילות שואפת ל־1 כאשר $T_c \to 0$, אך מהחוק השלישי לא נוכל להגיע ל־ $T_c = 0$, ולכן לשים לב שאם נתבונן במנוע קרנו, נקבל שהנצילות שואפת ל־1 כאשר ל $\eta = 1 - \frac{T_C}{T_H}$ לא נגיע לנצילות מושלמת. (במנוע קרנו־

לכן $S=k_blog(\Omega) o 0$ נקבל T o 0 נקבל כאשר $S=k_blog(\Omega)$, ולכן כאשר פיים המיקרוסקופית של האנטרופיה, ראינו כי $S=k_blog(\Omega)$, יש כאן משהו עמוק יותר שמגיע ממכניקת קוונטים, אבל צריך $S=k_blog(\Omega)$, כלומר קיים רק מצב אחד עבורו האנטרופיה שווה ל־0. יש כאן משהו עמוק יותר שמגיע ממכניקת קוונטים, אבל צריך $S=k_blog(\Omega)$, כלומר קיים רק מצב אחד עבורו האנטרופיה שווה ל־0. יש כאן משהו עמוק שניר כדי להבין את המשמעות של מה שקורה כאן.

הפוטנציאל הכימי

עד כה, דיברנו רק על מקרים בהם מספר החלקיקים קבוע, ונרצה כעת לדון במערכות שבהן יש אפשרות להחליף חלקיקים עם הסביבה. יש כמובן עוד אפשרויות לשינוי מספר הסביבה. נניח מקרה כללי של מערכת עם חור כך שיכולה להחליף חלקיקים עם הסביבה. יש כמובן עוד אפשרויות לשינוי מספר החלקיקים, כגון ריאקציות כימיות בהן יש שינוי בחלקיקים עצמם. פוטנציאל כימי הוא מאד חשוב ויופיע עוד הרבה פעמים בלימודים,



_ :6 าเห

בעיקר בהקשר של קוונטים. אז מה בעצם קורה כשאנחנו נותנים למספר החלקיקים להתשנות? נרצה לעשות הכללה של החוק הראשון . $dU=TdS-PdV+\mu dN$ כך ש־ μdN , כך ש־ μdN , כך ש־ μdN של התרמודינמיקה, על ידי התחשבות במספר החלקיקים. נוסיף את העבודה הכימית־ μdN , כך ש־ μdN בעזרת פוטנציאלים תרמודינמים אחרים, נקבל כלומר μdN הוא הפוטנציאל הכימי שלנו, ומתקיים μdN .

$$dF = -PdV - SdT + \mu dN \Rightarrow \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{VT}$$
$$dG = VdP - SdT + \mu dN \Rightarrow \mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{PT}$$

ניזכר שראינו כי עבור שתי מערכות, עם טמפ' T_1, T_2 ואנרגיות שתי מערכות שתי מערכות, ניזכר שראינו כי עבור שתי מערכות, עם טמפ'

$$dS_{tot} = dS_1 + dS_2 = \left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1}\right)_{N,V} dU_1 + \left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2}\right)_{N,V} dU_2 = -\left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1}\right)_{N,V} dU + \left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2}\right)_{N,V} dU$$

 $T_i=T_i$ נקבל ש־ , $dU_i=T_i$ עם כן, מכיוון ש־ . $-dU=dU_1=-dU_2$ נקבל שר אנרגיה מכך שמשימור אנרגיה נקבל ($\frac{\partial U_i}{\partial S_i}$), ולכן נקבל (קבל אור), ולכן נקבל

$$dS_{tot} = \left[\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right] dU$$

אם dS>0, ו־dU>0, ולכן 2 ולכן dU>0 אז המעבר הוא ממערכת 1 למערכת 2 ולכן 2 ולכן dU>0, ובער החלקיקים. נתבנון בשתי מערכות, עם מערכות מתי נגיע למצב שיווי משקל, עם מערכת שבה משתנה הטמפ' ולא מספר החלקיקים. נתבנון בשתי מערכות, עם מספר חלקיקים שונה שיש חור בין הדפנות שמאפשר מעבר חלקיקים. באופן דומה לתזכורת, נקבל

$$dS_{tot} = dS_1 + dS_2 = \left(\frac{\partial S_1}{\partial N_1}\right)_{U,V} dN_1 + \left(\frac{\partial S_1}{\partial N_1}\right)_{U,V} dN_2 = \left[-\left(\frac{\partial S_1}{\partial N_1}\right)_{U,V} + \left(\frac{\partial S_1}{\partial N_1}\right)_{U,V}\right] dU$$

$$dS_{tot} = \left[\frac{\mu_2}{T_2} - \frac{\mu_1}{T_1}\right] dU$$

נניח שיווי משקל תרמודינמי, ולכן נקבל שאם $\mu_1>\mu_2$ יש מעבר חלקיקים בין מערכת 1 למערכת 2. אם יש שווויון הגענו לשיווי משקל דפיוסיבי. כמובן שיש מערכות יותר מסובכות מזו, עם חלקיקים שמתפרקים וגורמים לשינוי מספר החלקיקים באופן זה, או מערכת שאינו בשיווי משקל תרמי. אנחנו לא נתעסק במערכות אלו :). שניר ממליץ להסתכל על הפוטנציאל כמו על פוטנציאל חשמלית. אם חלקיק נמצא במקום אם פוטנציאל גבוה, הוא ירצה לעבור למקום עם הפוטנציאל הנמוך. באופן אינטואיטיבי, הפוטנציאל הכימי מתאר את כיוון תנועת החלקיקים.

נשחק עם טרנספורמי לז'נדר:

הפוטנציאל הגרנד קנוני־ לפעמים אי אפשר לקבע את מספר החלקיקים, אך ניתן לקבע את μ . נרצה להמיר את התלות ב־N להיות הפוטנציאל הגרנד μ באופן דיפרנציאלי־. באופן דיפרנציאלי־ ב- $\Phi_G=F-\mu N=U-TdS-\mu N$ התלות ב- μ

$$\begin{split} d\Phi_G &= -SdT - PdV - Nd\mu \\ \left(\frac{\partial \Phi_G}{\partial T}\right)_{V,\mu} &= -S, \left(\frac{\partial \Phi_G}{\partial V}\right)_{T,\mu} = -P, \left(\frac{\partial \Phi_G}{\partial \mu}\right)_{V,T} = -N \end{split}$$

כמה קשרים נחמדים וטיפה מפתיעים שמאפשרים לנו לחשב גדלים חשובים, שמשתמשים בתכונות אקסטנסיביות:

האנרגיה החופשית של גיבס פר חלקיק היא הפוטנציאל הכימי

האנרגיה החופשית של גיבס תלויה בשני משתנים אינטנסיבים, ובמשתנה אקסטנסיבי. כמו כן, הפוטנציאל הוא אקסטנסיבי, ולכן מאנרגיה החופשית של גיבס תלויה בשני משתנים אינטנסיבית. כמו כן, ראינו כי $(\frac{\partial G}{\partial N})_{T,P}=N \varphi(T,P)=N \varphi(T,P)$ מגזירה ישירה של $G(N,P,T)=N \varphi(T,P)=\frac{G}{N}$ נוכל להסיק כי $\mu=\varphi(T,P)=\frac{G}{N}$ כנדרש. כך שכאשר נגיע לשיווי משקל גם פוטנציאל גיבס ישתווה. הטריק הזה לא יעבוד לנו אם פוטנציאלים אחרים, מכיוון שרק פה היה לנו משתנה אקסטנסיבי יחיד. ננסה לעשות אותו טריק עבור האנרגיה ונקבל $(\frac{V}{N},\frac{S}{N})=N \varphi(T,N)$ שזה לא ביטוי אלגנטי כמו לעיל. $(\frac{\partial U}{\partial N})_{S,V}=\hat{\varphi}+N\frac{\partial \hat{\varphi}}{\partial N}$, שזה לא ביטוי אלגנטי כמו לעיל.

נוסחאות אוילר

אם נגדיל את המערכת ב־ λ , נקבל ש־ $\lambda S, N \to \lambda S, N \to \lambda N$. הגדלים האינטנסיבים אינם משתנים בהגדרה. כך שכאשר אנחנו משנים את גודל המערכת אנחנו יודעים ש־ $\lambda S(U,V,N) = S(\lambda U,\lambda V,\lambda N)$. ולכן $\lambda S(U,V,N) = S(\lambda U,\lambda V,\lambda N)$ כאשר $\lambda S(U,V,N) = 0$. נקבל

$$S(U, V, N) = \frac{\partial S}{\partial \lambda U} \frac{\partial \lambda U}{\partial \lambda} + \frac{\partial S}{\partial \lambda V} \frac{\partial \lambda V}{\partial \lambda} + \frac{\partial S}{\partial \lambda N} \frac{\partial \lambda N}{\partial \lambda}$$
$$= \frac{1}{T} U + \frac{P}{T} V - \frac{\mu}{T} N$$
$$\Rightarrow U = TS - PV + \mu N$$

קיבלנו גרסה לא דיפרנציאלית לנוסחא היסודית. כמו כן, $G=U-TS+PV=\mu N$, כך ש־ $G=U-TS+PV=\mu N$ (קונסיסטנטיות!). ניתן לזהות את הגרנד פוטנציאל: $\Phi_G=-PV$: ניתן $\Phi_G=F-\mu N=U-TS-\mu N=-PV$

נוסחת גיבס דורהם


מנוסחת אוילר־

$$dU = TdS + SdT - PdV - VdP + \mu dN + Nd\mu = dU + SdT - VdP - Nd\mu$$

כאשר השוויון השני נובע מהנוסחא היסודית של התרמודינמיקה, ולכן נקבל ש־ $0 = SdT - VdP + Nd\mu$, וזוהי נוסחת גיבס דורהם.

מעברי פאזה (של טמפרטורות מטבח)

(שבוע 11־10)




:7 איור

ראינו בתחילת הקורס תרשים כללי של מעברי פאזה. על ידי משחק עם לחץ וטמפ' ניתן לעבור בין פאזות שונות. פאזה־ מצב של החומר בו שינוי קטן במשתנים התרמודינמים מוביל לתגובה קטנה. לדוגמא־ אם אנחנו נמצאים במצב גז, אז שינוי קל בטמפ' לא ישפיע משמעותית על תכונות הגז. זה לא נכון קרוב למעבר הפאזה. מעבר הפאזה הוא תחום סינגולרי (נקודה או קו, במימד יותר נמך ממרחב הפאזה), שבו שינוי קטן של משתנים תרמודינמים גורר שינוי גדול בתכונות החומר.

עד כה, השתמשנו במודל הגז האידיאלי כקירוב טוב להתנהגות של גז, אבל הוא לא מספיק כדי לתאר את המעברים של הפאזות, מכיוון שהמודל לא מכיל מידע על אינטראקציה בין חלקיקים, ולכן לא ניתן להכליל אותו למצב נוזלי או מוצק. ניתן מודל פשטני מעט פחות כדי לתאר אינטרקציה זו, מודל וון דר וולס, שנותן בקירוב טוב מאד את האינטראקציה בין החלקיקים למרות שהוא פשטני. המודל אינו מתאר בצורה מוצלחת מצב מוצק :(

נרצה להתחשב בשני אפקטים בעת יצירת המודל החדש:

לחלקיקים או מולקולות יכולות להימשך ולהידחות זו מזו על ידי כוח וון דר ולס. 1. במרחקים קצרים יש דחייה בין המולקולות 2. אך יש תחום "זנב" שיש בו משיכה של החלקיקים, ניתן לראות זאת בתרשים של פוטנציאל אינטר מולקולרי:



🕂 :8 איור


אפקט זה נוצר מאפקט דיפול עליו אפשר ללמוד בצורה שטחית במגמת כימיה או בצורה אמיתית בקוונטים.

נחשב את משוואת גז וון דר ולס! נמצא תחילה את התרומה של החלק המושך. האנרגיה מתקבלת מהאנרגיה לחלקיק, כפול מספר החלקיקים לנפח. כך שנקבל החלקיקים. האנרגיה לחלקיק נובע מהצפיפות של הגז, ונוכל לסמן אותו בתור קבוע a כפול מספר החלקיקים לנפח. כך שנקבל $.C=\frac{\partial U}{\partial V}=\frac{aV^2}{V^2}$ ולכן $.C=\frac{\partial U}{\partial V}=\frac{aV^2}{V^2}$ ולכן $.C=\frac{aV^2}{V}=\frac{aV^2}{V^2}$ ונוכל לסמן במקום $.C=\frac{aV^2}{V^2}=\frac{aV^2}{V^2}$ ונקבל $.C=\frac{aV^2}{V^2}=\frac{aV^2}{V^2}$ ונקבל $.C=\frac{aV^2}{V^2}=\frac{aV^2}{V^2}$ ונקבל $.C=\frac{aV^2}{V^2}=\frac{aV^2}{V^2}$ ונקבל $.C=\frac{aV^2}{V^2}=\frac{aV^2}{V^2}$ ונקבל $.C=\frac{aV^2}{V^2}=\frac{aV^2}{V^2}$ ונקבל $.C=\frac{aV^2}{V^2}=\frac{aV^2}{V^2}$ ונקבל אורך כל הפרק, אז כל פעם שחסר $.C=\frac{aV^2}{V^2}=\frac{aV^2}{V^2}$ ונקבל החלקיקים לנפח.


התרומה של החלק הדוחה מתקיים על ידי הפחתה אפקטיבית של הנפח, מכיוון שבמרחקים קצרים החלקיקים לא מסוגלים להיות זה התרומה של החלק הדוחה מתקיים על ידי הפחתה אפקטיבית של ונקבל (V+b)=RT ליד זה. נוכל לסמן ש־ $V\mapsto V-b$. זוהי משוואת וון דר ולס! על לסדר מחדש ונקבל $V\mapsto V-b$ נשים לב שבצפיפות נמוכה, כלומר $V\gg\sqrt{a}$, לכן נקבל התנהגות שהיא בקירוב גז אידיאלי. נתבנון במרחב הפאזה של גז זה.

- .1 בנפחים נמוכי החלק $\frac{a}{V^2}$ שולט, ובנפחים נמוכי החלק .1
- 2. כמו כן, לכל טמפ' שקטנה מטמפ' קריטית כלשהי, נקבל שהפונקציה מונוטונית יורדת, אך עבור T קטן מהטמפ' הקריטית אנו נקבל נקודת קיצון מינמלית ונקודת קיצון מקסימלית. נשים לב ש־ $\kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$ (הקומפרסביליות התרמית) מוגדרת חיובית, אך בטמפ' נמוכות נקבל שיש מקטע עם קומפרסביליות שלילית, שזה לא פיזיקלי! התשובה לדילמה זו היא שיש שתי פאזות, פאזה של גז ופאזה של נוזל, ובין לבין יש לנו מצב של "דו קיום" שיש גז ונוזל שחיים ביחד. מכיוון שיש גז שהוא יותר דחיס מנוזל ונקבל את הקומפרסביליות כנדרש.
 - 3. בטמפ' הקריטית נראה איזותרמה עם נקודת פיתול.
- 4. בטמפ' שיותר גדולות מהטמפ' הקריטית, ניתן לעבור בין גז לנוזל בצורה רציפה. בתחום שבו אין מעבר רציף, הנפח המולרי של גז ונוזל שונה, ולכן המעבר בין מצב הגז למצב הנוזל לא קורה בצורה רציפה. ההסבר המדוייק של מה המשמעות של מעבר חלק נובע מהסבר שנקבל רק בתואר השני ואולי קצת במכניקה סטטיסטית. לפני הטמפ' הקריטית יש הבדל בסימטריה של החומר ביחס למרחב.
 למרחב־ בנוזל אין סימטריה כי הנוזל לא בהכרח ימלא את המיכל שנמצא בו ולעומת זאת בגז יש סימטריה ביחס למרחב.

ניתן לראות זאת בשרטוט, כולל בירוק התחום שבו κ_T לא מוגדרת, חוץ מהנקודת פיתול כי שניר לא יודע לצייר נקודת פיתול. הנקודה הקריטית היא אותה נקודה שראינו בשרטוט של מעברי פאזה שראינו קודם, ומובאת כאן בשנית לתזכורת:



:9 איור



:10 איור

נמצא את הטמפ' הקריטית, על ידי דרישה שהנגזרת הראשונה והשנייה מתאפסות:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = -\frac{k_b T}{\left(V - b\right)^2} + \frac{2a}{V^3} = 0 \Rightarrow k_b T = \left(V - b\right)^2 \frac{2a}{V^3}$$

וכן

$$\left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2}\right)_T = \frac{k_b T}{(V-b)^3} - \frac{6a}{V^4} = 0 \Rightarrow k_b T = \frac{1}{2} (V-b)^3 \frac{6a}{V^4}$$

 $.P_C=rac{a}{27b^2}$, ו־ $.T_C=rac{8a}{27k_bb}$ ער המשוואות־ (לוודא שזה נכון). נקבל שי $.V_C=3b$ מהצבה בנוסחת הגז נקבל שי $.V_C=3b$

בניית מקסוול ומעברי פאזה בטמפרטורות נמוכות

ננסה להבין עכשיו מה קורה בטמפ' הקריטית. כאמור, יש סתירה בין הגרף שהתקבל ובין הקומפרסביליות של הגז. כדי ליישב סתירה זו נבצע שוב את טרנספום לז'נדר תוך התחשבות בנקודות הסינגולריות, ונמצא תיקון למודל המקורי.

האנרגיה החופשית של הלמהולץ בגז ון דר ולס־ כפי שראינו, $P=-\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$. את $P=-\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$ ממשוואת הגז, ונבצע $P=-k_bTln\left(V-b\right)-\frac{a}{V}+f(T)$ מקבל את $P=-k_bTln\left(V-b\right)$ מקבל שר נקבל את $P=-k_bTln\left(V-b\right)$ מקבל שר נקבל את $P=-k_bTln\left(V-b\right)$ מקבל שר נקבל את שנובעת מכך שעשינו אינטגרציה לפי $P=-k_bTln\left(V-b\right)$ אבל $P=-k_bTln\left(V-b\right)$ ולכן כשאנחנו נגזור לפי $P=-k_bTln$ האיבר הזה יתאפס. אנחנו נרצה להתיחס לאיזותרמות, ולכן $P=-k_bTln$ הולך להשפיע עלינו.

האנרגיה החופשית של גיבס־ נבצע טרנספורם לז'נדר, ונקבל


$$G = F + PV = -k_b T \ln (V - b) - \frac{a}{V} + f(T) + PV$$

נשים לב שעדיין יש לנו שם V(P) ל־ P(V) להפות שה להפוד את ליין אך לא ניתן להפוד את ממור להיות שה G למרות שה למחות לשה לב שעדיין של לנו שם אמור להיות המות ליין לחום שקטן מהטמפ' הקריטית. ניזכר בעיקרון המינימיזציה, אם נקבע את הטמפ' ואת החחם מכיוון שפונקציית הגז אינה חח"ע בתחום שקטן מהטמפ' הקריטית.

הלחץ, אז כדי למצוא את מצב שיווי המשקל נרצה למצוא את המינימום של הפוטנציאל של גיבס, שזה נובע מכל הסיפור של הזמינות מלפני שבועיים־


$$G = min_V [F + PV]$$

ניקח טמפ' $T < T_C$ ונסתכל על G(V) עבור P קבוע. נסתכל קודם כל על לחץ קבוע. בלחצים נמוכים נהיה בפאזה של גז, ונקבל פונקציה עם מינימום אחד. אם נהיה בלחץ גבוה, נהיה בפאזה של נוזל, ונקבל מינימום אחד, שהנפח בו נמוך מהנפל של הגז והאנרגיה החופשית יותר גדולה. בתחום ביניים, נקבל (ונצטרך לסמוך על שניר שעשה את החדוא), נקבל שתי נקודות מינימום, אחת שמתאימה לפאזה של גז. החומר יבחר להיות במינימום הגלובלי של G(V), כי שם יהיה בשיווי משקל. בתחום הביניים למשל החומר יהיה בתחום הנוזל כי זה המינימום הגלובלי. כמו כן, קיימת עקומה קריטית שבה הנקודות מינימום שוות, ולחומר שווה להיות בשני המצבים באותה צורה. נשים לב שכל נקודת מינימום היא נקודת שיווי משקל בכל זאת, אבל נחשבים "מחוץ לשיווי משקל" כי המערכת תשאף לצאת מהם. בכל זאת קיימים מצבים בהם המערכת תישאר במינימום הלא גלובלי זמן רב. זה ייראה כך:



איור 11:


נשרטט את הלחץ כתלות בנפח עם טמפ' קבועה. קיימת נקודה שבה הלחץ הוא קריטי, ואנחנו יודעים שבתחום זה ניתן לעבור בצורה חלקה בין הגז לנוזל, ולכן נוכל לשטח את העקומה המקורית, כפי שנעשה בשרטוט. אם אנחנו נמצאים בלחץ הקריטי, אנחנו יכולים להיות בכל נפח באותה מידה (גז או נוזל), ונקבל $X_{gas} + X_{liquid}V_{liquid}$, כאשר $X_{gas} + X_{liquid}V_{liquid}$ שנמצא במצב גז. ככל שהנפח גדל, כך החלק היחסי של החומר שהוא גז הוא גדול יותר. עם נשנה את החלק היחסי של הגז והנוזל, החלץ יהיה קבוע, אך הנפך יגדל כי הנפח המולרי של גז גדול יחסית לנפח של הנוזל. ניתן לראות את הבניה בשרטוט:




:12 איור

זה נקרא "בניית מקסוול", וזה הופך את כל המערכת שלנו לפיזיקלית. הנקודה הקריטית של הנפח מתקבלת כאשר נקודות המינימום $\mu_{gas}=rac{G}{N\, gas}=rac{G}{N\, liquid}=\mu_{liquid}$ של G שוות, וזה יקרה כש־ $\mu_{gas}=rac{G}{N\, liquid}=\mu_{liquid}$ ניתן לפתור זאת בקלות על ידי משוואת גיבס דוהם.

זוהי משוואה משלימה למשוואה היסודית, שבה כל הגדלים הם אינטנסיבים־ $SdT-VdP+Nd\mu=0$. לאורך האיזותרמה אז $SdT-VdP+Nd\mu=0$ בלחץ הקריטי, שבה כל הגדלים הם $\Delta\mu=\int \frac{V_{not\ molar}}{N}dP=\int V_{molar}dP$ (בצע אינטגרציה, בבע אינטגרציה, בוכל כעת לקשר בין מקסוול (השטחים הירוקים והצהובים בתמונה הבאה) משתווים. זה נובע מכך שהפוטנציאל ובלחץ הקריטי השטח מעל ומתחת לבניית מקסוול (השטחים הירוקים והצהובים בתמונה הבאה) משתווים. זה נובע מכך שהפוטנציאל הכימי שווה עבור הלחץ הקריטי, ולכן נוכל לקבל באופן מתמטי ש־ $\int V_{molar}dP=0$, כלומר השטח מתחת לבניית מקסוול ומעל בניית מקסוול מתאפס. כך קיבלנו משיקולים מאד פשוטים, ובאופן אוניברסלי לקבל את התמונה של מרחב הפאזה שראינו אי אז בתחילת שבוע 10.



באופן הקריטית: ביוק בטמפ' של מעבר ביוק של מעבר הפאזה, בגז ון דר ולס נקבל עקומה את עקומת $P_C(T_C)$ של מעבר הפאזה, בגז ון דר ולס נקבל עקומה שמסתיימת בדיוק בטמפ' הקריטית:




לסיכום, ממודל כללי של משוואת מצב של גז וון דר ולס, הגענו לתיאור מאד מדוייק של מגוון רחב של חומרים ומצבים, וזוהי הגדולה

של תרמודינמיקה ומכניקת קוונטים. ציטוט שניר: "אני מאד נהנתי מהשיעור היום ואני מקווה שגם אתם". אפשר לעשות על זה עשרות קורסים שונים, אבל אנחנו נתמקד עכשיו בכמה נושאים בלבד.

latent heat\חום לטנטי

ניזכר כי קיבול החום הוגדר להיות $C_x=rac{\delta Q}{\Delta T}|_x=_1 T\left(rac{\partial S}{\partial T}
ight)_x$ במקרים רבים, במעבר מפאזה ניזכר כי קיבול החום הוגדר להיות באנטרופיה, והיא נובעת משינוי האנטרופיה האינהרנטי של חומרים שונים. נגדיר את החום הכמוס להיות לפניה: $rac{\delta Q}{T}$. זה החום הדרוש כדי לעבור מפאה אחת לשניה:



נחזור לתיאור המיקרוסקופי של האנטרופיה עבור מול אחד של חלקיקים. מספר המצבים משתנה רק כתוצאה משינוי הנפח (לגז יש יותר מקומות להיות במרחב) באופן גס. נקבל אם כך־

$$\frac{\Omega_{gas}}{\Omega_{liquid}} = \left(\frac{V_{gas}}{V_{liquid}}\right)^{N_A} = \left(\frac{\rho_{gas}}{\rho_{liquid}}\right)^{N_A}$$

$$\Rightarrow \Delta S = k_b ln \left(\frac{\Omega_{gas}}{\Omega_{liquid}}\right) = k_b ln \left(\frac{\rho_{gas}}{\rho_{liquid}}\right)^{N_A} \approx k_b N_A ln \left(10^{-3}\right) \approx 7k_b N_A$$

משוואת קלאוזיוס קלפרון

משוואה זו מתארת את העקומה של מעבר הפאזה. אם שתי פאזות נמצאות בשיווי משקל, נוכל להסיק כי פוטנציאלים הכימים שלהם ישתוו. נניח ואנחנו זזות מעט לאורך העקומה בה מתקיים שיווי המשקל, נדרוש שהפוטנציאלים הכימים ישתוו, ולכן נקבל

$$\mu_1 (P + dP, T + dT) = \mu_2 (P + dP, T + dT)$$
$$d\mu_1 = d\mu_2$$

מיחסי ג"ד (עבור אנטרופיה ונפח מולרי) נקבל

$$-S_1 dT + V_1 dP = -S_2 dT + V_2 dP \Rightarrow \frac{dP}{dT} = \frac{S_2 - S_1}{V_2 - V_1}$$

נגדיר את החום הכמוס פר חלקיק־ $l=\frac{L}{N}=T\Delta S$, ונקבל $l=\frac{L}{T(V_1-V_2)}$. כלומר, כדי למצוא את העקומה הקריטית, מספיק לדעת את החום הכמוס. נוכל לכתוב גם בצורה ה"חלקיקית"־

$$\frac{dP}{dT} = \frac{L}{T\left(V_1^{not\ molar} - V_2^{not\ molar}\right)}$$

זהו למעשה תיאור של שיפוע העקומה שמתאר את ההפרדה מפאזה אחת לאחרת.

כלל הפאזות של גיבס

כלל זה מתאר איך ייראו דיאגרמות של פאזות. הגיאומטריה של תמונת הפאזה של היא לא אקראית, ונובעת מדרגות החופש. נתבונן במקרה שמתבצעת רק עבודה מכנית־ PV. נניח כי קיימים p סוגי חלקיקים (חמצן, חנקן, מים...) ונניח שכל אחד כזה יכול להיות ב־p פאזות שונות (גז, נוזל, מוצק...). נעריך כמה דרגות חופש יש לנו, כלומר מהם הגדלים במערכת עליהם ניתן לשלוט. אם מסתכלים רק על העבודה המכנית, מבחינת הגדלים האינטנסיבים קיימים p דרגות חופש p בנוסף, ניתן לשלוט בחלק היחסי של כל פאזה בכל חומר, ובהניתן שסך החלקיקים לא משתנה נישאר אם p דרגות חופש (ה-"p" מגיע מכך שהכמות של החומר האחרון נקבעה על ידי הכמות של יתר החומרים . יכול להיות שחלקיקים יבצעו ריאקציה או ישנו סוג, אבל לא ישתנה מספר החלקיקים. לכן, מספר דרגות החופש (כולל p) הוא p0 בי מערכת בשיווי משקל, ולכן עבור החלקיק ה-p1 נקבל את האילוצים

$$\mu_i(phase\ 1) = \mu_i(phase\ 2) = \dots = \mu_i(phase\ p)$$

כלומר, יש־p-1 אילוצים, לחלקיק וסה"כ יש c(p-1) אילוצים, לחלקיק וסה"כ יש

$$F = (2 + p(c - 1)) - (c(p - 1)) = c - p + 2$$

F=3-p הוא החופש דרגות מספר 1, מספר חלקיק מסוג רק כלומר אם c=1

(המרחב הוא דו מימדי, p=1, אם F=2, אז אם p=1, אם גוו מימדי).


אחת במרחב דו מימדי) אורך מסילה (דרגת הופש יסולות להיות כולות להיות בדו אחת יסולות להיות בדו p=2 אז אחת במרחב דו מימדי).

. אם p=3 אז התקיים יחד בשיווי משקל. F=0 אז אם p=3 אז הפאזות משקל.

קיבלנו תיאור של מרחב הפאזה כמו שאנחנו מכירים אותו!


הקטלוג של ארנפסט

ניתחנו את מעבר הפאזה של גז ון דר ואלס, אבל האם אפשר לעשות זאת עבור כל חומר? מסתבר, שעם הקטלוג של ארנפסט התשובה היא כן (!!!) וזה אחד הכלים החשובים של פיזיקה רב גופית. הסדר של מעבר הפאזה, הוא הנגזרת הראשונה של האנרגיה החופשית של גיבס מכילה נקודה שאינה החופשית של גיבס כפי שראינו בתרגול. לדוגמא, מעבר מסדר ראשון הוא כאשר האנרגיה החופשית של גיבס מכילה נקודה שאינה kink או שפיץ) . כפי שניתן לראות בגרף הבא:




:16 איור

נגזרות מסדר שני הן פונקציות שנקראות "פונקציות היגב" וכוללות את קיבול החום ואת הקומפרסביליות. בטמפ הקריטית, נקבל התבדרות של הפונקיות הנ"ל, והפונקציה שלהם תיראה כך:




:17 איור


כלומר, סביב הטמפ הקריטית נקבל פונקציית דלתא, כי זוהי הנגזרת שנייה שמתבדרת. במעבר מנוזל לגז, ראינו קפיצה בפונקציית הנפח כתלות בטמפ', וכן בפונקציית האנטרופיה כתלות בטמפ'. מעבר זה הוא מעברי פאזה מסדר ראשון. ניתן לראות את הקפיצה בנגזרת באיור הבא:



מסתבר שכל המעברים בין מוצק, נוזל, גז הם מעברים מסדר ראשון, חוץ מהנקודה הקריטית שבקצה של הפאזה, כפי שניתן לראות באיור הבא (בורוד) זהו מעבר מסדר שני, כי בסדר זה מתחילים לפתח אי רציפות של הנגזרת מסדר שני, והתבדרות מסדר שלישי (במציאות זאת לא אי רציפות, אלא התבדרות אינסופית). כפי שראינו בניתוח של הנקודה הקריטית, מתקבלת על העקומה של לחץ כתלות בנפח נקודת פיתול, שמה נראה אי רציפות בנגזרת. המעבר מסדר שני נקרא גם כן "מעבר רציף" והוא מתנהג בצורה אוניברסלית, למשל המעבר פאזה הזה שקול לשינוי מגנטיזציה. ניתן לראות בגרפים הנ"ל כל מיני דברים:



הגישה המודרנית להבנה של מעברי פאזה עוסקת בסימטריות של החומר ובשבירתן. למשל, במעבר בין נוזל למוצק יש מעבר . מחומר הומוגני (נוזל ממלא את כל הכלי בו נמצא) ולכן סימטרי להזזות, ולעומת זאת מוצק יוצר תבנית מחזורית במרחב ולכן לא סימטרי לכל ההזזות במרחב (סימטרי להזזות עד כדי הזזה בקבוע סריג). ניתן לראות זאת בתרשים־



עם הבנה של מעברים קוונטים, ניתן להסיק כי במקרה של קוונטים יש חומרים שמעבר הפאזה שלהם לא קשור בסימטריה או בשבירתה. חומרים אלו נקראים טופולוגים, והם החזית של המחקר המודרני בתרמודינמיקה.

הגעה למצב שיווי משקל

(שבוע 12־11)

עד עכשיו, דיברנו על מצבים של שיווי משקל, אבל לא דיברנו על איך המערכת מגיעה למצב זה. נתאר בחלק זה את התהליך המיקרוסקורפי של הגעה לשיווי משקל. נתבונן למשל במקרה של מבחנה עם אוויר ובוכנה. נניח שנדחוס בצורה שאינה קווזיסטטית



. 21: איור

את הבוכנה. כתוצאה מהגברת התנגשויות של חלקיקים, המערכת תצא משיווי משקל עד שלאט לאט תחזור אליו. נרצה למצוא את קבועי הרלקסציה של מערכת זו. נניח שיש לנו במערכת מולקולה שנעה במהירות v (זה לא וקטור! זה סקלר!). ההיטל של הנפח של המולקולה על המישור המאונך לתנועה שלה נקרא "חתך הפעולה", ונסמן אותה ב- σ . כשהמולקולה נעה במרחב היא למעשה סורקת נפח גלילי בצורה הבאה:

נרצה לחשב את הסיכוי ליחידת זמן שהמולקולה תפגוש מולקולה אחרת, ומסתבר שזה $n \cdot \sigma \cdot v \cdot dt$ ה־ $n \cdot \sigma \cdot v \cdot dt$ הוא הצפיפות w(t) במקרה זה התנגשות עד לזמן w(t) היא ההסתברות שלא אירעה התנגשות עד לזמן w(t) בעזרת שתי משוואות: w(t) אירעה התנגשות. בעזרת שתי משוואות:

- $w(t+dt) = w(t) + \frac{dw}{dt}dt$.1. פיתוח טיילור,
- w(t+dt) = mאירעה התנגשות כפול שב לא אירעה התנגשות שעד לא אירעה התנגשות נפול את ההסתברות שעד לא אירעה t לא אירעה התנגשות . $w(t) \left(1 n\sigma v dt\right)$

נציב זו בזו את המשוואות ונקבל־w(t) את w(t) כדי לנרמל, נכפול את $\frac{1}{w} \frac{dw}{dt} = -n\sigma v \Rightarrow w = e^{-n\sigma vt}$ בהסתברות שב־w(t) בהסתברות עב־w(t) בא כדי לנרמל, נציב זו בזו את המשוואות ונקבל־w(t) שהוא הזמן האופייני ווצא 1 מ־0 עד w(t) בין שתי התנגשויות. נקבל־w(t) בין שתי התנגשויות. נקבל־

$$\tau = \int_0^\infty dt \cdot t e^{-n\sigma vt} n\sigma v = \frac{1}{n\sigma v} \int_0^\infty dx \cdot x e^{-x} \Rightarrow \tau = \frac{1}{n\sigma v}$$

ניתן לראות כאן כי הגדלת שטח החתך וכן הגדלת המהירות יקטינו את קבוע זמן ההתנגשויות, כלומר החלקיקים יתנגשו לעיתים יותר קרובות. הגורם הכי משפיע הוא הצפיפות, ככל שהחומר מכיל יותר חלקיקים כך הוא יותר צפוף. נרצה לחשב עכשיו את קבוע המרחק האופייני בין ההתנגשויות. נגדיר את מרחק התנועה החופשית (Mean Free Pass) שיהיה מוגדר כ־ $\lambda = < v > I$. במערכת שלנו אנחנו מסתכלים על הרבה חלקיקים שנעים יחד, ולכן תעניין אותנו המהירות היחסית שלהם כשאנחנו רוצות לבדוק מתי החלקיקים יתנגשו. לדוגמא אם לחלקיק יש מהירות שמאלה ולחלקיק אחר מהירות ימינה הן לא יתנגשו. כאשר $\lambda = v > 0$ הוא המהירות היחסית הממוצעת בין שני חלקיקים $\lambda = 0$. נקבל

$$v_r = \sqrt{\langle \overrightarrow{v}_r^2 \rangle} = \sqrt{\langle v_1^2 + v_2^2 - 2v_1v_2 \rangle} = \sqrt{\langle v_1^2 \rangle + \langle v_2^2 \rangle - 2\langle \overrightarrow{v}_1 \rangle \langle \overrightarrow{v}_2 \rangle}$$

מכיוון שמניחים אי תלות של המהירויות נוכל להסיק כי הממוצע של וקטורי המהירות מתאפס. נקבל אם כך ש־ $v_r=\sqrt{2}v_{rms}$ שהיא מכיוון שמניחים אי תלות של המהירויות נוכל להסיק כי הממוצע של וקטורי הממוצעת של כל חלקיק. כך ש־ $\lambda=\frac{v}{\sqrt{2}\sigma vn}=\frac{1}{\sqrt{2}n\sigma}$ גם כאן ככל שהצפיפות גדלה כל מרחק ההתנגשות עולה. עבור גז המהירות הממוצעת של כל חלקיק. כך ש־ $\lambda=\frac{k_bT}{\sqrt{2}P\sigma}$ אידיאלי נקבל $\lambda=\frac{k_bT}{\sqrt{2}P\sigma}$ נשים לב שהחישוב שלנו הוא מאד מופשט, והפיזיקה שהתעלמנו ממנה מתחבאת בתוך החישוב של ה־


קבועי הולכה

<u>תזכורת</u> קצרה על התפלגות חלקיקים־ נשתמש בחישובים הבאים הרבה בהתפלגות מקסוול בולצמן ובתורה הקינטית של הגזים. בפיתוח שעשינו בתחילת הקורס קיבלנו שתי תוצאות משמעותיות.

 $g(v_x)=\sqrt{rac{m}{2\pi k_b T}}e^{-rac{mv_x^2}{2k_b T}}$ בעזרת התפלגות מקסוול בולצמן ראינו כי הסיכוי של חלקיק להיות במהירות מסויימת בהינתן הטמפי $f(v)dv\propto v^2dve^{-rac{mv^2}{2k_b T}}$ זוהי ההתפלגות של כיווני המהירויות בכיוון x. נסתכל במקום על הגודל של המהירות הממוצעת המהירויות בכיוון x. נסתכל במקום על הגודל של היירות הממוצעת המהירויות בכיוון x. נסתכל במקום על הגודל של היירות הממוצעת המהירויות בכיוון x. נסתכל במקום על הגודל של המהירות הממוצעת המהירויות בכיוון x.

$$f(v)dv = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{m}{2k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} v^2 dv e^{-\frac{mv^2}{2k_b T}}$$

2. שטף החלקיקים לפי התורה הקינטית




:22 איור

נדמיין בעיה שבה יש קיר עם שטח חתך A, ונסתכל על מולקולות שנעות לעבר הקיר במהירות v. נתבונן בשטח ממנו יגיעו החלקיקים שיפגעו בקיר $Avdtcos(\theta)$. נרצה להעריך כמה מולקולות יפגעו בקיר ליחידת זמן. נעריך כמה מולקולות יהיו בתוך השטח הנ"ל הזמן מסויים־ $Avdtcos(\theta) \cdot nf(v)$. כאשר v0 מספר לנו כמה חלקיקים נמצאים במהירות מסויימת בשטח. נרצה להכפיל את הגודל הזה ב־ v1 לקבל רק את המהירויות שנעות ימינה בכיוון v2. השטף של המולקולות מוגדר להיות המספר של החלקיקים שמגיעים לשטח מסויים ליחידת זמן־ v3 v4 v5 מולקולות v6 ביינון v6 מולקולות מוגדר להיות המספר של החלקיקים שמגיעים לשטח מסויים ליחידת זמן־ v6 מולקולות פוגדר ליחידת זמן־ v7 מולקולות פוגדר ליחידת זמן־ v8 מולקולות פוגדר ליחידת זמן־ v9 מולקולות פוגדר מולקות פוגדר מולקולות פוגדר מולקות פוגדר מולקולות פוגדר מולקות פ

נחשוב על מצב שבו המערכת היא לא הומוגנית. בגדלים האינטנסיבים שלה. עד עכשיו בקורס ניסינו להימנע ממצב כזה, כדי שנוכל להגדיר את המערכת בצורה אחידה. למשל רצינו להגדיר מערכת שבה כל המערכת בטמפ' כלשהי. על מנת להגדיר גדלים אינטנסיבים במערכת שאינה הומוגנית, נגדיר במקום הגודל עצמו את הגרדינט של הגודל במערכת. לשם כל נניח כי השינוי הוא מאד הדרגתי, ולכן בכל אלמנט של המערכת נוכל להגדיר את הגדלים שנרצה להסתכל עליהם בצורה אפקטיבית. נדבר עכשיו על הולכה של שלושה גדלים, לכל חומר יש קבוע שמתאר את טיב ההולכה שלו.

אלגוריתם כללי למציאת מקמי ההולכה־

נניח שיש מערכת שמורכבת משכבות של חומר, ונרצה לראות את המעבר של חלקיקים משכבה מסויימת לשכבות מסביבו. נניח כי החלקיקים מעבירים איתם שינוי במטען (המטען יכול להיות כל דבר לצורך העניין, מטען חשמלי, תנע חום וכו') כלשהו לשכבה הבאה, שינוי זה נתון על ידי $\frac{\partial k}{\partial z}$ (נניח כי ההתקדמות בשכבות היא לאורך ציר z). ראינו כי מספר החלקיקים שעוברים בין השכבות ליחידת זמן ליחידת שטח (שטף) נתון על ידי־ $vcos(\theta)nf(v)dvrac{1}{2}sin(\theta)d\theta$. נעריך את מרחק ההתקדמות של החלקיקים בין השכבות עקב תנועתן האקראית כמרחק התנועה החופשי, לחלקיק כלשהו יש מהירות כלשהי בזווית כלשהי θ , והוא יתקדם את המרחק האופייני עד שיפגע בחלקיק אחר. ולכן העומק אליו יחדור הוא $\lambda cos(\theta)$. כמו כן, כל חלקיק מעביר איתו מטען $\frac{\partial k}{\partial z}$ – לשכבה הבאה, ולכן סך




:23 איור

השינוי בשכבה הבאה נתון על ידי $-\frac{\partial k}{\partial z}\lambda cos(heta)$. סה"כ השינוי בשכבה מסויימת יהיה שטף החלקיקים שמגיעים לשכבה כפול השינוי במטען שמביאים איתם. ביטוי זה נתון על ידי־ $-vcos(\theta)nf(v)dvrac{1}{2}sin(\theta)d\theta kcos(\theta)$ במטען במביאים איתם. ביטוי זה נתון על ידי־ נעשה אינטגרציה ונקבל

$$\begin{split} \tilde{J} &= -\int_0^\infty \int_0^\pi v cos(\theta) n f(v) dv \frac{1}{2} sin(\theta) d\theta \frac{\partial k}{\partial z} \lambda cos(\theta) \\ &= -\frac{n\lambda}{2} \frac{\partial k}{\partial z} \int_0^\infty v f(v) dv \int_0^\pi cos^2(\theta) sin(\theta) d\theta \\ &= -\frac{1}{3} n\lambda < v > \frac{\partial k}{\partial z} \end{split}$$

 $lpha=rac{1}{3}rac{n\lambda}{2}$ נתון על ידי־ lpha נתון שהפיתוח שלנו היה נכון לכל ציר, ולא רק לציר להסיק שאם מתקיים הקשר מתקיים הלוו על ידי־ לציר, ולא רק לציר מכיוון שהפיתוח שלנו היה נכון לכל ציר, ולא רק לציר להסיק איז להסיק איז מתקיים הקשר הולכת תנעד הגודל הזה מספר לנו כמה החומר צמיג (דבש לעומת מים למשל)

נניח שיש לנו חומר שבנוי מאלמנטי משטח שנמצאים זה מעל זה נניח שפועל כוח אפקטיפי על האלמנט של החומר ימינה, המהירות הממוצעת לכיוון ימין תהיה v, וככל שנתרחק מהכוח לתוך החומר כך המהירות של כל אלמנט תקטן עד שתגיע ל־0. כלומר ככל שחלקיקים נמצאים גבוה יותר בחומר כך הם ינועו ימינה, וכן ככל שהם נמצאים נמוך יותר כך ינועו פחות מהר. נגדיר האיירה. אם ניצבים אה לזה, השטחים מופעל בכיוון x, והשטחים מאמץ הגזירה. אם נתבונן במערכת שבה מופעל בכיוון au נקרא מאמץ הגזירה. אם נתבונן במערכת שבה מופעל בכיוון הוא הפוח של מקדם הפרופורציה η היא הממיגות, שזהו פשטו מקדם הפרופורציה הוא הכוח שהמשטחים מפעילים זה על זה. A הוא השטח של כל אלמנט שטח. שמאפיין את המערכת. ככל שהמערכת יותר צמיגית, כך הגרדינט יקטן. זהו למעשה פיתוח טיילור של הכוח לשטח, כאשר עבור כוח 0 נקבל שתי שתי לוכן שתי לוכן של האיבר הגזרת. הגודל הזה הוא למעשה טנזור, ולכן שתי קורדינטות. נקבל ס $v_x>=0$ אפקטיבי, יש הולכה של תנע בין השכבות של החומר. נתבונן בשתי שכבות של חומר:



אחת הגרום (למעלה) לביוון אקראי בכיוון אקראי מולקולה (למעלה) אחת במהירות במהירות אחת מולקולה שנעה כייון אקראי במהירות אחת במהירות את במהירות אחת במהירות את במירות את במהירות את במהירות את במהירות את במהי

תנע בכיוון \hat{x} , מכיוון שהיא נעה במהירות יחסית נמוכה יותר מזו של השכבה מעליה. על ידי התנועה האקראית של החלקיקים, המערכת מאיטה את השכבות שנעות מהר יותר, ולכן מביאה את המערכת לשיווי משקל. באופן דומה, אם מולקולה נעה אקראית לכיוון \hat{x} (תרומה חיובית!) כלומר סה"כ נקבל שהתנע של המערכת שואפת להגיע לשיווי משקל ע"י התנועה האקראית של המולקולות בין השכבות. באופן פורמלי נגדיר את השטף של התנע־ x_z שהוא מעבר תנע ליחידת שטח ליחידת זמן $-\frac{F}{A} = \pi_{xz} = -\eta$ אנחנו מתבוננים על הגרדינט של מהירויות בהינתן שינוי בכוח חיצוני, וב־ π אנחנו מסתכלים מה קורה למערכת בהינתן גרדינט נתון של המהירויות. המינוס במקרה של π נובע מההגדרה של הצמיגות ממספר חיובי, אבל המערכת מנסע להתנגד לשינוי. שוב לשטף של התנע יש שני אינדקסים. π מתאר את כיוון התנע, אבל השטף של התנע, שמתאר את השינוי של כיוון התנע הוא לכיוון π .

η החישוב המיקרוסקופי של הצמיגות

נניח שיש מערכת שמורכבת משכבות של חומר, ונרצה לראות את התרומה של תנע של משטח אחד עם תנע מוגבר לשכבות מסביבו. ראשית, נראה להעריך את שטף החלקיקים שעוברים בין השכבות ליחידת זמן ליחידת שטח. ראינו בתזכורת שגודל זה נתון על ידי־ $vcos(\theta)nf(v)\frac{1}{2}sin(\theta)$



:25 איור

בד ש־

$$\pi_{xz} = \int_0^\infty \int_0^\pi v cos(\theta) n f(v) dv \frac{1}{2} sin(\theta) d\theta \left[-m \frac{\partial < v_x >}{\partial dz} \lambda cos(\theta) \right]$$

$$after \ snir's \ calculation \ at \ home := -\frac{1}{3} nm\lambda < v > \frac{\partial < v_x >}{\partial z}$$

$$\eta = \frac{1}{3} nm\lambda < v >$$
ולכן

- 2. הולכת חום־ לכל חו מר יש קבוע מוליכות חום שונה
 - 3. הולכת חלקיקים־ קבוע הדיפוזיה