S

SEPHIROTH · XRAY CONTROL PANEL

الكتاب الكامل لـ Sephiroth

CATALOG · v2.6.0

٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦

الكتالوغ الرسمي المصوَّر للوحة إدارة Xray من الجيل التالي: من «الفورج» لبناء الإعدادات و«الطيار الآلي» وAmneziaWG، إلى دورة عمر المستخدم ومحرك الإشعارات والعلامة البيضاء وواجهة API العامة وحزمة التثبيت الكاملة — وكل ذلك بصور حقيقية من اللوحة نفسها.




TABLE OF CONTENTS

جدول المحتويات

01 مقدمة — ما هو Sephiroth؟ 3

02 بنية اللوحة 4

03 البروتوكولات وAmneziaWG 5

04 الفورج والطيار الآلي 7

05 المستخدمون ودورة العمر 10

05 بوابة اشتراك بعلامة تجارية 12

06 دكتور الإعدادات (Config Doctor) 13

07 نواة Xray الحقيقية 14

08 الأمان والإشعارات والعلامة البيضاء 15

09 تيليجرام — الإشعارات والمتجر 17

10 الأعمال وواجهة API العامة 18

11 النشر — التثبيت و CLI و Docker 20

12 اللوحة بـ 6 لغات · الجوال 22

13 استكشاف الأخطاء · الأسئلة الشائعة 24

14 خارطة الطريق · الختام 25

◈ عن هذا الكتاب

جميع صور هذا الكتاب لقطات شاشة حقيقية من اللوحة نفسها (الإصدار v2.6.0؛ لغة التصميم «أوبسيديان + سماوي زجاجي» ثابتة عبر السمات الست كلها). لا توجد في هذا المستند أي كلمات مرور أو عناوين خوادم أو معلومات خاصة.

FORMAT

PDF عمودي 1020×720

25 صفحة · 15 صورة حقيقية من اللوحة · نص كامل بالعربية (RTL)

AUDIENCE

مديرو الخوادم، وبائعو الإعدادات، وعشاق الاستضافة الذاتية، وكل من يريد لوحة Xray كاملة وبالفارسية. وللبدء من الصفر راجع أيضًا «دليل سيبيروت من الصفر إلى الاحتراف» (بالفارسية العامية).

01 مقدمة — ما هو Sephiroth؟

Sephiroth لوحة إدارة متكاملة لـ **Xray**: الإنباندها والمستخدمون والاشتراكات والإحصاءات الحية والأمان والنسخ الاحتياطي — كلها في **عملية Node.js واحدة**. لا تحتاج إلى MySQL ولا Postgres؛ تُحفظ البيانات في ملف JSON ذري، وتُقدَّم واجهة المستخدم عبر المنفذ نفسه.

DESIGN LANGUAGE

أوبسيديان + سماوي زجاجي

خلفية `#060b0f` بلمسة `#22d8ee`؛ بطاقات زجاجية وحلقات مدارية وسماء نجوم — هوية ثابتة عبر السمات الست كلها.

THEMES ×6

6 سمات داكنة

Masamune · Jenova · Sephiroth · One-Winged · OLED · Terminal

LANGUAGES ×6

الفارسية · English · العربية · Türkçe · Chinese · Русский


اتجاه **RTL كامل وتلقائي** للفارسية والعربية (حتى الحوارات ورسائل Toast)؛ وتبديل اللغة من الشريط العلوي دون إعادة تحميل.

ZERO-DEP RUNTIME

بلا node_modules

في وضع production يُبنى الخادم الخلفي كله في حزمة أحادية الملف (`server.cjs`)؛ وهو مثالي للاستضافات الصغيرة وأحادية المنفذ.


بُنيت Sephiroth لمديري الخوادم الشخصيين الباحثين عن تحكم دقيق، وللبائعين المحتاجين إلى نظام وكلاء وبوابة دفع، ولعشاق الاستضافة الذاتية الراغبين في لوحة جميلة وخفيفة وبالفارسية — مع تلمترية حية عبر Socket.IO، وأمر مركّب `Ctrl+K`، ودليل ميداني مدمج في التطبيق.



صورة 1 شاشة الدخول «الطرفية المدارية» — دخول بكلمة المرور، وتحقق ثنائي TOTP، ومفتاح استعادة، وقفل مضاد للقوة الغاشمة.

02 بنية اللوحة

اللوحة كلها **عملية واحدة**: يقدّم خادم Express (REST API) المنفذ نفسه الذي تعمل عليه واجهة React المبنية (SPA)، وتبث Socket.IO التلمترية الحية (CPU/RAM/القرص، حالة الإنباندها، الأحداث). للنواة حالتان: **المحاكي** (الافتراضي؛ آمن وبدون ثنائي) أو **مشغّل Xray الحقيقي** (تفصيله في القسم 07).



ATOMIC JSON STORE

كل تعديل يُكتب ذرياً على القرص فوراً (كتابة في ملف مؤقت ← rename)؛ عند الانهيار تخسر على الأكثر آخر عملية، لا قاعدة البيانات كلها.

LIVE BY SOCKET.IO

مؤشرات CPU/RAM/القرص، وأشرطة ترافيك الإنباندها، وبث الأنشطة كلها تتحدث بأحداث حية — دون إعادة تحميل الصفحة.

خيارات النشر

الطريقة	مناسب لـ	ملاحظة
تثبيت بسطر واحد install.sh	خادم VPS/مخصص لينكس (Ubuntu/Debian/RHEL/Alpine/Arch)	systemd + أداة `sephiroth` + CLI + منفذ وكلمة مرور عشوائيين
Docker / Compose	خوادم Docker و CI	الصورة الرسمية `ghcr.io/epodonios/sephiroth`
تشغيل يدوي	التطوير والاختبار	`node server.ts` أو حزمة `server.cjs`
استضافة أحادية المنفذ	استضافات مجانية موجّهة للتطبيقات (شبيهة بـ Pterodactyl)	حزمة بلا node_modules + المنفذ من `SERVER_PORT`

◈ لماذا عملية واحدة؟

منفذ واحد، وعملية واحدة، وملف بيانات واحد — على أي بيئة فيها Node، من VPS بذاكرة 512 ميجابايت إلى حاوية 308 ميجابايت في استضافة مجانية.

03 البروتوكولات ووسائل النقل

يجمع فورج Sephiroth بين **13 بروتوكول دخول** و**6 وسائل نقل** و**3 طبقات أمان**؛ ويُبنى رابط الاشتراك وQR وملف `.conf` ومخرجات النواة تلقائياً من هذه التوليفة نفسها.

البروتوكول	الطابع والاستخدام
VLESS	حديث وخفيف؛ يدعم فلو `xtls-rprx-vision` — الثنائي الذهبي مع REALITY
VMess	كلاسيكي محبوب في كل مكان؛ مناسب لـ CDN و WebSocket
Trojan	يتنكّر في هيئة ترافيك HTTPS عادي
Shadowsocks	بسيط وسريع؛ مع شيفرات `2022-blake3` (SS2022) والتحقق من طول المفتاح
Hysteria2	قائم على QUIC/UDP للشبكات فائقة السرعة أو المتقطعة — سايدكار مستقل
TUIC	نفق QUIC مع تحكم ازدحام BBR — محرك sing-box
WireGuard	نفق رسمي بمفتاح خاص/عام و MTU قابل للضبط — سايدكار
AmneziaWG	**وايرجارد مقاوم للرقابة مع معاملات التشويش — الصفحة التالية**
Mixed	منفذ HTTP+SOCKS مدمج على محرك sing-box — مثالي للطيار الآلي
MTProto	بروكسي تيليجرام أصلي عبر سايدكار `mtg` (سر تلقائي)
SOCKS5 / HTTP	بروكسي محلي بمصادقة اختيارية — بما في ذلك «بروكسي تيليجرام» (القسم 09)
Dokodemo-door	منفذ شفاف لتوجيه الترافيك (وهو أيضاً باب API النواة الخفي)

TRANSPORTS

gRPC · WebSocket · TCP + header · mKCP · XHTTP · HTTPUpgrade

مع path/host/serviceName و early-data وترويسات mKCP (srtp/utp/wechat-video/dtls/wireguard/dns) لكل منها.

SECURITY

none · TLS 1.0–1.3 · REALITY

ALPN، و(chrome/firefox/safari/…) fingerprint ×9، وuTLS؛ وREALITY مع dest و serverNames و shortIds وزوج مفاتيح داخلي.

Fallbacks والضبط المسبق «التركيبة أحادية المنفذ»

كل إنباند TLS يمكن أن يكون له **fallback** (dest/alpn/path) — أساس **الضبط المسبق أحادي المنفذ**: عدة بروتوكولات على **منفذ مشترك واحد** (مثل 443) ومسار `/panel` — الحل الكامل للمضيفين أحاديي المنفذ.

✓ بناء إعدادات النواة دون تعديل يدوي

كل ما تبنيه في الفورج يحوّله مشغّل النواة (القسم 07) إلى إعداد Xray حقيقي — streamSettings وREALITY وsniffing وmux وfallbacks دون أي تلاعب يدوي بـ JSON.

03 AmneziaWG — وايرجارد مقاوم للرقابة

AmneziaWG هو WireGuard نفسه مع قدرة إضافية: حزم مصنوعة يدوياً وتصافح مخصص يُبهمان التوقيع الثابت لـ WireGuard أمام DPI. وتشغّله Sephiroth بوصفه **سايدكار** (عملية مستقلة إلى جانب النواة): تختار في الفورج بروتوكول `amnezia-wg`، فتبني اللوحة زوج مفاتيح الخادم والمفتاح العام لكل عميل، وتأخذ معاملات التشويش افتراضياً أو يدوياً، وتسلّمك ملفات `.conf` للخادم والعميل جاهزة للتشغيل.

المعامل	ماذا يعني؟	الافتراضي
Jc	عدد حزم junk المرسلة قبل كل تصافح (زحمة تخدع DPI)	4
Jmin / Jmax	نطاق الحجم العشوائي لحزم junk	40 / 70
S1 / S2	عدد حزم init/response بمحتوى بلا معنى	15 / 60
H1–H4	قيم تصافح مخصصة بدل توقيع WireGuard الشهير	تلقائي
MTU	وحدة النقل؛ 1420 افتراضياً لعبور مريح عبر النفق	1420

التسليم إلى العميل — مساران

1) ملف `.conf` جاهز للاستيراد في تطبيق Amnezia (مفتاح خاص مستقل لكل مستخدم دون كشف مفتاح الخادم) — يُنسخ/يُنزّل من بوابة الاشتراك وحوار الاشتراك. **2) رابط `wireguard://`** بمعاملات `jc/jmin/jmax/s1/s2/h1-h4` — يفكّكه v2rayN وNekoBox وHiddify مباشرة («الرابط الثاني» في الطيار الآلي والفورج).

ماذا يجري في الخادم؟

تكتب اللوحة إعداداً متوافقاً مع `awg-quick` في `db/core/sidecars/{tag}.conf` (العنوان `172.16.0.1/24` وقسم `[Peer]` لكل عميل نشط بـ `AllowedIPs` خاص)، وإن وُجد الثنائي شغّلته بنفسها. ترتيب العثور على الثنائي: المسار المثبّت من المشرف ← `awg-quick` ← `amneziawg-go`.


✓ حتى بلا ثنائي لا تخسر شيئاً

على الخوادم التي لا يتوفر فيها `awg` تواصل اللوحة عملها المعتاد وتكتب ملفات `.conf` للخادم والعميل كاملة؛ وتثبيت `awg-quick` (أو ضبط `sidecarAwgBin` في API الإعدادات) يُحيي الإعداد نفسه دون أي تغيير — ودكتور الإعدادات يحذّر بصدق إذا اشترك إنباندان WG/AWG في المفتاح الخاص نفسه.

04 إنشاء الإنباند عبر الفورج

«الفورج» هو حوار إنشاء/تحرير الإنباند — نموذج ذكي يبني **رابط الاشتراك وQR مباشرةً أثناء الكتابة** في الشريط الجانبي المجاور. خطوات العمل:

1. اختر **البروتوكول** (9 خيارات؛ ويأتي شرح كل خيار أسفل الحقل نفسه).
2. في تبويب **General**: الوسم، والمنفذ، وعنوان الاستماع — مع زرّين سحريين سنتعرف عليهما لاحقاً.
3. تبويبا **Transport** و**Security**: وسيلة النقل + none/TLS/REALITY بكل التفاصيل (SNI، ALPN، fingerprint، shortId وغيرها).
4. في الوضع المتقدم: **Fallbacks** كمصفوفة حقيقية و**Sniffing/Mux**.
5. احفظ ← يستقر الإنباند في شبكة البطاقات مع شريط الترافيك وشرائح الحدود؛ وأضف العملاء من المكان نفسه.



صورة 2 الفورج في تبويب General (بروتوكول VLESS) — معاينة حية لرابط الاشتراك في الشريط الجانبي، وزرا كشف IP والمنفذ الحر بجانب الحقول.

الإنشاء السريع (Quick Create)

إن لم تعد على مزاج لنموذج طويل، انقر أحد الضبوطات الجاهزة من شبكة «الإنشاء السريع»: `VLESS + REALITY :443` `VMess + WS + TLS` `SOCKS5 محلي` `تركيبة أحادية المنفذ` وغيرها — يعرض لك ملخص الإعدادات، توافق، وينتهي الأمر.

04 الكشف التلقائي عن IP والمنفذ الحر


زرّان صغيران في الفورج يزيلان من جذورهما متاعب «الرابط لا يعمل» الكلاسيكية:

SERVER-IP AUTO-DETECT +

بجانب حقل «الاستماع»: قائمة تضم **عنوان IP العمومي المكتشف** وعنوان IP الخاص و`0.0.0.0`. يأتي العنوان العمومي من خدمات echo (بتخزين مؤقت 10 دقائق) — والأهم: بمجرد اختياره يتحول **رابط الاشتراك في اللحظة نفسها** إلى العنوان الحقيقي حتى لا يتسرب `0.0.0.0` أبداً إلى رابط العميل.

FREE-PORT WAND ✦

بجانب حقل «المنفذ»: عصا سحرية تقترح **أول منفذ حر** (منفذ اللوحة +1 و+2، ثم 8443/443/2053/2087/2096/8880). لن ترى بعدها خطأ «المنفذ مشغول» ولا منافذ مكررة.



صورة 3 قائمة كشف IP مفتوحة: «استخدام عنوان IP العمومي — تم اكتشافه»، وعنوان IP الخاص، وجميع الواجهات — قيم حقيقية من API الداخلي `/api/system/server-info`.

⚠ نصيحة احترافية

إن كنت خلف CDN أو بروكسي عكسي، فاترك قيمة «الاستماع» على `0.0.0.0` أو عنوان IP الخاص؛ ولن يظهر في رابط العميل إلا العنوان/النطاق العمومي — الفورج يُبقي المفهومين منفصلين.

04 الطيار الآلي — أسطول إعدادات بنقرة واحدة

بدلاً من بناء الإنباندها واحداً تلو الآخر، يبني معالج **الطيار الآلي** أسطولاً متعدد البروتوكولات في ثلاث خطوات — مع تخصيص تلقائي للمنافذ ووراثة القوالب ورابط اشتراك في المخرجات. وزر «الطيار الآلي» يقع بجانب «إنباند جديد» في عرض الإنباندها.

1. **المصدر:** «مطابقة إنباند موجود» (استنساخ كامل لوسيلة النقل/الأمان/مستخدمي القالب) أو «اختيار عدة بروتوكولات» (إنباندها جديدة بمفاتيح جديدة).
2. **خطة البناء:** جدول البروتوكولات مع منفذ قابل للتحرير ومحرك التشغيل وعمود المستخدمين؛ ومفتاح TLS و«المنفذ الابتدائي» و«التخصيص المتتابع» هنا.
3. **البناء:** طلب POST ذري؛ تُشطب الصفوف في مكانها وفي النهاية يأتي تقرير برابط اشتراك كل إنباند.



صورة 4 الخطوة 2 من الطيار الآلي: منافذ تلقائية، ومحرك لكل بروتوكول (sing-box / Xray / سايدكار)، وتحذيرات صادقة «موجود من قبل».

PORT ALLOCATOR

أولاً المنافذ العامة المفضلة (`443`، `8443`، `2053`، `2083`، `2087`) ثم المنافذ المتتابعة؛ وتُرفض المنافذ المشغولة والمكررة تلقائياً.

ENGINE MAP

VLESS/VMess/Trojan/SS ← بث نواة Xray · Hysteria2/TUIC/Mixed ← محرك sing-box · MTProto ← سايدكار mtg · WireGuard/AWG ← سايدكار وايرجارد.

USERS

في الوضع متعدد البروتوكولات: «مستخدم جديد واحد» لكل إنباند أو «هوية مشتركة واحدة» للجميع — وفي وضع الاستنساخ تُنسخ مستخدمو القالب.


◈ ذري وقابل للتراجع

إن فشل أحد البروتوكولات في منتصف البناء، يُجمع ما بُني حتى تلك اللحظة وتبقى المنافذ حرة؛ وفي التقرير يُنسخ رابط الاشتراك + «الرابط الثاني» (ملف `.conf` الخاص بـ AmneziaWG) لكل صف بنقرة واحدة.

05 المستخدمون والاشتراكات

كل مستخدم **مشترك حقيقي**: حصة ترافيك، ويوم انتهاء، وحد للـ IP، وعدة إنباندها في آن واحد. يعرض جدول المستخدمين شريط استهلاك حياً، وحالة نشط/منتهٍ، وشرائح ذكية:

- **شريحة التنبؤ بالاستهلاك:** «≈4 أيام حتى السقف · 3.2 جيجا/يوم» — يُحسب معدل الحرق بقسمة الاستهلاك على عمر الحساب (دون جدول سجل)؛ يصبح كهرمانياً تحت 7 أيام وأحمر تحت 3 أيام.
- **دورة إعادة الضبط:** تُعاد الحصة الأسبوعية/الشهرية تلقائياً عبر كرون داخلي، ويُعطَّل المستخدم المنتهي في الوقت نفسه.
- **الانتظار (On-Hold) والتجديد التلقائي:** ساعة الاشتراك لا تبدأ من لحظة الإنشاء بل من **أول اتصال** للمستخدم؛ ومع التجديد التلقائي تتجدد النافذة عند الانتهاء بدل قطع الحساب فيواصل العمل — التفاصيل في صفحة «دورة عمر المستخدم».
- **سقف الأجهزة (HWID) وسقف الـ IP:** يُنفّذ عدد أجهزة كل اشتراك في بوابة الاشتراك، ويقطع سقف الـ IP المتزامن (اختياري، على طريقة fail2ban) المستخدم المتجاوز تلقائياً.
- **الوصول إلى الإنباندها:** يمكن ربط كل مستخدم بعدة إنباندها؛ ويُدار مفتاح كل ربط (UUID/كلمة مرور/فلو) من المكان نفسه.



صورة 5 جدول المستخدمين مع شريط الاستهلاك، والحصة/الانتهاء، وشرائح التنبؤ «≈N أيام حتى السقف».

◈ التنفيذ الفعلي للسقوف

يُسجَّل حد الـ IP (`0 = ∞`) في الروابط ومخرجات النواة، ومفتاح «فرض حد الـ IP» في بطاقة النواة يعطّل المستخدمين المتجاوزين تلقائياً في نوافذ مدتها 10 دقائق (معطّل = تحذير فقط). ويُنفّذ سقف الأجهزة HWID أيضاً في بوابة الاشتراك — يصطدم الجهاز الثالث عشر بصفحة «امتلأ سقف الأجهزة» ويحرره المشرف بزر «إعادة تعيين الأجهزة».

05 دورة عمر المستخدم — الانتظار والتجديد التلقائي والعمليات الجماعية

تُدير Sephiroth عمر الاشتراك كبيع حقيقي: يمكن للحساب **ألا يبدأ العد قبل أول اتصال**، وعند الانتهاء **يتجدد بنفسه** بدل أن يُقطع، وتُدار عشرات المستخدمين بنقرة واحدة.

في الانتظار (ON-HOLD)

بمفتاح «في الانتظار (البدء بأول اتصال)» يُبنى الحساب بحالة **في انتظار أول اتصال** : لا عدّ تنازلي يظهر، ويثبّت يوم الانتهاء عند **أول اتصال حقيقي** للمستخدم (أول اشتراك أو أول ترافيك). وإعادته إلى «في الانتظار» يمحو المرساة فيبدأ من جديد عند الاتصال التالي.

التجديد التلقائي (AUTO-RENEW)

بمفتاح «التجديد التلقائي» يفتح كرون اللوحة الداخلي عند لحظة الانتهاء **نافذة كاملة جديدة** من النقطة نفسها، ويصفّر الاستهلاك، ويرفع عدّاد «التجديدات» بمقدار واحد، ويُبقي الاشتراك حياً بدل تعطيله — نموذج «الاشتراك المتدحرج» دون أي تدخل من المشرف.

العمليات الجماعية — 11 إجراءً على أي عدد من المستخدمين

الإجراء	الأثر	الإجراء	الأثر
تفعيل / تعطيل	حالة الحساب	تجديد	نافذة كاملة جديدة من الآن + تصفير الاستهلاك
تصفير الترافيك	الاستهلاك ← صفر	الإبقاء في الانتظار / الخروج من الانتظار	مرساة البدء بأول اتصال
التجديد التلقائي تشغيل/إيقاف	مفتاح التدحرج	إعادة تعيين الأجهزة	مسح تسجيلات HWID
ضبط الحدود	الأيام/الحجم/IP — الحقل الفارغ يعني دون تغيير	حذف	بحوار تأكيد


- **الإنشاء الجماعي:** بادئة اسم مستخدم + عدد (حتى 100) بالحدود نفسها؛ و**استيراد/تصدير المستخدمين** بـ JSON متاح أيضاً.
- **الأجهزة (HWID):** في درج كل مستخدم قائمة الأجهزة المسجلة (UA + آخر ظهور) وزر «إعادة تعيين الأجهزة» — يتوقف الجهاز الثالث عشر في البوابة عند صفحة «امتلأ سقف الأجهزة».

✓ كل شيء يُبلّغ عنه

تفعيل الحساب المنتظر (أول اتصال)، والتجديد التلقائي، وقرب الانتهاء، والدخول الفاشل — كلها أحداث محرك الإشعارات (القسم 08): جرس الشريط العلوي + تيليجرام المشرف.

05 بوابة اشتراك بعلامة تجارية

لكل مستخدم رابط اشتراك شخصي: `/sub/<subId>`. صفحة الاشتراك «مرور مداري» يحمل علامتك — شريط الاستهلاك، والأيام المتبقية، واستيراد بنقرة واحدة إلى التطبيقات الشهيرة. كما تجمع مجموعات الاشتراك عدة مستخدمين خلف **رابط واحد مقفل بكلمة مرور**. وتُطبّق علامة الصفحة (الاسم/الشعار/اللون) تلقائياً من إعدادات اللوحة ومن ملف كل وكيل — علامة بيضاء كاملة حتى موضع توقيع التذييل.



صورة 6 بوابة اشتراك المستخدم (ORBIT PASS): حصة 61 من 200 جيجا، و14 يوماً متبقياً، واستيراد بنقرة واحدة — بعلامة Sephiroth وتوقيع EPODONIOS.

صيغ مخرجات الاشتراك

الصيغة	طريقة الحصول	مناسب لـ
URI خام (raw)	`?format=raw`	مشاركة يدوية
Base64	`?format=b64`	معظم تطبيقات v2ray
Clash Meta	`?format=clash`	Clash / Mihomo / Verge / Stash
Sing-Box	`?format=singbox`	Sing-Box 1.10+ / Hiddify / Streisand / V2Box
Xray-JSON	`?format=xray`	ملف إعداد كامل لـ v2ray/xray-core

✓ كشف تلقائي لـ User-Agent

يُعرّف تطبيق العميل نفسه بنفسه: يتلقى Clash/Mihomo/Verge/Stash مخرجات `YAML`، ويتلقى sing-box/Hiddify/V2Box مخرجات `sing-box`، والبقية Base64 — دون أي إعداد من المستخدم.

06 دكتور الإعدادات

«دكتور الإعدادات» ميزة **فريدة** لـ Sephiroth: فحص من 16 نقطة على اللوحة بأكملها يكتشف المشكلات قبل أن ينتبه إليها المستخدم، ويقدّم لكل حالة «عنواناً + شرحاً + حلاً». تُحسب النتيجة من 100:

```
score = 100 − 12×التقدير − 5×تحذير − 1×تنبيه   →   A إلى خطر − D
```

الإنباندها (8 فحوص)

بروكسي SOCKS/HTTP مفتوح بلا مصادقة · TLS بلا شهادة · REALITY ناقص (dest/serverNames/shortIds/المفتاح) · fallback معطوب · إعادة استخدام المفتاح الخاص لـ WireGuard · منفذ مميز (<1024) · إنباند منتهٍ · إنباند متوقف

المستخدمون (6 فحوص)


منتهٍ لكنه ما يزال نشطاً · على أعتاب الانتهاء (≤3 أيام) · حصة نافدة · استهلاك ≥90% · حساب «شبح» بلا وصول إلى أي إنباند · مستخدم مربوط بإنباند متوقف

التوجيه (فحصان)

قاعدة ميتة (مخرج غير موجود) وقاعدة فارغة بلا شرط — وهما اللذان يبتلعان الترافيك بصمت أو يرفضان كل شيء.

مخرجات الفحص

حلقة نتيجة + تقدير + شرائح شدة (خطر/تحذير/تنبيه)، ولكل ملاحظة: شرح دقيق وزر إصلاح مقترح. جميع النصوص مترجمة إلى 6 لغات.




صورة 7 دكتور الإعدادات على لوحة حقيقية: نتيجة 82 (تقدير B) مع ملاحظات حقيقية — منفذ مميز 443، وTLS بلا شهادة، ومستخدم منتهٍ.

07 نواة Xray الحقيقية

منذ الإصدار v2.4 تمتلك Sephiroth **مشغّلي نواة**. الافتراضي هو **المحاكي** (تلمترية عرض آمنة وبلا ثنائي — لأي استضافة بما فيها المضيفات المقيدة)، بينما يُشغّل **مشغّل Xray الحقيقي** النواة الفعلية كخيار اختياري (opt-in):

القابلية	المحاكي (الافتراضي)	Xray حقيقي (opt-in)
تشغيل البروتوكولات	تلمترية محاكاة	**تشغيل حقيقي — يمر الترافيك من المنفذ الحقيقي**
إحصاءات per-user	للعرض فقط	**حقيقية (دلتا API الإحصاءات، افتراضياً كل 10 ثوانٍ، قابل للضبط 5–120)**
المتطلبات	لا شيء	تنزيل تلقائي للثنائي من إصدارات XTLS/Xray-core (أو مسار يدوي + تثبيت إصدار)
التحقق من الإعداد	—	`xray run -test` قبل كل تشغيل
مناسب لـ	اختبار، عرض، استضافة محدودة	**الإنتاج**



صورة 8 بطاقة «النواة / Xray» في الإعدادات: اختيار المشغّل، والتثبيت/البدء/الإيقاف/إعادة التشغيل، ومسار الثنائي، وتثبيت الإصدار، وسجل حي قابل للطي.

- **البناء من المخزن:** يولَّد الإعداد من الإنباندها/المستخدمين أنفسهم في اللوحة؛ ويستمع باب API الإحصاءات الخفي على `127.0.0.1`.
- **إعادة تحميل عند التغيير:** يُطبَّق كل تغيير في إنباند/مستخدم بتأخير ~1.5 ثانية؛ ولا تُعاد تشغيل النواة إلا إذا تغيّر هاش الإعداد.

08 الأمان

التحقق الثنائي TOTP

تنفيذ بلا اعتماديات لمعيار RFC-6238 (SHA-1، 6 أرقام، نافذة ±1). التسجيل عبر QR + رمز تحقق؛ **وإبطاله من جديد يتطلب رمزاً أيضاً** كي لا تتمكن جلسة مسروقة من إطفاء 2FA. تطلب شاشة الدخول الرمز بعد كلمة المرور.

مضاد القوة الغاشمة

5 محاولات فاشلة خلال 5 دقائق = قفل عنوان IP مع عد تنازلي حي على شاشة الدخول؛ وسجل كامل للمحاولات في «الأنشطة».

مفتاح الاستعادة

مفتاح `SEPH-XXXX-XXXX-XXXX` يُعرض مرة واحدة فقط ويمكنك تدويره متى شئت — فيصبح نسيان كلمة المرور مجرد دخول بسيط، لا فقداناً للوحة.

الجلسات


كوكي httpOnly موقّع بـ HMAC؛ «إبطال جميع الجلسات» يدوّر secret فيصبح كل الكوكيز لاغية. ووضع الكوكي `SEPH_COOKIE_SECURE=auto` يكتشف بنفسه إن كنت خلف HTTPS أم لا.

نسخ احتياطي مجدول

كل 24 ساعة مخرج JSON كامل في `db/backups/` مع احتفاظ من 1 إلى 30 ملفاً (تحذف القديمة) + تشغيل فوري وتنزيل وحذف من الواجهة. ولديك أيضاً نسخ يدوي/استعادة بتأكيد `RESTORE`.

تحديث البرنامج

زر «فحص ← تثبيت ← إعادة تشغيل» داخل اللوحة نفسها: يعمل سكربت التحديث بمعزل عن العملية الرئيسية، وينشر حالته في ملف حالة، وتواصل اللوحة العمل على الكود القديم حتى إعادة التشغيل. وتنصيبات non-git قابلة للتحديث عبر CLI.



صورة 9 عنقود الأمان/النظام في الإعدادات (بالفارسية RTL): تحديث البرنامج، والتحقق الثنائي، والنسخ الاحتياطي المجدول، وأداة MTProto.

08 الإشعارات والعلامة البيضاء

يرسل محرك إشعارات Sephiroth أحداث اللوحة المهمة — مع إزالة تكرار ذكية — إلى وجهين: **جرس الشريط العلوي** (داخل اللوحة) و**بوت تيليجرام الخاص بالمشرف**. ولكل نوع حدث مفتاح مستقل في الإعدادات — أطفئ ما لا تحتاجه.

الحدث	متى يقع؟
مستخدم جديد / حذف / تعديل	كل إنشاء وحذف وتغيير لمستخدم (الاسم، الحدود…)
الانتهاء وقرب الانتهاء	انتهاء الحساب + تنبيه الأيام الأخيرة (تنبيه واحد كحد أقصى لكل مستخدم في اليوم)
سقف الترافيك وإعادة الضبط الدورية	امتلاء الحصة وإعادة الضبط الأسبوعية/الشهرية
التفعيل (في الانتظار)	أول اتصال للمستخدم «المنتظر» — هنا تُثبّت ساعة الاشتراك
التجديد التلقائي	تدحرج النافذة عند الانتهاء + تصفير الاستهلاك
دخول فاشل	كل محاولة فاشلة مع الـ IP — إشعار واحد كحد أقصى لكل مستخدم+IP كل 10 دقائق
تقرير المبيعات اليومي	كرون يومي: الطلبات المكتملة، والإيراد (تومان)، والمستخدمون الجدد — بفاصل لا يقل عن 23 ساعة
النظام	اكتمال نسخة احتياطية، إعادة تشغيل اللوحة، إنشاء/حذف إنباند

جرس الشريط العلوي

آخر 8 أحداث بأيقونة ووقت نسبي؛ نقطة نابضة حتى الفتح؛ ورابط «فتح سجل الأنشطة» للتاريخ الكامل (500 حدث). حالة «مقروء» محلية — فتح اللوحة يعني أن الكل عُرض.

التسليم عبر تيليجرام

مفاتيح منفصلة في الإعدادات (المستخدمون الجدد، دورة المستخدم، الترافيك، الدخول الفاشل، التقرير اليومي) + «إرسال رسالة اختبار» و«إرسال تجريبي للتقرير اليومي» لتراه الآن دون انتظار الكرون.

العلامة البيضاء — لوحتك، علامتك أنت

علامة اللوحة

الإعدادات ← عام ← «علامة صفحة الاشتراك»: اسم العلامة، ورابط الشعار، واللون المميز + «إزالة العلامة». تُصيّر صفحة الاشتراك لكل مستخدم لا يملك علامة خاصة بهوية اللوحة هذه — حتى موضع توقيع التذييل.

علامة الوكيل

في حوار كل وكيل: اسم علامة وشعار ولون مميز خاص به. يرى مستخدمو ذلك الوكيل علامته في بوابة الاشتراك؛ وإلا طُبّقت علامة اللوحة — تسلسل هرمي كامل وبلا أي إعداد إضافي.

✓ بصدق

لا تُرسل الإشعارات إلا إذا كان البوت مفعّلاً ووضعه ليس «وحدة التحكم»، ويجب ضبط التوكن ومعرّف محادثة المشرف — أزرار الاختبار تكشف هذا لك من البداية نفسها.

09 تيليجرام

السؤال المعتاد «كيف أُمرّر تيليجرام عبر الحجب؟» أُجيب عنه داخل اللوحة نفسها — بحزمة كاملة وملاحظات صادقة:

1) حزمة بروكسي SOCKS5

عند إنشاء إنباند **SOCKS5** في الفورج، يُفتح بلوك «بروكسي تيليجرام» الذي يمنحك، إضافة إلى الرابط القياسي، رابطين أصليين لتيليجرام + `t.me/socks?server=…&port=…&user=…&pass=…` و QR: `tg://socks?…` — يكفي أن ينقر المستخدم نقرة واحدة فيقبل تيليجرام البروكسي.

2) أداة MTProto (الإعدادات ← النظام)

للشبكات الأكثر عدوانية، تبني الأداة المدمجة «بروكسي MTProto» سكرتاً حقيقياً: تعطيها المضيف والمنفذ والوضع `dd` (تمويه بنطاق) أو `plain`، فتسلّمك السكرت + روابط `tg://proxy` وQR + `t.me/proxy`، مع أوامر جاهزة لتشغيل (Docker) `mtg v2` داخل البطاقة نفسها.

> **⚠ صدق تقني — أمور ينبغي أن تعرفها**
>
> 1) بروكسي SOCKS5 في تيليجرام **لا تمويه له** ويظهر لـ DPI؛ ففي الشبكات الصارمة استخدم MTProto. 2) أزال Xray نفسه إنباند MTProto اعتباراً من الإصدار v24.10 — وبدل أي ادعاء غير حقيقي توفر Sephiroth سايدكار `mtg` مستقلاً (القسم 03) وأداة تولید السر.

3) متجر تيليجرام — أوضاع البوت

لبوت Sephiroth ثلاثة أوضاع: **وحدة التحكم** (للتشغيل الاختباري فقط)، و**الإشعارات** (عامل نشط للتنبيهات)، و**المتجر** — بيع كامل داخل تيليجرام: يختار المستخدم اللغة، ويرى قالب البيع، ويدفع عبر **ZarinPal** أو يرسل إيصال **بطاقة إلى بطاقة**؛ يوافق المشرف في المحادثة فيُوفّر الطلب في اللحظة نفسها — ويُسلّم رابط `/sub/` تلقائياً.

بوابات الدفع في البوت

ZarinPal v4 (طلب/تحقق تلقائي) · بطاقة إلى بطاقة مع اعتماد صورة الإيصال في المحادثة · تسعير لكل قالب (`priceToman`) · نصوص البوت بـ 6 لغات.

إشعارات البوت

طلب جديد وإعادة تشغيل اللوحة إلى المشرف · طلب مكتمل إلى العميل · حالة العامل بشريط حي (قيد التشغيل/متوقف) وآخر استطلاع.



صورة 10 إعدادات إشعارات البوت + بطاقة «وضع البوت»: وحدة التحكم / الإشعارات / المتجر، وقالب البيع، وطريقة الدفع، وشريط حالة العامل.

10 الأعمال — الوكلاء وبوابات الدفع

Sephiroth هي اللوحة الوحيدة في قوائم المقارنة التي تملك **نظام وكلاء كاملاً** — وهو ما تفتقده 3x-ui/Marzban/Remnawave:

الوكلاء (Resellers)

- **دور ثانٍ بمصادقة مستقلة:** يدخل الوكيل بحسابه الخاص، ولا يرى في التنقل سوى «المستخدمين».
- **حصة صارمة:** سقف لعدد المستخدمين وسقف للترافيك المخصص — وتجاوز الحصة يُرفض على مستوى API (لا الواجهة فقط) بالرمز `403`.
- **قائمة محدودة النطاق:** يرى الوكيل مستخدميه فقط، وحتى بتعديل الطلب يدوياً يضيع الوصول إلى مستخدمي غيره في استجابة `404` (دون كشف وجودهم أصلاً).
- **علامة كل وكيل (علامة بيضاء):** اسم العلامة ورابط الشعار واللون المميز الخاص به في حوار الوكيل — تُصيّر صفحة اشتراك مستخدمي ذلك الوكيل بعلامته هو (وبغيابها تُطبّق علامة اللوحة).
- **أشرطة مراقبة للمشرف:** لكل وكيل ترى كم مستخدماً من كم حصة، وكم جيجابايت استُهلك من كم جيجابايت.

قوالب البيع (Sale Templates)

حزم جاهزة («Pro 200G»، «Starter 50G»، ...) تظهر في حوار إنشاء المستخدم كشرائح بنقرة واحدة وتملأ الحصة/الانتهاء/حد الـ IP دفعة واحدة — فيبني البائعون الحزمة الصحيحة دون التفكير في الأرقام.


بوابات الدفع

البوابة	نوع الربط
ZarinPal / IDPay	Webhook — شحن تلقائي لحصة الوكيل
كريبتو USDT (TRC20)	تهيئة الدفع بالكريبتو من داخل اللوحة نفسها
بطاقة إلى بطاقة عبر تيليجرام	تحصيل بطاقة-إلى-بطاقة عن طريق تيليجرام

> ◈ **التنبؤ بالاستهلاك = إدارة المبيعات**
>
> شرائح «≈N أيام حتى السقف» معناها للوكلاء أيضاً: قبل أن ينفد اشتراك أحد، تعرف أي الحسابات ستحتاج تجديداً غداً — تجهيز الفاتورة قبل الانقطاع.

10 واجهة API العامة — أتمتة على طراز Marzban

اللوحة كلها قابلة للبرمجة من الخارج: فضاء أسماء مستقر `/api/v1` مع رموز bearer `seph_…`، ومواصفات **OpenAPI 3.1** رسمية على `/api/openapi.json`، و**Swagger UI تفاعلي** على `/api-docs` — اضغط زر Authorize بالتوكن وجرّب من الصفحة نفسها.



صورة 11 صفحة `/api-docs` المستقلة: OAS 3.1، وفئات Auth/Users/System/Public للإصدار v1، والدخول بتوكن seph_…

المجموعة	المسارات
Ping (بلا توكن)	`GET /api/v1/ping`
المستخدمون	`/api/v1/users` + `bulk` + CRUD (11 إجراءً) + `bulk-create` + `import/export` + `ip-usage` + `reset-devices`
الإنباندها	`/api/v1/inbounds` CRUD لـ 13 بروتوكولاً + `autopilot` (استنساخ/متعدد)
النظام	`/api/v1/system/server-info · core-status`
النشاط	`/api/v1/activity`

TOKENS

إنشاء التوكن من الإعدادات ← API العامة؛ يُعرض السر مرة واحدة فقط (يُخزّن هاش sha256 وحده)، مع «آخر استخدام» بالـ IP والوقت، وإبطال وتشغيل/إيقاف.

BEARER في كل مكان

إلى جانب `/api/v1` يقبل كل مسار REST في لوحة التحكم أيضاً ترويسة `Authorization: Bearer seph_…` إلى جانب كوكي الجلسة.

ERRORS

رموز ذات معنى: `401` بلا توكن، `423` «امتلأ سقف الأجهزة» على الاشتراك، `403` حصة الوكيل — جاهزة للسكربتات والمراقبة.

11 النشر — التثبيت بسطر واحد و CLI

على أي خادم لينكس (Debian/Ubuntu/RHEL/Alpine/Arch، وx86_64 وarm64) يكفي سطر واحد:

```
# تثبيت تفاعلي (يسأل عن المنفذ/المستخدم/كلمة المرور)
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/Epodonios/Sephiroth/main/install.sh)

# تثبيت بإصدار مثبّت
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/Epodonios/Sephiroth/main/install.sh)
v2.6.0

# تثبيت غير تفاعلي (السكربتات/CI) — المخرجات: /etc/sephiroth/install-result.env
SEPH_NONINTERACTIVE=1 bash install.sh
```

ماذا يبني السكربت؟

- `/opt/sephiroth` — المصدر + بناء SPA (vite) وحزمة `server.cjs` أحادية الملف (esbuild)؛ ثم يُحذف node_modules ← تشغيل بلا اعتماديات.
- `/etc/sephiroth/sephiroth.env` — منفذ حر عشوائي (20580–21000)، وكلمة مرور عشوائية من 16 محرفاً، و`SEPH_COOKIE_SECURE=auto` (إعادة التشغيل تحفظ القيم الموجودة).
- **خدمة systemd صارمة:** NoNewPrivileges وProtectSystem=full وPrivateTmp — وفي بيئات بلا systemd، وضع daemon عبر CLI.
- **ملخص التثبيت:** يُطبع ويُحفظ عنوان اللوحة وكلمات المرور في `install-result.env` بصلاحية 0600. ويُثبَّت Node 22 أيضاً إن لم يكن موجوداً (NodeSource ← مستودع التوزيعة ← tarball رسمي مثبَّت الإصدار).

أداة الإدارة `sephiroth` — CLI

```
$ sephiroth          ← القائمة التفاعلية
  1. Start              6.  Logs (follow)
  2. Stop               7.  Logs (last 100)
  3. Restart            8.  Change Admin Password
  4. Force Restart      9.  Change Panel Port
  5. Status             10. Backup Now
  0. Exit               11. Restore Backup
                        12. Check for Update
                        13. Update Panel
                        14. Uninstall
# أو مباشرةً: sephiroth start|stop|restart|status|logs|backup|update …
```

يتم تغيير كلمة المرور/المنفذ عبر وحدة maint (تجزئة scrypt بالقالب نفسه الذي تستخدمه اللوحة)، والنسخ/الاستعادة بنفس قالب نسخ اللوحة الداخلية، ويقارن «فحص التحديث» الإصدار مع package.json في المستودع العام.

11 النشر — Docker والتحديث

تُبنى الصورة الرسمية متعددة المراحل على `node:22-alpine`: المرحلة الأولى بناء SPA + esbuild، والثانية `dist/` + `server.cjs` فقط — بلا مصدر وبلا node_modules. فحص صحة داخلي على `/api/auth/session`، وحجم `/app/db` لاستمرارية البيانات.

```
# أسرع طريقة
docker run -d --name sephiroth -p 3000:3000 -v sephiroth_data:/app/db \
  ghcr.io/epodonios/sephiroth:latest

# docker-compose.yml
services:
  sephiroth:
    image: ghcr.io/epodonios/sephiroth:latest   # أو ثبّت الإصدار: :v2.6.0
    ports: [ "${SEPH_PORT:-3000}:3000" ]
    environment:
      SEPHIROTH_ADMIN_USER: ${SEPHIROTH_ADMIN_USER:-admin}
      SEPHIROTH_ADMIN_PASS: ${SEPHIROTH_ADMIN_PASS:-sephiroth}  # غيّره بعد أول تسجيل دخول!
      SEPH_COOKIE_SECURE: auto
    volumes: [ sephiroth_data:/app/db ]
```

تُبنى الوسوم تلقائياً على GitHub Actions وتُدفع إلى GHCR: `latest` لفرع main، ووسوم الإصدارات الدلالية (`v2.6.0`) — ويُنصح بتثبيت الإصدار في الإنتاج. يُزرع اسم المستخدم/كلمة المرور البيئيان فقط في **أول إقلاع لبيانات فارغة**؛ وبعدها غيّرهما من داخل اللوحة أو عبر CLI فقط.

التحديث (تثبيت بالسكربت)

إعادة تشغيل install.sh = تحديث آمن: تبقى قاعدة البيانات وenv وكلمات المرور كما هي وتُعاد تشغيل الخدمة. وفي داخل اللوحة زر تحديث أيضاً (القسم 08). وضع non-git: تنزيل ملف مضغوط + استبدال `server.cjs`.

الإزالة الكاملة

`sephiroth uninstall` بتأكيدَين: تُحذف الخدمة والملفات؛ وحذف البيانات (db) اختياري ويُسأل عنه على حدة.


⚠ قائمة تحقق بعد التثبيت

1) غيّر كلمة المرور الافتراضية (الملف الشخصي ← الأمان). 2) احفظ مفتاح الاستعادة في مكان آمن. 3) فعّل 2FA. 4) خذ نسخة احتياطية يدوية لتتدرب على الاستعادة مرة واحدة. 5) في الإنتاج، فعّل مشغّل Xray الحقيقي من بطاقة «النواة».

12 اللوحة بـ 6 لغات

واجهة اللوحة وبوابة الاشتراك ورسائل Toast والحوارات وحتى نصوص دكتور الإعدادات مترجمة إلى **6 لغات** بتوازن كامل (فحص تلقائي: صفر مفاتيح مفقودة وصفر تعارض في placeholder عبر اللغات الست):

اللغة	الرمز	الاتجاه	ملاحظة
الفارسية	`fa`	RTL	أنصاف مسافات وأرقام فارسية قياسية
العربية	`ar`	RTL	مصطلحات موحّدة (نقاط الدخول، الموزّع...)
English	`en`	LTR	اللغة المرجعية
Chinese	`zh`	LTR	أقواس بعرض كامل وكتابة صينية سلسة
Türkçe	`tr`	LTR	مصطلحات موحّدة (Giriş / Sorgula...)
Русский	`ru`	LTR	مصطلحات تقنية معرَّبة محلياً



صورة 12 لوحة التحكم في الوضع الفارسي — انعكاس RTL كامل: المؤشرات والرسوم والتنقل والبث الحي.

◈ RTL حقيقي، لا مجرد محاذاة إلى اليمين

يُحقن اتجاه الصفحة من الجذر عبر Radix DirectionProvider؛ أي أن الحوارات والقوائم المنسدلة وتلميحات الأدوات بل ورسائل Toast تنعكس أيضاً. تبقى الأرقام التقنية (المنفذ، الإصدار، الروابط) داخل بلوكات `dir=ltr` لتبقى مقروءة.

12 الجوال والتصميم المتجاوب

كل واجهات اللوحة البالغة 13 واجهة أعيد تصميمها لعرض 390 بكسل أيضاً: تتحول الجداول إلى بطاقات متراصة، وينكمش الشريط العلوي، وتتحول الحوارات الكبيرة (كالفورج) إلى تمرير عمودي بحقول بعرض كامل — في كلا الاتجاهين LTR وRTL، دون أي فيض أفقي (مُختبَر بفحص تخطيط تلقائي).



صورة 13 لوحة التحكم على الجوال (بالإنجليزية)



صورة 14 فورج الجوال — فارسية RTL

MOBILE-FIRST TOUCHES

البحث الشامل ولوحة الأوامر `Ctrl+K` متاحان على الجوال أيضاً؛ والتنقل بين الواجهات من شريط التنقل العلوي نفسه ومن أزرار الإجراءات السريعة في لوحة التحكم.

QA AUTOMATICO

مُراجع تخطيط (فيض، تداخل، قص نص) يفحص جميع الواجهات في EN/FA وعند 1280px/390px — وهذا الكتالوغ نفسه اجتاز الفحص.

13 استكشاف الأخطاء · الأسئلة الشائعة

السؤال	جواب مختصر
تظهر لي رسالة «المنفذ مشغول»	في الفورج اضغط زر العصا السحرية ✦ ليُقترح أول منفذ حر؛ وللفحص اليدوي: `ss -tlnp | grep <port>`
يفشل تنزيل ثنائي Xray	في بطاقة «النواة» أعطِ مسار الثنائي يدوياً أو ثبّت الإصدار؛ وحتى ذلك الحين تواصل اللوحة عملها العادي بالمحاكي.
هل تختلف أرقام ترافيك المحاكي عن الحقيقية؟	نعم — المحاكي تلمترية عرض فقط. والإحصاءات الحقيقية لكل مستخدم تأتي من مشغّل Xray الحقيقي (القسم 07).
نسيت كلمة مرور المشرف	من الخادم: `sephiroth` ← الخيار 8 (تغيير كلمة المرور)؛ أو استخدم «مفتاح الاستعادة» في صفحة الدخول.
كيف أستعيد نسخة احتياطية؟	الإعدادات ← الاستعادة ← ملف JSON + تأكيد `RESTORE`؛ أو على الخادم: `sephiroth` ← الخيار 11. تتم الاستعادة في معاملة واحدة ويبقى مستخدم المشرف دون مساس.
كيف أُفعّل HTTPS؟	ضع بروكسي عكسي (Nginx/Caddy) مع TLS؛ فالكوكي الآمن له وضع `auto` ويصبح Secure بنفسه عبر `x-forwarded-proto`.
لديّ منفذ واحد فقط (استضافة مجانية)	ابنِ الضبط المسبق «التركيبة أحادية المنفذ» (القسم 03): عدة بروتوكولات مع fallback على منفذ واحد + اللوحة على `/panel`.
اللوحة ما زالت تشغّل الكود القديم بعد التحديث	هذا طبيعي — ينتظر التحديث داخل اللوحة حتى «إعادة التشغيل» كي لا تفقد الجلسات؛ اضغط زر إعادة التشغيل.
إنباند AmneziaWG لا يعمل	ثنائي `awg` غير موجود على الخادم. تكتب اللوحة ملفات `.conf` للخادم والعميل دائماً؛ وبتثبيت `awg-quick` أو تثبيت مسار الثنائي (ضبط `sidecarAwgBin`) يعمل الإعداد نفسه دون أي تغيير.
لا يصل تقرير المبيعات اليومي	في الإعدادات ← بوت تيليجرام، فعّل «تقرير المبيعات اليومي» واضبط التوكن + معرّف محادثة المشرف؛ وزر «إرسال تجريبي للتقرير اليومي» يرسل التقرير نفسه الآن دون انتظار الكرون.

✓ عدّة استكشاف الأخطاء السريعة

`sephiroth logs` لسجل الخدمة · `sephiroth status` للحالة · سجل النواة الحي في بطاقة «النواة / Xray» · تقرير دكتور الإعدادات لتطهير الإعداد · وبث «الأنشطة» لمعرفة من فعل ماذا.

14 خارطة الطريق · الختام

ما تم تسليمه حتى v2.6.0

✓ فورج مع REALITY ومعاينة حية · ✓ دكتور الإعدادات · ✓ مشغّل Xray حقيقي + 2FA (TOTP) ✓ · sing-box · ✓ أسطول نسخ احتياطي مجدول · ✓ تحديث من داخل اللوحة · ✓ متجر تيليجرام (ZarinPal/بطاقة إلى بطاقة) · ✓ أسطول متعدد العقد · ✓ إصدار ACME من داخل اللوحة · ✓ الطيار الآلي · ✓ AmneziaWG (سايدكار) · ✓ الانتظار + التجديد التلقائي · ✓ محرك الإشعارات + الجرس · ✓ علامة بيضاء للوحة/الوكيل · ✓ 11 عملية جماعية · ✓ API عامة · ✓ 5 Swagger + `/api/v1` صيغ اشتراك + بوابة بعلامة خاصة · ✓ 6 سمات · 6 لغات (RTL) · ✓ حزمة تثبيت · ✓ كشف تلقائي عن IP/المنفذ الحر

ما هو قادم

- **العلامة التجارية للمجموعات** — علامة خاصة لكل مجموعة اشتراك (إلى جانب اللوحة والوكيل).
- **مجدول الأسطول v2** — مزامنة دورية تلقائية للإنباندها بين عدة خوادم.
- **Webhooks للأحداث** — إرسال أحداث اللوحة إلى أي URL مخصص.
- **فرض حد الـ IP على العقد البعيدة** — تعميم حارس الـ IP على الأسطول كله.

SEPHIROTH · v2.6.0

Sephiroth مشروع **مفتوح المصدر برخصة MIT** — ففوّرعه وعدّله واستخدمه في مشروعك. وإن أفادك، فشجّعنا بزر «دعم Sephiroth» داخل اللوحة أو بنجمة على GitHub.

إخلاء مسؤولية: تُنشر هذه اللوحة للاستخدام الشخصي والتعليمي؛ ومسؤولية أي استخدام منحرف تقع على المستخدم. جميع صور هذا الكتالوغ مأخوذة من النسخة الحقيقية v2.6.0 ولا تحتوي على أي معلومات خاصة.

EPODONIOS · github.com/Epodonios/Sephiroth صُنع بكل ♥ بواسطة