S

SEPHIROTH · XRAY CONTROL PANEL

کتاب کامل سپیروت

CATALOG · v2.6.0

۷ آبان ۱۴۰۵ — اکتبر ۲۰۲۶

کاتالوگ رسمی و مصورِ پنل مدیریت Xray نسل بعد؛ از فورج ساخت کانفیگ، اتوپایلوت و امنزیاWG تا چرخه‌ی عمر کاربر، موتور اعلان‌ها، وایت‌لیبل، API عمومی و سوییت کامل نصب. همه‌چیز با تصاویر واقعی از خودِ پنل.




TABLE OF CONTENTS

فهرست مطالب

۰۱ معرفی — سپیروت چیست؟ ۳

۰۲ معماری پنل ۴

۰۳ پروتکل‌ها و امنزیاWG ۵

۰۴ فورج و اتوپایلوت ۷

۰۵ کاربران و چرخه‌ی عمر ۱۰

۰۵ پورتال اشتراک برندشده ۱۲

۰۶ دکتر پیکربندی (Config Doctor) ۱۳

۰۷ هسته‌ی واقعی Xray ۱۴

۰۸ امنیت، اعلان‌ها و برند سفارشی ۱۵

۰۹ تلگرام — اعلان‌ها و فروشگاه ۱۷

۱۰ کسب‌وکار و API عمومی ۱۸

۱۱ راه‌اندازی — نصب، CLI، داکر ۲۰

۱۲ پنل در ۶ زبان · موبایل ۲۲

۱۳ رفع اشکال · پرسش‌های متداول ۲۴

۱۴ نقشه راه · پایان ۲۵

◈ درباره‌ی این کاتالوگ

همه‌ی تصاویر این کتاب، اسکرین‌شات واقعی از خود پنل هستند (نسخه‌ی v2.6.0؛ زبان طراحی «آبسیدین + سایان شیشه‌ای» در تمام ۶ تم ثابت است). هیچ رمز، آدرس سرور یا اطلاعات خصوصی‌ای در این سند نیست.

FORMAT

PDF عمودی ۷۲۰×۱۰۲۰

۲۵ صفحه · ۱۴ تصویر واقعی از پنل · متن کامل فارسی (RTL)

AUDIENCE

مدیران سرور، فروشندگان کانفیگ، علاقه‌مندان خودمیزبانی و هر کسی که یک پنل Xray کامل و فارسی می‌خواهد. برای شروع از صفر، «راهنمای صفر تا صد سپیروت» (فارسی محاوره‌ای) را هم ببینید.

۰۱ معرفی — سپیروت چیست؟

Sephiroth یک پنل مدیریت کامل برای **Xray** است: اینباندها، کاربران و اشتراک‌ها، آمار زنده، امنیت و بکاپ — همه در یک **فرآیند واحد Node.js**. نه MySQL می‌خواهد، نه Postgres؛ داده‌ها در یک فایل JSON اتمیک ذخیره می‌شود و رابط کاربری هم با همان پورت سرو می‌شود.

DESIGN LANGUAGE

آبسیدین + سایانِ شیشه‌ای

پس‌زمینه‌ی `#060b0f` با لهجه‌ی `#22d8ee`؛ کارت‌های شیشه‌ای، حلقه‌های مداری و استارفیلد — هویتی که در هر ۶ تم حفظ می‌شود.

THEMES ×6

۶ تم تاریک

Masamune · Jenova · Sephiroth · One-Winged · OLED · Terminal

LANGUAGES ×6

فارسی · English · العربية · Русский · Türkçe · 中文


جهت **RTL کامل و خودکار** برای فارسی و عربی (حتی دیالوگ‌ها و Toastها)؛ جابه‌جایی زبان از نوار بالا، بدون رفرش.

ZERO-DEP RUNTIME

بدون node_modules

در حالت production کل بک‌اند در یک باندل تک‌فایلی (`server.cjs`) بیلد می‌شود؛ ideal برای هاست‌های کوچک و تک‌پورت.

سپیروت برای **مدیران سرور شخصی** که کنترل دقیق می‌خواهند، برای **فروشندگان** که سیستم نمایندگی و درگاه پرداخت لازم دارند و برای **خودمیزبان‌ها** که پنلی زیبا، فارسی و سبک می‌خواهند ساخته شده — با تله‌متری زنده‌ی Socket.IO، دستور مرکب `Ctrl+K` و راهنمای میدانی درون‌برنامه‌ای.



تصویر ۰۱ صفحه‌ی ورود «پایانه‌ی مداری» — ورود با رمز، ورود دومرحله‌ای TOTP، کلید بازیابی و قفل ضد بروت‌فورس.

۰۲ معماری پنل

کل پنل یک **فرآیند واحد** است: سرور Express (REST API) همان پورتی را سرو می‌کند که رابط React ساخته‌شده (SPA) روی آن است، و Socket.IO تله‌متری زنده (CPU/RAM/دیسک، وضعیت اینباندها، رویدادها) را پخش می‌کند. هسته‌ی شبکه دو حالت دارد: **شبیه‌ساز** (پیش‌فرض؛ امن و بدون باینری) یا **درایور Xray واقعی** (بهینه‌ی بخش ۰۷).



ATOMIC JSON STORE

هر تغییر بلافاصله به‌صورت اتمیک روی دیسک می‌نشیند (نوشتن در فایل موقت ← rename)؛ کرش = حداکثر از دست دادن آخرین عملیات، نه کل دیتابیس.

LIVE BY SOCKET.IO

گوج‌های CPU/RAM/دیسک، نوار ترافیک اینباندها و فید فعالیت‌ها همه با رویداد زنده به‌روز می‌شوند — بدون رفرش صفحه.

گزینه‌های استقرار

روش	مناسب برای	نکته
نصب تک‌خطی install.sh	سرور مجازی/اختصاصی لینوکس (Ubuntu/Debian/RHEL/Alpine/Arch)	`sephiroth` CLI + systemd + پورت و رمز تصادفی
Docker / Compose	سرورهای داکری و CI	ایمیج رسمی `ghcr.io/epodonios/sephiroth`
اجرای دستی	توسعه و تست	`node server.ts` یا باندل `server.cjs`
هاست تک‌پورت	هاست‌های رایگان اپلیکیشن‌محور (Pterodactyl-مانند)	باندل بدون node_modules + پورت از `SERVER_PORT`

◆ چرا تک‌فرآیند؟

یک پورت، یک فرآیند، یک فایل دیتا — روی هر چیزی که Node داشته باشد، از ۵۱۲ VPS مگابایتی تا کانتینر ۳۰۸ مگابایتی هاست رایگان.

۰۳ پروتکل‌ها و ترنسپورت‌ها

فورج سپیروت **۱۳ پروتکل ورودی** را با **۶ ترنسپورت** و **۳ لایه امنیتی** ترکیب می‌کند؛ لینک اشتراک، QR، فایل `.conf` و خروجی هسته به‌صورت خودکار از همین ترکیب ساخته می‌شوند.

پروتکل	شخصیت و کاربرد
VLESS	مدرن و سبک؛ پشتیبانی از فلو `xtls-rprx-vision` — جفت طلایی با REALITY
VMess	کلاسیک و همه‌جاپسند؛ مناسب CDN و WebSocket
Trojan	خودش را شبیه ترافیک عادی HTTPS نشان می‌دهد
Shadowsocks	ساده و سریع؛ رمزهای شناخته‌شده + رمزهای (SS2022) `2022-blake3` با اعتبارسنجی طول کلید
Hysteria2	مبتنی بر QUIC/UDP برای شبکه‌های پرسرعت و پرلگ — سایدکار مستقل
TUIC	تونل QUIC با کنترل ازدحام BBR — روی موتور sing-box
WireGuard	تونل رسمی با کلید خصوصی/عمومی و MTU قابل تنظیم — سایدکار
AmneziaWG	**وایرگارد ضدسانسور با پارامترهای اغتشاش — صفحه‌ی بعد**
Mixed	پورت ترکیبی HTTP+SOCKS با موتور sing-box — عالی برای اتوپایلوت
MTProto	پروکسی بومی تلگرام با سایدکار `mtg` (سکرت خودکار)
SOCKS5 / HTTP	پروکسی محلی با احراز هویت اختیاری — از جمله «پروکسی تلگرام» (بخش ۰۹)
Dokodemo-door	پورتِ شفاف برای هدایت ترافیک (همچنین درِ API مخفی هسته)

TRANSPORTS

gRPC · WebSocket · TCP + header · mKCP · XHTTP · HTTPUpgrade

با path/host/serviceName، early-data و هدرهای mKCP (srtp/utp/wechat-video/dtls/wireguard/dns) برای هرکدام.

SECURITY

REALITY · TLS 1.0–1.3 · none

uTLS (chrome/firefox/safari/…) ×۹، fingerprint؛ ALPN
با REALITY، shortIds، serverNames، dest و جفت‌کلید داخلی.

Fallbacks و پیش‌تنظیم «ترکیب یک‌پورت»

هر اینباند TLS می‌تواند **fallback** داشته باشد (dest/alpn/path) — پایه‌ی **پیش‌تنظیم یک‌پورت**: چند پروتکل روی **یک پورت مشترک** (مثلاً ۴۴۳) و مسیر `/panel` برای خود پنل — راه‌حل کامل هاست‌های تک‌پورت.

✓ ساخت آفلاین هسته

هر چیزی که در فورج می‌سازید، درایور هسته (بخش ۰۷) به کانفیگ واقعی Xray تبدیل می‌کند — streamSettings، REALITY، mux، sniffing (http/tls/quic/fakerd) و fallbackها بدون دست‌کاری دستی JSON.

۰۳ امنزیاWG — وایرگارد ضدسانسور

AmneziaWG همان WireGuard است با یک ابرقدرت: بسته‌های دست‌ساز و جادوهای دست‌دادنِ سفارشی که امضای ثابتِ WireGuard را برای DPI مبهم می‌کنند. سپیروت آن را به‌صورت **سایدکار** (فرآیند مستقل کنار هسته) اجرا می‌کند: شما در فورج پروتکل `amnezia-wg` را انتخاب می‌کنید، پنل جفت‌کلید سرور و کلید عمومی هر کلاینت را می‌سازد، پارامترهای اغتشاش را پیش‌فرض یا دستی می‌گیرد و فایل‌های `.conf` سرور و کلاینت را آماده‌ی اجرا تحویل می‌دهد.

پارامتر	یعنی چه؟	پیش‌فرض
`Jc`	تعداد بسته‌های junk که پیش از هر دست‌دادن ارسال می‌شود (شلوغ‌کاری برای DPI)	4
`Jmin / Jmax`	بازه‌ی اندازه‌ی تصادفی بسته‌های junk	40 / 70
`S1 / S2`	تعداد بسته‌های init/response با محتوای بی‌معنا	15 / 60
`H1–H4`	جادوهای دست‌دادن سفارشی (به‌جای امضای معروف WireGuard)	خودکار
`MTU`	واحد انتقال؛ ۱۴۲۰ پیش‌فرض برای عبور راحت از تونل	1420

تحویل به کلاینت — ۲ مسیر

۱) فایل `.conf` آماده‌ی ایمپورت در اپ امنزیا (کلید خصوصیِ اختصاصی هر کاربر، بدون افشای کلید سرور) — از پورتال اشتراک و دیالوگ اشتراک کپی/دانلود می‌شود. **۲) لینک** `wireguard://` با پارامترهای `jc/jmin/jmax/s1/s2/h1-h4` — v2rayN، NekoBox و Hiddify مستقیم پارس می‌کنند («لینک دوم» در اتوپایلوت و فورج).

سمت سرور چه می‌شود؟

پنل کانفیگ `awg-quick`-سازگار را در `db/core/sidecars/{tag}.conf` می‌نویسد (آدرس `172.16.0.1/24`، یک `[Peer]` برای هر کلاینت فعال با `AllowedIPs` اختصاصی) و اگر باینری موجود باشد، خودش اجرایش می‌کند. ترتیب پیدا کردن باینری: مسیر پین‌شده‌ی ادمین ← `amneziawg-go` ← `awg-quick`.


✓ بدون باینری هم چیزی از دست نمی‌دهید

روی سرورهایی که `awg` نصب نیست، پنل به کار عادی ادامه می‌دهد و فایل‌های `.conf` سرور و کلاینت را کامل می‌نویسد؛ نصب `awg-quick` (یا ست‌کردن `sidecarAwgBin` در API تنظیمات) همان کانفیگ را بدون تغییر زنده می‌کند — و دکتر پیکربندی اگر دو اینباند WG/AWG کلید خصوصی مشترک داشته باشند صادقانه هشدار می‌دهد.

۰۴ ساخت اینباند با فورج

«فورج» دیالوگ ساخت/ویرایش اینباند است — یک فرم هوشمند که در حین تایپ، **لینک اشتراک و QR را زنده** در سایدبار کنارش می‌سازد. مسیر کار:

1. **پروتکل** را انتخاب کنید (۹ گزینه؛ توضیح هرکدام زیر همین فیلد می‌آید).
2. در تب **General**: تگ، پورت و آدرس گوش‌دادن — با دو دکمه‌ی جادویی که پایین‌تر معرفی می‌شوند.
3. تب‌های **Transport** و **Security**: ترنسپورت + none/TLS/REALITY با تمام جزئیات (SNI، ALPN، fingerprint، shortId و...).
4. در حالت پیشرفته: **Fallbacks** به‌صورت آرایه‌ی واقعی و **Sniffing/Mux**.
5. ذخیره → اینباند در شبکه‌ی کارت‌ها با نوار ترافیک و چیپ‌های محدودیت می‌نشیند؛ کلاینت‌ها را همان‌جا اضافه کنید.



تصویر ۰۲ فورج در تب General (پروتکل VLESS) — پیش‌نمایش زنده‌ی لینک اشتراک در سایدبار و دکمه‌های تشخیص IP و پورت آزاد کنار فیلدها.

ساخت سریع (Quick Create)

اگر حوصله‌ی فرم ندارید، از شبکه‌ی «ساخت سریع» یکی از پیش‌تنظیم‌های آماده را بزنید: VLESS + REALITY :443 · VMess + WS + TLS · SOCKS5 محلی · ترکیب یک‌پورت · و... — خلاصه‌ی تنظیمات را نشان می‌دهد، تایید می‌کنید و تمام.

۰۴ تشخیص خودکار IP و پورت آزاد


دو دکمه‌ی کوچک در فورج، دردسرهای کلاسیکِ «لینک کار نمی‌کند» را از بین می‌برند:

SERVER-IP AUTO-DETECT +

کنار فیلد «گوش‌دادن»: یک منو با **IP عمومی تشخیص‌داده‌شده**، IP خصوصی و `0.0.0.0`. آی‌پی عمومی از سرویس‌های echo (با کش ۱۰ دقیقه‌ای) می‌آید — و مهم‌تر: با انتخاب آن، **لینک اشتراک همان لحظه** به آی‌پی واقعی سوییچ می‌شود تا هیچ‌وقت `0.0.0.0` داخل لینک کلاینت درز نکند.

FREE-PORT WAND ✦

کنار فیلد «پورت»: چوب‌دانی که **اولین پورت آزاد** را پیشنهاد می‌دهد (پورت پنل +۱ و +۲، سپس 8443/443/2053/2087/2096/8880). دیگر خبری از خطای «پورت اشغال است» یا پورت‌های تکراری نیست.



تصویر ۰۳ منوی تشخیص IP باز است: «استفاده از IP عمومی — تشخیص داده شد»، IP خصوصی و همه‌ی اینترفیس‌ها — مقادیر واقعی از API داخلی `/api/system/server-info`.

⚠ نکته‌ی حرفه‌ای

اگر پشت CDN یا ریورس‌پروکسی هستید، مقدار «گوش‌دادن» را روی `0.0.0.0` یا IP خصوصی بگذارید و فقط آی‌پی/دامنه‌ی عمومی در لینک کلاینت می‌نشیند — فورج این دو مفهوم را از هم جدا نگه می‌دارد.

۰۴ اتوپایلوت — ناوگان کانفیگ با یک کلیک

به‌جای ساختن اینباندها یکی‌یکی، جادوگر **اتوپایلوت** یک ناوگان چندپروتکه را در سه قدم می‌سازد — با تخصیص خودکار پورت، وراثت قالب و لینک اشتراک در خروجی. دکمه‌ی «اتوپایلوت» کنار «کانفیگ جدید» در نمای کانفیگ‌ها است.

1. **منبع:** «هم‌ساز با اینباند موجود» (کلون کامل ترنسپورت/امنیت/کاربرانِ قالب) یا «انتخاب چند پروتکل» (اینباندهای تازه با کلیدهای تازه).
2. **برنامه‌ی ساخت:** جدول پروتکل‌ها با پورت قابل‌ویرایش، موتور اجرا و ستون کاربران؛ سوییچ TLS، «پورت شروع» و «تخصیص پیوسته» همین‌جاست.
3. **ساخت:** یک POST اتمی؛ ردیف‌ها همین‌جا تیک می‌خورند و در انتها گزارش با لینک اشتراک هر اینباند می‌آید.



تصویر ۰۴ قدم ۲ اتوپایلوت: پورت‌های خودکار، موتور هر پروتکل (sing-box / Xray) و هشدارهای صادقانه‌ی «از قبل موجود است».

PORT ALLOCATOR

اول پورت‌های عمومی ترجیحی (`443`، `8443، 2053، 2083، 2087`)، بعد پورت‌های پیوسته؛ پورت‌های اشغال‌شده و تکراری‌ها خودکار رد می‌شوند.

ENGINE MAP

VLESS/VMess/Trojan/SS ← استریم هسته‌ی Xray · Hysteria2/TUIC/Mixed ← موتور sing-box · MTProto ← سایدکار mtg · WireGuard/AWG ← سایدکار وایرگارد.

USERS

در حالت چندپروتکه: «یک کاربر تازه» برای هر اینباند، یا «یک هویت مشترک» برای همه — در حالت کلون، کاربرانِ قالب کپی می‌شوند.


◈ اتمی و رول‌بک‌پذیر

اگر یکی از پروتکل‌ها وسط ساخت شکست بخورد، آنچه تا آن موقع ساخته شده جمع می‌شود و پورت‌ها آزاد می‌مانند؛ در گزارش هم لینک اشتراک + «لینک دوم» (فایل `.conf` امنزیاWG) هر ردیف با یک کلیک کپی می‌شود.

۰۵ کاربران و اشتراک‌ها

هر کاربر یک **مشترک واقعی** است: سهمیه‌ی ترافیک، روزِ انقضا، محدودیت آی‌پی و چند اینباند هم‌زمان. جدول کاربران نوار مصرف زنده، وضعیت فعال/منقضی و چیپ‌های هوشمند نشان می‌دهد:

- **چیپ پیش‌بینی مصرف:** «≈۴ روز تا سقف · ۳.۲ گیگ/روز» — نرخ سوختن از تقسیم مصرف به عمر حساب به‌دست می‌آید (بدون جدول تاریخچه)؛ زیر ۷ روز کهربایی و زیر ۳ روز قرمز می‌شود.
- **چرخه‌ی ریست:** سهمیه‌ی هفتگی/ماهانه با کرون داخلی خودکار ریست می‌شود و کاربر منقضی هم‌زمان غیرفعال می‌گردد.
- **در انتظار (On-Hold) و تمدید خودکار:** کلاک اشتراک به‌جای لحظه‌ی ساخت، از **اولین اتصال** کاربر شروع می‌شود؛ و با تمدید خودکار، پنجره در انقضا تازه می‌شود — جزئیات در صفحه‌ی «چرخه‌ی عمر».
- **سقف دستگاه (HWID) و سقف آی‌پی:** تعداد دستگاهِ هر اشتراک در پورتال ساب اجرا می‌شود و سقف آی‌پی هم‌زمان (اختیاری، به سبک fail2ban) کاربر پرسقف را خودکار قطع می‌کند.
- **دسترسی به اینباندها:** هر کاربر می‌تواند روی چند اینباند سوار شود؛ کلید هر سوارشدن (UUID/رمز/فلو) از همان‌جا مدیریت می‌شود.



تصویر ۰۵ جدول کاربران با نوار مصرف، سهمیه/انقضا و چیپ‌های پیش‌بینی «≈N روز تا سقف».

◈ اجرای واقعی سقف‌ها

سوییچ «اجرا بهای سقف آی‌پی» در کارت هسته، کاربرانِ پرسقف را در پنجره‌های ۱۰ دقیقه‌ای خودکار غیرفعال می‌کند (خاموش = فقط هشدار)؛ سقف دستگاه HWID هم در پورتال اجرا می‌شود — دستگاه سیزدهم با صفحه‌ی «سقف دستگاه‌ها پر شد» متوقف و با «بازنشانی دستگاه‌ها» آزاد می‌شود.

۰۵ چرخه‌ی عمر کاربر — در انتظار، تمدید خودکار، عملیات گروهی

سپیروت عمر اشتراک را مثل فروش واقعی مدیریت می‌کند: حساب می‌تواند **قبل از اولین اتصال شمرده نشود**، در انقضا به‌جای قطع **خودش تازه شود**، و ده‌ها کاربر با یک کلیک مدیریت شوند.

در انتظار (ON-HOLD)

با سوییچ «در انتظار (شروع با اولین اتصال)»، حساب با وضعیت **در انتظار اولین اتصال** ساخته می‌شود: هیچ شمارش معکوسی دیده نمی‌شود و روزِ انقضا از **اولین اتصال واقعی کاربر** (اولین ساب یا اولین ترافیک) قفل می‌شود. برگرداندن روی «در انتظار» هم لنگر را پاک می‌کند تا در اتصال بعدی از نو شروع شود.

تمدید خودکار (AUTO-RENEW)

با سوییچ «تمدید خودکار»، در لحظه‌ی انقضا کرون داخلی پنل **یک پنجره‌ی کامل تازه** از همان نقطه باز می‌کند، مصرف را صفر می‌کند، شمارنده‌ی «تمدیدها» را یکی بالا می‌برد و به‌جای غیرفعال‌شدن، اشتراک زنده می‌ماند — الگوی «اشتراک غلتان» بدون درگیری ادمین.

عملیات گروهی — ۱۱ اکشن روی هر تعداد کاربر

اکشن	اثر	اکشن	اثر
فعال کردن / غیرفعال کردن	وضعیت حساب	تمدید	پنجره‌ی کامل تازه از الان + صفر شدن مصرف
صفر کردن ترافیک	مصرف ← صفر	در انتظار بماند / خارج از انتظار	لنگر شروع با اولین اتصال
تمدید خودکار روشن/خاموش	سوییچ غلتان	ریست دستگاه‌ها	پاک‌کردن ثبت‌نام‌های HWID
تنظیم محدودیت‌ها	روز/حجم/آی‌پی — فیلد خالی یعنی دست‌نخوردن	حذف	با دیالوگ تایید


- **ساخت گروهی:** پیشوند نام کاربری + تعداد (تا ۱۰۰) با همان محدودیت‌ها؛ **ورود/خروج کاربران** با JSON هم موجود است.
- **دستگاه‌ها (HWID):** در کشوی هر کاربر لیست دستگاه‌های ثبت‌شده (UA + آخرین دیدن) و دکمه‌ی «بازنشانی دستگاه‌ها» هست — دستگاه سیزدهم در پورتال با صفحه‌ی «سقف دستگاه‌ها پر شد» متوقف می‌شود.

✓ همه‌چیز اعلان می‌شود

فعال‌شدن حساب در انتظار (اولین اتصال)، تمدید خودکار، نزدیک‌انقضا و ورود ناموفق — همه رویدادهای موتور اعلان‌ها هستند (بخش ۰۸): زنگوله‌ی نوار بالا + تلگرام ادمین.

۰۵ پورتال اشتراک برندشده

هر کاربر یک لینک اشتراک شخصی دارد: `/sub/<subId>`. صفحه‌ی اشتراک یک «پاس مداری» برندشده است — نوار مصرف، روزهای باقی‌مانده و ایمپورت یک‌کلیکی به اپ‌های محبوب. گروه‌های ساب هم چند کاربر را پشت **یک لینک قفل‌دار با رمز** جمع می‌کنند. برند صفحه (نام/لوگو/رنگ) از تنظیمات پنل و از مشخصات هر نماینده به‌صورت خودکار اعمال می‌شود — وایت‌لیبل کامل، حتی جای امضای پاورقی.



تصویر ۰۶ پورتال اشتراک کاربر (ORBIT PASS): سهمیه ۶۱ از ۲۰۰ گیگ، ۱۴ روز باقی‌مانده و ایمپورت یک‌کلیکی — با برند سپیروت و امضای EPODONIOS.

فرمت‌های خروجی اشتراک

فرمت	دریافت با	مناسب
URI خام (raw)	`?format=raw`	اشتراک‌گذاری دستی
Base64	`?format=b64`	اکثر اپ‌های v2ray
Clash Meta	`?format=clash`	Clash / Mihomo / Verge / Stash
Sing-Box	`?format=singbox`	Sing-Box 1.10+ / Hiddify / Streisand / V2Box
Xray-JSON	`?format=xray`	پروفایل کامل v2ray/xray-core

✓ تشخیص خودکار User-Agent

اپ کلاینت خودش را معرفی می‌کند: Clash/Mihomo/Verge/Stash خروجی `YAML` می‌گیرد، sing-box/Hiddify/V2Box خروجی `sing-box`، و بقیه Base64 — بدون هیچ تنظیمی از سمت کاربر.

۰۶ دکتر پیکربندی

دکتر پیکربندی یک **ویژگی منحصربه‌فرد** سپیروت است: یک اسکن ۱۶ نقطه‌ای روی کل پنل که مشکلات را قبل از اینکه کاربر آن‌ها را کشف کند پیدا می‌کند و برای هر مورد «عنوان + توضیح + راه‌حل» می‌دهد. امتیاز از ۱۰۰ محاسبه می‌شود:

```
score = 100 − ۱۲×گرید  →  توجه ×۱ − هشدار ×۵ − خطر  تا A  D
```

اینباندها (۸ بررسی)

پروکسی باز SOCKS/HTTP بدون احراز هویت · TLS بدون سرتیفیکیت · REALITY ناقص (/dest/serverNames/shortIds کلید) · fallback خراب · استفاده‌ی مجدد کلید خصوصی WireGuard · پورت ممتاز (<1024) · اینباند منقضی · اینباند خاموش

کاربران (۶ بررسی)


منقضی ولی هنوز فعال · در آستانه‌ی انقضا (≤۳ روز) · سهمیه‌ی پریده · ≥۹۰٪ مصرف · حساب «روح» بدون دسترسی به هیچ اینباند · کاربر سوار بر اینباند خاموش

روتینگ (۲ بررسی)

قاعده‌ی مرده (خروجی ناموجود) و قاعده‌ی خالیِ بی‌شرط — همان‌هایی که بی‌سروصدا ترافیک را می‌بلعند یا همه‌چیز را رد می‌کنند.

خروجی اسکن

حلقه‌ی امتیاز + گرید + چیپ‌های شدت (خطر/هشدار/توجه) و برای هر یافته: توضیح دقیق و دکمه‌ی اصلاح پیشنهادی. همه‌ی متن‌ها در ۶ زبان ترجمه شده‌اند.




تصویر ۰۷ دکتر پیکربندی روی یک پنل واقعی: امتیاز ۸۲ (گرید B) با یافته‌های واقعی — پورت ممتاز ۴۴۳، TLS بدون سرت و کاربر منقضی.

۰۷ هسته‌ی واقعی Xray

از v2.4 سپیروت **دو درایور هسته** دارد. پیش‌فرض همان **شبیه‌ساز** است (تله‌متری نمایشی امن، بدون باینری — برای هر میزبانی از جمله هاست‌های قفل‌شده) و **درایور Xray واقعی** به‌صورت opt-in هسته‌ی واقعی را اجرا می‌کند:

قابلیت	شبیه‌ساز (پیش‌فرض)	Xray واقعی (opt-in)
اجرای پروتکل‌ها	تله‌متری شبیه‌سازی‌شده	**اجرای واقعی — ترافیک از پورت واقعی عبور می‌کند**
آمار per-user	نمایشی	**واقعی (دلتای API آمار، پیش‌فرض هر ۱۰ ثانیه، قابل تنظیم ۵–۱۲۰)**
نیازمندی	هیچ	دانلود خودکار باینری از ریلیزهای XTLS/Xray-core (یا مسیر دستی + پین نسخه)
اعتبارسنجی کانفیگ	—	`xray run -test` قبل از هر اجرا
مناسب برای	تست، دمو، هاست محدود	**پروداکشن**



تصویر ۰۸ کارت «هسته / Xray» در تنظیمات: انتخاب درایور، نصب/شروع/توقف/ری‌استارت، مسیر باینری، پین نسخه و لاگ زنده‌ی جمع‌شونده.

- **ساخت از استور:** کانفیگ از همان اینباندها/کاربرانِ پنل تولید می‌شود؛ درِ API آمار مخفی روی `127.0.0.1` بالا می‌آید.
- **ری‌لود با تغییر:** هر تغییر اینباند/کاربر با تاخیر ~۱.۵ ثانیه اعمال می‌شود؛ هسته فقط اگر هش کانفیگ عوض شده باشد ری‌استارت می‌شود.

۰۸ امنیت

ورود دومرحله‌ای TOTP

پیاده‌سازی صفر-وابستگیِ RFC-6238 (۶ رقمی، پنجره ±1، SHA-1). ثبت‌نام با QR + کد تایید؛ **فعال/غیرفعال‌کردن دوباره هم کد می‌خواهد** تا نشست دزدیده‌شده نتواند 2FA را خاموش کند. صفحه‌ی ورود بعد از رمز، کد می‌پرسد.

ضد بروت‌فورس

۵ تلاش ناموفق در ۵ دقیقه = قفل شدن آی‌پی با شمارش معکوس زنده روی صفحه‌ی ورود؛ لاگ کامل تلاش‌ها در «فعالیت‌ها».

کلید بازیابی

کلید `SEPH-XXXX-XXXX-XXXX` فقط یک‌بار نمایش داده می‌شود و هر وقت بخواهید می‌چرخانید — فراموشی رمز دیگر یعنی یک ورود ساده، نه از دست دادن پنل.

نشست‌ها


کوکی httpOnly امضاشده با HMAC؛ «ابطال همه‌ی نشست‌ها» با چرخاندن secret تمام کوکی‌ها را بی‌اعتبار می‌کند. حالت کوکی `SEPH_COOKIE_SECURE=auto` خودش تشخیص می‌دهد پشت HTTPS هستید یا نه.

بکاپ زمان‌بندی‌شده

هر ۲۴ ساعت یک خروجی JSON کامل در `db/backups/` با نگهداری ۱ تا ۳۰ فایل (قدیمی‌ها حذف می‌شوند) + اجرای فوری، دانلود و حذف از رابط. بکاپ دستی/بازگردانی با تایید `RESTORE` هم دارید.

به‌روزرسانی نرم‌افزار

دکمه‌ی «بررسی → نصب → ری‌استارت» داخل خود پنل: اسکریپت به‌روزرسانی جدا از فرآیند اصلی اجرا می‌شود، وضعیتش در فایل وضعیت منتشر می‌شود و پنل تا ری‌استارت روی کد قبلی به کار ادامه می‌دهد. نصب‌های non-git با CLI قابل به‌روزرسانی‌اند.



تصویر ۰۹ خوشه‌ی امنیت/سیستم در تنظیمات (فارسی RTL): به‌روزرسانی نرم‌افزار، ورود دومرحله‌ای، بکاپ زمان‌بندی‌شده و ابزار MTProto.

۰۸ اعلان‌ها و برند سفارشی

موتور اعلان‌های سپیروت رویدادهای مهم پنل را — با حذف تکرار هوشمند — به دو مقصد می‌فرستد: **زنگوله‌ی نوار بالا** (درون‌پنلی) و **ربات تلگرام ادمین**. هر نوع رویداد یک سوییچ مستقل در تنظیمات دارد و چیزی که لازمش ندارید را خاموش می‌کنید.

رویداد	چه زمانی رخ می‌دهد؟
کاربر تازه / حذف / ویرایش	هر ساخت، حذف و تغییر کاربر (نام، محدودیت‌ها...)
انقضا و نزدیک‌انقضا	منقضی‌شدن حساب + هشدار روزهای آخر (حداکثر یک پینگ برای هر کاربر در روز)
سقف ترافیک و ریست دوره‌ای	پر شدن سهمیه و ریست هفتگی/ماهانه
فعال‌شدن (در انتظار)	اولین اتصال کاربرِ «در انتظار» — ساعتِ اشتراک همین‌جا قفل می‌شود
تمدید خودکار	غلتاندن پنجره در انقضا + صفر شدن مصرف
ورود ناموفق	هر تلاش شکست‌خورده با IP — حداکثر یک اعلان برای هر کاربر+IP در هر ۱۰ دقیقه
گزارش روزانه فروش	کرون روزانه: سفارش‌های تکمیل‌شده، درآمد (تومان) و کاربران تازه — با فاصله‌ی حداقل ۲۳ ساعت
سیستم	بکاپ انجام‌شده، ری‌استارت پنل، ساخت/حذف اینباند

زنگوله‌ی نوار بالا

۸ رویداد آخر با آیکن و زمان نسبی؛ نقطه‌ی پالس‌دار تا باز کردن؛ لینک «باز کردن گزارش فعالیت‌ها» برای تاریخچه‌ی کامل ۵۰۰ رویدادی. وضعیت «خوانده‌شده» محلی است — باز کردن پنل یعنی همه دیده شد.

تحویل تلگرام

سوییچ‌های جداگانه در تنظیمات (کاربران تازه، چرخه‌ی کاربر، ترافیک، ورود ناموفق، گزارش روزانه) + «ارسال پیام تست» و «ارسال آزمایشی گزارش روزانه» برای دیدن همین حالا، بدون انتظار برای کرون.

وایت‌لیبل — پنلِ خودت، برندِ خودت

برند پنل

تنظیمات → عمومی → «برند صفحهٔ اشتراک»: نام برند، آدرس لوگو، رنگ تأکیدی + «حذف برند». صفحه‌ی اشتراک همه‌ی کاربرانی که برند اختصاصی ندارند با همین هویت رندر می‌شود — حتی جای امضای پاورقی.

برند نماینده

در دیالوگ هر ریسلر: نام برند، لوگو و رنگ اختصاصی. کاربرانِ همان نماینده در پورتال ساب برند او را می‌بینند؛ بدون برند، برند پنل اعمال می‌شود — سلسله‌مراتب کامل و بدون تنظیم اضافه.

✓ صادقانه

اعلان‌ها فقط وقتی ارسال می‌شوند که ربات فعال باشد و حالت آن «کنسول» نباشد؛ توکن و آیدی چت ادمین هم باید ست شده باشند — دکمه‌های تست همین را همان اول برایتان روشن می‌کنند.

۰۹ تلگرام

سوال همیشگی «چطور تلگرام را از فیلترینگ رد کنم؟» در خود پنل جواب داده شده — با یک سوییت کامل و یادداشت‌های صادقانه:

۱) سوییت پروکسی SOCKS5

وقتی در فورج یک اینباند **SOCKS5** بسازید، بلوک «پروکسی تلگرام» باز می‌شود و علاوه بر لینک استاندارد، دو لینک بومی تلگرام + QR می‌دهد: `t.me/socks?server=…&port=…&user=…&pass=…` و `tg://socks?…` — کاربر فقط یک تپ می‌کند و تلگرام پروکسی را قبول می‌کند.

۲) ابزار MTProto (تنظیمات → سیستم)

برای شبکه‌های خصمانه‌تر، ابزار داخلی «پروکسی MTProto» سکرت واقعی می‌سازد: میزبان، پورت و حالت `dd` یا `plain` را می‌گیرید و سکرت + لینک‌های `tg://proxy` و `t.me/proxy` + QR تحویل می‌گیرید؛ دستورات اجرای `mtg` `v2` هم داخل همان کارت است.

> **⚠ صداقت فنی — چیزهایی که باید بدانید**
>
> ۱) SOCKS5 در تلگرام **استتار ندارد** و برای DPI دیده می‌شود؛ در شبکه‌های سختگیرانه از MTProto استفاده کنید. ۲) خود Xray اینباند MTProto را از نسخه‌ی v24.10 حذف کرده — سپیروت به‌جای ادعای غیرواقعی، سایدکار مستقل `mtg` (بخش ۰۳) و ابزار تولید سکرت را ارائه می‌دهد.

۳) فروشگاه تلگرام — حالت‌های ربات

ربات سپیروت سه حالت دارد: **کنسول**، **اعلان‌ها** و **فروشگاه** — فروش کامل داخل تلگرام: کاربر زبان را انتخاب می‌کند، قالب فروش را می‌بیند، با **زرین‌پال** پرداخت می‌کند یا رسید **کارت‌به‌کارت** می‌فرستد؛ ادمین تایید می‌کند و سفارش همان لحظه پرویژن و لینک `/sub/` خودکار تحویل می‌شود.

درگاه‌های ربات

زرین‌پال v4 · کارت‌به‌کارت با تایید عکس رسید · قیمت‌گذاری per-`priceToman` (template) · متن‌های ربات در ۶ زبان.

اعلان‌های ربات

سفارش جدید و ری‌استارت پنل برای ادمین · سفارش تکمیل‌شده برای مشتری · پیل وضعیت ورکر و آخرین پول.



تصویر ۱۰ تنظیمات اعلان‌های ربات + کارت «حالت ربات»: کنسول / اعلان‌ها / فروشگاه، قالب فروش، روش پرداخت و پیل وضعیت ورکر.

۱۰ کسب‌وکار — نماینده‌ها و درگاه‌ها

سپیروت تنها پنل این فهرست مقایسه‌هاست که **سیستم نمایندگی کامل** دارد — چیزی که 3x-ui/Marzban/Remnawave ندارند:

نماینده‌ها (Resellers)

- **نقش دوم با احراز هویت مستقل:** نماینده با کاربری خودش وارد می‌شود و ناوبری فقط «کاربران» را می‌بیند.
- **سهمیه‌ی سخت:** سقف تعداد کاربر و سقف ترافیک تخصیصی — عبور از سهمیه در سطح API (نه فقط رابط) با کد `403` رد می‌شود.
- **لیست اسکوپ‌شده:** نماینده فقط کاربران خودش را می‌بیند و حتی با دست‌کاری درخواست، دسترسی به کاربر بقیه در پاسخ `404` گم می‌شود (بدون لو رفتن وجودش).
- **برند هر نماینده (وایت‌لیبل):** نام برند، آدرس لوگو و رنگ تأکیدیِ اختصاصی در دیالوگ ریسلر — صفحه‌ی اشتراک کاربرانِ همان نماینده با برند او رندر می‌شود (بدون برند، برند پنل اعمال می‌شود).
- **نوارهای نظارت ادمین:** برای هر نماینده می‌بینید چند کاربر از چند سهمیه و چند گیگ از چند گیگ مصرف شده.

قالب‌های فروش (Sale Templates)

پکیج‌های آماده («Pro 200G»، «Starter 50G»، …) که در دیالوگ ساخت کاربر به‌صورت چیپ‌های یک‌کلیکی ظاهر می‌شوند و سهمیه/انقضا/آی‌پی‌لیمیت را یک‌جا پر می‌کنند — فروشندگان بدون فکر کردن به اعداد، بسته‌ی درست را می‌سازند.


درگاه‌های پرداخت

درگاه	نوع اتصال
زرین‌پال / IDPay	وب‌هوک — شحن خودکار سهمیه‌ی نماینده
کریپتو USDT (TRC20)	پیکربندی پرداخت کریپتو در همان پنل
کارت‌به‌کارت تلگرام	اتصال کارت‌به‌کارت از طریق تلگرام

> ◈ **پیش‌بینی مصرف = مدیریت فروش**
>
> چیپ‌های «N≈ روز تا سقف» برای نماینده‌ها هم معنا دارند: قبل از اینکه مشترکِ سهمیه‌اش تمام شود، می‌دانید کدام حساب‌ها فردا تمدید می‌خواهند — آماده‌سازی فاکتور قبل از قطعی.

API۱۰ عمومی — اتوماسیون به سبک Marzban

کل پنل از بیرون قابل برنامه‌ریزی است: فضای‌نام پایدار `/api/v1` با توکن‌های `seph_…` bearer، مشخصات رسمی **OpenAPI 3.1** در `/api/openapi.json` و **Swagger UI تعاملی** روی `/api-docs` — دکمه‌ی Authorize را با توکن بزنید و از همان صفحه تست کنید.



تصویر ۱۱ صفحه‌ی مستقل OAS 3.1 : `/api-docs`، دسته‌های Auth/Users/System/Public v1 و ورود با توکن seph_…

گروه	مسیرها
Ping (بدون توکن)	`GET /api/v1/ping`
کاربران	`/api/v1/users` CRUD + `bulk` (۱۱ اکشن) + `bulk-create` + `import/export` + `ip-usage` + `reset-devices`
اینباندها	`/api/v1/inbounds` CRUD برای ۱۳ پروتکل + `autopilot` (clone/multi)
سیستم	`/api/v1/system/server-info · core-status`
فعالیت	`/api/v1/activity`

TOKENS

ساخت توکن در تنظیمات → API عمومی؛ راز فقط یک‌بار نمایش داده می‌شود (فقط هش sha256 ذخیره می‌شود)، «آخرین استفاده» با IP و زمان، ابطال و روشن/خاموش.

BEARER همه‌جا

علاوه بر `/api/v1`، هر مسیر REST داشبورد هم هدر `Authorization: Bearer seph_…` را کنار کوکی نشست قبول می‌کند.

ERRORS

کدهای معنادار: ۴۰۱ بدون توکن، ۴۲۳ «سقف دستگاه‌ها پر شد» روی اشتراک، ۴۰۳ سهمیه‌ی نماینده — برای اسکریپت و مانیتور آماده.

۱۱ راه‌اندازی — نصب تک‌خطی و CLI

روی هر سرور لینوکسی (x86_64، Debian/Ubuntu/RHEL/Alpine/Arch و arm64) فقط یک خط:

```
# نصب تعاملی (پورت/کاربری/رمز را می‌پرسد)
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/Epodonios/Sephiroth/main/install.sh)

# نصب با نسخه‌ی پین‌شده
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/Epodonios/Sephiroth/main/install.sh)
v2.6.0

# نصب بی‌سوال (CI/اسکریپت‌ها) — خروجی: /etc/sephiroth/install-result.env
SEPH_NONINTERACTIVE=1 bash install.sh
```

اسکریپت چه می‌سازد؟

- `/opt/sephiroth` — سورس + بیلد SPA (vite) و باندل تک‌فایلی (esbuild) `server.cjs`؛ سپس پاک‌شدن node_modules → اجرای صفر-وابستگی.
- `/etc/sephiroth/sephiroth.env` — پورت تصادفی آزاد (۲۰۵۸۰–۲۱۰۰۰)، **رمز تصادفی ۱۶ نویسه** و `SEPH_COOKIE_SECURE=auto` (اجرای مجدد، مقادیر موجود را حفظ می‌کند).
- **سرویس systemd سخت‌گیرانه:** NoNewPrivileges، ProtectSystem=full، PrivateTmp — و در محیط بدون systemd، حالت daemon با CLI.
- **خلاصه‌ی نصب:** آدرس پنل و رمزها در `install-result.env` با دسترسی ۰۶۰۰ چاپ و ذخیره می‌شود. Node ۲۲ هم اگر نبود نصب می‌شود (NodeSource → مخزن توزیع → تاربال رسمی پین‌شده).

CLI مدیریت — `sephiroth`

```
$ sephiroth          ← منوی تعاملی
  1. Start              6.  Logs (follow)
  2. Stop               7.  Logs (last 100)
  3. Restart            8.  Change Admin Password
  4. Force Restart      9.  Change Panel Port
  5. Status             10. Backup Now
  0. Exit               11. Restore Backup
                        12. Check for Update
                        13. Update Panel
                        14. Uninstall
# یا مستقیم: sephiroth start|stop|restart|status|logs|backup|update …
```

تغییر رمز/پورت از طریق ماژول maint انجام می‌شود (هش scrypt با همان قالب خود پنل)، بکاپ/بازگردانی هم‌قالب با بکاپ‌های داخل پنل است و «بررسی به‌روزرسانی» نسخه را با package.json ریپوی عمومی مقایسه می‌کند.

۱۱ راه‌اندازی — داکر و به‌روزرسانی

ایمیج رسمی چندمرحله‌ای روی `node:22-alpine` ساخته می‌شود: مرحله‌ی اول بیلد SPA + esbuild، مرحله‌ی دوم فقط `dist/` + `server.cjs` — بدون سورس و بدون node_modules. Healthcheck داخلی روی `/api/auth/session` و حجم `/app/db` برای ماندگاری داده.

```
# سریع‌ترین راه
docker run -d --name sephiroth -p 3000:3000 -v sephiroth_data:/app/db \
  ghcr.io/epodonios/sephiroth:latest

# docker-compose.yml
services:
  sephiroth:
    image: ghcr.io/epodonios/sephiroth:latest   # یا پین نسخه: :v2.6.0
    ports: [ "${SEPH_PORT:-3000}:3000" ]
    environment:
      SEPHIROTH_ADMIN_USER: ${SEPHIROTH_ADMIN_USER:-admin}
      SEPHIROTH_ADMIN_PASS: ${SEPHIROTH_ADMIN_PASS:-sephiroth}  # بعد از اولین ورود عوض کنید!
      SEPH_COOKIE_SECURE: auto
    volumes: [ sephiroth_data:/app/db ]
```

تگ‌ها به‌صورت خودکار روی GitHub Actions ساخته و به GHCR پوشیده می‌شوند: `latest` برای main و تگ‌های نسخه‌ی معنایی (`v2.6.0`) — پین کردن نسخه در پروداکشن توصیه می‌شود. اسم کاربری/رمز محیطی فقط در **اولین بوتِ دیتای خالی** seed می‌شود؛ بعد از آن فقط از داخل پنل یا CLI عوضش کنید.

به‌روزرسانی (نصب اسکریپتی)

اجرای دوباره‌ی install.sh = آپدیت بی‌خطر: دیتابیس، env و رمزها دست‌نخورده می‌مانند و سرویس ری‌استارت می‌شود. داخل پنل هم دکمه‌ی به‌روزرسانی (بخش ۰۸) هست. حالت non-git: دانلود زیپ + تعویض `server.cjs`.

حذف کامل

`sephiroth uninstall` با دو تایید: سرویس و فایل‌ها پاک می‌شوند؛ حذف دیتا (db) اختیاری و جداگانه پرسیده می‌شود.


⚠ چک‌لیست بعد از نصب

۱) رمز پیش‌فرض را عوض کنید (پروفایل → امنیت). ۲) کلید بازیابی را جایی امن ذخیره کنید. ۳) 2FA را فعال کنید. ۴) یک بکاپ دستی بگیرید تا بازگردانی را یک‌بار تمرین کرده باشید. ۵) روی پروداکشن، درایور Xray واقعی را از کارت «هسته» فعال کنید.

۱۲ پنل در ۶ زبان

رابط پنل، پورتال اشتراک، Toastها، دیالوگ‌ها و حتی متن‌های دکتر پیکربندی در **۶ زبان** با توازن کامل ترجمه شده‌اند (بررسی خودکار: صفر کلید گم‌شده و صفر ناهم‌خوانی placeholder در هر ۶ زبان):

زبان	کد	جهت	نکته
فارسی	`fa`	RTL	نیم‌فاصله‌ها و ارقام فارسی استاندارد
العربية	`ar`	RTL	اصطلاح‌ها یکدست (نقاط الدخول، الموزّع…)
English	`en`	LTR	زبان مرجع
中文	`zh`	LTR	پرانتزهای تمام‌عرض و نگارش چینی روان
Türkçe	`tr`	LTR	ترمینولوژی یکدست (Giriş / Sorgula…)
Русский	`ru`	LTR	اصطلاحات فنی بومی‌سازی‌شده



تصویر ۱۲ داشبورد در حالت فارسی — آینه‌سازی کامل RTL: گوج‌ها، چارت‌ها، ناوبری و فید زنده.

◈ RTL واقعی، نه صرفاً راست‌چین

جهت صفحه با Radix DirectionProvider از ریشه تزریق می‌شود؛ یعنی دیالوگ‌ها، دراپ‌داون‌ها، تولتیپ‌ها و حتی Toastها هم آینه می‌شوند. اعداد فنی (پورت، نسخه، لینک‌ها) داخل بلوک‌های `dir=ltr` می‌مانند تا خوانا بمانند.

۱۲ موبایل و ریسپانسیو

هر ۱۳ نمای پنل در عرض ۳۹۰ پیکسل هم بازطراحی شده است: جدول‌ها به کارت‌های انباشته تبدیل می‌شوند، نوار بالا جمع می‌شود و دیالوگ‌های بزرگ (مثل فورج) به پیمایش عمودی با فیلدهای تمام‌عرض می‌روند — در هر دو جهت LTR و RTL، بدون سرریز افقی (با بازرسی خودکار چیدمان تست شده است).



تصویر ۱۳ داشبورد موبایل (انگلیسی)



تصویر ۱۴ فورج موبایل — فارسی RTL

MOBILE-FIRST TOUCHES

جست‌وجوی سراسری و پالت فرمان Ctrl+K روی موبایل هم در دسترس است؛ جابه‌جایی بین نماها از همان ناوبری بالایی و دکمه‌های اکشن سریع داشبورد.

QA AUTOMATICO

یک ممیز چیدمان (سرریز، هم‌پوشانی، برش متن) همه‌ی نماها را در EN/FA و ۱۲۸۰px/۳۹۰px اسکن می‌کند — همان ممیزی که این کاتالوگ هم رد شده است.

۱۳ رفع اشکال · پرسش‌های متداول

پرسش	پاسخ کوتاه
«پورت اشغال است» می‌گیرم	در فورج دکمه‌ی چوب‌دان ✦ را بزنید تا اولین پورت آزاد پیشنهاد شود؛ برای بررسی دستی: `ss -tlnp | grep <port>`
دانلود باینری Xray ناموفق است	در کارت «هسته» مسیر باینری را دستی بدهید یا نسخه را پین کنید؛ تا آن موقع پنل با شبیه‌ساز به کار عادی ادامه می‌دهد.
اعداد ترافیک شبیه‌ساز با واقعی فرق دارد؟	بله — شبیه‌ساز تله‌متری نمایشی است. آمار واقعی per-user فقط از درایور Xray واقعی (بخش ۰۷) می‌آید.
رمز ادمین را فراموش کردم	از سرور: `sephiroth` → گزینه ۸ (تغییر رمز)؛ یا در صفحه‌ی ورود «کلید بازیابی» را استفاده کنید.
بکاپ را چطور برگردانم؟	تنظیمات → بازگردانی → فایل JSON + تایید `RESTORE`؛ یا روی سرور: `sephiroth` → گزینه ۱۱. بازگردانی در یک تراکنش انجام می‌شود و کاربر ادمین دست‌نخورده می‌ماند.
HTTPS را چطور فعال کنم؟	ریورس‌پروکسی (Nginx/Caddy) با TLS بگذارید؛ کوکی امن حالت `auto` دارد و با `x-forwarded-proto` خودش Secure می‌شود.
فقط یک پورت دارم (هاست رایگان)	پیش‌تنظیم «ترکیب یک‌پورت» (بخش ۰۳) را بسازید: چند پروتکل با fallback روی یک پورت + پنل روی `/panel`.
پنل بعد از تغییر، باز هم کد قدیمی را اجرا می‌کند	طبیعی است — به‌روزرسانی درون‌پنلی تا «ری‌استارت» صبر می‌کند تا نشست‌ها نپرد؛ دکمه‌ی ری‌استارت را بزنید.
اینباند امنزیاWG بالا نمی‌آید	باینری `awg` روی سرور نیست. پنل فایل‌های `.conf` سمت سرور و کلاینت را همیشه می‌نویسد؛ با نصب `awg-quick` یا پین‌کردن مسیر باینری (تنظیم `sidecarAwgBin`) همان کانفیگ بدون تغییر بالا می‌آید.
گزارش روزانه فروش نمی‌آید	در تنظیمات → ربات تلگرام، «گزارش روزانه فروش» را روشن و توکن + آیدی چت ادمین را ست کنید؛ دکمه‌ی «ارسال آزمایشی گزارش روزانه» بدون انتظار برای کرون، همان گزارش را همین حالا می‌فرستد.

✓ جعبه‌ابزار عیب‌یابی سریع

`sephiroth logs` برای لاگ سرویس · `sephiroth status` برای وضعیت · لاگ زنده‌ی هسته در کارت «هسته / Xray» · گزارش دکتر پیکربندی برای پاک‌سازی پیکربندی · فید «فعالیت‌ها» برای اینکه چه‌کسی چه‌کاری کرده.

۱۴ نقشه راه · پایان

تحویل‌شده تا v2.6.0

✓ فورج با REALITY و پیش‌نمایش زنده · ✓ دکتر پیکربندی · ✓ درایور Xray واقعی + 2FA (TOTP) · ✓ sing-box · ✓ بکاپ زمان‌بندی‌شده · ✓ به‌روزرسانی درون‌پنلی · ✓ فروشگاه تلگرام (زرین‌پال/کارت‌به‌کارت) · ✓ ناوگان چندنودی · ✓ صدور ACME داخل پنل · ✓ اتوپایلوت · ✓ امنزیاWG (سایدکار) · ✓ در انتظار + تمدید خودکار · ✓ موتور اعلان‌ها + زنگوله · ✓ وایت‌لیبل پنل/نماینده · ✓ ۱۱ عملیات گروهی · ✓ API عمومی ۵ · ✓ Swagger + `/api/v1` فرمت اشتراک + پورتال برندشده · ✓ ۶ تم · ۶ زبان (RTL) · ✓ سوییت نصب · ✓ تشخیص خودکار IP/پورت آزاد

در جلو

- **برندینگ گروهی** — برند اختصاصی برای هر گروه ساب (علاوه بر پنل و نماینده).
- **زمان‌بند ناوگان v2** — همگام‌سازی دوره‌ای خودکار اینباندها بین چند سرور.
- **وب‌هوک‌های رویداد** — ارسال رویدادهای پنل به هر URL سفارشی.
- **اجرای IP-Limit روی نودهای ریموت** — تعمیم نگهبان آی‌پی به کل ناوگان.

SEPHIROTH · v2.6.0

سپیروت یک پروژه‌ی **متن‌باز تحت مجوز MIT** است — آن را فورک کنید، تغییر دهید و در پروژه‌ی خودتان استفاده کنید. اگر برایتان مفید بود، از دکمه‌ی «حمایت از Sephiroth» داخل پنل یا ستاره‌ی گیت‌هاب دلگرم‌مان کنید.

سلب مسئولیت: این پنل برای استفاده‌ی شخصی و آموزشی منتشر می‌شود؛ مسئولیت هرگونه استفاده‌ی نابجا با کاربر است. تمام تصاویر این کاتالوگ از نسخه‌ی واقعی v2.6.0 گرفته شده و هیچ اطلاعات خصوصی‌ای در آن نیست.

ساخته‌شده با ♥ توسط EPODONIOS · github.com/Epodonios/Sephiroth