

受入入力

[受入] - [受入入力]

MRP

製番管理

概要

- ・ 購入品や外注品など、社外からモノを入荷した際に受入情報を登録します。
- ・ 発注データを引用することにより、発注に対する受入の実績が入力可能です。
- ・ MRP 運用の場合、内作工程の実績も本画面から登録します。
これにより、親品目の在庫が増え、子品目の在庫が減ります。
(在庫の自動引き落としとなります。)
- ・ 作業が完了したタイミングで、その作業に対する実績を登録します。
1 作業に対して複数人で作業を行い、各々の作業内容や工数を日々管理する必要がある場合は[作業日報入力]を使用します。

基本操作

- ・ 受入データを『なにを』『どこから』『いつ』『いくつ』『いくら』を中心に登録します。

[共通画面]

画面の主要な入力項目とセクションは以下の通りです。

- なにを (What):** 受入区分 (31), 品目区分 (1), 品目コード (SC-101), 品目名1 (事務用ハサミ R), 品目名2, 工程 (SEIKI), 射出成型
- どこから (Where):** 発注先 (DEP8003), 製造1課 成型係, 入庫場所 (DEP8004), 製造1課 組立係, 科目 (20000), 労務費
- いつ (When):** 受入日 (2025/08/23), 納期 (2025/08/14)
- いくつ (How many):** 受入数 (10.00), 受入単価 (0.00), 受入金額 (0), 税額 (0), 税率区分, 不良数 (0.00), 合計数 (10.00)
- いくら (How much):** 換算金額
- 作業実績 (Work实绩):** 作業者, 作業2, 開始, 終了, 休憩(分), 工数算定値 (450 分/日, 60 分/工数), 段取工数 (0.00), 作業工数 (0.00), 合計工数 (0.00), 作業単価 (3,000.00), 作業金額 (0), 累積工数 (0.00)

【引落情報】(MRP 版)

日	品目コード	品目名1	品目名2	出庫数	単位	場所コード	出庫場所名	ロットNo	有効期限	現在在庫数
1	SC-005	ブレード		10.00	組	DEP8003	製造1課 成型係			200.00
2	SC-602	グリッパ R		10.00	組	DEP8003	製造1課 成型係			10.00
3	SC-100	ネジ式カシメ		10.00	個	DEP8003	製造1課 成型係			200.00

(1) 【発注 SEQ】

- ・ 納品書に記載されている【発注 SEQ】を入力します。
 - ・ 【発注 SEQ バーコード】チェックを ON にすると、バーコードリーダーで発注データの読み取りが可能です。
- ※ 納品書には、【発注 SEQ】バーコードで印字が可能です。(CODE39 対応)

(2) 【OK(f・6)】 ボタンをクリック

- ・ 指定した【発注 SEQ】に基づく発注情報が、画面にセットされます。

(3) 『なにを』『どこから』『どのような作業(工程)を』

- ・ 【品目区分】【品目コード】【品目名1】【品目名2】【発注先】
指定した【発注 SEQ】をもとに、品目情報や発注先情報が引用されます。
- ・ 【工程】
MRP 運用の場合、親子関係がある品目の工程作業実績を【工程】に入力することで、在庫の自動引き落としが行われます。(親品目：在庫増／子品目：在庫減)
※ 【品目構成マスター保守】に登録されている工程のみ入力可能です。
※ 【工程】に何も入力しない場合は購入扱いとなります。
※ 【発注 SEQ】を指定した場合、【工程】は変更不可となります。

(4) 『いつ』

- ・ 【受入日】を入力します。

(5) 『いくつ』『いくら』

- ・ 発注データを引用した場合は、【発注数】【発注単価】【発注金額】が引用されます。
- ・ 【受入数】
購入品の場合、入荷した数量を入力します。
作業工程の実績登録の場合、作業を行った親品目の数量を【受入数】に入力します。

- ・ 【受入単価】
 [品目マスター保守] に【員数単位】が設定されている場合、員数計算された単価が表示されます。
 【単価】ボタンをクリックすると、単価取得仕様により最適な単価を引用します。
- ・ 【受入金額】
 【受入数】【受入単価】を変更すると、自動計算されます。
 (【受入数】と【受入単価】の積)
 端数処理は、[取引先マスター保守] の【端数区分】で変更可能です。
- ・ 【税率区分】【税率】
 品目ごとに【税率区分】が設定可能です。
 【税率区分】は [品目マスター保守] から取得されます。編集が可能です。
 【税率】は【税率区分】および【受入日】に基づいて、[税率マスター保守] から取得されます。
 ただし、取引先の税額区分=「無税」or「計算無」、または外貨建取引先の場合は、
 【税率区分】と【税率】は取得されません。【税率区分】は編集不可となります。
- ・ 【不良数】
 受入時に不良品があった場合、不良品の数を入力します。(受入数、受入金額には反映されません。)
 登録した不良数は、[受入関連帳票] で確認可能です。

(6) 【引落情報】タブ ※ MRP 版専用

- ・ 工程の実績登録時、使用する子品目情報や数量は自動計算して表示されます。
 予定よりも多く（または、少なく）消費した場合は、【出庫数】の修正が可能です。
- ・ 予定と異なる子品目を消費した場合は、行追加ボタンまたは行削除ボタンにて追加／変更が可能です。

(7) 【受入=仕入】チェック

- ・ 受入と同時に仕入計上を行う場合は、【受入=仕入】のチェックを ON にします。
- ・ このチェックを ON にすることにより、受入データと同時に仕入データが自動的に作成されます。
- ・ 受入データを登録後、任意のタイミングで仕入計上を行う場合は [仕入入力] 画面を使用します。

(8) 【OK(f・10)】 ボタンをクリック

- ・ 受入データを登録します。(受入データの確定となります。)
- ・ 【採番 SEQ】

受入データを登録すると、【採番 SEQ-受入】に【受入 SEQ】が採番されます。

【受入 SEQ】とは、受入実績 1 件に対する一意の番号です。

受入データを変更／削除する際はこの番号で対象データを指定します。

<補足>

■ 【受入数】

[コントロールマスター保守] (KEY:2030 旧項目名:受入仕入発注以下 F) =ON の場合、
発注数より多い数量は受け入れできません。(不良数を含む合計数)

■ 入庫実績

在庫管理を行う品目の受入データを登録した場合、受入情報に基づいて入庫実績データが作成
されます。入庫実績データは [在庫状況照会] で確認可能です。

■ 【受入状況】 ボタン

【発注 SEQ】を引用して受入入力を行った場合、その SEQ に紐づく状況を確認可能です。
(発注数、受入累計数、最終受入日など)

■ 発注と受入の状況

[発注照会] 画面にて、発注データに対する受入や仕入の状況を確認可能です。

■ 実績ベースでの受入

[コントロールマスター保守] (KEY:2060 旧項目名:受入未発注分許可 F) が ON の場合、
発注データなし (=受け入れ予定なし) で実績ベースの [受入入力] が可能となります。
【発注 SEQ】はゼロのまま、【OK(f・6)】 ボタンをクリックします。

■作業実績

[コントロールマスター保守] (KEY:2050 旧項目名:受入入力作業日報 F) =ON の場合、画面右側の「作業実績」欄が入力必須となります。

作業実績 (日報) を別途登録する場合は、[作業日報入力] 画面を使用します。

■作業実績欄の工数計算

【段取時間帯】【作業時間帯】を分換算するよう、[コントロールマスター保守] に初期設定されています。

(運用開始後の変更は非推奨です。希望する場合は担当 SE にご相談ください。)

設定箇所①: [コントロールマスター保守] (KEY:2840 旧項目名:工数算定値_工数)

設定箇所②: [コントロールマスター保守] (KEY:2820 旧項目名:工数算定値_日)

■【日報照会】ボタン

【作業実績】を登録すると、製番/手配 ID/工順が同一の作業日報データを日報照会で確認可能です。

■【負担部署】 ※ 製番管理版専用項目

※ 仕入計上の際に必要な項目となります。

別途 [仕入入力] を行う運用の場合、本画面では操作の必要はありません。

- ・[原価締更新 (前処理)] で行われる個別原価計算において、仕入金額を負担する部署を指定します。
- ・本画面では、発注時の【負担部署】情報を引き継ぎ表示します。仕入を同時計上する場合、必要に応じて変更します。
- ・未入力の場合、【発注部署】の負担となります。
- ・[コントロールマスター保守] (KEY:1320 旧項目名:発注負担部署必須 F) =ON の場合、入力必須となります。

<改訂履歴>

日付	対象バージョン	改訂内容
2017/12/27	R3.0.00	初版を発行。
(第2版) (第3版)	R3.0.00	軽微な文言修正。
2018/12/28	R4.0.00	初版を発行。
2019/03/29 R3 (第4版) R4 (第2版)	R3.0.32～ R4.0.00	軽減税率及び経過措置の導入に伴い、税率について追記。 改訂対象：【税率区分】 【税率】
2023/06/30 (第5版)	R3.0.00 R4.0.00 R5.0.00	R3.0/R4.0/R5.0 のオペレーションマニュアルを統合。 ※ 版の表示は、R3.0 に合わせて第5版とする。
2023/09/30 (第6版)	R3.0.00 R4.0.00 R5.0.00	・【負担部署】の説明を追記。 ・軽微な文章修正。項目を画面の表示順に整理。 改訂対象：補足欄
		画面サンプルを R5 版に差し替え。(項目の変更はありません)
2026/03/31 (第7版)	R6.0.00	R6.0 のオペレーションマニュアルを統合。