

出荷指示入力

[出荷指示] - [出荷指示入力]

MRP

製番管理

概要

- ・ 複数の受注製番をひとつの出荷指示にまとめます。
- ・ 得意先の納入指示等をもとに1件の受注製番を分割し、別々の出荷日や出荷先を指定する運用も可能です。
- ・ 出荷指示ごとに、荷姿個数／荷姿単位／重量が設定可能です。
- ・ 本機能を使用した場合、出荷指示書／納品書などの伝票発行や出荷実績の登録が、出荷指示ごとに可能となります。(本機能を使用しない場合、製番ごととなります。)

基本操作

対象の受注製番を選び、出荷指示単位でグループにまとめます。

[共通画面]

変更
終了 (f.1)

5

OK (f.6)

**対象の受注製番
を検索**

検索条件

出荷予定日 ~

納期 ~

出庫場所

得意先

出荷先

運送区分

品目区分

品目コード

製番

相手管理No

☐ 返品を含める

検索 (f.5)

DATA

出荷指示日 2025/08/25

完	製番	得意先コード	得意先名	出荷先コード	出荷先名1	出荷先名2	運送区分	運送区分
1		CUS1005	㈱ナレッジビルダー	SH4002	東日本流通センター		2	佐川急便
2	00000035-01	CUS1005	㈱ナレッジビルダー	SH4002	登録 東日本流通センター		2	佐川急便
3	00000035-02	CUS1005	㈱ナレッジビルダー	SH4002	登録 東日本流通センター		2	佐川急便
4	00000035-03	CUS1005	㈱ナレッジビルダー	SH4002	登録 東日本流通センター		2	佐川急便

全部展開

全部畳む

行挿入

行追加

行削除

行複写

最終更新者名 システ

新規登録日 2025/08/25

最終更新日 2025/08/25

行挿入

行追加

行削除

行複写

SORT 出庫場所,得意先,出荷先,運送区分,出荷日,納入日,製番

キャンセル (f.2)

OK (f.10)

- 1 -

©2017-2026 EXcorporation. All Rights Reserved.

(1) 【出荷予定日】の期間を指定

- ・ 出荷指示を行いたい対象製番を絞り込みます。
- ・ 予定日の範囲は、開始日と終了日のうち片方だけでも検索可能です。

(2) 【検索(f・5)】 ボタンをクリック

- ・ 画面上部で指定した抽出条件に従い、該当する受注製番が下部に表示されます。
- ・ 表示する受注製番は、未出荷（および未出荷指示）のみとなります。

(3) 【出荷指示数】を入力

- ・ 製番ごとに、【出荷指示数】を入力します。
※ 全数出荷を行う場合は、左端の【完】チェックを ON にすると、出荷指示残が【出荷指示数】へコピーされます。

(4) 製番を分ける（分割出荷を行う場合）

- ・ 1 件の製番を分割して出荷指示したい場合は、該当する製番行を選択してから画面下部の【行複写】ボタンをクリックします。
- ・ それぞれの製番行に対して、【出荷指示数】【出荷日】【納期】【出荷先】などを必要に応じて修正します。

(5) 【ロット No.】を指定

- ※ ロット別在庫管理、またはロットトレースオプション使用時のみとなります。
- ・ 出荷する対象ロットを指定します。
- ・ 複数のロットから出荷する場合は、【ロット入力】ボタンをクリックし、次の画面でロット No.と各数量を指定します。

(6) 【出荷指示グルーピング】 ボタンをクリック

- ・ 『得意先』『出荷先』『出庫場所』『出荷日』『納入日』『運送区分』が一致する製番ごとに、出荷指示がまとめられます。
- ・ 『出荷先』『出荷日』『納入日』『運送区分』は、画面上で変更可能です。
変更後、再度【出荷指示グルーピング】ボタンをクリックすることで、出荷指示をさらにまとめることが可能です。

※ 『得意先』『出庫場所』は変更不可となります。

変更する際は、[受注製番入力] または [受注明細入力] 画面を使用してください。

- ・ 薄黄色の行は、出荷指示の「明細」を表します。
オレンジ色の行は、まとまった出荷指示の「ヘッダ情報」を表します。
※【-】または【+】ボタンをクリックすることで、明細行の表示を開閉することが可能です。
- ・ 薄赤色の行は、出荷が発生していることを表します。「行削除」は不可となります。

(7) ヘッダ行の修正

- ・ オレンジ色の「ヘッダ情報」をダブルクリックします。

これより先は明細画面-出荷指示ヘッダ入力へ

[明細画面] - [出荷指示ヘッダ入力]

	製番	得意先コード	得意先名	出荷先コード	出荷先名1	出荷先名2	運送区分	運送区分名
1	00000035-01	CUS1005	㈱ナレッジビル	SH4002	東日本流通センター		2	佐川急便
2	00000035-02	CUS1005	㈱ナレッジビル	SH4002	東日本流通センター		2	佐川急便
3	00000035-03	CUS1005	㈱ナレッジビル	SH4002	東日本流通センター		2	佐川急便

DATA

得意先 CUS1005 ㈱ナレッジビル

出荷先 SH4002 東日本流通センター

運送区分 2 佐川急便

出荷日 2025/08/29

納入日 2025/08/29 計算

荷姿個数 0

荷姿単位 0.000 g 計算

備考1

備考2

キャンセル(f・1) OK(f・10)

(8) ヘッダ情報の修正

- ・ 出荷指示にまとめられた明細に対して、一括で情報を変更可能です。
(明細は画面上部に表示されます。)

※【重量】は、各明細の【重量】項目の総合計を表示します。
手修正のほか、右隣の【計算】ボタンで再計算も可能です。

(9) 【OK(f・10)】ボタンをクリック

- ・ 元の共通画面へ戻ります。

共通画面へ戻る

(10) 【OK(f・10)】ボタンをクリック

- ・ 出荷指示情報が登録されます。
- ・ 出荷指示書は [出荷指示伝票発行] から発行します。
- ・ 出荷後の実績は、[一括出荷入力] または [出荷データ取込処理] から登録します。

<補足>

■ 出荷実績の登録について

出荷指示を行った受注製番は、[出荷実績入力][出荷明細入力]は返品のみ新規登録が可能です。
(ただし、[一括出荷入力]登録後の変更/削除/照会が可能です。)

■ 全数出荷指示

出荷指示を一部でも行った受注製番は、必ず全数出荷指示が必要です。

例：品目 A を 10 個受注した場合

×製番のうち、4 個の出荷指示を行い、残りの 6 個は通常の[出荷実績入力]を行います。

○製番のうち、4 個と 6 個に分割して出荷指示を登録します。

■ 出荷打ち切りの場合

[受注製番入力]または[受注明細入力]で、【出荷完了】チェックを手動で ON にします。

例：品目 A を 10 個受注し、9 個で出荷打ち切りとなる場合

×製番のうち、9 個の出荷指示を行い、残りの 1 個は出荷しないのでそのままにします。

○製番のうち、9 個の出荷指示を行い、[受注製番入力]で【出荷完了】チェックを ON にします。

■ 【出荷先コード】について

[コントロールマスター保守] (KEY:0730 旧項目名:受注時出荷先必須 F) が ON の場合、
【出荷先コード】が必須項目となります。

(OFF の場合【出荷先コード】は空白でも構いません。空白の場合は、【得意先】 = 【出荷先】と見なします。)

■ 【出荷数】について

[コントロールマスター保守] (KEY:0740 旧項目名:受注出荷小数点無 F) が ON の場合、
整数のみ入力可能となります。

■ 【荷姿個数】について

[コントロールマスター保守] (KEY:1880 旧項目名:員数宛名票計算無 F) が ON の場合、
本項目に指定した数量が[送り状発行]の【個口】欄に引き継がれます。

OFF の場合は、[一括出荷入力]登録時に、出荷数÷荷姿入数で個口数が再計算されます。

※【荷姿入数】は、[品目マスター保守]で品目ごとに指定可能です。

■ 同一受注番号の出荷指示登録について

同一受注番号の場合、明細一部を出荷指示あり、なしと混在する登録はできません。

■ 【返品を含める】チェックボックスについて (※ R3.0.33～)

チェックが ON の場合、返品が発生している製番も抽出対象となります。

返品データに対する出荷指示の新規登録を可能とします。

(初期値は ON です。次回起動以降は前回値を初期値とします。)

<改訂履歴>

日付	対象バージョン	改訂内容
2017/12/27	R3.0.00	初版を発行。
2018/11/29 R3 (第2～3版)	R3.0.00	・画面サンプル差し替え。 ・軽微な文言修正。
2018/12/28	R4.0.00	初版を発行。
2019/01/31 R3 (第4版)	R3.0.33～	【返品を含める】チェックボックスの追加に伴い、説明追記と画面サンプルを差し替え。 改定対象：基本操作－〔共通画面〕画面サンプル、補足欄
2019/04/18 R3 (第5版)	R3.0.00	誤字訂正 (×納品日 ○納入日)
2019/12/27 R4 (第2版)	R4.0.04～	【返品を含める】チェックボックスの追加に伴い、説明追記と画面サンプルを差し替え。 改定対象：基本操作－〔共通画面〕画面サンプル、補足欄
2023/06/30 (第6版)	R3.0.00 R4.0.00 R5.0.00	R3.0/R4.0/R5.0 のオペレーションマニュアルを統合。 ※ 版の表示は、R3.0 に合わせて第6版とする。 全般で軽微な文言修正。
2026/03/31 (第7版)	R6.0.00	R6.0 のオペレーションマニュアルを統合。