

人員マスター保守

[基準 1] - [人員マスター保守]

MRP

製番管理

概要

- ・ 電腦工場の利用者（オペレーター）情報を登録します。
- ・ 同じ人員コードを用いた、複数人の同時ログインは不可となります。
社内ルールを決め、適切に人員コードを割り振ってください。

※ 退職者の人員コードの『削除』は非推奨です。

『削除』すると、過去データが正常に閲覧できなくなります。

⇒ 詳細は【社員区分】項目をご参照ください。

基本操作

変更

KEY

人員コード 100002

OK (f・6)

次画面

終了 (f・1)

DATA

氏名 佐藤 恵美

略称漢字 佐藤 略称カナ サウ

フリガナ サウ エミ

部署 DEP1018 営業1課

社員区分 1 正社員

職位区分 5 部長

職掌区分 1 管理職

オペレーター区分 01 管理者

パスワード * ☐ パスワード変更

作業単価区分

担当地

勤務区分

内線

言語 JAPANESE

最終更新者コード 100029

新規登録日 2025/07/10

最終更新日 2025/07/17

キャンセル (f・2)

OK 継続 (f・9)

OK (f・10)

(1) 任意の【人員コード】を入力

- ・ 使用できる文字は、半角英数字と半角記号のみとなります。
 ※ アルファベットの大文字／小文字は区別します。
 ※ 次の記号に注意してください。
 「 , 」 (カンマ) … 使用禁止です。
 「 ! & % _ ' 」 … 非推奨です。(検索やデータ取込に影響するため)
- ・ 人員コードは、オペレーターコードと呼称する場合があります。
 後に登録する【パスワード】と合わせて、電腦工場のログインに使用します。

(2) 【OK(f・6)】 ボタンをクリック

(3) 画面項目を入力

- ※ 本マニュアルでは便宜上、項目を記載順に並べています。
 ただし、マスター登録時の入力順序に制限はありません。

● 必須項目

項目	説明
氏名	・ オペレーターの氏名を入力します。
略称漢字	・ オペレーターを示す略称を入力します。 ・ 電腦工場の画面や伝票帳票には、略称が表示されます。
部署	・ 所属する部署コードを選択します。 ・ 事前に [取引先マスター保守] へ登録が必要です。

社員区分	・ 「正社員」「アルバイト」などの区分を選択します。 ・ 選択肢は [名称マスター保守] で追加／変更が可能です。 ・ 退職者は、社員区分を「退職」にします。 これにより、通常の人員検索で非表示となります。 (検索時の設定により、退職者を含めた検索も可能です) ※ 過去データが正常に閲覧できなくなるため、人員コードの削除は非推奨です。 ⇒ 退職者のログインを防止したい場合は、末尾の<補足>をご参照ください。
職位区分	・ 職位を選択します。(部長／課長／職員など) ・ 人員検索の際、【職位】順にソート可能です。 ・ 選択肢は [名称マスター保守] で追加／変更が可能です。 ※ 『発注承認』オプションの承認者設定にも使用します。 ⇒ 詳細は、オプションのマニュアルをご参照ください。
職掌区分	・ 職務の分類を選択します。(管理職／営業職など) ・ 人員検索の際に、【職位】>【職掌】の順にソート可能です。 ・ 選択肢は [名称マスター保守] で追加／変更が可能です。
オペレーター区分	・ 電腦工場を操作する際の権限グループとなります。 メニューの表示／非表示や各機能の操作制限は、個人単位ではなく「オペレーター区分」ごとに設定します。 設定例は、EX CAMPUS「メニュー表示と権限」をご参照ください。 ・ 通常の電腦工場ユーザーを登録する際は、「99.システム管理」以外のオペレーター区分を指定してください。 ※ オペレーター区分「99」は、配信処理に関わる管理用の区分です。 ・ 選択肢は、システム導入時に SE が設定します。

パスワード	・ 電腦工場にログインする際のパスワードとなります。 ・ 登録済みのパスワードを変更する際は、隣の【パスワード変更】チェックを ON にします。 ・ 入力時、パスワードは「 * (アスタリスク) 」で伏せられます。 ※ 既存のパスワードを確認する機能は、システム管理者のみ操作可能です。 パスワードがご不明な場合、社内のシステム管理者へご相談ください。 ※ パスワード管理機能は、電腦工場のバージョンにより異なります。 ⇒ 詳細はマニュアル「共通_電腦工場の起動とメニュー設定」をご参照ください。
言語キー	・ 電腦工場の表示言語（キャプション）を選択します。 ・ 初期データは「JAPANESE」のみとなります。 ※ 他言語の設定は、担当 SE へご相談ください。

● 任意項目

項目	説明
作業単価区分	製番管理版 専用項目となります。 ・ 社内部署へ指示する際の【手配単価（工程単価）】計算に使用できます。 ※ 単価取得順（マスターの優先順位）は、末尾の<補足>を参照してください。
担当セル	・ 不使用項目です。
勤務区分	・ 不使用項目です。
内線	・ 不使用項目です。
メールアドレス	・ 『発注承認』オプション専用項目です。 ⇒ 詳細は、オプションのマニュアルをご参照ください。

(4) 【OK(f・10)】ボタンをクリック

- ・ オペレーターの登録完了となります。

<補足>

■ 初期データ

システム管理用の人員コード「999999」が登録済みです。削除不可となります。

※ オペレーター区分は「99」のまま変更しないでください。

■ 社内部署への手配単価 取得の優先順位 (製番管理版)

1. [人員マスター保守] の【作業単価区分】× [品目マスター保守] の【作業単価】
2. [品目マスター保守] の【標準単価】
3. [取引先マスター保守] 部署の【作業単価】
4. [製番手配入力] で手入力した単価

■ 退職者のログイン防止策 (任意)

退職者アカウントによるログインを防止する方法は、次の2パターンがあります。

1. メニュー表示・操作を禁止した「オペレーター区分」を作成し、該当のアカウントに付与する。

<作成手順>

[名称マスター保守] に「オペレーター区分」を新規登録します。

例) 【名称区分2】 = XX、【名称】 = 退職、など

※ 新しいオペレーター区分を登録する際、本来は [プログラム権限保守] [メニューマスター保守] も続けて登録しますが、あえて行いません。

これにより、『電腦工場を表示・操作できない権限グループ』となります。

2. システム管理者の方が、該当アカウントの【パスワード】を手動で変更します。

■ マスター登録順序

マスター登録順序は、EX CAMPUS「マスター登録順序 (MRP 版)」または「マスター登録順序 (製番管理版)」をご参照ください。

<改訂履歴>

日付	対象バージョン	改訂内容
2023/09/30	R3.0.00 R4.0.00 R5.0.00	初版を発行。
2024/06/30 (第 2 版)	R3.0.00 R4.0.00 R5.0.00	退職者の扱いについて追記。 改訂対象：【社員区分】、補足欄
2026/03/31 (第 3 版)	R6.0.00	説明文「既存のパスワードを確認（閲覧）する機能はありません。」 を修正。 改訂対象：【パスワード】項目説明 R6.0 のオペレーションマニュアルを統合。