

取引先マスター一括取込処理

[基準 2] - [取引先マスター一括取込処理]

MRP

製番管理

概要

- 取引先マスターは、得意先／仕入先／加工先（外注）／部署／在庫管理場所の情報をすべて登録します。
- ひとつの取引先に、複数の属性を設定することも可能です。

例：得意先から物を購入する場合、「得意先」「仕入先」の属性をつけます。

例：外注に渡した支給品の在庫管理をする場合、「加工先」「場所」の属性をつけます。

※ 本マスター情報を 1 件ずつ登録する場合は、[取引先マスター保守] を使用してください。

基本操作

[共通画面]

取込ファイル C:\Users\0082\Documents\得意先情報変更_20250818.csv

OK (f-6)

DATA

変更

件数 3

エラーメッセージ	取引先コード	場所	出荷先	得意先	仕入先	加工先	部署	系列	略称	地区コード	地区名
1 プリミティブ:全角文字が入力されています。	CUS1014	0	0	1	0	0	0	04	ネリソフト		
2 税額区分が無税の時は、税計区分を無としてください。	CUS1019	0	0	1	0	0	0	00	Shanghai		
3 取引先マスターにデータが存在しません。	CUS1111	0	0	1	0	0	0	04	U		

対象の企業／部署／場所を示すコード

属性別の設定箇所

赤色：エラーのため取込不可。
青色：警告。メッセージ内容を確認のうえ、人の判断で取込可能。

行削除

V

件数 25

エラーメッセージ	取引先コード	場所	出荷先	得意先	仕入先	加工先	部署	系列	系列名	略称	地区コード	地区名
15	CUS1017							00	独立	Elanora	AB	海タ
16	CUS1018							00	独立	Nordisk	AB	海タ
17	CUS1020							00	独立	Al Manar	AB	海タ
18	CUS1021							00	独立	ハーフスチール	KS	九州
19	CUS1022							00	独立	テクノライズ	KS	九州
20 同一のEDI変換コードが存在します。	CUS1023							00	独立	マックスワキ	HK	北洋
21	CUS1024							00	独立	マックスワキ	KS	九州
22	CUS1025							00	独立	マックスワキ	KT	関東
23	CUS1026							00	独立	マックスワキ	KK	近畿
24	CUS1027							00	独立	J_ONE	KK	近畿

プリント設定

ページ設定

画面

プリント

CSVファイル

エラーリスト

キャンセル (f-2)

OK (f-10)

- ・ **事前準備**
- ・ 取込用 CSV の作成方法
 - ・ [取引先マスターリスト] の「取引先マスター一括取込用 CSV」を選択し、既存の取引先データを出力します。
 - ・ 出力した CSV を基にして、任意の項目を修正します。CSV データの行追加や削除も可能です。
 - ・ 電腦工場側の取込項目の詳細は、EX CAMPUS「電腦工場 CSV レイアウト & 項目説明書」をご参照ください。

取込用 CSV の「処理区分」項目を、下記のいずれかに設定します。

[A] …新規 [U] …変更 [D] …削除

※ 「取引先マスター一括取込用 CSV」出力時、処理区分は一律 [U] で出力されます。

※ 1 つの CSV ファイル内に複数の処理区分を設定することはできません。

・ [取引先マスター一括取込処理] 登録手順

(1) 【取込ファイル】検索ボタンをクリック

(2) CSV ファイルを選択

- ・ [CSV 入力ダイアログ] 画面の【入力パス】検索ボタンをクリックします。
- ・ エクスプローラーで取込対象の CSV ファイルを選択します。

[取引先マスター一括取込処理] > [CSV 入力ダイアログ]

(3) フォーマットを指定

- ・ 取込 CSV に合わせて、次の 5 点を指定します。
 - ① 項目名 (タイトル行) の有無
 - ② 文字の末尾に空白がある場合、削除するか否か
 - ③ 区切り文字 (カンマ/タブ/スペース/セミコロン)
 - ④ 囲み文字の有無 (無しの場合は空欄とします。)
 - ⑤ 文字コード (Shift-JIS/UTF-8)

(4) 【OK(f・10)】 ボタンをクリック

- ・ 共通画面に戻ります。

(5) 【OK(f・6)】 をクリック

- ・ 上段明細部 (取引先情報) が入力可能となります。
【取引先属性】、【取引先名称】、【取引先企業情報】などを登録します。
取引先属性は、場所/出荷先/得意先/仕入先/加工先/部署の設定ができます。
例えば、得意先の設定を行う場合は、[1] を設定します。
[0] …オフ
[1] …オン

⇒各項目の内容詳細は下記のマニュアルをご参照ください。

【取引先マスター保守【1.共通画面】】

【取引先マスター保守【2.得意先・出荷先】】

【取引先マスター保守【3.仕入先・加工先】】

【取引先マスター保守【4.部署】】

(6) をクリック

- ・ エラーチェックが行われ、正常なデータや警告データは下段に表示されます。
赤色 = エラーのため取込不可となります。
水色 = 警告。メッセージを確認のうえ、人の判断で取込が可能です。
- ・ 警告データを取り込む場合、「エラーステータス」を確認のうえ、手動で取込チェックを ON にしてください。
- ・ 上段のエラーが発生しているデータはエラー内容を確認の上、修正を行ってください。

(7) 【OK(f・10)】 ボタンをクリック

- ・ 取引先マスター情報の登録完了となります。

<補足>

■ マスター登録順序

マスター登録順序は、EX CAMPUS「マスター登録順序 (MRP 版)」または「マスター登録順序 (製番管理版)」をご参照ください。

<改訂履歴>

日付	対象バージョン	改訂内容
2026/03/31	R3.0.26～ R4.0.00 R5.0.00 R6.0.00	初版を発行。