

品目マスター保守 【品目】

[基準 2] - [品目マスター保守]

MRP

製番管理

概要

- ・ 『品目（物）』の情報を登録します。（製品／半製品／資材／梱包材など）
- ・ 品目ごとに、単位や科目・在庫管理の有無・手配方法などを指定します。

※ 本画面では、『工程（作業）』の登録も行います。（組立／旋盤／検査など）
 入力項目が異なるため、別途マニュアル「品目マスター保守【工程の場合】」を
 ご参照ください。

基本操作

変更

KEY

品目区分 1 製品 OK (F-6)

品目コード PH-001

終了 (F-1)

品名全角

DATA

品目名1 スマートフォン SV

品目名2

品目名3

品目名4

単位 台

略称

型番

標準単価 21,000.00

販売単価 50,000.00

取引先 (メーカー)

科目コード 10100 製品

科目コード2

在庫管理区分 1 常備品

調達区分

機械

場所

ロケーション

図面番号

品目トータル

製造手配区分

☒ 手配品目 ☐ 発注点手配品目

☐ 製番手配品目 ☐ マニュアル手配品目

分類1 C Cグループ

分類2

分類3

分類4

分類5

分類6

税率区分

管理区分 C C級

支給区分

税額区分 1 外税

検査区分

留意区分

員数単位 ☐ 割算

員数 0.00

荷姿入数 0.00

荷姿単位

基準在庫数 100.00

最低在庫数 0.00

製造ロト数 0.00

最大ロト数 0.00

支給ロト数 0.00

所要量計算端数区分

所要量計算まとめ

まとめ区分

まとめ日 0 0 0

まとめ曜日 ☐ 月 ☐ 火 ☐ 水 ☐ 木 ☐ 金 ☐ 土 ☐ 日

☐ 注文書不要

☐ 無効

製造LT 8.0

仕掛数 0.0

LLC 0

期間 0

計画製番 0

まとめ日 月 日 時

☒ 休日前 ☐ 休日後

計算区分

材質

寸法1 0.000 mm

寸法2 0.000 mm

寸法3 0.000 mm

寸法4 0.000 mm

容積 0.00 cm3

比重 0.000000000

単位重量 0.00 g

計算単価 0.00 /台

標準単価

数量単価

工程単価

販売単価

予備項目

最終更新者コード 100029

新規登録日 2025/07/17

最終更新日 2025/07/17

キャンセル (F-2)

OK継続 (F-9)

OK (F-10)

(1) 【品目区分】を選択

- ・ 『品目（物）』情報を登録する場合、その品目に適した区分を選びます。
 （品目区分は、システム導入時に「名称マスター保守」に登録します。）

(2) 【品目コード】を入力

- ・ 任意の品目コードを入力します。
- ・ 使用できる文字は、半角英数字と半角記号のみとなります。

※ アルファベットの大文字／小文字は区別します。

※ 次の記号に注意してください。

「 , 」 (カンマ) … 使用禁止です。

「 ! & % _ ' 」 … 非推奨です。(検索やデータ取込に影響するため)

(3) 【OK(f・6)】 ボタンをクリック

- ・ 指定した【品目区分】【品目コード】の組み合わせで 1 品目を示します。

(4) 必須項目を入力

※ 本マニュアルでは必須項目を先に記載しています。

ただし、マスター登録時の入力順序に制限はありません。

項目	説明
品目名	・ 【品目名 1】は必須項目です。名称が長い場合は【品目名 2】も使用します。 ※ 【品目名 1】【品目名 2】は標準伝票に印字します。 (注文書／納品書など) 取引先向けの正規名称を入力してください。 ※ 【品目名 3】【品目名 4】は、標準の伝票（帳票）には印字されない補助項目です。 検索で使えるため、検索ワードや社内用名称の入力を推奨します。
単位	・ 品目を数える「単位」を選択します。 ・ 自社内の在庫管理で使う単位を指定してください。(入出庫や棚卸などの在庫管理業務で使用するためです。) ※ 該当する単位が選択肢にない場合は、[名称マスター保守]へ登録します。 ※ 後述の【員数単位】と区別するため、「標準単位」と呼称することもあります。

科目コード	・ 原価計算で使用する科目を選択します。 ※ 該当する単位が選択肢にない場合は、[科目マスター保守]へ登録します。
在庫管理区分	・ 在庫管理の有無を指定します。 [1] ~ [7] …在庫管理する（常備品／引当品などの在庫品） [8] …在庫管理しない（ただし、特定の品物を指す） [9] …諸口（特定の品物を指さない架空品目） ※ 在庫管理区分（特に『9:諸口』）については、EX CAMPUS「在庫管理区分について」をご参照ください。 ※ なお、電腦工場 MF R2.0 以前は【在庫区分】と呼称しておりました。
製造手配区分	・ その品目をどのように手配（発注）するか、を選択します。 ■ ロット手配品目（MRP 版 専用項目） … [所要量計算処理] の対象にする製品／半製品／部材など。 発注先や数量を自動計算する、量産タイプの手配方法です。 ■ 製番手配品目（製番管理版 専用項目） … [製番手配入力] で手配する品目です。 ■ 発注点手配品目 … 在庫が一定量を下回った場合に、発注先や数量を[発注点手配処理]で自動計算する購入品です。（原材料／部材など） ■ マニュアル手配品目 … [発注入力] から、人が手入力で発注する品目です。 （MRP 版の場合） [所要量計算処理] で必要数の算出は可能ですが、[自動発注更新 (MRP)] では対象外となります。 算出した必要数を参考に、実際の発注は手入力します。 （製番管理版の場合） [製番手配入力] から発注を行うことも可能です。 ※ 製造手配区分のより詳しい説明や登録例については、EX CAMPUS「製造手配区分について」をご参照ください。

- ・ 最低限の入力項目は以上となります。

任意項目を入力しない場合は【OK(f・10)】 ボタンをクリックし、登録を完了します。

(5) 必要に応じて、任意項目を入力

- ・ 以下、任意項目は 3 つに分けて説明します。

- ① 入力項目／チェックボックス (MRP 版／製番管理版 共通項目)
- ② ボタン項目 (別画面が開くもの)
- ③ 電腦工場 MF MRP 版 専用項目

① 入力項目／チェックボックス (MRP 版／製番管理版 共通項目)

項目	説明
略称カナ	・ 略称を半角カナで入力します。品目検索で使用可能です。
型番	・ 品目の型番、型式名などを半角で入力します。
標準単価	・ 1 単位あたりの標準的な単価です。 ・ 在庫評価に「標準原価法」を用いる場合、本項目を標準原価として扱います。 ・ また、品目別原価計算（標準原価・実績原価）を行う場合、購入品の単価として計算に用います。 ・ 一律の発注単価として採用できます。 ※ 単価取得順（マスターの優先順位）は、末尾の〈補足〉をご参照ください。 ・ 単位重量から単価を求める品目（鋼材など）の場合、後述の【材質】をもとに計算し、【標準単価】を更新できます。 ※ MRP 版の場合 〔品目構成マスター保守〕に登録した製品／半製品の標準単価は、下位の材料費や加工費を含む必要があります。 〔在庫評価処理〕の積算更新機能により、半製品以上の品目は【標準単価】の自動更新が可能です。 詳細はマニュアル〔在庫評価処理〕をご参照ください。

販売単価	- 一律の受注単価（販売単価）として採用できます。 ※ 単価取得順（マスターの優先順位）は、末尾の<補足>をご参照ください。 - 発注単価の計算にも利用可能です。 ※ [取引先マスター保守] の仕入先【単価掛率】に登録が必要です。
取引先（メーカー）	- 品目と特定の取引先が紐づく場合に指定します。（OEM など） - 品目検索で利用できるほか、[在庫状況照会] で【取引先（メーカー）】ごとに在庫一覧を確認可能です。 ※ 本項目を必須とする設定も可能です。詳細は、末尾の<補足>をご参照ください。
科目コード2	入力不要です。（『工程（作業）』専用）
調達区分	- 品目の調達方法を指定します。（内作／外作／購入など） [発注点手配処理] にて、抽出条件として使用可能です。
機械	入力不要です。（『工程（作業）』専用）
場所	- その品目を「購入品」として発注（受入）する際にどこへ在庫するか、在庫場所を選択します。 - 空欄の場合、[コントロールマスター保守] で指定した【標準在庫場所】への在庫となります。 ※ 本機能を使用するには、[コントロールマスター保守] の設定が必要です。且つ、前述の【調達区分】を「購入」とする必要があります。
ロケーション	- 品目を置く棚番号などを入力します。（半角英数字） - 棚卸業務で使用する『棚卸調査表』において、品目の並びをロケーションでまとめて、順に出力可能です。 （出力ソート順：0→9→A→Z） - ロケーションごとの在庫管理はできません。 そのため、[取引先マスター保守] への登録は不要です。

図面番号	- 品目に紐づく図面がある場合、使用します。 【図面マスター保守】に登録済みの図面を選択します。未登録の場合は直接入力も可能です。(半角英数字) ※ 【コントロールマスター保守】の設定により、品目を登録すると同時に【図面マスター保守】へ図面情報を登録する運用も可能です。 詳細は末尾の<補足>をご参照ください。
分類 1 ～ 6	- 品種など、検索や分析用の分類(グループ)を選択します。 - 分類は、事前に【名称マスター保守】へ登録します。
税率区分	- 売買する品目の場合、使用します。 消費税の引き上げに伴う「軽減税率制度」への対応です。 - 空欄の場合は標準税率(10%)で税額を計算します。それ以外の税率を適用する品目の場合、本項目で指定します。 [1] …軽減税率(5%) [2] …軽減税率(8%) [3] …経過措置(5%) [4] …経過措置(8%)
管理区分	- 品目の管理ランクを選択します。 【在庫関連帳票】の「ABC 在庫管理表」の出力で利用します。
税額区分	- 品目ごとに税計算が異なる場合にのみ設定します。 [1.外税] …本体金額に税率を掛けます。 [2.内税] …総額(税込)に税率を掛けて内税額を計算し、 総額－税額＝「本体価格」とします。 [3.無税] …税額をゼロ固定とします。 [4.計算無] …選択不要です。本画面では使用いたしません。 【税額区分】は、取引先ごとに設定することも可能です。 マスターの優先順位は、末尾の<補足>をご参照ください。 ※ [4.計算無] は、【入金明細入力】【支払明細入力】でのみ使う区分です。 品目マスターで [4.計算無] を選択した場合は、[3.無税] と同じ税額ゼロとして扱われます。
検査区分	『品質(検査不良実績)管理』オプション専用項目です。 - 詳細は、オプションのマニュアルをご参照ください。

留意区分	- 新規商品、期待商品、季節商品などの区分を選択します。 - 選択肢は [名称マスター保守] へ登録します。 - 指定した留意区分で絞り込み、生産計画を立てることが可能です。 (対象機能 : [生産計画作成処理] [生産計画入力])
員数単位	在庫管理用の【単位】と、購入品を発注する際の単位が異なる場合に登録します。(外注工程の発注は対象外です) 例) 社内は『個』で管理し、仕入先には 10 個入りの『1 ケース』で発注する品目。 【単位】 = 個 【員数単位】 = ケース 【割算チェック】 = ON 【員数】 = 10 例) 社内は 20Kg ごとに『1 袋』で管理し、仕入先には『Kg』単位で発注する品目。 【単位】 = 袋 【員数単位】 = Kg 【割算チェック】 = OFF 【員数】 = 20 ※ 『員数・員数単位・割算チェック』の説明や登録例は、EX CAMPUS「品目マスター保守 (品目)」をご参照ください。 ※ 出荷時の【荷姿単位】として扱うことも可能です。 R3.0 はバージョンにより仕様が異なるため、末尾の<補足>をご参照ください。
割算チェック	
員数	
ロット管理	- オプション専用項目。『ロットトレース機能』または『ロット別在庫管理』を使用する場合のみ表示されます。 - 詳細は、各オプションのマニュアルをご参照ください。
荷姿入数	- 出荷する品目 (製品) について、梱包時の荷姿管理を行う場合に設定します。 - 出荷指示や、送り状の梱包数などで使用します。 例) 「1 箱 20 個入り」で梱包・出荷を行う品目。 【荷姿単位】 = 20 【荷姿単位】 = 箱 ※ 【員数単位】で代用することも可能です。 R3.0 はバージョンにより仕様が異なるため、末尾の<補足>をご参照ください。
荷姿単位	

基準在庫数	- 安全在庫として常に持つべき在庫数です。 - 品目の発注数を自動計算する際に基準となります。 (対象機能：[発注点手配処理] [所要量計算処理] (MRP 版)) - 対象機能では、有効在庫数が【基準在庫数】を下回った品目は常にこれを満たすように数量計算が行われます。
最低在庫数	- 安全在庫として常に持つべき在庫数の目安です。 - 有効在庫数が【最低在庫数】を下回った品目は、[在庫関連帳票] から「最低数割在庫管理表」を出力し、手配の目安にすることができます。 [発注点手配処理] では、【基準在庫数】 【最低在庫数】 のどちらかを基準値として指定します。
注文書不要 チェック	発注時、電腦工場からの注文書が不要な場合はチェック ON とします。
無効チェック	廃番になった場合など、今後使用しない品目データは【無効チェック】を ON とします。 これにより、品目検索から除外することができます。 ※ 品目マスター保守からの『削除』は、売買や在庫受払などの過去データが正常に閲覧できなくなるため非推奨です。
製造 LT (リードタイム)	- 品目の製造開始から完成までにかかる目安日数です。 - 受注入力、または生産計画を立てる際の日数計算に利用します。 ※ MRP 版の場合 [品目構成マスター保守] に登録した製品／半製品の製造 LT は、下位工程の加工日数を含む必要があります。 [在庫評価処理] の製造リードタイム更新機能により、半製品以上の品目は【製造 LT (リードタイム)】の自動更新が可能です。詳細はマニュアル [在庫評価処理] をご参照ください。

単位重量から単価を求める品目（鋼材など）の場合

項目	説明
計算区分	- 容積を求めるための計算方法を選択します。 - 計算区分の選択により、【寸法 1～4】の項目名および入力すべき数値が変わります。
材質	- 品目の材質を選択します。 - 材質の詳細は、事前に【材質マスター保守】へ登録します。 (材質名/Kg あたりの単価/比重)
寸法 1～4	【計算区分】の選択により項目名が変化します。 [11.平板・角材] …寸法 1～3 = 【幅】 【長さ】 【厚さ】 [12.丸棒] …寸法 1・2 = 【半径】 【長さ】 [13.丸パイプ] …寸法 1～3 = 【外半径】 【内半径】 【長さ】 ※ 寸法 4 は不使用項目です。
容積	- 表示項目です。 【寸法 1～4】をもとに計算します。詳細は下図をご参照ください。 ※ 寸法 4 は不使用項目のため、計算に使用しません。
比重	【材質マスター保守】へ登録した比重を表示します。 - 手入力も可能です。
単位重量	【容積】と【比重】をもとに計算します。詳細は下図をご参照ください。 - 手入力も可能です。
計算単価	- 表示項目です。 【単位重量】と【材質マスター保守】の【単価】に基づいて計算されます。詳細は下図をご参照ください。
標準単価セット ボタン	【計算単価】を、品目の【標準単価】へコピーします。

計算式

■11.平板・角材

$$(\text{幅} \times \text{長さ} \times \text{厚さ}) \div 1000$$

■12.丸棒

$$(\text{半径} \times \text{半径} \times 3.14 \times \text{長さ}) \div 1000$$

■13.丸パイプ

$$(\text{外半径} \times \text{外半径} \times 3.14 \times \text{長さ}) \div 1000 - (\text{内半径} \times \text{内半径} \times 3.14 \times \text{長さ}) \div 1000$$



$$\text{【容積】} \times \text{【比重】} = \text{単位重量}$$

$$\parallel$$

$$\text{【単位重量】} \times \text{【材質】の単価} \div 1000 = \text{計算単価}$$

$$\parallel$$

$$\text{【標準単価】へコピー可}$$

※ 計算中の端数は、すべて小数第3位を切り上げとなります。

② ボタン項目 (別画面が開くもの)

● 品目ドキュメント

- ・ 図面や外観写真など、品目に関連するドキュメントを登録します。

◆ ドキュメント登録

KEY

品目区分 1 製品 スマートフォン SV

品目コード PH-001

	ドキュメント種別	ファイル名		備考
1	01	概要説明 A & B	概要説明資料.pdf	
2	02	仕様説明 C & D		

行追加 行削除 OK (f・10)

・ 新規登録する際は UP

・ 変更、照会の際は DOWN / OPEN ボタンが使用可能となります。

・ 登録手順

1. 【ドキュメント種別】を選択します。

(種別は [名称マスター保守] へ事前登録します。)

2. 登録方法は 2 パターンあり、導入時に [コントロールマスター保守] で設定します。

A. WEB サーバへアップロード

…メリット : データは WEB サーバに保存するため、元ファイルが消えても問題がありません。

…デメリット : 元ファイルを編集した場合、再アップロードが必要となります。

B. ファイルパスを登録

…メリット : ドキュメントを頻繁に編集する場合でも、常に最新を閲覧可能です。

…デメリット : 共有サーバのフォルダ構成やファイル名が変わると、閲覧できません。

3. 必要に応じて【備考】を入力します。(資料の目的や管理者などのメモ欄)
4. 【OK(f・6)】 ボタンをクリックします。

- ・ ドキュメント登録後は、「DOWN」「OPEN」 ボタンでファイルのダウンロードや閲覧が可能となります。

※ 上の画面サンプルは A パターンになります。

(「UP」「DOWN」「OPEN」の 3 ボタン)

B パターンでは、赤枠内のボタンは「ファイル検索」「OPEN」の 2 種類となります。

- 数量単価

- ・ 表示している品目の [数量単価マスター保守] を起動します。

- 工程単価 ※ **MRP 版専用**

- ・ 品目の作業工程を [品目構成マスター保守] へ登録済みの場合、使用可能です。
 - ・ 登録済みの作業工程を閲覧可能です。
- また、【工程単価】を直接編集することが可能です。

◆工程単価入力

	工程コード	工程名	場所コード	入庫場所	日程	工程単価	段取工数	票効	手配先コード	手配先名	段
1	KENSA	検査	PL6001	製品倉庫	1.0	3,000.00		☐	DEP8001	製造4課 組立係	
2	KUMITATE	組立	DEP8001	製造4課 組立係	1.0	3,000.00		☐	DEP8002	製造4課 検査係	

- 販売単価

※ 前述の入力項目【販売単価】と区別するため、本ボタンは「販売単価テーブル」と呼称します。

- ・ 品目の受注単価が、得意先のグループ（ランク）により異なる場合に登録します。
- ・ ランク単価 A～N まで 14 種類の販売単価を設定可能です。

◆単価テーブル

DATA	
販売単価	50,000.00
ランク単価A	49,000.00
ランク単価B	48,000.00
ランク単価C	47,000.00
ランク単価D	46,000.00
ランク単価E	45,000.00
ランク単価F	0.00
ランク単価G	0.00
ランク単価H	0.00
ランク単価I	0.00
ランク単価J	0.00
ランク単価K	0.00
ランク単価L	0.00
ランク単価M	0.00
ランク単価N	0.00

- ・ 得意先を登録する際、[取引先マスター保守] の【販単区分】を指定すると、受注入力時に該当するランクの販売単価を自動取得します。

③ 電腦工場 MF MRP 版 専用項目

項目	説明
支給区分	・ 支給専用の品目である場合、「無償支給」「有償支給」を事前に設定できます。 ・ 本設定は【品目構成マスター保守】の【支給】欄へ、初期値として引き継ぎます。 ※ あくまで初期値のため、【品目構成マスター保守】で修正可能です。
製造ロット数	・ 【所要量計算処理】の数量計算において、【製造ロット数】の倍数で作業工程の指示数を計算します。 ・ 作業工程のない購入品には影響いたしません。 ※ R3.0 はバージョンにより仕様が異なるため、末尾の<補足>をご参照ください。
最大ロット数	・ 【所要量計算処理】の数量計算において、部署への作業指示を【最大ロット数】ごとに分割します。
支給ロット数	・ 【所要量計算処理】の数量計算において、品目の支給が必要な場合、【支給ロット数】の倍数で支給数を計算します。 ・ 工程発注を【発注入力】で手入力した場合も、支給予定数の計算に使われます。
所要量計算 端数区分	・ 【所要量計算処理】において、計算結果に端数が出た場合の扱いを指定します。
仕損数	・ 仕損の見込み数を入力します。 ・ 【所要量計算処理】で、引当数に一律【仕損数】を加算します。 ※ 「率」ではないことに注意が必要です。 仕損率の登録は【品目構成マスター保守】にて登録してください。

LLC (ローレベルコード)	・ [所要量計算処理] を行う際、総所要量を計算するレベル (品目構成の階層) を示します。 ・ 本項目の手入力是非推奨です。 ・ [在庫評価処理] の品目マスターLLC 更新機能により、自動更新が可能です。詳細はマニュアル [在庫評価処理] をご参照ください。
製番毎計算	・ 【所要量計算まとめ】 が初期値です。 ・ 品目 (工程) と納期 (完了予定日) が同一の場合でも、製番別に所要量を計算したい品目は【所要量計算製番毎】を指定します。
まとめ区分	・ 所要量計算の結果を一定のルールでまとめたい場合、【まとめ区分】を選択します。 ・ 選択した区分により、次の項目の入力が必要です。 [期間まとめ] の場合 = 【期間】 [曜日まとめ] の場合 = 【まとめ曜日】 【休日の時チェック】 [日付まとめ] の場合 = 【まとめ日】 【休日の時チェック】 ※ 【まとめ区分】 の使い方や登録例は、EX CAMPUS「まとめ区分とは」をご参照ください。
期間	
まとめ日	
まとめ曜日	
まとめ日が 休日の時	

(6) 【OK(f・10)】 ボタンをクリック

- ・ 『品目 (物)』 の登録完了となります。

<補足>

■ 発注単価 取得の優先順位

仕入先への発注 (購入品)

1. [数量単価マスター保守]
2. [取引先マスター保守] 仕入先の【単価掛率】 × [品目マスター保守] の【販売単価】
3. [品目マスター保守] の【標準単価】

※ [コントロールマスター保守] (KEY:1290 旧項目名:発注単価標準不可 F) により、
3 番の単価取得をしない設定も可能です。

※ 「外貨建取引先」へ発注する場合、2 番・3 番の単価取得は行いません。

■ 受注単価 取得の優先順位

1. [数量単価マスター保守]
2. [取引先マスター保守] 得意先の【単価掛率】 × [品目マスター保守] の【販売単価】
3. [取引先マスター保守] 得意先の【販単区分】 × [品目マスター保守] の【販売単価テーブル】
4. [品目マスター保守] の【販売単価】

■ 【取引先(メーカー)】

[コントロールマスター保守] (KEY:1340 旧項目名:品目マ取引先必須) = ON の場合、必須入力項目となります。

■ 【場所】

- ・ [コントロールマスター保守] (KEY:2300 品目購入工程連動 F) = ON 且つ、
[品目マスター保守] の【調達区分】 = 購入 とした場合、発注 (受入) 時の入庫場所となります。
- ・ 品目登録と同時に、[品目構成マスター保守] へ購入工程が自動登録されます。
※ 品目構成マスター保守画面が無い『製番管理版』でも、本機能は使用可能です。

■ 【標準在庫場所】

- ・ [コントロールマスター保守] (KEY:2880 旧項目名:在庫場所 C) …システム既定値

■ 【図面番号】

- ・ [コントロールマスター保守] (KEY:2150 図面連動品目 K) へ品目区分を指定しておきますと、
該当する品目を登録した際、同時に [図面マスター保守] に図面情報が登録されます。
- ・ この場合、図面番号には【品目コード】を、図面名には【品目名 1】【品目名 2】をそれぞれ使用
します。

■ 【税額区分】の優先順位

1. [取引先マスター保守]
2. [品目マスター保守]
3. [コントロールマスター保守] (KEY:2190 旧項目名:税額 K) …システム既定値

■ 【製造ロット】

※ R3.0.24～

- ・ [所要量計算処理] の数量計算において、【製造ロット数】の倍数で作業工程の指示数を計算します。
- ・ 作業工程のない購入品には影響いたしません。

※ R3.0.23 以前

- ・ [所要量計算処理] において、【製造ロット数】の倍数で作業工程の指示数 および 購入品の発注数を計算します。
- ・ 【製造ロット数】で丸めた数量をもとに、[数量単価マスター保守]で単価取得を行います。

■ 荷姿管理に使う項目 (※ R3.0.26～)

- ・ 荷姿管理を行う際、【荷姿単位】または【員数単位】のどちらを使用するか選択可能です。
【荷姿単位】の場合は [コントロールマスター保守] (KEY:3570) =ON とします。
【員数単位】で代用する場合は OFF とします。

■ 【品目ドキュメント】ボタン (※ R4.0.03～)

- ・ R4.0.03 以降は [コントロールマスター保守] (KEY:3910 旧項目名:ドキュメント Path 管理フラグ) により、運用パターンを変えることが可能です。
OFF の場合 …ドキュメントを Web サーバへアップロードします。
ON の場合 …ファイルパスを登録します。
- ※ R4.0.02 以前、及び R3.0 は「Web サーバへアップロード」のみ可能です。
KEY:3910 は存在いたしません。

<改訂履歴>

日付	対象バージョン	改訂内容
2022/06/30	R3.0.00 R4.0.00	初版を発行。
	R3.0.24～ R4.0.00	購入品の発注数を【製造ロット数】の倍数で計算する機能を廃止。 改訂対象：項目説明【製造ロット数】、補足欄
	R3.0.26～ R4.0.00	「荷姿管理」機能を追加。 改訂対象：項目説明【荷姿入数】【荷姿単位】【員数】、補足欄
	R4.0.03～	品目ドキュメントに「ファイルパス管理」機能を追加。 改訂対象：項目説明【品目ドキュメント】、補足欄
2022/12/31 (第 2 版)	R3.0.00 R4.0.00	図面マスターの同時登録について追記。 改訂対象：項目説明【図面番号】、補足欄
2023/06/30 (第 3 版)	R3.0.00 R4.0.00 R5.0.00	R3.0/R4.0/R5.0 のオペレーションマニュアルを統合。
2023/12/31 (第 4 版)	R3.0.00 R4.0.00 R5.0.00	員数単位の計算は、購入品に対してのみ行われる旨を明記。 改訂対象：項目説明【員数単位】【割算チェック】【員数】
2025/03/31 (第 5 版)	R5.0.07～	予備項目ボタンの追加に伴い、画面サンプルを差し替え。 改訂対象：基本操作-画面サンプル
2026/03/31 (第 6 版)	R6.0.00	R6.0 のオペレーションマニュアルを統合。