

出庫実績入力（手配）

[在庫 日次] - [出庫実績入力（手配）]

製番管理

概要

- ・[製番手配入力] で作成した出庫指図データをもとに、部材を製造工程へ投入した実績を登録します。
これにより、使用部材（在庫管理品）の原価が製番に計上されます。
- ・「出庫指図（予定）」に対する実績登録の画面であるため、新たな品目を新規登録することはできません。
- ※ 予定外の出庫実績を登録する場合は、[出庫実績入力] を使用します。

基本操作

[共通画面]

変更 在庫管理区分 ☒ 在庫品 ☐ 非在庫品

KEY

製番 00000012 スサ3306 456X789=987 A1234TE-H126

構成ID 3306

出庫予定日 / / まで

在庫場所

入庫場所

OK (F-8)

前ページ 終了 (F-1)

次ページ

ロットNo自動セット ロットNo自動セット2

完了フラグ	品目コード	品目名1	品目名2	受入実績数	ロットNo	出庫数	出庫残数	入
1	2	234-56789-1	スサ3304	123X456		1.00	0.00	
2	2	234-56789-1	スサ3305	123X456		10.00	0.00	
3	2	234-56789-1	スサ3306	123X456		5.00	0.00	
4	3	X-XJ0	X-XJ0	X-XJ012		5.00	0.00	
5	3	X-XJ0	X-XJ0	X-XJ012		10.00	0.00	

在庫場所	在庫場所名	出庫日	AMP1	指図日	AMP2	出庫単価	出庫金額	出庫指図SEQ	実績SEQ	最終出庫日
80100	標準在庫場	2025/08/15	0	2025/08/08	0	3,000.00	3,000	11 2	37	0 2025/08/08
80100	標準在庫場	2025/08/15	0	2025/08/08	0	3,000.00	30,000	11 4	38	0 2025/08/08
80100	標準在庫場	2025/08/14	0	2025/08/08	0	4,000.00	20,000	11 5	39	0 2025/08/08

指図書発行日	在庫日	原価締日	備考1	備考2	新規登録日	最終更新日	最終更新者コード
					2025/08/08	2025/08/08	100029
					2025/08/08	2025/08/08	100029
					2025/08/08	2025/08/08	100029

行複写 行削除 一括完了

↑ デザインがで詳細入力画面へ

キャンセル (F-2) OK (F-10)

なにを いくつ いつ
どこから どこへ

（1）対象の【製番】を指定

（2）必要に応じて、絞り込み条件を指定

- ・ 【在庫管理区分】【出庫予定日】【在庫場所】【入庫場所】
- ・ 【製番手配入力】で構成 ID を使用し、ユニット単位で分けて登録している場合は、【構成 ID】も検索キーとして使用可能です。

■用語：在庫管理区分

- ・ 電脳工場で「在庫数を管理するか」を示す区分となります。
【品目マスター保守】で指定します。
- ・ 「在庫（管理）品」の出庫実績を登録すると、その品目が【在庫場所】から減ります。
また、品目の【出庫金額】を材料費として原価計上します。
- ・ 「非在庫（管理）品」の場合は、出庫指図に対する消し込みのみ行われます。
【在庫場所】から在庫が減ることはありません。（元々管理していないためです。）
また、原価も計上しません。（非在庫管理品の原価は、仕入の際に計上されます）

（3）【OK(f・6)】 ボタンをクリック

- ・ 下段に【製番手配入力】で登録した部材（出庫予定）の一覧が表示されます。

（4）『なにを』『どこから』を確認

- ・ 【品目区分】【品目コード】、【在庫場所】は、本画面では変更できません。
変更する場合は、【製番手配入力】で指図データを訂正してください。

※ 【在庫場所】…品目を『どこから』出庫するかを示します。（＝出庫場所）

※ 【入庫場所】…品目を『どこへ』入庫するかを示す任意項目です。（メモ欄）

入庫場所を指定されても、その場所に在庫は増えません。

品目を場所 A から場所 B へ移す際は、【在庫移管入力】を使用してください。

（5）『いくつ』『いつ』を入力

- ・ 実際に出庫した明細に対して、【出庫数】【出庫日】を入力します。
※ 【出庫日】は、本日日付が初期表示されます。必要に応じて修正可能です。

- ・ 入力方法は次の3種類です。

① 明細行ごとに手入力します。

入力した【出庫数】が出庫残数（予定数）を満たす場合は、【完了フラグ】のチェックが自動で ON となります。

※ 予定未満の数で「出庫完了」としたい場合は、【出庫数】を入力後、手動で【完了】のチェックを ON にします。

② 【完了フラグ】のチェックを使用します。

チェックを ON にすると、【出庫数】が自動表示されます。（全数出庫の扱い）
また、画面下部の【一括完了】ボタンをクリックすると、すべての明細行で【完了フラグ】のチェックが ON となります。

※ 品目種類が多い場合や、予定数と出庫数の差異が少ない場合に利用します。

③ 詳細入力画面を使用します。

明細行をダブルクリックすると、詳細入力画面が表示されます。

出庫指図の詳細や品目の在庫状況を照会しながら、実績登録が可能です。

[出庫実績詳細入力]

製番	00000012	スズ3306	456X789=987 A1234TE-H126
構成ID	.	3306	
手配ID	.-0002	スズ3306	123X456=789 A5035TE-H102
工順	6	出庫指図SEQ	11 5 実績SEQ 39 0

DATA	品目区分 2 半製品 品目コード 234-56789-15 品目名1 スズ3306 品目名2 123X456=789 A5035TE-H102 在庫管理区分 常備品 科目 半製品材料費 在庫場所 80100 標準在庫場所 ロットNo ロットNo自動セット 有効期限 入庫場所 出庫数 5.00 個 出庫単価 4,000.00 出庫金額 20,000 備考1 備考2	状況 発注数 0.00 受入実績数 0.00 出庫指図数 5.00 出庫実績数 5.00 最終出庫日 2025/08/08 在庫締日 原価締日 ☒ 出庫完了 在庫照会 最終更新者コード 100029 新規登録日 2025/08/08 最終更新日 2025/08/08 キャンセル(F・2) OK(F・10)
------	---	--

【備考1】【備考2】が入力可能です。（メモ欄）

備考以外の入力項目は「①明細行ごとに手入力」と同様です。

任意の項目を入力し、【OK(f・10)】ボタンをクリックすると共通画面へ戻ります。

（6）【OK(f・10)】ボタンをクリック

- ・ 出庫情報が登録されます。
- ・ 同時に、指定した製番に対して使用部材の原価が計上されます。（在庫管理品のみ）

<補足>

■『非在庫品』の出庫指図

- ・ [製番手配入力] の手配確定時に在庫指図データを作るかは、[コントロールマスター保守] で設定します。
 - ※ 在庫指図データを作る = 「ピッキングリスト」に記載される、ということとなります。
 - ※ 対象の調達区分 = 在庫／購入／無償受給／有償受給／製造 A-Z
- ・ [コントロールマスター保守]（KEY:0160 旧項目名:出庫指図在庫のみ）
 - ON = 在庫管理品のみ、出庫指図データを作成します。
 - OFF = 在庫管理の有無に関わらず、出庫指図データを作成します。

<改訂履歴>

日付	対象バージョン	改訂内容
2017/12/27	R3.0.00	初版を発行。
2018/12/28	R4.0.00	初版を発行。
2022/09/30 (第2版)	R3.0.00	R3.0 と R4.0 のオペレーションマニュアルを統合。
	R4.0.00	・ [共通画面] [出庫実績詳細入力] の画面サンプルを差し替え。 ・ 操作手順 (1) を (1) (2) に分割。 ・ 明細入力方法①②に【完了フラグ】の説明を追加。 全体を通して、軽微な文言修正。
2023/06/30 (第3版)	R3.0.00	R5.0 のオペレーションマニュアルを統合。
	R4.0.00	
	R5.0.00	
2026/03/31 (第4版)	R6.0.00	R6.0 のオペレーションマニュアルを統合。