

在庫調整入力

[在庫 他] - [在庫調整入力]

MRP

製番管理

概要

- 理論在庫と実在庫に差異が生じた場合、理論在庫を調整するために使用します。
※ 理論在庫とは、電腦工場で管理している在庫数のことです。
- また、次のようなパターンでも使用します。
在庫全体の棚卸業務は四半期／半期／本決算などに実施し、特定の品目（重点管理品目など）は適宜棚卸を行う場合に使用します。
この棚卸の際、実棚数を本画面で登録します。
- 以上2パターンの利用例ごとに、基本操作を説明します。

基本操作

KEY 調整SEQ 0 OK(f・6)

実在庫数 当月在庫 終了(f・1)
差異数 現在在庫
場所自動セット

DATA

調整日 2025/09/02 管理区分 C C級

品目区分 1 製品 スマートフォン CM 前工程へ

品目コード PH-000 なにが

ロットNo ロットNo自動セット

有効期限

在庫場所 PL6001 製品倉庫 どこに

当月在庫数 0.00 在庫照会 前ページ

現在在庫数 0.00 次ページ

新在庫数 200.00 台 いくつ

差異数 200.00

備考

キャンセル(f・2) OK次ページ(f・9) OK(f・10)

在庫の誤差を調整する場合（都度）

※ なんらかのタイミングで、在庫の誤差が発覚した場合に使用します。
 または製造以外で在庫の増減が生じた場合に使用します。（試作や破損などが該当します。）

※ 登録方法は2種類あります。順に説明します。

- ① 『今いくつあるか（＝実棚数）』を入力します。…【実在庫数】
- ② 『いくつ減った、または増えたか』を入力します。…【差異数】

① 『今いくつあるか（＝実棚数）』を入力します。…【実在庫数】

(1) 【実在庫数】と【現在在庫】を選択

(2) 【OK(f・6)】ボタンをクリック

(3) 調整する品目を指定

『なにが』…【品目区分】【品目コード】

『どこに』…【在庫場所】

※ 初期値は自動表示されます。末尾の<補足>をご参照ください。

(4) 『いくつ』

- ・ 【新在庫数】へ実棚数を入力します。
- ※ 【現在在庫数】と【新在庫数】の差が【差異数】に表示されます。

(5) 【備考】

- ・ 必要に応じて、[備考マスター保守] から検索または手入力します。（メモ欄）

(6) 【OK(f・10)】ボタンをクリック

- ・ 在庫調整の登録が完了となります。

※ 【調整日】の変更は推奨いたしません。

- ・ 【新在庫数】は、本日時点の実棚数として扱います。【調整日】時点の実棚数ではありません。
- ・ 本日時点の【新在庫数】と【現在在庫数】の差異を計算し、【調整日】の日付で増減させます。
- ・ 【調整日】を変更する場合は、本日までの期間に在庫受払が無いことを確認してください。

② 『いくつ減った、または増えたか (= 差異数)』を入力します。…【差異数】

(1) 【差異数】と【現在在庫】を選択

(2) 【OK(f・6)】ボタンをクリック

(3) 【調整日】を指定

- ・ 実際に在庫が増減した日付を指定します。(初期値は本日日付となります。)

(4) 調整する品目を指定

『なにが』…【品目区分】【品目コード】

『どこに』…【在庫場所】

※ 初期値は自動表示されます。末尾の<補足>をご参照ください。

(5) 『いくつ』

- ・ 【差異数】を入力します。
※ 在庫が減った場合は、マイナスの数量を入力します。
- ・ 差異を加味した数量が【現在在庫数】に表示されます。
増減を確認してから先へ進みます。

(6) 【備考】

- ・ 必要に応じて、[備考マスター保守] から検索または手入力します。(メモ欄)

(7) 【OK(f・10)】ボタンをクリック

- ・ 在庫調整の登録が完了となります。

特定品目の棚卸をする場合

※ 月次ごとに全品棚卸を実施する場合は、[棚卸実績明細入力] で実棚数を登録します。

締め処理の業務フローは、EX CAMPUS「在庫締めの流れ（棚卸をする場合）」をご参照ください。

(1) 【実在庫数】と【当月在庫】を選択

(2) 【OK(f・6)】ボタンをクリック

- ・ 当月の月次締日が【調整日】に表示されます。変更せず先へ進みます。

(3) 実地棚卸の結果（実在庫数）を入力

『なにが』…【品目区分】【品目コード】

『どこに』…【在庫場所】

※ 初期値は自動表示されます。末尾の<補足>をご参照ください。

『いくつ』…【新在庫数】

(4) 【差異数】を確認

- ・ 当月在庫数（理論在庫）と新在庫数に差異がある場合は、差異数が表示されます。
- ・ 【新在庫数】で当月在庫を調整して良いか、実棚を再確認のうえ先へ進みます。

※ 【差異数】がゼロの場合

- ・ 在庫数に影響はありませんが、【OK(f・10)】ボタンをクリックで登録は可能です。差異数ゼロ（=在庫一致）の記録が残ります。
- ・ 在庫調整の記録は、[在庫調整関連帳票] で確認が可能です。

(5) 【備考】

- ・ 必要に応じて、[備考マスター保守]から検索または手入力してください。（メモ欄）

(6) 【OK(f・10)】ボタンをクリック

- ・ 入力した数量で、当月在庫数が調整されます。

<補足>

■【在庫場所】

- ・画面上部の【場所自動セット】チェックにより、初期値が異なります。
ON = 指定した品目に紐づく在庫管理場所が自動表示されます。
OFF = 【コントロールマスター保守】で指定した【標準在庫場所】が入力されます。

■【前工程へ】ボタン (MRP 版専用)

- ・画面上部の【場所自動セット】チェックがON、且つ【品目構成マスター保守】で複数工程を持つ品目の場合は、最終工程の入庫場所を【在庫場所】に表示します。
- ・【前工程へ】ボタンをクリックすると、品目構成に従い、在庫場所を遡って表示することが可能です。

<改訂履歴>

日付	対象バージョン	改訂内容
2022/09/30	R3.0.00 R4.0.00	初版を発行。
2023/06/30 (第2版)	R3.0.00 R4.0.00 R5.0.00	R3.0/R4.0/R5.0 のオペレーションマニュアルを統合。
2026/03/31 (第3版)	R6.0.00	R6.0 のオペレーションマニュアルを統合。