

メール発注連携オプション

MRP

製番管理

概要

- ・ メールを使用して、取引先へ注文書を送信します。
- ・ 取引先／伝票ごとに、発行方法（FAX 送信／メール送信／プリンタ印刷）を選択することが可能です。※ プリンタ印刷は標準機能です。
- ・ 発注伝票（仕入先への注文書、外注先への加工依頼書など）の他に、「カムアップリスト」を発行することが可能です。
※「カムアップリスト」＝（事前）納期督促書／発注確認書とも呼ばれます。

関連機能一覧

● 初期設定

- ・ [基準 2] - [取引先マスター保守]
- ・ 中継機／WEB サーバ

※中継機／WEB サーバは、インストールの際に SE が初期設定を行います。

稼働後に変更が必要となった場合は、担当 SE へご相談ください。

システム管理の方が対応される場合は、オプションのセットアップマニュアルをご参照ください。

● 日常業務

- ・ [発注] - [発注伝票発行]
- ・ [発注] - [カムアップリスト発行]
- ・ [送信状況 確認画面]

● 初期設定

対象	説明
取引先マスター 保守 [共通画面]	・ 発注伝票を PDF 化してメールで送る場合は、宛先の【メールアドレス】を入力します。 TEL FAX 011-222-3344 内線 代表者名 担当者名 メールアドレス test-address@xxx.co.jp ・ 【伝票種別】ボタンをクリックし、発注伝票の出力方法を【メール】に指定します。 ※ 【伝票種別】ボタンをクリックしても伝票名が表示されない場合は、[伝票種別マスター保守] に事前設定が必要です。 発注伝票の【伝票適用区分 取引先別】のチェックを ON にします。 ※ 本説明は、本オプションを利用するための追加情報のみです。 ⇒ 他項目の説明はマニュアル[取引先マスター保守]をご参照ください。


設定補助 プログラム (Config.xml)	◆SendOptionSetting ● [送信状況 確認画面] 用の初期設定 … 連携済みの過去データを参照可能とする日数 (初期値:過去 10 日分) ● 共通の初期設定 … DB 設定 … exe 起動時に処理を自動的に開始する … 20 秒ごとに連携データを監視する … 言語（初期値：JPN） … 送信済みデータを 10 日間表示する … 送信済みデータを画面上に表示しない … 送信時に使用する一時フォルダ ● 共通の初期設定（R4.0.10～） … 連携エラーが発生した場合、次回再試行の ON/OFF … 連携エラーが発生した際のメール通知 ON/OFF ※1 連携エラー通知メールの【タイトル】と【本文】 ● メール送信用の初期設定 … 受信・送信メールサーバ情報 … 送信用アドレス ※1 … 送信メールに表示する任意文字列（社名など）※2 ※1. 連携エラー発生時の通知は、「送信用アドレス」宛に送信します。 ※2. 先方（メール受信者）には、送信者情報として下記 3 点が表示されます。 ①任意文字列（社名など） ②伝票発行者の氏名（電脳工場【人員マスター保守】より取得します） ③送信用アドレス 例）株式会社エクス 栄楠太郎 <xxxx@xeex.co.jp>
中継機	◆DFW_X1F0_500U ・ SendOptionSetting で設定した内容が反映されます。 ・ 各自のパソコン（電脳工場）で出力した発注伝票は、中継機を経由し、定期的にメールサーバへ送信（連携）されます。

各クライアント 端末 (Config.xml)	・ メール送信を行う際の詳細（メールの文面）を作成します。 ・ 本設定は「発注伝票」／「カムアップリスト」で別々に行います。（¥DFW¥Config¥Public 内）
--	---

● 【発注】 - 【発注伝票発行】

（１）発注データの絞り込み

- ・ 第一画面では、伝票出力を行う対象の絞り込みを行います。
- ・ 【取引先マスター保守】で登録した【伝票種別】により抽出します。
画面下部の【出力方法】で、「メール」「すべて」のいずれかを選択します。



- 「標準」 ……通常のプリンタ印刷（標準機能）で発行する発注伝票です。
- 「FAX」 ……FAX 送信を行う取引先を対象とします。
- 「メール」 ……メール送信を行う取引先を対象とします。
- 「すべて」 ……印刷／送信を問わず、すべての発注伝票を対象とします。

（２）【OK(f・10)】 ボタンをクリック

- ・ 第二画面に進みます。

（３）必要に応じて、発注データをさらに絞り込み

- ・ 取引先／伝票デザイン／発注データを 1 件単位で選択可能です。

（４）発注伝票を出力

- ・ 【OK(f・10)】 ボタンをクリックします。

（５）出力完了

- ・ 「出力が終了しました。」とメッセージが表示されます。

※ 本メッセージは、各自のパソコン（電腦工場）から中継機へ出力したことを示します。
現時点では、メールの送信完了ではない点にご注意ください。
この後、「中継機の初期設定」で指定した秒間隔ごとに、メール連携が行われます。

● 【発注】 - 【カムアップリスト発行】

- ・ 「カムアップリスト」…（事前）納期督促書／発注確認書とも呼ばれます。
- ・ 予定納期を過ぎても納品されない場合に「督促」としての利用や、納期が近い発注をまとめた「確認書」として利用する運用もあります。（長納期品など）
- ・ 【取引先マスター保守】の初期設定により、メール送信のほか、通常のプリンタ印刷も可能です。

【カムアップリスト発行】 - 【第一画面】

（１）対象データの絞り込み

- ・ 受入未完了の発注データのうち、カムアップリストに載せる対象を絞り込みます。
 - ・ 画面下部の【出力方法】で、「メール」を選択します。
- ※ 複数の出力方法は選択できません。出力方法ごとに分けて実行してください。

（２）【OK(f・10)】 ボタンをクリック

- ・ 第二画面に進みます。

（３）必要に応じて、発注データをさらに絞り込み

- ・ 取引先／伝票データ／発注データ 1 件単位で選択可能です。

[カムアップリスト発行] - [第二画面]

(4) 【概要】を入力

- ・ カムアップリストの概要欄に印字する文面を入力します。（任意）

(5) 「発注確認書」を出力

- ・ 【OK(f・10)】 ボタンをクリックします。

(6) 出力完了

- ・ 「出力が終了しました。」とメッセージが表示されます。

※ 本メッセージは、各自のパソコン（電腦工場）から中継機へ出力したことを示します。
現時点では、メールの送信完了ではない点にご注意ください。
この後、「中継機の初期設定」で指定した秒間隔ごとに、メール連携が行われます。

[カムアップリスト（発注確認書）サンプル]

● 【送信状況 確認画面】

- ・ メール連携の状況（履歴）を確認する画面です。
- ・ 本画面は、「発注伝票」／「カムアップリスト」に加え、「発注承認」／「コンマス」でも利用します。
- ・ 電腦工場メニューではなく、ブラウザのアドレスバーに下記 URL を指定します。
『http://（自社 WEB サーバの IP アドレス）/SendOption/』

※ 対応ブラウザ：Microsoft Edge、Google Chrome

新規登録日 連携日時	送信先名 アドレス	ファイル名	部署名 オペレーター名	表題 連携方法	ドキュメント分類 コンピューター名	ジョブNo エラー内容	強制完了フラグ
2026/03/12 10:02:20	株式会社スカイエテック	仕入先発注伝票 DEW_H01B_Z00R0.pdf	株式会社エクス システ	注文書の送付 メール発注伝票発行	発注伝票(仕入先)	19	
2026/03/12 09:44:09	株式会社トウホク産業 関西支社	仕入先発注伝票 DEW_H01B_Z00R0.pdf	情報システム課	注文書の送付 メール発注伝票発行	発注伝票(仕入先)	18	
2026/03/12 09:44:09	株式会社トウホク産業 関西支社	現品票 DEW_H01B_Z01R0.pdf	情報システム課	注文書の送付 メール発注伝票発行	発注伝票(仕入先)	18	
2026/02/06 18:32:11	株式会社トウホク産業 関西支社	仕入先発注伝票 DEW_H01B_Z00R0.pdf	情報システム課	注文書の送付 メール発注伝票発行	発注伝票(仕入先)	17	

項目	説明
新規登録日	・ 新規登録日…電腦工場の伝票発行画面から出力した日時。 ・ 連携日時…「連携済み」となった日時。 ・ 送信用サーバに伝票を渡した時点で、「連携済み」となります。
連携日時	
送信先名	・ 電腦工場から伝票出力した時点の「発注先」情報を表示します。 送信先名 …【取引先名1】＋【取引先名2】 アドレス …【FAX】または【メールアドレス】
アドレス	
ファイル名 (※1)	・ 電腦工場から出力した伝票名。 ・ 青字のリンク（△△△.pdf）をクリックすると、送信伝票をダウンロードし、内容を確認することが可能です。
部署名	・ 電腦工場で伝票発行を行ったオペレーター情報を表示します。

オペレーター名	部署および氏名（オペレーター名）は〔人員マスター保守〕より取得します。
表題	表題 …タイトル（件名）を表示します。
連携方法 (※2)	- 連携方法 …①連携手段／②発行元画面名を表示します。 ①メールのみ ②発注伝票発行 or 発注承認 or ConMas 連携の 3 択 ※ 発注承認／ConMas 連携は、それぞれ別オプションが必要です。
ドキュメント分類	伝票の様式、および伝票発行を実行した端末情報です。
コンピューター名	
ジョブ No (※4)	- 電腦工場から出力した際に自動採番する SEQ です。（連番） - 連携時にエラーが発生した場合は、内容を表示します。
エラー内容 (※4)	
強制完了フラグ	中継機サーバの〔データ送信連携（発注伝票）〕で強制完了扱いとした発注データは、チェックを ON で表示されます。 ※〔データ送信連携（発注伝票）〕＝管理者用画面

チェックボックス	説明
連携済みデータを 表示する	- 中継機に残っている「未連携」または「連携失敗」データを 確認することが、本画面の主目的です。 - 但し、本チェックを ON にすると過去〇〇日分の「連携済 み」データも確認が可能です。 〇〇日…初期値 10 日。Web サーバの初期設定で変更可能です。
SORT : 新規登録日 降順 (※3)	- データの表示順を指定します。 - ON …新規登録日の降順（新↑旧↓） - OFF …新規登録日の昇順

<補足>

■ 電腦工場で「注文書発行済み」となる日時

- ・ [コントロールマスター保守] (KEY:0080) の設定により、
ON = 中継機からメール送信用サーバに伝票を渡した時点。
（[送信状況 確認画面] の【連携日時】に相当）
OFF = 電腦工場の伝票発行画面から出力した時点。
（[送信状況 確認画面] の【新規登録日】に相当）

■ 中継機から「連携完了」した後の送信エラー

・ **メール送信の場合**

伝票を送信用メールサーバへ連携した後、送信エラーが起きる可能性もあります。
（メールサーバの不具合、メールアドレスの間違い、添付ファイルのサイズ超過など）

※ 連携処理は完了しているため、メール送信エラーは[送信状況 確認画面]で確認できません。
中継機に設定した「送信用アドレス」宛てにエラーメールが返るため、送信用アドレスに届く
メールを担当者が閲覧できるよう、転送設定などを推奨します。

※ エラーメールが返ってきた場合は、原因を確認のうえ手動で再送信します。

<改訂履歴>

日付	対象バージョン	改訂内容
2026/03/31 （初版）	R6.0.00	初版を発行。