

ロット別在庫管理オプション

MRP

製番管理

概要


- ・ 品目を入庫する際に「ロット No（ロットナンバー）」と呼ばれる管理番号を付け、数量を管理します。
- ・ [棚卸締更新] など、在庫に関わる締め処理もロット No ごとに行います。
- ・ ロットに有効期限を設定可能です。（任意）
- ・ 品目を出庫する際、または[所要量計算処理]（MRP 版）を実行する際に、期限切れチェックを行います。（誤使用／誤出庫防止）

関連機能一覧

※ **本マニュアルでは、ロット別在庫管理を行うための追加説明を行います。**

⇒ 各メニューの標準説明／操作手順は、個別のオペレーションマニュアルをご参照ください。

● 初期設定

メニュー名	説明
品目マスター 保守	・ 本オプションを導入すると、【ロット管理】項目が表示されます。  ・ ロットごとの数量および有効期限の管理を行う品目の場合は、選択肢から「ロット在庫管理」を指定します。 ※ オプション『ロットトレース機能』とセットで導入した場合 【ロット管理】 = 「ロット在庫管理」…トレース&在庫管理を行う品目 【ロット管理】 = 「ロットトレース」…トレースのみ行う品目（数量管理なし）

● 日常業務（ロット在庫管理品の入庫）

- ・ 本オプションを導入すると、各メニューの『品目』情報の周辺に【ロット No】【有効期限】項目が表示されます。
- ・ 入庫する品目がロット在庫管理品の場合は、【ロット No】は入力必須です。
ロットごとの期限管理が必要な場合のみ、【有効期限】を指定します。

メニュー名	説明
受入入力	・ 受入品目がロット在庫管理品の場合は、ロット No や有効期限の入力が可能です。 ・ ロット No の指定方法は3種類あります。 ① 任意の No を手入力します。 ② 【ロット No】の検索ボタンから、既存のロットを選択します。→既存ロットへの追加入庫となります。 ③ 【製番→ロット No】ボタンをクリックします。 →発注時の製番が【ロット No】に自動表示されます。 ※ MRP 版（工程の受入） ・ 子品目にロット在庫管理品を含む場合は、[引落情報] タブで子品目の消費ロットを指定します。⇒ 画面サンプルとともに後述します。
一括受入入力	・ 受入品目がロット在庫管理品の場合は、ロット No や有効期限の入力が可能です。 ・ 明細ごとにロット No を指定します。 ロット No の指定方法は3種類あります。⇒ [受入入力] をご参照ください。 ※ ③【製番→ロット No】のみ、全明細への一括入力が可能です。 ※ MRP 版（内作／外作）の注意点 ・ 子品目にロット在庫管理品を含む場合は、<u>一括受入は不可です。</u> 消費した子品目のロット No を指定するため、[受入入力]を使用します。 ・ 親品目のみがロット在庫管理品（子品目はロット管理なし）の場合は、一括受入が可能です。 本画面において、入庫する親品目のロット No や有効期限を指定します。

※ MRP 版（工程の受入）

[受入入力] > [引落情報] タブ

子品目がロット在庫管理品の場合は、【ロット No】が指定可能となります。

例) 資材 B = ロット在庫管理なし（入力不可）

資材 C = ロット在庫管理品

・ ロット No の指定方法（子品目）

① 既存のロット No を手入力、または検索ボタンから選択します。

- ・ 新しいロット No は入力不可です。（存在しないロットからは出庫できません。）
- ・ 複数ロットを合算した場合は、画面下部の【行複写】ボタンをクリックします。

例) 資材 C = 2 種のロットを消費したため、2 行に分けて【ロット No】【出庫数】を指定します。

② 自動セットボタンをクリックします。

【ロット No 自動セット】

- ・ 出庫場所に対象品目が複数ロットある場合は、ロット選択画面を表示します。（ロット検索ボタンをクリックと同じ動作です。）
- 在庫のあるロットが1種の場合のみは、自動でロット No を取得します。

【ロット No 自動セット2】

- ・ 在庫のあるロットのうち、最も古いロット No から順に自動取得します。
- 新旧の判定は、入庫日（ロット No の作成日）で行います。

・ **ロット No の指定方法（子品目と親品目を揃える場合）**

基本情報

引落情報

製番→ロットNo

子ロットNo→親ロットNo

ロットNo自動セット

ロットNo自動セット2

日付	品目コード	品目名1	出庫数	単位	場所コード	出庫場所名	ロットNo	
1	3	LOT1	資材 A	30.00	個	6002	部品 倉庫	LOT3-01
2	3	LOT1	資材 A	10.00	個	6002	部品 倉庫	LOT3-02
3	3	LOT3	資材 C	10.00	個	6002	部品 倉庫	LOT3-2

【製番→ロット No】 ボタン

- ・ 発注時の製番が【ロット No】に自動表示されます。

対象：親品目／子品目の全明細

【子ロット No→親ロット No】 ボタン



- ・ カーソルで選択している子品目のロット No を、親品目の【ロット No】へコピーします。

※ **クリックする際の注意**

- ・ 親品目または子品目の【ロット No】を任意で指定した後でも、上記の 2 ボタンをクリックすると上書きされるため注意が必要です。

● **日常業務（ロット在庫管理品の出庫）**

- ・ 本オプションを導入すると、各メニューの『品目』または『数量』情報の周辺に【ロット No】項目が表示されます。
- ・ 出庫（出荷）したロットを、既存の No から選択します。
※ ロット No の新規入力是不可です。（存在しないロットからは出庫できません。）
- ・ 出庫（出荷）する際、指定ロットの在庫数が不足していると警告を表示します。
また、【有効期限】を過ぎている場合も警告を表示します。
【OK】をクリックすると、数量不足または有効期限切れのロットでも登録可能です。



※ 品目の動きと伝票入力のタイミングが異なる運用を考慮した仕様です。

ロット No／有効期限／出庫日（出荷日）／出庫数を再確認のうえ判断してください。

メニュー名	説明
出庫実績入力	・ 【出庫指図入力】で登録した指図（出庫予定）に対して、実際に出庫した部材の数量およびロット No を指定します。 ・ 指図が無い場合でも、品目およびロット No を選択し、数量を入力することで出庫（または入庫）実績を直接登録が可能です。 ※ 入庫登録の場合も、ロット No の新規入力できないため注意してください。（既存ロット No への追加入庫のみ可能です。）
出庫実績入力 （手配）	（製番管理版 専用機能） ・ 【製番手配入力】で作成した出庫指図をもとに、実際に消費した部材の数量、およびロット No を登録します。 ・ 複数ロットを合算して消費した場合は、画面下部の【行複写】ボタンをクリックします。
出荷実績入力	・ 画面左下に、出荷ロットと数量を入力する欄が表示されます。 ・ 【行追加】などのボタンにより、複数ロットを指定可能です。 
出荷明細入力	・ 出荷情報の詳細を入力する【明細画面】をひらくと、画面右上に、出荷ロットと数量を入力する欄が表示されます。 ロット入力欄のイメージは、前述の【出荷実績入力】と同じです。
一括出荷入力	・ 出荷品目がロット在庫管理品の場合は、ロット No を手入力または検索画面から選択します。

- ・ 複数ロットを合算して出荷する場合
明細行の【ロット入力】ボタンをクリックすると、[ロット別
出荷数入力] 画面がひらきます。
本画面で、複数のロット No と数量を入力します。

	ロットNo	出荷数	在庫数	出庫場所コード	出庫場所名
1	LOT3-0001	10.00	25.00	6001	製品倉庫A
2	LOT3-0013	20.00	20.00	6001	製品倉庫A


支給実績入力

(MRP 版 専用機能)

- ・ 支給予定をもとに、実際に支給した品目の数量およびロット No を登録します。
(予定無しの支給実績を、直接登録することも可能です。)

※ 品目を出庫する画面の共通機能

ロット No 自動セットボタン



【ロット No 自動セット】

- ・ ボタン名が【ロット No セット】の場合もあります。（機能は同じ）
- ・ 出庫場所に対象品目のロットが複数ある場合は、ロット選択画面を表示します。

（ロット検索ボタンをクリックと同じ動作です。）



在庫のあるロットが1種のみの場合は、自動でロット No を取得します。

【ロット No 自動セット2】

- ・ 在庫のあるロットのうち、最も古いロット No から順に自動取得します。
※ 新旧の判定は、入庫日（ロット No の作成日）で行います。

● その他

項目	説明
在庫移管入力	・ 画面上部のチェックにより、「在庫移管」「品目振替」「ロット振替」の機能を切り替えます。  ※【ロット振替】チェックボックスは、本オプションを導入すると表示されます。 ■ 在庫移管（在庫場所の移動） … 【品目振替】 【ロット振替】 チェックを OFF 在庫場所を移す品目と数量、およびロット No を指定します。 元のロット No を移管先でも引き継ぎます。（ロット No の新設定は不可です。） 【有効期限】は新たに設定可能です。 ■ 品目振替（品目コードの変更、コード統廃合など） … 【品目振替】 チェックを ON 振り替え元と振り替え先の品目と数量、およびロット No を指定します。 ロット在庫管理をする品目／しない品目の間で振り替えも可能です。 ■ ロット振替（同一品目内のロット No 変更、統廃合など） … 【ロット振替】 チェックを ON 品目と数量、および振り替え元と先のロット No を指定します。 ※ 品目振替およびロット振替 共通 ・ 振り替え元＝出庫扱いとなるため、存在しないロットは指定不可です。 振り替え先＝新しいロット No の入力が可能です。 (既存ロットを指定した場合は、追加入庫となります) 【有効期限】は新たに設定可能です。
在庫調整入力	・ ロット在庫管理品の場合は、調整対象のロット No を指定します。

	- 既存ロットの在庫数を調整するほか、新しいロット No も手入力可能です。 【実在庫数】を選択し、差異数をゼロで登録することで、既存ロットの【有効期限】のみを変更することも可能です。
在庫状況照会	- 個別の照会画面で品目行をダブルクリックすると、場所>品目>ロット No 別の在庫内訳を一覧で確認が可能です。  はい→ [ロット別在庫照会] / いいえ→ [在庫受払照会] ※ 個別の照会画面… [場所別] / [品目別] / [取引先別] / [一段階]、[多段階] （内、一段階と多段階は MRP 版専用となります。） 【在庫状況照会】の使い方は、EX CAMPUS「在庫状況照会」をご参照ください。
所要量計算処理	（MRP 版 専用機能） 所要量計算の対象から、任意の日付より【有効期限】が古いロットを一律除外します。  ※ 【有効期限-迄を除外】項目は、本オプションを導入すると表示されます。

● **その他（月次処理）**

締め処理の業務フローは、EX CAMPUS「在庫締めの流れ（棚卸をする場合）」をご参照ください。

項目	説明
在庫締更新 （前処理）	・「棚卸調査表」の品目と在庫数を、ロット別に印字します。
棚卸実績明細 入力	・ 実地棚卸を行った後、〔棚卸実績明細入力〕または〔棚卸実績入力〕で結果を登録します。 - ロット別在庫管理品は、ロットごとの数量入力が必要となります。 ※ 棚卸実績を入力する際に、新しいロットNoの登録を許可するか否かは事前の設定によります。⇒ 末尾の＜補足＞をご参照ください。
棚卸実績入力	
棚卸締更新 （前処理）	・ 棚卸実績を登録後、本画面でロットNo別の「棚卸差異リスト」を発行します。 ※「棚卸差異リスト」＝理論在庫と実在庫の差異数を確認する帳票です。

- このほか、ロット在庫管理品の入出庫（実績）に関わる伝票／帳票類には、品目／数量がロットNoごとに記載されます。
（「現品票」／「在庫管理表」／「出荷一覧表」／「支給実績一覧表」など）

<補足>

■ロット No

- ・使用できる文字は、半角英数字と半角記号のみ。

※ アルファベットの大文字／小文字は区別します。

※ 次の記号に注意してください。

「,」（カンマ）…使用禁止

「! & % _ '」…非推奨（検索やデータ取込に影響するため）

- ・最大 40 字まで指定可能ですが、標準の画面や伝票帳票の項目幅を考慮し、17 字以内での運用を推奨しています。

■棚卸実績明細入力、棚卸実績入力

[コントロールマスター保守]（KEY:3340）

ON = 新しい（未登録の）ロット No を作成し、棚卸実績を入力可能とします。

OFF = 既存のロットに対してのみ、棚卸実績を登録します。

（存在しないロット No は入力不可です。）

<改訂履歴>

日付	対象バージョン	改訂内容
2022/12/31	R3.0.00 R4.0.00	初版を発行。
2023/06/30 (第2版)	R3.0.00 R4.0.00 R5.0.00	R3.0/R4.0/R5.0 のオペレーションマニュアルを統合。
2024/12/31 (第3版)	R3.0.00 R4.0.00 R5.0.00	【ロットNo】に使用可能な字種と、最大字数について追記。 改訂対象：補足欄
2026/03/31 (第4版)	R6.0.00	R6.0 のオペレーションマニュアルを統合。