Ubuntu16.04 安装 NVIDIA 驱动

_gcc4.8_Anaconda2_cuda9.0_cudnn_caffe_Pytorch_tensorflow_ Keras 教程

鲍春 2018.11.24

1.gcc 降级

由于安装 nvidia 显卡驱动的时候 gcc 版本过高会导致不成功,所以在安装驱动之前我们要对 gcc 进行降级,在这里我用的 gcc 版本为 gcc4.8,其实版本在 gcc5.3 以下就可以了。

(1)先看看系统用的 gcc 和 g++是什么版本

gcc -v

可以获得的信息如下

gcc version 5.2.1

(2)如果我们想使用 gcc4.8, 首先看看有没有安装 gcc4.8 ls /usr/bin/gcc*

结果只有/usr/bin/gcc /usr/bin/gcc-4.4 两个,那么我们需要安装 sudo apt-get install gcc-4.8 gcc-4.8-multilib g++-4.8 g++-4.8-multilib

(3)安装好后输入以下指令:

sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-4.8 40 sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-5 50 (这里的 50 和 40 代表优先级)

接着输入:

sudo update-alternatives --config gcc

```
baochun@baochun:/$ sudo update-alternatives --config gcc
有 2 个候选项可用于替换 gcc (提供 /usr/bin/gcc)。
选择 路径 优先级 状态

0 /usr/bin/gcc-4.8 50 自动模式
1 /usr/bin/gcc-4.8 50 手动模式
* 2 /usr/bin/gcc-4.9 40 手动模式
要维持当前值[*]请按<回车键>,或者键入选择的编号:■
```

会看到如下的选项,有 2 个候选项可用于替换 gcc (提供 /usr/bin/gcc)。由于我之前换过 gcc,将 gcc-5 已经删了,如果是新的环境,默认的应该是 gcc-5,而不是 gcc-4.9,在这里只是示范一下。

要维持当前值[*]请按回车键,或者键入选择的编号: 要想用哪个 gcc 就输入编号。 再用 gcc -v 来看一下版本是否改变了。

gcc -v

(4)同样也要设置一下 g++的

sudo update-alternatives –install /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-5 50 sudo update-alternatives --install/usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-4.9 40

如果想删除可选项的话可以键入以下指令:


sudo update-alternatives --remove gcc /usr/bin/gcc-4.9

2.安装 Anaconda

anaconda 里面集成了很多关于 python 的第三方库,通过 anaconda 安装会省很多事,不然以后需要自己手动安装一些依赖项,因此在这先将 anaconda 安装。

(1)下载

下载网址: https://www.anaconda.com/download/#linux



下载自己需要的版本,我选择的版本为: Anaconda2-5.0.1-Linux-x86_64.sh

(2)安装

进入 Anaconda2-5.0.1-Linux-x86_64.sh 的目录下,执行下列命令进行安装。

sudo ./Anaconda2-5.0.1-Linux-x86 64.sh

输入回车,弹出须知,再一直按 Ctrl+F,直到须知结束,输入 yes 继续。最后选择自己的安装路径,即可完成安装,会在 home 目录下出现一个 anaconda2 的文件夹。

(3)查看版本

anaconda -V

3.安装 NVIDIA 驱动

(1)禁用 nouveau 驱动和相关的驱动包

用编辑器打开 blacklist.conf 配置文件

sudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist.conf

在文件的最后一行加入下面的命令,屏蔽有影响的驱动包(有的博客添加了 blacklist amd76x_edac,其实不加也是可以安装成功的)

blacklist rivafb

blacklist vga16fb

blacklist nouveau

blacklist nvidiafb

blacklist rivaty

(2)卸载所有安装的 nvidia 驱动

如果之前没安装过 nvidia 驱动,可以不执行这条指令,但是执行以下也没关系。

sudo apt-get--purge remove nvidia-*

卸载完以后, 重启。

(3)安装显卡驱动

在 http://www.geforce.cn/drivers 上下载对应的显卡驱动包,如下图所示。





我选择的是(NVIDIA-Linux-x86_64-390.67.run)(支持大部分显卡, 我使用的是 GTX 1070)

安装需要的依赖

sudo apt update

sudo apt install dkms build-essential linux-headers-generic

安装驱动包

因为要关闭图形界面,最好手机拍照保存此教程,

首先,Ctrl+Alt+F1 进入命令提示符界面

然后,输入对应的 username 和 password 进入命令行.

最后,使用指令 sudo service lightdm stop 关闭图形界面,再利用 cd 指令进入下载好的驱动

目录

sudo chmod 755 NVIDIA-Linux-x86_64-390.67.run

#修改权限(否则没有访问权限,无法进行指令安装)

sudo ./NVIDIA-Linux-x86_64-390.67.run –no-x-check –no-nouveau-check –no-opengl-files #安装驱动

#-no-x-check 关闭 X 服务

#_no-nouveau-check 禁用 nouveau

#-no-opengl-files 不安装 OpenGL 文件


#...安装完成后

<mark>sudo update-initramfs -u</mark> sudo reboot

判断显卡驱动是否安装成功

nvidia-smi #输入指令查看显卡信息


如果出现以下信息,说明安装成功



4.安装 CUDA

(1)进入 <u>CUDA9.0 官网</u>,下载 cuda9.0,如下图所示。

CUDA Toolkit 9.0 Downloads



下载以后的.run 文件为 cuda_9.0.176_384.81_linux.run。

(2)给 cuda 文件取消权限

sudo chmod 777 cuda_9.0.176_384.81_linux.run

(3)执行安装程序

sudo sh cuda_9.0.176_384.81_linux.run

(4)配置环境变量

sudo gedit ~/.bashrc

在文件末尾添加:

export PATH=/usr/local/cuda-9.0/bin:\$PATH

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda9.0/lib64:\$LD_LIBRARY_PATH

(5)测试 cuda,最后输出 pass,则为正确安装。

cd /usr/local/cuda-9.0/samples/1_Utilities/deviceQuery

<mark>sudo make</mark>

sudo ./deviceQuery

5.安装 cuDNN

(1)把 cudnn 压缩包下载下来后,按照如下步骤安装即可: (版本为 cuDNN7.4.1)网址: https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-download (需要注册一下账号)

cuDNN Download

NVIDIA cuDNN is a GPU-accelerated library of primitives for deep neural networks.

I Agree To the Terms of the cuDNN Software License Agreement

Note: Please refer to the Installation Guide for release prerequisites, including supported GPU architectures and compute capabilities, before downloading.

For more information, refer to the cuDNN Developer Guide, Installation Guide and Release Notes on the Deep Learning SDK Documentation web page.

Download cuDNN v7.4.1 (Nov 8, 2018), for CUDA 10.0

Download cuDNN v7.4.1 (Nov 8, 2018), for CUDA 9.2

Download cuDNN v7.4.1 (Nov 8, 2018), for CUDA 9.0

Library for Windows, Mac, Linux and Ubuntu (x86_64 architecture)

cuDNN Library for Windows 10

cuDNN Library for Windows 10

cuDNN Runtime Library for Ubuntu 16.04 (Deb)

cuDNN Developer Library for Ubuntu 16.04 (Deb)

cuDNN Code Samples and User Guide for Ubuntu 16.04 (Deb)

cuDNN Runtime Library for Ubuntu 14.04 (Deb)

cuDNN Runtime Library for Ubuntu 14.04 (Deb)

cuDNN Developer Library for Ubuntu 14.04 (Deb)

(2)删除原来的 cudnn 系统路径下的一些文件

sudo rm -rf /usr/local/cuda/include/cudnn.h

sudo rm -rf /usr/local/cuda/lib64/libcudnn*

#这里*是通配符, libcudnn*指的是名字中带有 libcudnn 的所有文件

(3)安装刚才解压的 cudnn 版本,在终端 cd 到刚解压的 cuda 文件夹,然后继续输入下面两个指令,这两个指令相当于把解压后的 cuda 文件夹下的一些文件拷到系统路径下面 sudo cp include/cudnn.h /usr/local/cuda/include/

sudo cp lib64/lib* /usr/local/cuda/lib64/

#这里*是通配符, lib*指的是名字中带有 lib 的所有文件

(4)在系统路径下建立软链接(解压出来的 lib64 下面有 3 个 so 文件。分别是 libcudnn.so 和 libcudnn.so.7 以及 libcudnn.so.7.4.1 文件。并且这 3 个点 so 文件大小都一样。其实都是软连接! libcudnn.so 链接到 libcudnn.so.7, 而 libcudnn.so.7.又链接到 libcudnn.so.7.4.1。真正的文件只有 libcudnn.so.7.4.1)

cd /usr/local/cuda/lib64
sudo chmod +r libcudnn.so.7.4.1
sudo ln -sf libcudnn.so.7.4.1 libcudnn.so.7
sudo ln -sf libcudnn.so.7 libcudnn.so
接下来设置环境变量:
sudo gedit /etc/profile

在打开的文件中加入如下两句话

export PATH=/usr/local/cuda/bin:\$PATHexport
LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64:\$LD_LIBRARY_PATH

保存后,使环境变量立即生效, source /etc/profile

6.安装 caffe

(1)首先安装一般依赖项

sudo apt-get install libprotobuf-dev libleveldb-dev libsnappy-dev libopency-dev libhdf5serial-dev protobuf-compiler

sudo apt-get install --no-install-recommends libboost-all-dev

- (2)再安装 BLAS 依赖项 sudo apt-get install libatlas-base-dev
- (3)下载 caffe 的 github 包,解压为 caffe 文件夹,然后进入到源码目录 cd caffe
- (4)编译 Caffe

cp Makefile.config.example Makefile.config

<mark>注意:</mark>Makefile 和 Makefile.config 文件需要修改的地方:

1) Makefile

2) Makefile.config

需要使用 cuDNN 的朋友可以将 Makefile.config 中 USE_CUDNN := 1 这一行之前的#号注 释去掉

```
## Refer to http://caffe.berkeleyvision.org/installation.html
# Contributions simplifying and improving our build system are welcome!
# cuDNN acceleration switch (uncomment to build with cuDNN).
USE_CUDNN := 1
```

用到了 opency, 记得打开 opency 并选择 opency 的版本

同时,为了匹配 cuda9.0 的计算能力,把 Makefile.config 中 CUDA_ARCH 中的前两行去掉,如下图所示(保留也行,编译的时候会弹出警告)

将 INCLUDE_DIRS 和 LIBRARY 的地址改为以下地址。

```
# <u>Whatever else vou find vou need goes here.</u>
INCLUDE_DIRS := $(PYTHON_INCLUDE) /usr/local/include /usr/include/hdf5/serial
LIBRARY_DIRS := $(PYTHON_LIB) /usr/local/lib /usr/lib /usr/lib/aarch64-linux-gnu /usr/lib/aarch64-linux-gnu/hdf5/serial
```

(9)最后编译

make all -i8

(如果在编译过程中有错误,可以先 make clean, 然后 make all –j8)

最后再测试一下:

make test

```
muld_release/src/caffe/test/test_common.o

build_release/src/caffe/test/test_deconvolution_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_deconvolution_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_batch_relndex_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_lan_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_lan_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_lan_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_slin_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_slin_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_slin_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_slin_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_protobuf.o

build_release/src/caffe/test/test_mol_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_mol_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_mol_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_falten_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_falten_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_falten_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_falten_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_data_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_data_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_data_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_test_data_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_test_data_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_tan_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_test_data_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_test_dayer.o

build_release/src/caffe/test/test_test_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_test_layer.o

build_release/src/caffe/test/test_layer.o


build_release/
```

(注:由于安装成功后图未保存,这是我配置 TX2 的 caffe 成功时候的图,命令提示是一样 的。)

7.安装 Pytorch

(1)下载 PvTorch

由于直接用指令下载存在网络问题,所以我选择手动下载安装。首先下载所需版本 PyTorch。在 PyTorch 主页上点击"Click here for previous versions of PyTorch",如图右下 角所示。地址: https://pytorch.org/get-started/previous-versions/



cu91/torch-0.3.1-cp27-cp27m-linux_x86_64.whl

PyTorch Linux binaries compiled with CUDA 9.0

- cu90/torch-0.4.0-cp36-cp36m-linux_x86_64.whl
- cu90/torch-0.4.0-cp35-cp35m-linux_x86_64.whl
- cu90/torch-0.4.0-cp27-cp27mu-linux_x86_64.whl
- cu90/torch-0.4.0-cp27-cp27m-linux_x86_64.whl
- cu90/torch-0.3.1-cp36-cp36m-linux_x86_64.whl
- cu90/torch-0.3.1-cp35-cp35m-linux_x86_64.whl
- cu90/torch-0.3.1-cp27-cp27mu-linux_x86_64.whl
- cu90/torch-0.3.1-cp27-cp27m-linux_x86_64.whl
- cu90/torch-0.3.0.post4-cp36-cp36m-linux_x86_64.whl

找到所需版本,如上图所示,下载 torch-0.4.0-cp35-cp35m-linux_x86_64.whl。其中, 0.4.0 表示 PyTorch 版本,cp35 表示支持 Python3.5,cuda90 表示支持 GPU 版本,电脑有 GPU 的话须选择该项。

(2)安装 PyTorch

进入 PyTorch 的下载目录,使用 pip3 命令安装: pip3 install torch-0.4.0-cp35-cp35m-linux_x86_64.whl

(3)安装 torchvision

安装 torchvision 比较简单,可直接使用 pip3 命令安装:

pip3 install torchvision

至此, pytorch 和 torchvision 已安装完毕。

(4)更新 numpy

安装成功 pytorch 和 torchvision 后,输入:

python3

>>><mark>import torch</mark>

可能会出现报错的情况,如下所示:

ImportError: numpy.core.multiarray failed to import

这是因为 numpy 的版本需要更新,直接使用 pip 更新 numpy:

pip3 install numpy

至此, PyTorch 安装成功:

```
baochun@baochun:~$ python3
Python 3.5.2 (default, Nov 23 2017, 16:37:01)
[GCC 5.4.0 20160609] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import torch
>>> import torchvision
>>> print(torch.cuda.is_available())
True
>>>
```

最后验证 GPU 也可以用。

8.安装 tensorflow

(1)装 python 对应版本的 pip 和依赖包

若 python 版本为 2.7, 则输入如下命令:

sudo apt-get install python-pip python-dev

若 python 版本为 3.x, 则输入如下命令:

sudo apt-get install python3-pip python3-dev

(2)升级 pip 版本

在装 tensorflow 之前,不管是不是最新的 pip 版本,都要更新一下,具体命令如下:

```
python 2.7 版本: sudo pip install --upgrade pip python 3.x 版本: sudo pip3 install --upgrade pip
```

(3)安装 TensorFlow

TensorFlow 可以安装 CPU 和 GPU 两种版本,

CPU 版本安装命令如下:

python 2.7 版本: **sudo pip install tensorflow** python 3.x 版本: **sudo pip3 install tensorflow**

GPU 版本安装命令如下:

python 2.7 版本: **sudo pip install tensorflow-gpu** python 3.x 版本: **sudo pip3 install tensorflow-gpu**

(4)测试安装结果

进入 python 编译环境,导入 TensorFlow,做一个简单的加法运算,如下图所示。

```
baochun@baochun:-$ python3
Python 3.5.2 (default, Nov 23 2017, 16:37:01)
[GCC 5.4.0 20160609] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import tensorflow as tf
>>> session = tf.5ession()
2018-11-24 12:24:27.944478: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:141] Your CPU supports instructions that this TensorFlow binary was not compiled to use: AVX2 FMA
2018-11-24 12:24:28.025834: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:897] successful NUMA node re ad from SysF5 had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero 2018-11-24 12:24:28.026466: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1405] Found device 0 with proper ties:
name: GeForce GTX 1070 major: 6 minor: 1 memoryClockRate(GHz): 1.683
pciBusID: 0000:01:00.0
totalMemory: 7.93618 freeMemory: 7.83618
2018-11-24 12:24:28.026483: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1484] Adding visible gpu devices: 0
2018-11-24 12:24:28.026483: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:965] Device interconnect StreamE xecutor with strength 1 edge matrix: 2018-11-24 12:24:28.023931: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:965] Device interconnect StreamE xecutor with strength 1 edge matrix: 2018-11-24 12:24:28.023960: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:984] 0: N
2018-11-24 12:24:28.223961: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:984] 0: N
2018-11-24 12:24:28.223972: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1097] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 7560 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: GeForce GT X 1070, pci bus id: 0000:01:00.0, compute capability: 6.1)
>>> b = tf.constant(23)
>>> b = tf.constant(23)
>>> b = tf.constant(23)
>>> b = tf.constant(23)
```

9.安装 Keras

<mark>sudo pip3 install tensorflow-gpu</mark> # GPU 加速版 sudo pip3 install keras

在终端中验证是否安装成功:

python3

- >>><mark>import tensorflow</mark>
- >>><mark>import keras</mark>

如果不报错,即配置成功!

```
baochun@baochun:~$ python3
Python 3.5.2 (default, Nov 23 2017, 16:37:01)
[GCC 5.4.0 20160609] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import tensorflow
>>> import keras
Using TensorFlow backend.
>>>
```