Java NIO系列教程(三) Buffer

原文链接 作者: Jakob Jenkov 译者: airu 校对: 丁一

Java NIO中的<mark>Buffer用于和NIO通道进行交互</mark>。如你所知,<mark>数据</mark>是从通道读入缓冲区,从缓冲区写入到通道中</u>的。

缓冲区本质上是一块可以写入数据,然后可以从中读取数据的内存。这块内存被包装成NIO Buffer对象,并提供了一组方法,用来方便的访问该块内存。

下面是NIO Buffer相关的话题列表:

- 1. Buffer的基本用法
- 2. Buffer的capacity,position和limit
- 3. Buffer的类型
- 4. Buffer的分配
- 5. 向Buffer中写数据
- 6. flip()方法 将Buffer从写模式切换到读模式
- 7. <u>从Buffer中读取数据</u> rewind(): 重复读取缓冲区中的数据
- 8. <u>clear()与compact()方法</u> clear(): 丢弃缓冲区中的所有数据,并切换到写模式 compact(): 保留缓冲区中的未读数据,并切换到写模式
- 9. mark()与reset()方法
- 10. equals()与compareTo()方法

Buffer的基本用法

使用Buffer读写数据一般遵循以下四个步骤:

- 1. <u>写入数据</u>到Buffer
- 2. 调用flip()方法
- 3. 从Buffer中读取数据
- 4. 调用clear()方法或者compact()方法

当向buffer<mark>写入数据</mark>时,buffer会记录下写了多少数据。一旦要<mark>读取数据</mark>,需要<u>通过flip()</u>方法将Buffer从<mark>写模式</mark>切换到<mark>读</mark>模式。在读模式下,可以读取之前写入到buffer的所有数据。

一旦<u>读完了所有的数据,就需要清空缓冲区,让它可以再次被写入</u>。有两种方式能<u>清空缓冲区</u>:调用<mark>clear()</mark>或 compact()方法。<u>clear()方法会<mark>清空整个缓冲区</u>。compact()方法只会<mark>清除已经读过的数据</mark>。任何未读的数据都被移到缓冲区的起始处,新写入的数据将放到缓冲区未读数据的后面。</u></mark>

下面是一个使用Buffer的例子:

第1页 共6页 2017/5/24 上午10:28

```
05 | ByteBuffer buf = ByteBuffer.allocate(48);
06
07
   int bytesRead = inChannel.read(buf); //read into buffer.
08 while (bytesRead != -1) {
09
10
     buf.flip(); //make buffer ready for read
11
     while (buf.hasRemaining()) {
12
13
         System.out.print((char) buf.get()); // read 1 byte at a time
14
15
     buf.clear(); //make buffer ready for writing
16
17
     bytesRead = inChannel.read(buf);
18
19 aFile.close();
```

Buffer的capacity,position和limit

缓冲区本质上是一块可以写入数据,然后可以从中读取数据的<mark>内存</mark>。这块内存被包装成NIO Buffer对象,并提供了一组 方法,用来方便的访问该块内存。

为了<mark>理解Buffer的工作原理</mark>,需要熟悉它的三个属性:


capacity

position

limit

<mark>position和limit的含义</mark>取决于Buffer处在<mark>读模式</mark>还是<mark>写模式</mark>。不管Buffer处在什么模式,<mark>capacity的含义</mark>总是一样的。

这里有一个<u>关于capacity</u>,position和limit在读写模式中的说明,详细的解释在插图后面。



读模式

position: 当前读取位置

limit: 最大读取位置

写模式

position: 当前写入位置 limit=capacity: 最大写入位置

capacity

缓冲区容量,缓冲区就是固定大小的数组

作为一个<mark>内存块</mark>,Buffer有一个<mark>固定的大小值</mark>,也叫"<mark>capacity</mark>".你只能往里写capacity个byte、long,char等类型。<u>一旦</u> Buffer满了,需要将其<mark>清空</mark>(通过<mark>读数据或者清除数据</mark>)才能继续写数据<u>往里写数据</u>。

position

当你<mark>写数据</mark>到Buffer中时,<u>position表示<mark>当前的位置</mark>。初始的position值为0</u>.当一个byte、long等数据写到Buffer后,

第2页 共6页 2017/5/24 上午10:28

position会向前移动到<mark>下一个可插入数据的Buffer单元</mark>。position最大可为capacity – 1.

当<mark>读取数据</mark>时,也是<u>从某个特定位置读。当将Buffer从写模式切换到读模式,position会被重置为0</u>. 当<u>从Buffer的position</u>处读取数据时,position向前移动到<mark>下一个可读的位置</mark>。

limit

在<mark>写模式</mark>下,Buffer的limit表示你<u>最多能往Buffer里写多少数据</u>。 写模式下,<u>limit等于Buffer的capacity</u>。

当切换Buffer到<mark>读模式</mark>时, limit表示你<u>最多能读到多少数据</u>。因此,当切换Buffer到读模式时, <u>limit会被设置成写模式下的position值</u>。换句话说,你<u>能读到之前写入的所有数据(limit被设置成已写数据的数量,这个值在写模式下就是</u>position)

Buffer的类型

Java NIO 有以下Buffer类型

ByteBuffer

MappedByteBuffer

CharBuffer

DoubleBuffer

FloatBuffer

IntBuffer

LongBuffer

ShortBuffer

p<>

如你所见,这些Buffer类型代表了不同的数据类型。换句话说,就是<u>可以通过char,short,int,long,float 或 double类</u>型来操作缓冲区中的字节。

MappedByteBuffer 有些特别,在涉及它的专门章节中再讲。

Buffer的分配

要想获得一个Buffer对象首先要进行分配。 <u>每一个Buffer类都有一个allocate方法</u>。下面是一个分配48字节capacity的ByteBuffer的例子。

1 | ByteBuffer buf = ByteBuffer.allocate(48);

这是分配一个可存储1024个字符的CharBuffer:

1 | CharBuffer buf = CharBuffer.allocate(1024);

向Buffer中写数据

写数据到Buffer有两种方式:

第3页 共6页 2017/5/24 上午10:28

从Channel写到Buffer。

通过Buffer的put()方法写到Buffer里。

从Channel写到Buffer的例子

```
1 | int bytesRead = inChannel.read(buf); //read into buffer.
```

通过put方法写Buffer的例子:

```
1 | buf.put(127);
```

put方法</mark>有很多版本,允许你<u>以不同的方式把数据写入到Buffer中</u>。例如, 写到一个指定的位置,或者把一个字节数组写 入到Buffer。 更多Buffer实现的细节参考JavaDoc。

flip()方法

flip方法将Buffer从<mark>写模式</mark>切换到<mark>读模式</mark>。调用flip()方法会将position设回0,并将limit设置成之前position的值。

换句话说,<mark>position</mark>现在用于标记读的位置,<mark>limit</mark>表示之前写进了多少个byte、char等 —— 现在能读取多少个byte、char等。

从Buffer中读取数据

从Buffer中读取数据有两种方式:

- 1. 从Buffer读取数据到Channel。
- 2. 使用get()方法从Buffer中读取数据。

从Buffer读取数据到Channel的例子:

```
1 //read from buffer into channel.
2 int bytesWritten = inChannel.write(buf);
```

使用get()方法从Buffer中读取数据的例子

```
1 | byte aByte = buf.get();
```

get方法</mark>有很多版本,允许你<u>以不同的方式从Buffer中读取数据</u>。例如,从指定position读取,或者从Buffer中读取数据到字节数组。更多Buffer实现的细节参考JavaDoc。

rewind()方法

用于重复读取缓冲区中的数据

Buffer.rewind()<u>将position设回0</u>,所以你<u>可以重读Buffer中的所有数据</u>。<u>limit保持不变,仍然表示能从Buffer中读取多少个元素</u>(byte、char等)。

clear()与compact()方法

一旦<mark>读完Buffer中的数据</mark>,需要让Buffer准备好再次被写入。可以通过clear()或compact()方法来完成。

如果调用的是clear()方法,position将被设回0,limit被设置成 capacity的值。换句话说,Buffer 被清空了。Buffer中的数

第4页 共6页 2017/5/24 上午10:28

据并未清除,只是这些标记告诉我们可以从哪里开始往Buffer里写数据。

如果Buffer中有一些<u>未读的数据</u>,调用clear()方法,<u>数据将"被遗忘",意味着不再有任何标记会告诉你哪些数据被读过,</u> 哪些还没有。 <mark>类似Memcached的缓存过期机制</mark>

如果Buffer中仍有<mark>未读的数据,且后续还需要这些数据</mark>,但是此时<mark>想要先先写些数据</mark>,那么使用<mark>compact()</mark>方法。

compact()方法将所有未读的数据拷贝到Buffer起始处。然后将position设到最后一个未读元素正后面。limit属性依然像clear()方法一样,设置成capacity。现在Buffer准备好写数据了,但是不会覆盖未读的数据。

mark()与reset()方法

通过调用Buffer.mark()方法,可以<u>标记Buffer中的一个特定position</u>。之后可以通过调用Buffer.reset()方法<u>恢复到这个position</u>。例如:

```
buffer.mark();

//call buffer.get() a couple of times, e.g. during parsing.
buffer.reset(); //set position back to mark.
```

equals()与compareTo()方法

可以使用equals()和compareTo()方法两个Buffer。

equals()

当满足下列条件时,表示两个Buffer相等:

- 1. 有相同的类型(byte、char、int等)。
- 2. Buffer中剩余的byte、char等的个数相等。
- 3. Buffer中所有剩余的byte、char等都相同。

只比较有效数据

如你所见,equals只是比较Buffer的一部分,不是每一个在它里面的元素都比较。实际上,它<u>只比较Buffer中的剩余元</u> <u>素</u>。

compareTo()方法

compareTo()方法比较两个Buffer的剩余元素(byte、char等), 如果满足下列条件,则认为一个Buffer"小于"另一个Buffer:

- 1. 第一个<u>不相等的元素</u>小于另一个Buffer中对应的元素。
- 2. 所有元素都相等,但第一个Buffer比另一个先耗尽(第一个Buffer的元素个数比另一个少)。

缓冲区中的有效数据

(译注: 剩余元素是从 position到limit之间的元素)

原创文章,转载请注明: 转载自并发编程网 – ifeve.com本文链接地址: Java NIO系列教程(三) Buffer

第5页 共6页 2017/5/24 上午10:28

About	Latest Posts						
-	Airu						
	爱生活,	爱编码,	更爱玩。				

第6页 共6页 2017/5/24 上午10:28