

פסאודו קוד:

סיכום כללי:

:הגדרה

פקודות אלו אנו Pseudo Instruction נועדו לאגד מספר פקודות מכונה על מנת לפשט ולהקל על תהליך הכתיבה של קוד. נשתמש בהן באופן שוטף במהלך כתיבה של קוד מבלי להתחשב בעובדה שהן לא מיושמות בצורה ישירה במעבד אלא כמספר פקודות.

הבדלים עקרוניים בין פקודות פסאודו ופונקציות באסמבלי:

:טבע הפקודות ומטרתן (1

פקודות פסאודו אינן פונקציות במהותן אלא פירוש מילולי שנועד לפשט את הקוד. בפועל פקודת פסאודו מתבצעת ע״י סדרה של פקודות שה-CPU יודע לבצע. פונקציות לעומת זאת מורכבות מסט של פקודות אשר ה-CPU יודע לבצע ומוגדר עבורן.

: ייצוג (2

פקודות פסאודו מיוצגות עייי שורת קוד בודדת עם פורמט כתיבה ייעודי להן בעוד שפונקציות מוגדרות עייי תוויות המצביעות על כתובות שונות בזיכרון וכן פעולות שונות שעל המעבד לבצע.

:שימושיות (3

פקודות פסאודו נועדו בעיקר כדי לאפשר למתכנתים לכתוב קוד בשפה עילית ככל הניתן מתוך מטרה לפשט אותו ואת המורכבות שלו.

פונקציות נועדו להפוך את הקוד למודולרי ומטרתן היא לאפשר לעקוב אחר התוכנה והשלבים שלה, לחלק את מבנה התוכנה לרמות ועוד.

:move פקודת

move \$t0, \$s3 # \$t0 gets the content of \$s3: \$t0 = \$s3.

פקודה בסיסית ושכיחה ביותר שכל מטרתה היא ילהזיזי תוכן מאוגר אחד לאחר. בפועל הפקודה ממומשת עייי פקודת add עם אוגר האפס כך:

add \$t0, \$s3, \$zero

www.gool.co.il



:(Load Immediate) li פקודת

li \$t0, 0x50 # \$t0 gets the value 0x50

פקודה המאפשרת לטעון ערך קבוע מיידית לאוגר מבוקש. בפעול הפקודה מבוצעת עייי פקודת addi בפעול האפס כך:

addi \$t0, \$zero, 0x50

:(Load Address) la פקודת

la \$t0, LABEL # \$t0 gets the address of LABEL

 \cdot נניח ו-LABEL נמצאת בכתובת 0x12345678, אז הפקודה LABEL נניח ו-

```
lui $t0, 0x1234
ori $t0, $t0, 0x5678
```

:(Branch on Less Than) blt פקודת

```
blt $t0, $t1, LABEL # if $t1 < $t0 then for to:
# PC = PC + 4 + 4*LABEL
```

הפקודה משלבת שתי פקודות מוכרות והן slt ו-bne באופן הבא:

```
slt $at, $t0, $t1
bne $at, $zero, LABEL
```

www.gool.co.il