CAPITOLO 1

1.1 Intro

Il C++ è un linguaggio orientato agli oggetti (**Object Oriented**) e a **tipizzazione statica**(cioè il tipo di ogni variabile è sempre esplicitamente determinato nel codice sorgente).

Un programma è costituito da un insieme di algoritmi ed un insieme di dati su cui operano gli algoritmi. Si parla di:

- -Programmazione procedurale quando si lavora sugli algoritmi, definendo funzioni che permettono di estendere il linguaggio con nuove istruzioni.

 Una funzione descrive un algoritmo, ma può anche contenere la definizione di alcuni tipi di dato usati dall'algoritmo;
- -Programmazione ad oggetti quando si opera sui tipi di dato, definendo classi che permettono di estendere il linguaggio con nuovi tipi di dato.

 Una classe descrive un tipo di dato e contiene le funzioni che operano su tali dati.

Caratteristiche fondamentali di un linguaggio OO legate al concetto di classe:

- -Incapulamento e Occultamento dell'informazione;
- -Polimorfismo(cioè che se una espressione il cui tipo è descritto da una classe A può assumere valori di un qualunque tipo desctitto da una classe B che è sottoclasse di A);
- -Ereditarietà.

Strumenti che permettono di integrare ed estendere i paradigmi di programmazione procedurale e ad oggetti:

- -Template di funzione;
- -Template di classe;
- -Gestione delle eccezioni.

1.2.1 Namespace

Un problema della programmazione a moduli(programma diviso in più file) è quello dell'inquinamento dello spazio dei nomi in cui si possono provocare conflitti tra identificatori. Ad es:

```
Complex.h struct Complex{ ..... }; double module(Complex);
```

```
include "Complex.h" //Altro file

struct Complex{ ..... }; //Dichiarazione illegale, dato che la struct è già inclusa in Complex.h

void f(){...} //Qui si vorrebbe usare entrambi i tipi Complex ma non è possibile
```

Con namespace possiamo incapsulare dei nomi che altrimenti inquinerebbero il namespace globale. Si usa quando ci si aspetta che il codice sia usato in ambienti software esterni. Es:

```
//Definizioni.h
namespace newSpace{
struct Complex{ .... }; //membri del namespace newSpace
double module(Complex);
....
}
```

Con newSpace si identifica uno spazio dei nomi separato dal namespace globale, perciò si possono mettere dichiarazioni e definizioni qualsiasi. Esso non cambia il significato delle dichiarazioni che contiene, ne modifica soltanto la visibilità.

Le dichiarazioni di un namespace non sono immediatamente visibili al programma, sono accessibili tramite l'<u>operatore di scooping</u> " :: ".

```
//Lib_UNO.h
namespace SPAZIO_UNO{
   struct Complex{ ... };
   void f(Complex c){ ... }
}
```

```
//Lib_DUE.h
namespace SPAZIO_DUE{
  struct Complex{ ... };
  void g(Complex c){ ... }
}
```

```
#include "Lib_UNO.h"
#include "Lib_DUE.h"

void funzione(){
    SPAZIO_UNO::Complex var1;
    SPAZIO_UNO::f(var1);
    SPAZIO_DUE::Complex var2;
    SPAZIO_DUE::g(var2);
    SPAZIO_DUE::g(var1); //Errore perché var1 fa parte del namespace SPAZIO_UNO
}
```

Un alias di un namespace permette di associare ad un namespace esistente un nome alternativo. Es:

```
#include "Lib_UNO.h"

namespace UNO=SPAZIO_UNO;

void funzione(){
   UNO::Complex var1;   UNO::f(var1);
}
```

Quando l'identificazione del namespace è lunga di può usare la direttiva d'uso using che permette di rendere le dichiarazioni a cui si vuol fare riferimento di un namespace visibili senza qualificazione.

```
#include "Lib_UNO.h"
#include "Lib_DUE.h"

using namespace SPAZIO_UNO;

void funzione(){
    Complex var1;
    f(var1);
    SPAZIO_DUE::Complex var2;
    SPAZIO_DUE::g(var2);
}
```

-Il namespace a cui si riferisce l'using deve essere già stato dichiarato con l'include;

```
#include "Lib_UNO.h"
#include "Lib_DUE.h"

using SPAZIO_UNO::Complex;
using SPAZIO_DUE::g;

void funzione(){
    Complex var1;
    SPAZIO_UNO::f(var1);
    SPAZIO_DUE::Complex var2;
    g(var2);
}
```

La dichiarazione d'uso fornisce anche un meccanismo più selettivo che permette di rendere visibile in un namespace una singola dichiarazione.

Le librerie del C++ standard sono dichiarate nel namespace chiamato std. (Se non lo si inserisce il cout non compilerebbe)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  cout<<"Ciao"<<endl;
}</pre>
```

```
#include <iostream>
int main(){
   std::cout<<"Ciao"<<std::endl;
}</pre>
```

E' meglio <u>evitare di usare direttive</u> d'uso per rendere visibili i nomi del namespace std tipo using std::cout; oppure using std::endl; per il problema dell'inquinamento globale.

E' meglio usare delle dichiarazioni d'uso:

```
#include <iostream>
using std::cout;
using std::endl;
int main(){
   cout<<"Ciao"<<endl;
}</pre>
```

1.2.1 Argomenti di default

Un argomento di default è un valore dato nella dichiarazione di un parametro formale x di una funzione F() che il compilatore inserisce automaticamente quando non viene fornito alcun argomento attuale esplicito per il parametro x di una chiamata a F(). Sono utili e convenienti dato che permettono di usare un unico nome di funzione in situazioni differenti.

```
Es: double potenza(double x, int n=2){ }
```

NB: non è possibile avere un argomento di default seguito da un argomento non di default.

```
void F(double x, int n=5, string s){ ... } //Illegale perché sting s non è di default void G(double x, int n=5, string s="ciao"){ ... } //OK  G(3.2); \ //OK, x \ viene inizializzato, \Rightarrow è come se avessi G(3.2, 5, ciao); G(); \ //Illegale perché x rimarrebbe indefinito G(3,3); \ //OK, n viene modificato, <math>\Rightarrow è come se avessi G(3,3,ciao); G(3,3,"pippo"); \ //OK
```

1.2.1 Puntatori a funzione

Un puntatore a funzione contiene l'indirizzo in memoria di una data funzione.

```
#include <math.h> //contiene le funzioni sin(double) e cos(double)
#include <iostream>
using namespace std;

double F(double d) return d+3.14;

int main(){
    double (*punt)(double); //punt è un <u>puntatore a funzione</u> con lista dei parametri (double) e tipo di ritorno double.NB: parentesi obbligatorie!!
    pf=&sin; cout<<(*pf)(0)<<endl; //stampa 0
    pf=&cos; cout<<(*pf)(0)<<endl; //stampa 1
    pf=&F; cout<<(*pf)(0)<<endl; //stampa 3.14
}
```

1.2.1 Typedef

Permette di dichiarare un alias per un tipo già esistente. Si introduce quindi un nuovo identificatore per riferirsi ad un tipo pre-esistente. Di solito viene usato per ottenere un identificatore compatto e dal nome significativo per qualche tipo complesso.

```
typedef unsigned short int Intero;
typedef const int *PuntCostante;
typedef long double ArrayReale[20];

typedef struct{
    double parte_reale;
    double parte_immaginaria;
} Complesso; //qui "Complesso" è l'alias della struttura anonima precedente(dato che non è stato inizializzato alcun nome per la struttura)

typedef enum{lun,mar,mer,gio,ven,sab,dom} Giorno; //Qui "Giorno" è l'alias di un tipo enum
```

NB: E' possibile dichiarare tipi anonimi solo per struct, enum ed union.

1.2.1 Virgola

Separa le espressioni e le valuta procedendo da sinistra verso destra e ritorna il valore solo dell'ultima espressione (Raramente usato)

```
int main(){
    int a=0, b=1, c=2, d=3, e=4;
    a= (b++, c++, d++, e++); //ora ed a=e=5 b=2 c=3 d=4 e=5 (il c++ prima si assegna a=e e dopo fa e++)
}
```

1.2.1 Il tipo string

E' una classe definita nella libreria standard STL, è una istanziazione di un template classe e perciò si deve includere il file header associato.

```
string st;
st.size(); //ritorna la lunghezza di st;
st.empty(); //ritorna true se st è vuota;
-Si possono usare gli operatori: -uguaglianza ==
-disuguaglianza !=
-d'ordine <,>,<=,>=
```

posiz=st.find(y); //ritorna la posizione della prima occorrenza del caratt y su st, se non trova niente restituisce -1.

-concatenazione +

```
#include <string>
using namespace std;
int main(){
  string st1, st2;
  int pos;
  string st1="ecco una stringa");
  string st2(st1); //dichiara st2 e la inizializza come copia di st1
  getline(cin,st1); //re-inizializzo st1 con valore letto da cin ⇒ st1="FLAG: rosso bianco verde"

pos=st1.find("rosso"); //cerca sottostringa "rosso"
  if(pos==string::npos) "allora rosso non è sottostringa di st1"
  else "pos è la posizione del carattere della prima occorrenza di rosso in st1"

st2=st.substr(pos,5); //ritorna la sottostringa di st1 di lunghezza 5 a partire dalla posiz pos(cioè quella di rosso) ⇒ st2="rosso"

st.replace(pos,5,"blu"); //sostituisce i 5 caratteri a partire dalla posizione pos con la stringa "blu" ⇒ st1="FLAG: blu bianco verde"

}
```

CAPITOLO 2 – CLASSI E OGGETTI

2.1 Tipi di dato astratti (ADT)

Un tipo di dato astratto è costituito da un insieme di valori e da un insieme di operazioni che permettono di manipore tali valori.

La specifica di un ADT deve distinguere l'**interfaccia pubblica** dalla sua rappr interna(cioè il modo in cui i valori sono rappresentati) detta **parte privata** che non deve essere accessibile all'utente dell'ADT. Si possono quindi definire oggetti ADT che possono essere manipolati solo tramite metodi pubblici forniti dal tipo.

Su un ADT vengono definite dall'utente delle operazioni aggiuntive tramite funzioni che però non possono far uso della rappr interna del tipo. Se questa dovesse essere modificata allora sarà necessario modificare di conseguenza solo l'implementazione delle operazioni proprie mentre non ci sarà alcuna modifica per le parti del programma che usano oggetti di quel tipo.

Ad esempio il tipo **int** fornisce le operazioni di somma,moltiplicaz,uguaglianza etc che sono realizzate sfruttando la rappresentazione interna dei valori interi. Il tipo **struct** invece <u>non rispetta</u> il concetto di ADT, dato che la sua rappr interna è visibile all'esterno dato che qualunque funzione esterna può usare i campi dati che costituiscono la definizione di una struttura.

Es di ADT:

```
//file "complessi.h"

struct comp{
  double re,im;
};

comp iniz_compl(double,double);
  double reale(comp);
  double immag(comp);
  comp somma(comp,comp);
```

```
//file "complessi.cpp"
#include "complessi.h"

comp iniz_compl(double re,double im){
   comp x;
   x.re=re;
   x.im=im;
   return x;
}

double reale(comp x){ return x.re; }
double immag(comp x){ return x.im; }
comp somma(comp x, comp y){
   comp z;
   z.re=x.re+y.re;
   z.im=x.im+y.im;
   return z;
}
```

```
#include "complessi.h"
#include <iostream>
using std::cout;

int main(){
    comp z1;
    comp x1=iniz_compl(0.3, 3.1);
    comp y1=iniz_compl(3, 6.1);
    z1=somma(x1,y1);

    cout<<reale(z1)<<immag(z1);

    //ora usiamo la rappr interna dell'ADT

    comp x2={0.3, 3.1}, y2={3, 6.3};
    comp z2;
    z2.re=x2.re+y2.re;
    z2.im=x2.im+y2.im;

    cout<z2.re<<z2.im;
}
```

2.2 Classi

Permettono di estendere il linguaggio con nuovi tipi di dato astratti.

Una classe si specifica in 2 parti con:

- -definizione dell'interfaccia della classe, che consiste nella dichiarazione dei campi dati e dei metodi della classe;
- -dichiarazione della classe e la definizione dei suoi metodi.

Dichiarazione della classe:

```
class orario{
   public: //metodi della classe
   int Ore(); //selettore ore
   int Minuti(); //selettore minuti
   int Secondi(); //selettore secondi

private: //campo dati della classe
   int sec; // #secondi dopo la mezzanotte
};
```

Implementazione dei metodi(o funzioni) su un file.h:

```
int orario::Ore(){ return sec/3600; }
int orario::Minuti(){ return (sec/60)%60; }
int orario::Secondi(){ return sec%60; }
```

Equivalente:

```
class orario{
  public:
    int Ore(){ return sec/3600; }
    int Minuti(){ return (sec/60)%60; }
    int Secondi(){ return sec%60; }

  private:
    int sec;
};
```

In questo caso i metodi sono scritti **inline**. E' però opportuno tenere separate dichiarazione e definizione di una classe e normalmente esse sono memorizzate su due file distinti. (nel progetto non si usa l'inline)

E' possibile dichiarare variabili di tipo orario in ogni punto del programma in cui la dichiarazione della classe orario sia visibile.

```
int main(){
    orario mezzanotte; //oggetto della classe orario
    cout<<mezzanotte.Secondi()<<endl; //esegue il metodo Secondi() sull'oggetto mezzanotte
}

mezzanotte è l'oggetto di invocazione del metodo Secondi()
```

2.2.1 Puntatore *this

Quando viene dichiarato un oggetto come "mezzanotte" di tipo orario, viene riservata una zona di memoria per il valore del campo dati intero "sec", perciò ogni oggetto di tipo orario ha un proprio campo dati sec mentre in memoria c'è un'unica copia del codice oggetto dei metodi Secondi(), Minuti() ed Ore() ed è tale codice che viene eseguito quando viene effettuata la chiamata mezzanotte. Secondi().

L'implementazione dei 3 metodi Secondi() Minuti() Ore() usano il campo dati sec.

Dato che ogni oggetto ha il proprio campo dati sec allora se il metodo Secondi() viene invocato su mezzanotte. Secondi() esso deve usare il campo sec di mezzanotte, mentre se viene invocato mezzogiorno. Secondi() usa il campo sec di mezzogiorno. Ciò avviene tramite il parametro implicito **this** di tipo puntatore ad oggetti della classe stessa.

Ad esempio, per i metodi della classe orario, il parametro this è di tipo orario*.

Quando un metodo viene invocato su qualche oggetto di invocazione, al parametro implicito this è automaticamente assegnato l'indirizzo dell'oggetto(this punta all'oggetto).

Perciò: -se invochiamo mezzanotte.Secondi() ⇒ allora this punta all'oggetto di invocazione mezzanotte; -se invochiamo mezzogiorno.Secondi() ⇒ allora this punterà a mezzogiorno.

NB: All'interno di un metodo ci si può riferire all'oggetto di invocazione tramite la dereferenziazione *this.

```
Es: int orario::Secondi(){
    return ((*this).sec)%60;
    }
```

■ L'utilizzo esplicito di this è necessario nella definizione dei metodi che devono restituire l'oggetto stesso dell'invocazione:

```
class A{
public: A f();
private: int a;
};

A A::f(){
a=5;
return *this;
}
```

2.2.2 Parte private e publica

private e **public** sono gli specificatori d'accesso. Indicano che il campo dato sec appartiene alla parte privata mentre i tre metodi alla pubblica. **Dall'esterno si può solamente accedere alla parte pubblica di una classe,** i membri della parte privata sono inaccessibili.

```
orario o;

cout<<o.Ore()<<endl; ⇒ OK, Ore() è pubblico

cout<<o.sec<<endl; ⇒ Errore, sec è privato
```

- La parte privata contiene dichiarazioni dei campi dati ed eventuali metodi di utilità che il progettista della classe usa per implementare la classe ma che non fanno parte della sua interfaccia pubblica;
- La parte pubblica contiene dichiarazioni dei metodi che definiscono l'interfaccia pubblica dell'ADT che sono disponiibili agli utenti della classe.
- Un membro che non sta in nessuna delle due parti apparterrà di default alla parte privata.

2.2.2 Costruttori

Servono per assegnare valori ad un oggetto. Per far si che all'oggetto "mezzanotte" corrisponda esattamente il valore 00:00:00 dobbiamo assegnare al campo dati sec di mezzanotte l'intero 0.

```
orario mezzanotte;
mezzanotte.sec=0; ⇒Questo non funziona, dato che sec è un membro privato.
```

Per fare ciò si usano i **costruttori**, metodi con lo stesso nome della classe e senza tipo di ritorno che vengono invocati automaticamente quando viene dichiarato un oggetto. Sono <u>dichiarati nella parte pubblica</u>. (si può dichiararli nella parte privata ma sarà inutilizzabile dall'esterno⇒errore logico). Es:

```
class orario{
    public:
        orario(); //costruttore senza parametri
    };

orario(); //costruttore senza parametri
};

orario() //def costruttore default
    sec = 0;
}

int main() {
    orario mezzanotte; //il costruttore di default
        è invocato implicitamente
    cout<<mezzanotte.Ore()<<endl; //stampa 0
}
```

Si possono definire più costruttori (devono differire nella lista dei parametri). Si fa "overloading" dell'identificatore del metodo che ha lo stesso nome della classe.

```
class orario{
                                                                    orario::orario(){ //def costruttore default
 public:
   orario();
                      //costruttore default
   orario(int,int);
                      //costruttore ore-minuti
                                                                     orario::orario(int ore, int min){ //def costruttore ore-minuti
   orario(int,int,int); //costruttore ore-minuti-sec
                                                                      if(ore<0 || ore>23 || min<0 || min>59) sec=0;
                                                                        else sec=ore*3600+min*60;
   int Ore():
                      //selettore Ore
   int Minuti();
                      //selettore Minuti
                      //selettore Secondi
                                                                    orario::orario(int ore, int min,int s){ //def costruttore ore-min-sec
   int Secondi():
                                                                      if(ore<0 || ore>23 || min<0 || min>59 || s<0 || s>59) sec=0;
 private:
                                                                        else sec=ore*3600+min*60+s;
   int sec;
                      //campo dati
};
```

```
Es: orario o; o=orario(12,33,25); //il costruttore crea inizialmente un oggetto anonimo a cui non è associato nessun identificatore per poi assegnarlo all'oggetto o.
```

```
Es:
      orario adesso_preciso(14,25,47); //uso costr ore-min-sec
     orario adesso(14,25);
                                      //uso costr ore-min
      orario mezzanotte;
                                      //uso costr default
      orario mezzanotte2;
      orario troppo(27,25);
                                      //uso costr ore-min
      cout<<adesso_preciso.Secondi();//stampa 47
                                     //stampa 25
     cout<<adesso.Minuti():
      cout<<mezzanotte.Ore();
                                     //stampa 0
                                     //stampa 0
     cout<<troppo.Ore();
```

Viene invocato un costruttore anche quando si crea dinamicamente sullo heap un oggetto tramite il new.

```
orario* ptr=new orario:
                                              cout<<ptr>cout<<ptr>cout<<pre>cout<<pre>cout<</pre>
orario* ptr1=new orario(14,25);
                                              cout<<ptr>>Ore()<<endl; //stampa 14
```

Il costruttore standard interviene quando in una classe non viene dichiarato esplicitamente nessun costruttore. Esso non ha parametri, lascia indefiniti i valori dei campi dati dei tipi primitivi(int, float, bool etc) e derivati(puntatori, riferimenti, array), mentre per i campi dati di tipo classe richiama il corrispondente costruttore di default.

```
class orario{
 public:
                                                    orario o: //viene invocato costruttore standard di default
   //non dichiaro nessun costruttore
};
```

NB: Quando viene dichiarato almeno un costruttore, il costruttore standard non è più disponibile!

```
class orario{
 public:
                                                  orario o; //non compila dato che manca costruttore di default
   orario(int,int);
```

Altri modi per dare valore ad oggetti orario:

orario adesso(11,55); //costruttore ore-minuti orario copia; //costruttore default //assegnazione copia=adesso: orario copia1=adesso;//costruttore copia orario copia2(adesso);//equivalente

- -Il costruttore di copia crea un nuovo oggetto copia1 tramite una copia dei campi dati dell'oggetto "adesso".
- -Il costruttore di copia di una qualsiasi classe C ha segnatura C(const C&).

2.2.3 Costruttori come convertitori di tipo

```
orario::orario(int o){
 if(o<0 | | o>23 ) sec=0:
   else sec=o*360;
```

y=8+12; //y=orario(8+12);

I costruttori con un solo parametro oltre che ad essere usati normalmente come gli altri costruttori, funzionano anche come convertitori di tipo. Possono essere infatti usati per conversioni implicite.

Sia C(T) costruttore della classe C ad un solo parametro di tipo T ⇒ Allora il costruttore C(T) sarà automaticamente invocato ogni volta che compare un valore di tipo T dove invece ci si aspetterebbe un valore diverso di

NB: La conversione implicita avviene a run-time tramite un'invocazione del costruttore ad un argomento che costruisce un oggetto temporaneo.

```
Con x=8; si tenta di assegnare il valore intero 8 all'oggetto x di tipo orario. Ciò provoca conversione implicita
orario x,v;
                                              dell'intero in un oggetto di tipo orario mediante il costruttore orario(int).
```

x=8; //x=orario(8); Effetti dell'assegnazione:

- 1. Viene invocato il costruttore orario(int) con parametro attuale 8 che crea un oggetto temporaneo anonimo;
- 2. L'oggetto temporaneo viene assegnato all'oggetto x;
- 3. L'oggetto temporaneo viene deallocato.

Tutto ciò vale anche se si definiscono costruttori con argomenti di default.

```
class orario{
                                       orario::orario(int o, int m, int s){ //costruttore con 3 arg di default
 public:
                                        if(o<0 || o>23 || m<0 || m>59 || s<0 || s>59) sec=0;
   orario(int=0, int=0, int=0);
                                          else sec=o*3600+m*60+s;
};
```

⇒Funziona come costruttore a 0,1,2,3 parametri ed anche come convertitore di tipo da int ad orario.

Definendo un costruttore C(T) con un solo parametro di tipo T in una classe $C \Rightarrow$ si introduce una conversione implicita dal tipo T del parametro del costruttore al tipo C della classe.

(ok anche se def costruttori con più di un parametro dei quali il primo tipo è T, mentre per tutti i successivi parametri è previsto valore di default)

Punto sulla classe orario:

```
//file "orario.cpp"
                                                                                     #include <iostream>
  class orario{
                                                                                     #include "orario.cpp"
   public:
                                                                                     using std::cout;
     orario();
                        //costruttore default
                                                                                     using std::endl;
     orario(int,int);
                        //costruttore ore-minuti
     orario(int,int,int); //costruttore ore-minuti-sec
                                                                                     int main(){
     int Ore();
                        //selettore Ore
                                                                                      orario s;
     int Minuti();
                        //selettore Minuti
                                                                                       s=6;
                                                                                       cout<<s.Ore()<<":"<<s.Minuti()<<":"<<s.Secondi()<<endl; "06:00:00"
     int Secondi();
                        //selettore Secondi
                                                                                       orario t=5+2*2; //equivale ad t=orario(5+2*2,0,0);
   private:
                                                                                       cout<<t.Ore()<<":"<<t.Minuti()<<":"<<t.Secondi()<<endl; "09:00:00"
     int sec;
                        //campo dati
                                                                                       orario r(12, 45); //equivale ad r=orario r(12, 45, 0);
  };
  orario::orario(int o, int m, int s){ //costruttore con 3 arg di default
                                                                                       cout<<r.Ore()<<":"<<r.Minuti()<<":"<<r.Secondi()<<endl; "12:45:00"
   if(o<0 || o>23 || m<0 || m>59 || s<0 || s>59) sec=0;
                                                                                      orario a; //equivale ad <u>a=orario</u> a(0,0,0);
                                                                                                                                    "00:00:00"
     else sec=o*3600+m*60+s;
                                                                                       orario b(7); //equivale ad b=orario b(7,0,0); "07:00:00"
  int orario::Ore(){ return sec/3600; } //metodi
  int orario::Minuti(){ return (sec/60)%60; }
  int orario::Secondi(){ return sec%60; }
- In qualche caso si può non volere che un costruttore ad un parametro sia richiamato implicitamente
```

 In qualche caso si può non volere che un costruttore ad un parametro sia richiamato implicitamente come convertitore di tipo. Basta perciò aggiungere explicit prima del costruttore ad un parametro:

```
class orario{
  public:
    explicit orario(int=0);
};
```

2.4.2 Operatori espliciti di conversione

In una classe C è possibile definire una conversione implicita dal tipo C ad un altro tipo T tramite degli operatori espliciti di conversione.

```
class orario{
   public:
        operator int(){ return sec; } //conversione orario⇒int
   };
   orario o(14,37);
   int x=o; //viene richiamato implicitamente l'operatore int() sull'oggetto o
}
```

Side Effect: quando una funzione produce un effetto collaterale, cioè quando modifica un valore o uno stato al di fuori del proprio scooping locale, ad esempio quando modifica una variabile globale o uno dei suoi argomenti.

2.5 Metodi Costanti

L'invocazione di un metodo su un oggetto di invocazione può modificare lo stato di quell'oggetto(cioè il suo campo dati). In questo caso, il metodo provoca <u>Side Effect sull'oggetto di invocazione</u>.

Es: i due metodi alla parte pubblica di orario: int main(){ orario orario::UnOraPiuTardi(){ orario mezzanotte; class orario{ public: orario aux; cout<<mezzanotte.Ore(); //stampa 0 aux.sec=(sec+3600) % 86400; orario adesso(15); orario UnOraPiuTArdi(); return aux; cout<<adesso.Ore(); //stampa 15 void AvanzaUnOra(); adesso=mezzanotte.UnOraPiuTardi(); private: void orario::AvanzaUnOra(){ cou<<adesso.Ore(); //stampa 1 //campo dati sec=(sec+3600) % 86400; cout<<mezzanotte.Ore(); //stampa 0 int sec: mezzanotte.AvanzaUnOra(); }; cout<<mezzanotte.Ore(); //stampa 1

In questo caso, al contrario di AvanzaUnOra, il metodo **UnOraPiuTardi() dovrebbe essere dichiarato costante in quanto non provoca side effect** all'oggetto di invocazione.

Per evitare modifiche non volute dell'oggetto di invocazione da parte di un metodo si può dichiarare quel metodo costante usando il const che dichiara esplicitamente che ogni invocazione di obj.metodo(); non provocherà side effects su obj.

```
class orario{
  public:
    ...
    void StampaSecondi() const;
};

void orario::StampaSecondi() const{
  cout<<sec<<endl;
}</pre>
```

In questo caso il compilatore controlla che nella definizione del metodo dichiarato costante non compaia alcuna istruzione che possa alterare il valore dell'oggetto di invocazione. In caso contrario ci sarà un errore di compilazione.

Anche un oggetto può essere dichiarato costante, ciò significa che tale oggetto non può essere modificato dopo che è stato costruito. NB: tutti i campi di un oggetto costante diventano costanti.

```
const orario LE_DUE(14);
const orario LE_TRE(15);
LE_DUE=LE_TRE; //Errore, tento di modificare un oggetto costante.
LE_DUE.sec=50400; //Errore, tento di modificare il campo di un oggett costante
```

NB: l'oggetto di invocazione di un metodo costante diventa costante. Infatti nel corpo di un metodo costante di classe C, il puntatore this all'oggetto di invocazione ha tipo **const C*** invoce che C* e di conseguenza l'oggetto di invocazione *this ha tipo const C.

NB: un oggetto costante si può usare come oggetto di invocazione solo per metodi dichiarati costanti. Se si tenta di invocare un metodo non costante su un oggetto costante il compilatore dichiara errore.

```
const orario LE_TRE(15);
LE_TRE.StampaSecondi(); //Stampa 15
orario o;
o=LE_TRE.UnOraPiuTardi(); //Errore, perché UnOraPiuTardi() anche se non modifica l'oggetto di invocazione non è stato dichiarato metodo costante
```

NB: Se un metodo m() non ha side effect sull'oggetto di invocazione, è obbligatorio dichiarare il metodo m() costante. Ciò permette di invocarlo anche su oggetti costanti (se m() non fosse dichiarato costante ciò non sarebbe possibile)

NB: I costruttori sono dei metodi non costanti che però possono venire invocati su oggetti dichiarati costanti. (Se cosi non fosse non sarebbe ovviamente possibile costruire oggetti costanti)

2.6 Campi dati e metodi statici

Finora i metodi della classe orario sono stati pensati per operare su di uno specifico oggetto di invocazione. Potremmo avere l'esigenza che la classe orario ci fornisca un <u>valore</u> OraDiPranzo <u>di tipo orario che sia sempre lo stesso</u>, perciò una specie di costante della classe orario.

Per ottenere ciò si può definire un metodo costante OraDiPranzo() che ritorna un oggetto della classe orario.

```
class orario{
  public:
    orario OraDiPranzo() const;
};
orario orario::OraDiPranzo() const{ return orario(13,14); }
```

Questo è però un metodo mal definito. Infatti per stampare l'ora di pranzo è necessario avere qualche oggetto di tipo orario da usare come oggetto di invocazione, anche se tale oggetto non sarà usato dal metodo OraDiPranzo();

Si possono associare sia metodi che campi dati all'intera classe invece che ai singoli oggetti della classe tramite il metodo **static** che perciò **si usa quando l'azione del metodo è indipendente dall'oggetto di invocazione**(quindi quando l'oggetto di invocazione non è necessario per definire il metodo). Può essere sia pubblico che privato. Ciò permette di invocare un metodo statico senza oggetto di invocazione.

```
class orario{
   public:
        static orario OraDiPranzo();
};
orario orario::OraDiPranzo(){ return orario(13,14); }

cout<<"Si pranza alle "<<orario::OraDiPranzo().Ore();
cout<<" e "<<orario::OraDiPranzo().Minuti()<<" minuti";
```

NB: Const non ha senso per un metodo statico dato che OraDiPranzo() non ha oggetto di invocazione.

NB: I metodi static <u>non hanno il parametro implicito this</u>. All'esterno della classe si invocano tramite l'operatore di scooping.

NB: I campi dichiarati static si devono inizializzare all'esterno della classe.

La memoria per i campi dati statici è unica per tutti gli oggetti ed è allocata una volta per tutti.

```
class C{ ⇒ contare oggetti istanziati
public:
    C(int); //costruttore ad un argomento
    static int count; //campo dati statico pubblico
private:
    int dato;
};
int C::cont=0; //inizializ campo dati statico
C::C(int n){ cont++; dato=n; }
```

```
int main(){
    C c1(1), c2(2);
    cout<<C::cont; //stampa 2
}
```

2.7 Overloading degli Operatori

Vogliamo aggiungere alla classe orario un'operazione che permette di sommare due oggetti di tipo orario:

```
orario orario::Somma(orario o){
    orario aux;
    aux.sec=(sec + o.sec) % 86400; //NB:accedo a parametro privato di o
    return aux;
}

orario ora(22,45);
    orario DUE_ORE_E_UN_QUARTO(2,15);
    ora=ora.Somma(DUE_ORE_E_UN_QUARTO)
```

Un modo più elegante per farlo è definire un overloading, cioè una ridefinizione, dell'operatore somma +.

Ciò si ottiene definendo una funzione(anche esterna alla classe) il cui identificatore è **operatorOP** in cui ogni occorrenza dell'operatore OP equivale ad un'invocazione di tale funzione.

```
orario ora((22,45);
class orario{
                                               orario DUE_ORE_E_UN_QUARTO(2,15);
 public:
                                               ora=ora+DUE_ORE_E_UN_QUARTO;
   orario operator+(orario);
                                               ora=ora+3; //ok, ma solo se l'oggetto sta a sx (ora=3+ora; non compila)
   //overloading operatore:
                                               Operatori Sovraccaricabili:
                                               + - * / % == != < > <= >= ++ -- << >> = -> [] () & new delete
orario orario::operator+(orario o){
 orario aux;
 aux.sec=( sec + o.sec ) % 86400;
                                               Non Sovraccaricabili:
 return aux:
                                                 sizeof :: ?: typeid
```

La ridefinizione di un operatore binario corrisponde ad un metodo che ha un solo argomento esplicito oppure ad una funzione esterna con due argomenti, mentre un operatore unario corrisponde ad un metodo proprio senza argomenti espliciti.

NB:

- 1. Non si possono cambiare le proprietà sintattiche dell'operatore, ovvero posizione(prefissa,infissa,postfissa), numero di operandi, precedenza e associatività;
- 2. Fra gli argomenti dell'operatore ridefinito deve esserci almeno un argomento di un tipo definito dall'utente;
- 3. Gli operatori = (assegnazione), [] (indicizzazione), () (chiamata a funzione), -> (selezione di membro tramite puntatore) possono essere definiti solo come metodi propri(cosi si fa in modo che il primo operando sia un L-valore modificabile).

2.7.1 Assegnazione Standard

Se a e b sono due oggetti della stessa classe C e non è stato ridefinito l'operatore di assegnazione per C, allora l'istruzione a=b; ha come effetto quello di assegnare ad ognuno dei campi dati di a il valore del corrispondente campo dati di b. <u>L'assegnazione standard è quindi automaticamente invocata nel caso in cui il programmatore non ridefinisca esplicitamente l'operatore di assegnazione =</u>.

La segnatura standard per una generica classe C è

C& operator = (const C&);

2.7.2 Costruttore di Copia Standard

E' una funzione che ha un comportamento simile a quella dell'assegnazione standard. Ha segnatura automaticamente:

C(const C&); e viene invocato

1. Quando un oggetto viene dichiarato ed inizializzato con un altro oggetto della stessa classe :

```
orario adesso(14,30);
orario copia = adesso; //dichiaro e inizializzo copia orario copia1=adesso; //analogo
```

 ${\bf 2.} \ \underline{{\bf Quando\ un\ oggetto\ viene\ passato\ per\ valore\ come\ parametro\ attuale\ in\ una\ chiamata\ di\ funzione}:$

```
ora= ora.Somma(DUE ORE E UN QUARTO);
```

3. Quando una funzione ritorna per valore un oggetto tamite il return :

return aux;

⇒ In tutti e tre i casi viene costruito un nuovo oggetto di tipo orario i cui campi dati sono inizializzati con i valori corrispondenti ai campi dati dell'oggetto da cui è stato copiato, cioè di adesso, DUE_ORE_E_UN_QUARTO ed aux.

Assegnazione standard vs Costruttore di copia:

- -Il costruttore di copia crea un nuovo oggetto inizializzandolo da un altro oggetto dello stesso tipo;
- -l'assegnazione cambia il valore ad un oggetto già esistente.

2.7.3 Overloading di operatori con funzioni esterne

Come detto è possibile sovraccaricare degli operatori come funzioni esterne alla classe e non come metodi propri della classe.

Vogliamo definire funzione esterna che stampa sullo stream di cout un oggetto di tipo orario.

L'operatore che permette di stampare sul cout è il << ed è tra quelli ridefinibili.

```
ostream& operator<<(ostream& os, const orario& o){
    return os<<o.Ore()<<":"<<o.Minuti()<<":"<<o.Secondi();
    //ritornare lo stream per riferimento
```

```
orario le_tre(15,0) , le_due(14,0), dodici(12,0);
cout<<"adesso sono le"<<le_tre; //stampa 15:0:0
cout<<le_tre<<"vengono prima delle"<<le_due;
cout<<"tra dodici ore saranno le"<<le_tre+dodici; //stampa 3:0:0
```

Nell'esempio precedente con

orario orario::operator+(orario);

non era possibile eseguire x=4+y; in quanto il metodo operator+ può essere invocato solo se l'operando sinistro è un oggetto esplicito della classe orario.

```
orario operator+(orario x, orario y){
  int sec=x.Secondi()+y.Secondi();
  sec=sec % 60;
  int min=x.Minuti()+y.Secondi();
  min=min % 60;
  int ore=x.Ore()+y.Ore();
  ore=ore % 24;
  orario aux(ore,min,sec);
  return aux;
}
```

Se invece dichiariamo operator+ come funzione esterna, è possibile eseguire anche:

```
orario y(12,15), x;
x=y+4;
x=4+y;
x=4+5; //ok, fa la somma tra interi e poi la
conversione del risultato
```

2.8 Incapsulamento e Modularizzazione

Nella classe orario l'ora del giorno è rappresentata internamente tramite un campo dato privati sec di tipo int.

In alternativa si sarebbero potuti usare 3 campi int per memorizzare separatamente ore, minuti e secondi.


Le due scelte presentano vantaggi e svantaggi, ad esempio la seconda semplifica la realizzazione dei metodi Ore(), Minuti(), Secondi() ma complica l'implementazione di operator<<.

Qualunque sia la scelta di rappresentazione interna, essa non ha alcuna conseguenza per un utente della classe orario in quanto non può accedere alla parte privata della classe.

La modularizzazione dei programmi è un modo per nascondere all'utente esterno la dichiarazione della parte privata della classe(che altrimenti resterebbe visibile nella dichiarazione della classe) tramite la dichiarazione di una classe e dei suoi metodi in due file separati.

La dichiarazione di una classe va messa in un file header con estensione ".h" mentre la definizione dei metodi va in un file ".cpp"

E' quindi possibile mettere la definizione dei metodi Ora(), Minuti(), Secondi() sul file orario.cpp, compilarlo producendo di conseguenza orario.o contenente il codice oggetto.o e fornire agli utilizzatori della classe soltanto il file orario.o





orario.h dovrà essere incluso sia in orario.cpp che in main.cpp insieme ad eventuali file header di libreria(ad es iostream o string) tramite #include)

(L'uso nell'#include di " " significa che orario.h va cercato nella directory corrente, mentre < > ad es di iostream va cercato in un insieme standard di directory del compilatore)

2.8.1 Il preprocessore

E' una parte del compilatore che esegue una elaborazione preliminare del testo sorgente del programma, prima che avvenga la compilazione in codice oggetto. Esso può inserire contenuto di altri file, espandere i simboli definiti del programma e includere o escludere parti di codice dal testo che sarà effettivamente compilato. Le direttive standard sono:

#include #error #if #else #elif #endif #define #ifdef #ifndef #undef #line #pragma

#include indica che un determinato file dovrà essere incluso nell'unità di compilazione.

#define precede la definizione di una macro, un simbolo seguito da una lista di argomenti formali (delimitati tra parentesi tonde) che prima della compilazione viene sostituito da una sequenza di elementi lessicali corrispodenti alla definizione della macro. Se la macro ha argomenti formali, al momento della sostituzione questi vengono rimpiazzati dagli argomenti attuali corrispondenti.

```
#define COST 123
#define max(A,B) ((A)>(B)? (A): (B)) //Se A>B allora è A, altrim B

int main(){
    x=COST;
    y=max(4,z+2);
}

Se in una macro manca la definizione:
#define ORARIO_H
    allora ad ogni occorrenza della macro viene sostituita con un carattere spazio.
```

La definizione di una macro M ha effetto fino alla fine dell'unità di compilazione(cioè fino a fine file) oppure fino ad una delimitazione #undef M.


Compilando contemporaneamente più file può succedere che un file header venga incluso più volte in un file provocando un errore di compilazione, in quanto il compilatore incontra definizioni multiple di uno stesso identificatore.

```
//file "main.cpp"
//file "C.h"
                            //file "D.h"
                                                                                        #include "C.h"
class C{
                            #include <iostream>
                                                                                        #include "D.h"
                                                                                                               //Non compila, perché la classe C è inclusa 2 volte
 public int x;
                            #include "C.h"
                                                                                                                //una sul file attuale "main.cpp" ed una su "D.h"
   int x:
                            class D{
                                                                                        int main(){
   C(int k=4){ x=k; }
                              public:
                                                                                          C c(3);
};
                                int x;
                                                                                          D d(4);
                                D(int k=6){ x=k; }
                                                                                          d.print(c);
                                void print(C c) const{ std::cout<<x+c.x;}</pre>
```

Per ovviare a questo si inseriscono nei file header delle direttive dette di **compilazione condizionale**(o di isolamento), che permettono di includere o escludere dalla compilazione segmenti di codice.

```
#ifdef name //se definito
text //esegui
#endif
```

```
#ifndef name //se non definito
text //esegui
#endif
```



2.8.2 Compilazione e Linking

I due file orario.cpp e main.cpp possono essere compilati separatamete.

```
g++ -c orario.cpp //compila orario.cpp e crea file oggetto
```

La compilazione separata permette di non fornire agli utilizzatori della classe orario il file sorgente orario.cpp, evitando di rendere disponibili le definizioni dei metodi della classe. All'utilizzatore saranno forniti: 1. il file header orario.h da includere in ogni modulo utente M della classe orario;

2. il file oggetto orario.o che verrà utilizzato dal linker per generare codice eseguibile a partire dal codice oggetto.

Se voglio linkare il main.cpp e orario.o

```
g++ -c main.cpp //compila main.cpp in main.o
g++ main.o orario.o //linka il main.o con orario.o e produce l'eseguibile
```

2.8.3 Compilazione e Linking

Quando si scrivono programmi composti da diversi file sorgente, si deve far fronte al problema della ripetuta ricompilazione dei sorgenti e della successiva fase di link dei file oggetto per poter poi generare l'eseguibile. Conviene perciò individuare solo i file che sono stati modificati dall'ultima compilazione e ricompilare solo questi ultimi.

Su Linux esiste il comando **make** che serve a determinare automaticamente quali file che compongono un programma hanno bisogno di essere ricompilati. Questo comando è in grado di invocare qualunque comando di sistema che possa essere eseguito da shell(file tex,db etc).

Per utilizzarlo è necessario creare un file di nome **Makefile**, il quale descrive le relazioni esistenti tra i vari file e i comandi da eseguire per aggiornare ognuno di questi. In un programma modularizzato contenente molti file, l'eseguibile viene aggiornato dal linker usando i file oggetto, mentre i file oggetto vengono generati dal compilatore usando i file sorgente.

Ha la sintassi:

TARGET: DIPENDENZE //TARGET= nome file eseguibile o file oggetto da ricompilare
COMANDI //DIPENDENZE= contiene tutti i file o le azioni da cui dipende il TARGET

Una volta definito Makefile ⇒ Si invoca il comando

make

sulla shell ⇒ verranno ricompilati solo i file sorgente modificati.

Quando make andrà a ricompilare il programma:

- -Se un file header.h viene modificato ⇒ allora ogni file sorgente.cpp che includeva il file header verrà ricompilato;
- -Se almeno un file, che sia header o sorgente, viene modificato (quindi almeno un file oggetto è stato rigenerato)

⇒ allora tutti i file oggetto, vecchi e nuovi, verranno linkati assieme per generare l'eseguibile aggiornato.

Sia un programma C++ costituito da 5 file sorgente .cpp e 3 file header .h

Il Makefile è:

//CC=il comando che invoca il compilatore g++ //CCFLAGS=flags per il compilatore CCFLAGS=-Wall -march=x86-64 prog_mio: main kbd video print &(CC) &(CFLAGS) -o prog_mio main.o kbd.o //video.o help.o print.o (II // serve per dividere un unico comando in più righe) main: main.cpp config.h &(CC) &(CFLAGS) -c main.cpp -o main.o kdb: kdb.cpp config.h &(CC) &(CFLAGS) -c kdb.cpp -o kdb.o video: video.cpp config.h defs.h &(CC) &(CFLAGS) -c video.cpp -o video.o help: help.cpp help.h &(CC) &(CFLAGS) -c help.cpp -o video.o print: print.cpp g++ -c print.cpp -o print.o clean: rm *.o echo "pulizia completata"

2.8.4 Modularizzazione delle classi

La definizione di classi permette di aggiungere nuovi tipi di dato ed una volta definite possono essere usate modularmente per creare altre classi più complesse.

Esempio: creo classe telefonata che utilizza la classe orario. Una telefonata è rappresentata da ora inizio,ora fine,numero chiamato.

```
//file "telefonata.h" definisco la dichiarazione della classe
#ifndef TELEFONATA_H
 #define TELEFONATA_H
#include <iostream>
#include "orario.h"
using std::ostream;
class telefonata{
 public:
   telefonata(orario,orario,int);
   telefonata():
   orario inizio() const;
   orario fine() const;
   int Numero() const;
   bool operator==(const telefonata&) const;
 private:
   orario inizio, fine; //relazione has-a
   int numero;
};
std::ostream& operator<<(ostream&, const telefonata);
```

Ora bisogna aggiornare il comportamento dei costruttori in presenza di campi dati il cui tipo è una classe.

Sia una classe C con campi dati x1,x2..xk di qualsiasi tipo. L'ordine dei campi dati è determinato dall'ordine in cui essi appaiono nella definizione della classe C.

Se definiamo una classe con costruttore generico C(tipo1,tipo2,...,tipokn){ ... } il comportamento del costruttore è:

- 1. Per ogni campo dati xi di tipo Ti non classe(cioè di tipo primitivo) viene allocato un corrispondente spazio in memoria per contenere un valore di tipo Ti ed il valore è lasciato indefinito;
- 2. Ogni campo dati xi di tipo classe Ti viene costruito mediante un invocazione del costruttore di default Ti();
- 3. Viene eseguito il codice del corpo del costruttore.

```
//file "telefonata.cpp" definisco i metodi
#include "telefonata.h"

telefonata:: telefonata(orario i, orario f, int n){
    inizio=i;
    fine=f;
    numero=n;
}

telefonata::telefonata(){
    numero=0; //gli altri campi inizio e fine sono inizializzati tramite il costruttore di default di orario
}

orario telefonata::Inizio() const{ return inizio; }
    orario telefonata::Fine() const{ return fine; }
    int telefonata::Numero() const{ return numero; }

bool telefonata::operator==(const telefonata & t){
    return inizio==t.inizio && fine==t.fine && numero=t.numero;
}

ostream& operator<<(ostream& s, const telefonata& t){
    return s<<"INIZIO:"<<t.Inizio()<<"Fine:"<<t.Fine()<<" Numero Chiamato: "<<t.Numero();
}
```

2.9 Campi dati costanti

A volte è utile dichiarare alcuni campi dati di una classe come costanti. Ad esempio una volta costruito un oggetto della classe telefonata vogliamo che il suo campo dati numero non possa venire modificato. Per inizializzare dei campi dati costanti è necessario richiamare esplicitamente il

class telefonata{
...
private:
orario inizio,fine;
const int numero;
}

class telefonata{
...
private:
orario inizio,fine;
const int numero;
}

const int numero;
}

const int numero;

const int n

E' anche possibile richiamare il costruttore di copia per qualsiasi campo dati, anche per quelli non costanti:

telefonata::telefonata(orario i, orario f, int n) : inizio(i), fine(f), numero(n) { }

2.10 Liste di inizializzazione dei costruttori

Abbiamo visto come un costruttore possa richiamare i costruttori di copia per creare ed inizializzare i campi dati. Un costruttore può quindi creare ed inizializzare i suoi dati tramire un'esplicita lista di inizializzazione, che consiste in una lista di invocazioni a costruttori.

Sia una classe C con lista ordinata di campi dati x1...xk ⇒ Un costruttore con lista di inizializzazione per i campi dati x1,...xk è:

C(Ti,..,Tn): x1(...), x2(..), ..., xn(..){ //codice }

Il **comportamento** del costruttore è il seguente:

- 1. Per ogni campo dati xi viene ordinatamente richiamato un costruttore:
- esplicitamente, tramite una chiamata ad un costruttore xi(..) definita nella lista di inizializzazione;
- implicitamente, tramite una chiamata al costruttore di default xi();
- 2. Viene eseguito il codice del costruttore.

Campi dati di tipo riferimento: anche se non molto comune, è possibile dichiarare un campo dati c di tipo T&(cioè un alias) dove T è un qualsiasi altro tipo. Questo campo dati C deve essere completamente inizializzato tramite una chiamata al costruttore di copia inclusa nella lista di inizializzazione.

CAPITOLO 3 – CLASSI CONTAINER

Un oggetto di una classe container(o contenitore) rappresenta una collezione di elementi gestita tramite varie funzionalità, tra le quali l'<u>inserimento</u> e la <u>rimozione.</u> Di solito queste classi contengono fra i loro campi dati dei puntatori a strutture dati dinamiche ricorsive, come liste o alberi(vector, list, map).

Es: classe bolletta che rappresenta una serie di telefonate memorizzate in una lista. Prevede la possibilità di aggiungere o togliere una telefonata, controllare se la bolletta è vuota, stampare elenco telefonate, calcolare costo totale bolletta.

```
//file "bolletta.h"
#ifndef BOLLETTA H
#def BOLLETTA H
#include "telefonata.h"
class bolletta{
 public:
   bolletta(): first(0) { } //definizione inline
   bool Vuota() const;
   void Aggiungi Telefonata(telefonata);
   void Togli_Telefonata(telefonata);
  telefonata Estrai();
 private:
   class nodo{
                      //classe interna e privata
    public:
      nodo():
      nodo(const telefonata&, nodo*);
      telefonata info:
      nodo* text:
   }:
 nodo* first;
};
#endif
```

```
//file "bolletta.cpp"
#include "bolletta.h"
bolletta :: nodo :: nodo() : next(0) { } //qui è implicito il costruttore di default per il campo info del nodo
bolletta:: nodo:: nodo(const telefonata& t, nodo* s): info(t), next(s) { }
bool bolletta :: Vuota() const{ return first==0; }
void bolletta :: Aggiungi_Telefonata(telefonata t){
 first=new nodo(t,first); //aggiunge la telefonata in testa alla lista
void bolletta :: Togli_Telefonata(telefonata t){
 nodo* p= first;
                       //p punta all'inizio della lista
 nodo* prec=0;
 while( p && !(p->info==t) ){ //scorre la lista finchè non è finita o finchè non ha trovato la telefonata
   prec=p;
   p=p->next;
 if(p) \{ \quad if(!prec) \ first=p->next; \quad //se \ ho \ trovato \ la \ telefonata \ la \ elimino
           else prec->next=p->next;
         delete p;
}
telefonata bolletta :: Estrai_Una(){
 nodo* p=first;
 first=first->next:
 telefonata aux=p->info;
 delete p;
 return aux;
```

3.1 Classi Annidate

Nella definizione della classe bolletta, c'è una classe interna "nodo" i cui oggetti rappresentano i nodi della lista dinamica che rappresenta una bolletta.

Una classe A definita internamente ad un'altra classe C viene detta annidata o interna.

Una classe interna ad A può essere sia pubblica che privata.

-Se A è pubblica allora posso definire gli oggetti di A esternamente a C, usando l'operatore di scooping. (ad es con C::A obj;)
 -Se A è privata allora il tipo di A è inaccessibile all'esterno di C. In particolare, in A posso usare solamente i membri statici della classe contenitrice C.

NB: I membri della classe annidata A in C non possono accedere ai membri di C e viceversa.

```
Es
      int x; //variabile globale
      class C{
        public:
         int x;
          static int s;
          class A{
            void f(int i){
              int x=sizeof(x); //NO, si riferisce alla variabile x dichiarata in C
              x=i;
                                //come sopra
              s=i:
              ::x=i; //OK, si riferisce all'x della variabile globale
            void g(C* p, int i){
              p->x=i;
         };
      };
```

3.2 Problemi dell'interferenza


Alcuni metodi di bolletta come Aggiungi_Telefonata() modificano l'oggetto di invocazione e in particolari circostanze questo può provocare inconvenienti.


Es: supponiamo di avere una funzione esterna che ridefinisce l'operatore di output << in modo che permetta di stampare la lista delle telefonate.

```
int main(){
  bolletta b1;
  telefonata t1(orario(9,23,12), orario(10,4,53), 21212121212);
  telefonata t2(orario(11,15,4), orario(11,22,1), 313131313);

b1.Aggiungi_Telefonata(t1);
  b1.Aggiungi_Telefonata(t2);
  cout<<b1;    //stampa b1 composta dalle due telefonate t1 e t2
  bolletta b2;
  b2=b1;
  b2.Togli_Telefonata(t1); //Problema, elimina sia t1 di b1 che di b2
  cout<<b1</pre>
  //stampa le due bollette ma solo con t1
}
```

Problema peggiore se avessimo rimosso dalla bolletta la telefonata t2, perché dato che con Aggiungi_Telefonata() si aggiunge la telefonata a inizio lista, eliminando t2 la bolletta non punterebbe a niente.





Ciò succede perché l'assegnazione standard copia i campi puntatore e non gli oggetti a cui essi puntano.

L'effetto descritto si chiama interferenza tra oggetti o aliasing. E' dovuta da:

- -Condivisione di memoria tra gli oggetti;
- -Funzioni che modificano oggetti.

3.3 Copie Profonde

Poiché non è possibile evitare che ci siano funzioni che modificano gli oggetti, bisogna perciò evitare o gestire opportunamente la condivisione di memoria ridefinendo sia l'assegnazione che il costruttore di copia in modo tale che essi effettuino una **copia profonda**, cioè che ogni volta che copiamo un puntatore, copiamo anche l'oggetto puntato.

Questo può però risultare molto costoso sul tempo di esecuzione(ad es lista con milioni di elementi).

3.3.1 Assegnazione Profonda

L'operatore di assegnazione =, che è binario ed infisso, si può ridefinire come ogni altri operatore dichiarando un metodo **operator**=. Bisogna perciò decidere il tipo dei parametri e il tipo restituito nella dichiarazione di operator=.

Data l'assegnazione $\mathbf{x} = \mathbf{y}$; dove \mathbf{x} è un oggetto di qualche classe \mathbf{C} .

Supponiamo che l'assegnazione sia ridefinita internamente alla classe C come metodo, perciò \Rightarrow

- -Il primo operando x viene assunto come oggetto di invocazione dell'assegnazione;
- -Il secondo operando invece è un parametro formale di tipo C. Questo parametro sarà dichiarato costante e per riferimento in modo da evitare che venga effettuata inutilmente una copia del secondo operando y.

Perciò x=y; restituisce l'L-valore di x (che permette di usare anche x=y=z;

La dichiarazione da mettere nella parte pubblica per ridefinire operator= sarà

C& operator=(const C&);

Per far si che l'assegnazione di bolletta effettui copie profonde, verranno aggiunti:

```
//su "bolletta.cpp"
bolletta& bolletta:: operator=(const bolletta& b){ //definizione di operator=
 if(this != &b){ //obbligatorio! ESAME!!
   distruggi first;
   first=copia(b.first);
 return *this;
bolletta :: bolletta(const bolletta& b) : first(copia(b.first)) { } //costruttore di copia
bolletta :: nodo* bolletta :: copia(nodo* p){
 if(!p) return 0:
 nodo* primo=new nodo; //invocazione del costruttore di default al nodo
 primo->info=p->info; //primo punta al primo nodo della copia della lista
 nodo* q=primo; //q punta al nodo temporaneo con cui scorriamo la lista
 while(p->next){
                                        //soluzione alternativa ricorsiva
    q->next=new nodo;
                                        bolletta :: nodo* bolletta :: copia(nodo* p){
   p=p->next;
                                          if(!p) return 0;
    q=q->next;
                                            else return new nodo(p->info, copia(p->next);
    q->info=p->info;
                                        void bolletta :: distruggi(nodo* p){
 a->next=0:
                                          if(p){
 return primo;
                                            distruggi(p->next);
                                            delete p;
void bolletta::distruggi(nodo* p){
                                          } }
 nodo* q;
 while(p){ //scorro la lista deallocando i nodi
   q=p;
   p=p->next;
   delete q;
```

(Parametri attuali=valori del main, Parametri formali=valori dentro la funzione)

3.4 Oggetti come parametri di funzione

Ogni volta che una funzione F() viene invocata, i suoi parametri formali vengono allocati in memoria e inizializzati con i corrispondenti parametri attuali. Due meccanismi di passaggio parametri:

Passaggio per valore: i parametri formali vengono inizializzati tramite delle copie degli R-valori dei parametri attuali. Ad esempio data la funzione

T1 F(T x) ed una espressione y con tipo T del parametro ⇒ con F(y), il parametro formale x viene inizializzato con il valore di y.

-Se T è un tipo classe, l'inizializzazione del parametro x comporta la chiamata del costruttore di copia della classe T.

(NB: -è molto probabile che un oggetto occupi molto spazio in memoria e quindi è molto costoso passarlo per valore;

-inoltre le eventuali modifiche fatte sui parametri formali non si riflettono sui parametri attuali.)

Passaggio per riferimento:

T1 fun(T& x) \Rightarrow x è un riferimento ad una variabile di tipo T \Rightarrow con F(y); il parametro attuale y deve essere un'espressione indirizzabile di tipo T(cioè y deve avere L-valore).

-In questo caso, il parametro formale **x diventa un alias del parametro attuale y**, senza creare alcuna copia locale alla funzione. Perciò y può essere: -una variabile di tipo T;

-una variabile di tipo T& ritornato per riferimento da qualche funzione.

Questo meccanismo permette alle funzioni di modificare i valori delle variabili passate per riferimento, ed è utile quando vengono passati oggetti che occupano molto spazio.

Es: date le funzioni T1 F(int &x) e int g() \Rightarrow dato che x di F è di tipo riferimento \Rightarrow F(2) e F(g()) provocano errore di compilazione, dato che i parametri attuali non sono indirizzabili;

Quando una funzione non modifica il parametro attuale, è buona norma dichiarare costante il parametro formale, indicando quindi che la funzione non modifica il valore dell'argomento. Questo perciò vale anche quando passiamo un indirizzo, dato che questo non verrà modificato ⇒ Per passare un oggetto per riferimento si userà:

T1 F(const T& x)

Es: date le funzioni T1 F(const int& x) e int $g() \Rightarrow F(2)$ e F(g()) ora risultano corrette, dato che il tipo const T& per il parametro formale permette alla funzione di essere invocata con un qualsiasi valore di T(anche non indirizzabile).

NB: se un riferimento costante viene inizializzato con un R-valore non indirizzabile(cioè senza L-valore) di un qualche tipo classe C

⇒ allora il costruttore di copia di C deve essere accessibile.

```
class C{
   public:
    C(){ ... }
   private:
    C(const C& y){ ... } //costruttore di copia privato
};
```

Es: vogliamo scrivere una funzione Somma_Durate esterna alla classe bolletta che data una bolletta b restituisce la somma delle durate delle telefonate della bolletta stessa.

```
//su "main.cpp"
orario Somma_Durate(bolletta b){ //parametro di tipo bolletta passato per valore
                                                                                                int main(){
 orario durata; // costruttore di default di orario
                                                                                                  bolletta b1;
 while(!b.Vuota()){
                                                                                                  telefonata t1(orario(9,23,12), orario(19,4,53), 2121212);
   telefonata t=b.Estrai_Una(); //estrae dal primo nodo della lista finchè non è vuota
                                                                                                  telefonata t2(orario(11,15,4), orario(11,22,1), 3131313);
   durata=durata+t.Fine() - t.Inizio();
                                                                                                  b1.Aggiungi Telefonata(t2);
          //durata deve essere < 24 ore
                                                                                                  b1.Aggiungi_Telefonata(t1);
 return durata;
                                                                                                  cout<<b1;
                                                                                                                      //stampa le due telefonate
};
                                                                                                  cout<<Somma_Durate(b1)<<endl; //stampa 0:38:38
//non provoca effetti sulla bolletta del main, dato che l'oggetto b è passato per valore
                                                                                                  cout<<b1;
                                                                                                                      //stampa sempre le due telefonate di b1
```

NB: Estrai_Una provoca effetti collaterali sulla bolletta di invocazione ma dato che abbiamo passato l'oggetto b1 per valore e non per riferimento, tramite la chiamata Somma_Durate(b1) abbiamo eseguito una chiamata al costruttore di copia di bolletta che ha quindi costruito il parametro formale dentro alla funzione.

In questo modo abbiamo fatto una copia profonda, e dato che ogni volta che sommiamo una durata estraiamo una telefonata, a fine funzione il parametro formale b sarà completamente deallocato mentre il valore di b1 resterà invariato.

Es: funzione esterna Chiamate_A che rimuove dal parametro b di tipo bolletta tutte le telefonate di un determinato num, restituendo una nuova bolletta contenente le telefonate rimosse.

```
bolletta Chiamate_A(int num, bolletta &b){ //parametro di tipo bolletta passato per riferimento bolletta selezionate,resto; //oggetti locali while(!b.Vuota()){ telefonata t=b.Estrai_Una(); if(t.Numero()==num) selezionate.Aggiungi_Telefonata(t); else resto.Aggiungi_Telefonata(t); b=resto; //utilizza l'overloading di operator= di bolletta return selezionate; }; int main(){ bolletta bilitationali telefonata bilitationali telefonata bilitationali telefonata telefonata bilitationali telefonata bilitationali telefonata bilitationali telefonata bilitationali telefonata bilitationali telefonata telefonata bilitationali t
```

```
int main(){
   bolletta b1;
   telefonata t1(orario(9,23,12), orario(10,4,53), 2121212);
   telefonata t2(orario(11,15,4), orario(11,22,1), 3131313);
   telefonata t2(orario(12,17,5), orario(12,22,8), 2121212);
   telefonata t4(orario(13,46,5), orario(14,0,33), 3131313);
   b1.Aggiungi_Telefonata(t4), b2.Aggiungi_Telefonata(t3)...
   cout<<br/>b1: //Stampa tutte e 4 le telefonate di b1
   //ora elimino da b1 tutte le chiamate da 21212
   bolletta b2=Chiamate_A(2121212,b1);
   //tramite il costruttore di copia assegna a b2 le telefonate
   rimosse da b1
   cout<<br/>b1: //stampa 2 chiamate da 3131313
   bout<<br/>b2: //stampa 2 chiamate provenienti da 21212
}
```

Questa funzione crea però un problema, essa crea 2 oggetti locali, resto e selezionate, che a fine funzione verranno deallocati:

-La funzione memorizza su "resto" la lista delle telefonate non selezionate e le assegna a b tramite una copia profonda;

⇒ Quando la funzione termina, la memoria dinamica allocata per la lista associata a "resto" nn viene recuperata.

-Inoltre la funzione memorizza nell'oggetto "selezionate" la lista delle telefonate selezionate.

⇒ Facendo return selezionate; viene richiamato il costruttore di copia che costruisce un oggetto anonimo che verrà distrutto non appena verrà usato come valore di ritorno.

Dato che anche il costruttore di copia effettua una copia profonda, non viene recuperata la memoria dinamica delle due liste di "selezionate" e dell'oggetto anonimo.

Perciò ci saranno 3 liste allocate dinamicamente che non vengono deallocate!

3.5 Tempo di vita delle variabili

E' l'intervallo di tempo in cui la variabile viene mantenuta in memoria durante l'esecuzione del programma. Possono esserci:

- -Variabili di classe automatica: definite all'interno di qualche blocco(variabili locali dentro una funzione e i parametri formali passati ad esse) che vengono allocate nello stack quando l'esecuzione raggiunge la loro definizione e vengono deallocate quando termina l'esecuzione del blocco in cui sono definite.
- -Variabili di classe statica: comprendono i <u>campi dati statici</u>, le <u>variabili statiche definite in qualche blocco</u> e le <u>variabili globali</u>(definite all'esterno di ogni funzione e classe). Variabili globali e campi dati statici vengono allocate all'inizio dell'esecuzione del programma, mentre le variabili statiche interne ad un blocco sono allocate quando l'esecuzione raggiunge la loro definizione.

 Tutte le variabili di questo tipo vengono deallocate a fine esecuzione del programma.
- -Variabili dinamiche: sono allocate nello heap quando viene eseguito l'operatore new e deallocate con delete.

Le variabili con lo stesso tempo di vita, cioè quelle definite all'interno dello stesso blocco, vengono deallocate nell'ordine inverso a quello di allocazione.


3.6 Distruttore

Per le variabili che sono oggetti di qualche classe ⇒ -allocazione significa invocazione di un costruttore; -deallocazione significa invocazione del distruttore;

Quando termina il tempo di vita di un oggetto x, viene perciò richiamato automaticamente il **distruttore standard** che rilascia la memoria occupata da x. Bisogna però prestare molta attenzione, perché se l'oggetto x include dei campi puntatore allora il distruttore standard si limita a rilasciare la memoria occupata dai campi puntatore e non dealloca la memoria a cui puntano, perciò molte volte non è corretto. (Il distruttore standard vale anche per i tipi primitivi o derivati)

E' possibile ridefinire il distruttore in modo che esso effettui una **distruzione profonda** degli oggetti, deallocando anche la memoria a cui puntano i campi puntatore, in modo che se un oggetto x include un campo dati p che punta alla testa di una lista, con la distruzione profonda di x si deallocherà tutta la lista puntata da p.

Il distruttore è un metodo senza parametri e senza tipo di ritorno inserito nella parte pubblica, è identificato da nome classe e simbolo ~.



(il distruttore standard ha semplicemente il corpo vuoto, esso si limita a richiamare i distruttori per i campi dati della classe)

I distruttori vengono invocati:

- -Per gli oggetti di classe statica ⇒ al termine del programma(a fine main);
- -Per gli oggetti di classe automatica definiti in un blocco ⇒ al termine del blocco in cui sono definiti;
- -Per gli oggetti dinamici ⇒ quando viene eseguito l'operatore delete, altrimenti al termine del programma;
- -Per gli oggetti che sono campi dati di qualche oggetto x ⇒ quando x viene distrutto;
- -Per gli oggetti con lo stesso tempo di vita ⇒ sono distrutti nell'ordine inverso a quello di creazione.

Vengono invocati:

- -Sulle variabili locali di una funzione al termine dell'esecuzione della stessa funzione;
- -Sui parametri di una funzione passati per valore al termine dell'esecuzione della funzione;
- -Sull'oggetto anonimo ritornato come risultato da una funzione non appena esso sia stato usato.

In particolare, la distruzione al ritorno di una chiamata di funzione F() avviene:

- 1. vengono distrutte le variabili locali a F();
- 2. viene distrutto l'oggetto anonimo ritornato per valore da F() subito dopo essere stato usato;
- 3. vengono distrutti i parametri di F() passati di valore.

Data una funzione F(T1 f1, T2 f2,..., Tn fn) con più di un parametro formale ⇒ ad ogni invocazione di F(a1, ..., an) l'ordine seguito per passare i parametri attuali a1,..., an avviene da destra verso sinistra, perciò la lista di inizializzazione per i parametri va dall'ultimo al primo e dato che al momento della distruzione dei parametri passati per valore è inverso rispetto alla loro inizializzazione, l'ordine di distruzione dei parametri passati per valore è da sinistra verso destra.

Data la classe C con campi dati x1,..,xn, se viene distrutto un oggetto di tipo C, viene automaticamente invocato il distruttore di C. Il suo <u>comportamento</u> è:

- 1. viene eseguito il corpo del distruttore di C, se questo esiste;
- 2. vengono richiamati i distruttori per i campi dati nell'ordine inverso alla loro lista di dichiarazione. Per i tipi primitivi viene semplicemente rilasciata la memoria, per i tipi classe viene invocato il rispettivo distruttore standard o ridefinito.
- ⇒Aggiungendo sulla classe il distruttore ridefinito ~bolletta(); ora al termine della funzione Chiamate_A(); i due oggetti locali "selezionate" e "resto" vengono automaticamente distrutti dato che il distruttore ridefinito invoca il metodo statico privato distruggi che a sua volta esegue il delete su tutti gli elementi della lista. Quello che succede in dettaglio è:
 - 1. delete p; provoca l'invocazione del distruttore della classe nodo e dato che questo non è stato ridefinito ⇒ viene richiamato il distruttore di default di nodo;
 - 2. il distruttore di default di nodo richiama a sua volta per ogni campo dati di nodo,cioè info e next, i rispettivi distruttori.

 ⇒Il campo next viene deallocato, mentre per info ⇒ viene invocato il distruttore della classe telefonata e siccome anch'esso è stato ridefinito ⇒ viene richiamato il distruttore standard di telefonata;
 - 3. il distruttore standard di telefonata dealloca l'intero numero e richiama il distruttore di orario per i campi inizio e fine, che sarà quindi il distruttore standard di orario:
 - 4. il distruttore standard della classe di orario dealloca il campo dati intero "sec".

Poiché telefonata e orario non hanno campi dati puntatore, mentre nodo ha il campo next distrutto con la chiamata distruggi(p->next); , un modo più elegante di procedere sarebbe stato quello di ridefinire anche il distruttore per la classe nodo in modo che provveda a <u>distruggere l'oggetto puntato da next</u>:

```
bolletta :: nodo :: ~nodo(){
  if(next!=0) delete next;
}
```



In questo modo il distruttore di bolletta non richiede più la chiamata alla funzione distruggi:




NB: Con questa modifica, il comportamento di Estrai_Una(); cambia dato che delete p; causa la distruzione profonda della lista di nodi puntata dal campo dati first dell'oggetto di invocazione. Serve una modifica:

```
telefonata :: bolletta :: Estrai_Una(){
    nodo* p= first;
    first= first->next;
    telefonata aux=p->info;
    p->next=0; //isolo primo nodo
    delete p;
    return aux;
}
```

3.7 Nascondere la parte privata di una classe (NON SI USA MOLTO)

Si fa dichiarando una classe C_privata all'interno della parte privata della classe C, dichiarando nella parte privata di C un puntatore a tale classe.



NB: questa tecnica può causare problemi di interferenza, visto che le classi hanno un puntatore come campo dati.

3.8 Array di oggetti

Si possono definire array statici o dinamici di oggetti, quando vengono costruiti viene richiamato il corrispondente costruttore di default per ogni oggetto dell'array mentre per la distruzione viene richiamato implicitamente il distruttore per ogni oggetto dell'array.

Un array può essere costruito a partire da una lista di inizializzazione in modo analogo a quelli di P1, se la lista non è completa allora per gli elementi dell'array per cui non viene fornito un oggetto per la costruzione viene richiamato il relativo costruttore.

3.9 Cast

Per questioni di compatibilità con il C++, per le conversioni esplicite la notazione () è stata ereditata dal C.

Es:

```
float x;
char c;
void *p;
float y = (float) c;
nodo* q = (nodo*) p;
```

Le conversioni di tipo sono però operazioni "pericolose" in quanto potrebbero portare a perdite di informazione.

Il C++ standard ha perciò introdotto una notazione esplicita più visibile e differenziata tra le varie tipologie di cast.

La sintassi è :

```
nome_cast <Tipo> (expr)
```

dove: -nome: indica la tipologia del cast che può essere: const, static, reinterpret o dynamic;

-Tipo: indica il "tipo target" in cui deve essere convertito il valore dell'espressione expr;

-expr: indica l'espressione da convertire.

3.9.1 Static Cast

```
static_cast <Tipo> (expr)
```

Permette di rendere esplicito l'uso di tutte le conversioni, implicite o esplicite, previste o permesse dal linguaggio o definite dal programmatore.

- -Tutte le conversioni oggetto dello static cast si basano su info di tipo statico, cioè disponibile a compile-time.
- -Rende visibile l'uso della conversione in situazioni potenzialmente pericolose, come per le conversioni tra tipi predefiniti con perdita di informazioni (dette "<u>narrowing conversions</u>", ad es da long ad int) che di solito provocano soltanto un warning. Usando lo static_cast tali warning saranno evitati.
- -Permette il cast tra puntatori e tipi qualsiasi(molto pericoloso) e in particolare dal tipo puntatore generico void* a Tipo*

Le conversioni implicite "safe" (cioè senza perdita di info) sono:

```
Es: double d = 3.14;

int x = static_cast<int>(d); //narrowing conversion, ora x = 3.

char c = 'a';

int x = static_cast<int>(c); //castless conversion

void* p;

p = &d;

double* q = static_cast<double*>(p); //conversione void* ⇒ T*

int* r = static_cast<int*>(q); //castless conversion
```

```
T& ⇒ T
T[] ⇒ T*
T ⇒ const T
T^* ⇒ const T^*
float ⇒ double ⇒ long double
char ⇒ short ⇒ int ⇒ long
unsigned char ⇒ unsigned short ⇒ unsigned int ⇒ unsigned long
```

3.9.2 Const Cast

```
const_cast <T*> (puntatore costante)
```

oppure const_cast <T&> (riferimento costante)

Permette di convertire un puntatore/riferimento ad un tipo const T in un puntatore/riferimento a T (rimuove quindi l'attributo const).

-Se si tenta di usare altri operatori di conversione diversi da questo, il C++ segnalerà errore.

```
const int i = 5;
int* p = const_cast<int*>(&i);

void F(const C& x){
    const_cast<C&>(x).metodo_non_costante();
}

int j = 7;
const int* q = &j;
```

3.9.3 Reinterpret Cast

```
reinterpret\_cast < T^* > (puntatore\ costante) \quad \  oppure
```

reinterpret_cast <T&> (riferimento costante)

Si limita a reinterpretare a basso livello la sequenza di bit con cui è rappresentato il valore puntato da puntatore come fosse un valore di tipo T.

-Permette ogni tipologia di conversione tra puntatori e riferimenti.

-E' particolarmente pericoloso, permette situazioni estreme e con poco senso, ad es:

```
Classe c;
int* p = reinterpret_cast<int*>(&c);
const char* a = reinterpret_cast<const char*>(&c);
string s(a);
cout << s;
```

3.9.4 Dynamic Cast

```
dynamic_cast <T*> (puntatore costante)
```

oppure dynamic_cast <T&> (riferimento costante)

Il "tipo dinamico" di puntatore o riferimento non è noto a tempo di compilazione ma soltanto a tempo di esecuzione. Si tratta quindi di una conversione che avviene dimamicamente a tempo di esecuzione. (Vedi CAP 6)

3.10 Funzioni Amiche

Se vogliamo definire l'operatore di output operator<< per la classe bolletta, si può fare:

```
ostream& operator<<(ostream& os, bolletta b){ //NB: b passato per valore
  os<<"Telefonate in bolletta: "<<endl;
  int i=1;
  while(!b.Vuota()){
    os<<i<<")"<<b.Estrai_Una()<<endl;
  i++;
  }
  return os;
}</pre>
```

Questa soluzione è corretta in quanto utilizza soltanto metodi pubblici della classe bolletta e l'operatore operator<< della classe telefonata.

Questa soluzione è però inefficiente in quanto effettuare una copia profonda di una lista solo per percorrerla e stampare gli elementi è uno spreco. Il problema è che una funzione esterna non può accedere ai campi privati di una classe e quindi non può percorrere la lista dato che "first" di bolletta è un campo privato.

La funzione operator<< benchè sia funzione esterna, è da considerarsi a tutti gli effetti un membro della classe. E' quindi possibile dichiarare una funzione esterna alla classe detta funzione amica tramite friend che permette di accedere alla parte privata della classe. Es:

```
//file "bolletta.h"
class bolletta{
...
friend ostream& operator<<(ostream&, const bolletta&);
...
}
```

```
//file "bolletta.cpp"
ostream& operator<<(ostream& os, const bolletta& b){
  os<<"Telefonate in bolletta :"<<endl;
  bolletta :: nodo* p=b.first; //uso amicizia
  int i=1;
  while(p){
    os<< i++ <<" ) "<<p->info<<endl;
    p=p->next;
  }
  return os;
}
```

3.11 Classi amiche e iteratori


Nella manipolazione degli oggetti di una collezione è necessario poter accedere agli elementi della collezione in modo da poterli scorrere. Si può perciò definire una nuova classe iteratore i cui oggetti sono "indici" di elementi della classe contenitore (stessa idea degli indici interi che scorrono array).

-Se la classe C è amica di una classe D ⇒ allora a tutti i membri di C è permesso l'accesso alla parte privata di D.

Es: Vogliamo definire una classe iteratore i cui oggetti rappresentano gli indici ai nodi degli oggetti della classe contenitore.

```
class contenitore{
  private:
    class nodo{
    public:
        int info;
        nodo* next;
        nodo(int x, nodo* p): info(x), next(p) { }
    };
    nodo* first;

public:
    contenitore(): first(0) { }
    void aggiungi_in_testa(int x) { first= new nodo(x,first); }
};
```



In questo caso però, sia il campo punt che i metodi di iteratore accedono alla parte privata di contenitore ⇒Bisogna perciò definire la classe iteratore come classe pubblica interna alla classe contenitore.

- La classe contenitore metterà a disposizione dei metodi pubblici per definire gli iteratori "iniziali" e "finali" su un certo oggetto e ridefinirà l'operatore di indicizzazione operator[] con un parametro it di tipo iteratore che permette di accedere all'info memorizzata all'indice it.
 - Dato che questi metodi dovranno accedere al puntatore privato punt di iteratore
 - ⇒ Bisogna garantire l'accesso dichiarando la classe contenitore amica di iteratore.

```
class contenitore{
 friend class iteratore; //dichiarazione amicizia
 private:
   class nodo{
     public:
       int info;
       nodo* next;
       nodo(int x, nodo* p): info(x), next(p) { }
   };
   nodo* first;
 public:
  contenitore();
   class iteratore{
    friend class contenitore; ⇒ dichiarazione di amicizia
      contenitore :: nodo* punt; ⇒ per amicizia
     public:
      bool operator==(iteratore i) const{
        return punt=i.punt;
      iteratore& operator++(){
        if(punt) punt= punt->next;
        return *this;
       iteratore begin() const; ■ NB: la dichiarazione di iteratore deve sempre precedere le
       iteratore end() const:
                                         dichiarazioni dei metodi che usano tale tipo
       int& operator[] (iteratore) const;
   };
  contenitore :: iteratore contenitore :: begin() const{
     iteratore aux;
     aux.punt= first; //per amicizia
     return aux;
   contenitore::iteratore contenitore::end() const{
     iteratore aux;
     aux.punt=0;
     return aux;
   }
   int& contenitore::operator[](contenitore::iteratore it){
    return it.punt->info; //per amicizia
   void aggiungi_nodo(int x);
};
```

Ora si possono utilizzare gli iteratori della classe contenitore su funzioni esterne:

```
int somma_elementi(const contenitore& c){
  int s = 0;
  for(contenitore::iteratore it = c.begin(); it != x.end(); ++it)
    s += c[it];
  return s;
}
```

Es: Applichiamo l'idea di iteratore su bolletta:

```
//file "bolletta.h"
#ifndef BOLLETTA H
#define BOLLETTA_H
#include "telefonata.h"
class bolletta{
 friend class iteratore;
 private:
   class nodo{
    public:
      nodo():
      nodo( const telefonata& x, nodo* p): info(x), next(p) { }
      telefonata info;
      nodo* next;
       ~nodo();
   nodo* first;
   static nodo* copia(nodo*);
   static void distruggi(nodo*);
 public:
   class iteratore{
    friend class bolletta;
    private:
      bolletta::nodo* punt; //nodo puntato dall'iteratore
      bool operator==(iteratore) const; //metodi obbligatori sempre presenti
      bool operator!=(iteratore) const;
      iterator& operator++( ); //operatore ++ prefisso
      iterator& operator++(int); //operatore ++ postfisso, int fittizio aggiunto per
                                                                 distinguerli
   bolletta(): first(0) { }
   ~bolletta(); //distruttore profondo
   bolletta(const bolletta&); //copia profonda
   bolletta& operator=(const bolletta&); //assegnazione profonda
   bool Vuota() const;
   void Aggiungi Telefonata(telefonata t);
   void Togli_Telefonata(telefonata t);
   telefonata Estrai_Una();
   iteratore begin() const;
                                //medodi per usare iteratore
   iteratore end() const;
   telefonata& operator[](iteratore) const;
}:
#endif
```

```
//file "bolletta.cpp" solo i metodi mancanti
#include "bolletta.h"
bool bolletta::iteratore::operator==(iteratore i) const{
 return punt==i.punt;
bool bolletta::iteratore::operator!=(iteratore i) const{
 return punt!=i.punt;
bolletta::iteratore& bolletta::iteratore::operator++(){ //prefisso
 if(punt) punt=punt->next; //side-effect
 return *this.
} //se punt==0 non fa nulla
bolletta::iteratore bolletta::iteratore::operator++(int){
 iteratore aux=*this:
 if(punt) punt=punt->next; //side-effect
 return aux;
bolletta::iteratore bolletta::begin() const{
 interatore aux:
 aux.punt=first;
                      //per amicizia
 return aux;
bolletta::iteratore bolletta::end() const{
 iteratore aux;
                      //per amicizia
 aux.punt=0;
 return aux;
telefonata& bolletta::operator[] (bolletta::iteratore it){
 return (it.punt)->info; //per amicizia
} //NB:nessun controllo su i.punt!=0
```

Es: funzione che calcola la somma delle telefonate di una bolletta tramite l'uso di iteratore.


```
orario Somma_Durate(const bolletta& b){
  orario durata;
  for(bolletta::iteratore it=b.begin(); it!=b.end(); it++)
    durata=durata+b[it].Fine()-b[it].Inizio();
  return durata;
}
```

3.13 Condivisione Controllata della memoria

}

La ridefinizione dei costruttori di copia e di assegnazione per bolletta evitano completamente condivisione e interferenze di memoria. Tuttavia, eseguire copie profonde seguite da distruzioni profonde può essere molto costoso. Ad esempio la copia profonda risulta inutile quando passiamo un parametro per valore ad una funzione che non lo modifica.

Data questa condivisione di memoria vorremmo avere:



riferimento, e soltanto quando questo è 0 rilasci definitivamente la memoria:

void bolletta::nodo::operator delete(void* p){

if(p){ //se c'è qualcosa da deallocare

nodo* q=static_cast<nodo*>(p); //cast esplicito

q->riferimenti--; //sappiamo che q->riferimenti è sicuramente maggiore di 0

if(q->riferimenti==0){ //allora dealloco definitivamente il nodo

delete q->next; //invoco ricorsivamente la delete ridefinita su q->next poiché sto per eliminare un puntatore al nodo puntato da q->next

::delete q; //uso delete standard per deallocare il nodo

NB: Bisogna inoltre ridefinire l'operatore delete della classe nodo in modo tale che esso si limiti a decrementare di una unità il campo

NB: l'overloading dell'operatore delete per una classe C non ha effetti sull'operatore delete di altre classi. Per invocare la delete standard per C basta usare l'operatore di scope globale: ::delete p;

Implementare correttamente la memoria condivisa è molto importante dato che potrebbero esserci gravi inconsistenze nel caso non si mantenga aggiornato il campo riferimenti.

```
class bolletta{
  private:
    class nodo{
     public:
       telefonata info:
       nodo* next;
       int riferimenti;
       nodo();
       nodo( const telefonata& , nodo* ); //inserisce telefonata in testa a lista
       void operator delete(void*);
   };
    nodo* first;
  public:
    bolletta(): first(0) { }
    bolletta(const bolletta&); //costruttore di copia
    ~bolletta(); //distruttore profondo
    bool Vuota() const;
    void Aggiungi_Telefonata(const telefonata& );
    void Togli Telefonata(const telefontata&);
    telefonata Estrai_Una();
    bolletta& operator=(const bolletta&); //assegnazione profonda
};
#endif
NB: rispetto a bolletta originale è stata ridefinita la classe nodo ed il puntatore
first alla testa della lista. Inoltre sono stati eliminati i metodi statici privati
copia e distruggi che servivano per effettuare copie e distruzioni profonde.
//la modifica di Togli_Telefonata() è delicata. L'idea è quella di fare una copia
profonda parziale della lista fino al nodo contenente la telefonata da rimuovere.
Problema: La copia risulterebbe inutile nel caso non si trovasse una telefonata da
           togliere.
void bolletta::Togli_Telefonata(const telefonata & t){
 nodo*p=first, *prec=0, *q=0;
 while(p&&!(p->info==t){ //copia degli elementi precedenti a quello da togliere
        if(q) delete q;
         q=new nodo(p->info, p->next);
         a->riferimenti++:
        if(prec == 0){ first=q;
                       first->riferimenti++;
        }else{ if(prec->next) delete prec->next;
               prec->next=q;
                prec->next->riferimenti++;
        if(prec) delete prec;
                                 //ora aggiorno prec e p per il ciclo while
        prec=q;
        prec->riferimenti++;
        if(p) delete p;
        p=q->next;
        if(p) p->riferimenti++;
  } //fine while
    //se p==0 la telefonata non è stata trovata
 if(p) //allora rimuovo il nodo puntato da p
   if(prec==0){ //allora t era in testa
      first=p->next;
      if(first) first->riferimenti++;
   }else{ if(prec->next) delete prec->next;
          prec->next=p->next:
          if(prec->next) prec->next->riferimenti++;
 if(p) delete p;
                      //elimino puntatori locali
 if(prec) delete prec;
 if(q) delete q;
bolletta& bolletta::operator=(const bolletta& b){
 if(this != &b){
   if(first) delete first;
   first=b.first;
   if(first) first->riferimenti++;
 return *this;
```

Riepilogo Bolletta con aggiunta dei puntatori con il count:

//file "bolletta.h" con la dichiarazione di bolletta

#ifndef BOLLETTA H

#define BOLLETTA H

#include "telefonata.h"

```
//file "bolletta.cpp"
#include <iostream>
#include "bolletta.h"
bolletta::nodo::nodo(): next(0), riferimenti(0) { }
       //per il campo info interviene il costruttore standard
bolletta::nodo::nodo(const telefonata& t, nodo* p): info(t), next(p), riferimenti(0){
 if(next) next->riferimenti++; //boh se non funziona riguarda libro pg98
void bolletta::nodo::operato delete(void* p){
 if(p){ //se c'è qualcosa da deallocare
   nodo* q=static_cast<nodo*>(p); //cast esplicito
   q->riferimenti--; //sappiamo che q->riferimenti è sicuramente maggiore di 0
   if(q->riferimenti==0){ //allora dealloco definitivamente il nodo
     delete q->next; //chiamata ricorsiva della delete ridefinita
                      //uso delete standard per deallocare il nodo
     ::delete q;
 }
bolletta::bolletta(const bolletta& b): first(b.first){
 if(first) first->riferimenti++;
} //il costruttore di copia di bolletta ora provoca condivisione di memoria e non più
           copia profonda, quindi si limita a copiare il puntatore first e incrementa
bolletta::~bolletta(){ //distruttore
 if(first) delete first; //richiama versione ridefinita di delete
bool bolletta::Vuota() const{ return first==0; }
void bolletta::Aggiungi_Telefonata(const telefonata& t){
 if(first) first->riferimenti--;
           //NB: in questo punto c'è una interferenza temporaea, first->riferimenti--
                 è necessario perché la new seguente invoca il costruttore nodo e
                 quindi comporta l'incremento del campo first->riferimenti.
 first=new nodo(t,first);
 first->riferimenti++; //elimino l'inconsistenza
telefonata bolletta::Estrai_Una(){ //PRE=( bolletta di invocazione non vuota, first!=0 )
 telefonata aux=first->info;
 nodo* p=first;
    //p->riferimenti++;
    //first->riferimenti--;
 first=first->next:
 if(first->next) first->riferimenti++;
 delete p;
 return aux;
```

3.13.1 Puntatori Smart

La difficoltà principale nella tecnica del reference counting è quella di mantenere aggiornato il campo riferimenti degli oggetti di tipo nodo. Quando assegnamo ad un puntatore p di tipo nodo* l'indirizzo di un x di nodo, non sempre è possibile inserire l'istruzione che aggiorna x.riferimenti nel punto esatto in cui avviene l'assegnazione o la distruzione del puntatore. Ciò causa inconsistenze momentanee.

Per rendere automatica la gestione del campo riferimenti, basterebbe ridefinire assegnazione, costruttore di copia e distruttori del parametro nodo. Ciò non è possibile in quanto i puntatori sono tipi derivati e non oggetti di una classe definita dal programmatore.

La soluzione è perciò quella di definire una classe da usare come puntatore smart che punta alla classe nodo che contiene un unico campo dati di tipo nodo* in cui ridefiniamo assegnazione, costruttore di copia e distruttore che aggiornano il campo riferimenti di nodo.

```
//file "bolletta.h" con la dichiarazione di bolletta
#ifndef BOLLETTA H
#define BOLLETTA_H
#include <iostream>
#include "telefonata.h"
using std::ostream;
class bolletta{
  public:
   bool Vuota() const;
  void Aggiungi_Telefonata(const telefonata&);
  void Togli_Telefonata(const telefonata&);
   telefonata Estrai_Una();
   friend ostream& operator<<(ostream&, const bolletta&);
   private: //contiene la definizione della classe nodo e della classe smartp "puntatore furbo" a nodo
                     //dichiarazione incompleta di classe
    class nodo;
    class smartp{
      public:
        nodo* punt; //unico campo dati di smartp
        smartp(nodo* p=0); //NB:Costruttore che: -Agisce da convertitore implicito da nodo* a smartp;
                                                     -Funziona anche da costruttore senza argomenti;
                                         //Costruttore di copia
        smartp(const smartp&);
        ~smartp();
                                          //Distruttore
        smartp& operator=(const smartp&); //Assegnazione
        nodo& operator*() const;
                                          //Dereferenziazione
        nodo* operator->() const;
                                         //Accesso a membro
        bool operator==(const smartp&) const;
                                                    //Uguaglianza
        bool operator!=(const smartp&) const;
                                                    //Disuguaglianza
     };
          //fine smartp
 class nodo{
                     //dichiarazione completa di nodo
    public:
      nodo():
      nodo(const telefonata&, const smartp&);
      telefonata info;
      smartp next; //spart pointer al nodo successivo
      int riferimenti:
 smartp first; //unico campo dati di bolletta
#endif
```

```
#include "bolletta.h"
using std::ostream;
using std::endl;
//Definisco metodi di smartp
bolletta::smartp::smartp(nodo* p): punt(p){ if(punt) punt->riferimenti++; } //COSTRUTTORE
bolletta::smartp::smartp(const smartp& s): punt(s.punt){ if(punt) punt->riferimenti++; } //COSTRUTTORE DI COPIA
bolletta::smartp::~smart(){
                                 //DISTRUTTORE
 if(punt){
   punt->riferimenti--;
   if(punt->riferimenti==0) delete punt; //NB: la delete standard di nodo richiama il distruttore di smartp
                                                                                                                                                             deallocate
bolletta::smartp& bolletta::smartp::operator=(const smartp& s){ //ASSEGNAZIONE
  if(this!=&s){
   nodo* t=punt;
   punt=s.punt;
   if(punt) punt->riferimenti++;
     t->riferimenti--;
     if(t->riferimenti == 0) delete t;
                                           //delete standard di nodo che richiama il distruttore di smartp
 return *this;
//Ridefinizione degli operatori
bolletta::nodo&& bolletta::smartp::operator*() const{ //OPERATORE DI DEREFERENZIAZIONE
                     //trasforma un oggetto smartp s nell'L-valore del nodo puntato da s.punt
bolletta::nodo* bolletta::smartp::operator->() const{ //OPERATORE SELEZIONE DI MEMBRO
 return punt;
bool bolletta::smartp::operator==(const smartp& p) const{
                                                                 //OPERATORE UGUAGLIANZA
 return punt=p.punt;
bool bolletta::smartp::operator!=(const smartp& p) const{
                                                                 //OPERATORE DISUGUAGLIANZA
 return punt!=p.punt;
//definizione dei due metodi costruttori di nodo
bolletta::nodo::nodo(): riferimenti(0){} //invocazione di info() e next() implicite
bolletta::nodo::nodo(const telefonata& t, const smartp&p): info(t), next(p), riferimenti(0) { }
                                           //next(p) invoca il costruttore di copia ridefinito di smartp
//definizione metodi di bolletta con i puntatori smart che gestiscono automaticamente il campo riferimenti.
bool bolletta::Vuota() const{ return first==0; }
                                                      //cast implicito da 0 a smartp
void bolletta::Aggiungi_Telefonata(const telefonata& t){ first=new nodo(t, first); } //cast implicito da nodo* a smartp
void bolletta::Estrai_Una(){
                                //PRE=( bolletta non vuota)
 telefonata aux=first->info;
 first=first->next;
                    //NB: non bisogna fare la delete sul primo nodo
 return aux;
void bolletta::Togli_Telefonata(const telefonata& t){
 smartp p=first, prec, q;
                                 //p scorre la lista, prec è il nodo precedente al puntato da p, q punta alla copia del nodo
 smartp original=first;
                                 // first originale
 first=0;
  while(p!=0 && !(p->info==t)){
   q=new nodo(p->info, p->next);
                                           //faccio copia dei nodi che precedono quello da togliere
   if(prec==0) first=q;
                                            //e li inserisco nella nuova lista puntata da first
     else prec->next=q;
                                           //aggiorno prec e p per il ciclo while
   prec=q;
   p=p->next;
 if(p==0) first=original;
                                //se p==0 allora la telefonata non è stata trovata, ho copiato inutilmente la lista, perciò ora ripristino la situazione originale
   else if(prec==0) first=p->next;
                                           //se la telefonata t è stata trocata ed era in testa
                                           //altrimenti stacco la telefonata trovata e riattacco il resto della lista al nodo precedente alla telefonata trovata
     else prec->next=p->next;
           //NB: a fine funzione le variabili locali p,q e prec vengono deallocate implicitamente
                                                                                                                            smartp q;
ostream& operator<<(ostream& os, const bolletta& b){
  if(b.Vuota()) os<<"Bolletta Vuota"<<endl;
   else{ os<<"Telefonate in Bolletta:"<<endl;
         bolletta::smartp p=b.first; //per amicizia
         int i=1:
         while(p!=0){ os<<i++<<")"<<p->info<<endl;
                       p=p->next;
         }
   } return os;
}
```

//file "bolletta.cpp"

CAPITOLO 4 - Template

Il C++ è un linguaggio strongly typed: il programmatore è tenuto a specificare il tipo di ogni elemento sintattico che durante l'esecuzione denota un valore e far si che il linguaggio garantisca che tale valore sia utilizzato in modo coerente con il tipo specificato.

In certe occasioni, la tipizzazione forte può essere troppo vincolante, perciò, se usate in modo corretto, le conversioni implicite ed esplicite possono alleviare tale vincolo .

Ci sono varie <u>situazioni che non possono essere risolte mediante conversioni di tipo</u>, ad es se vogliamo definire una **funzione che calcoli il min** tra due valori dobbiamo necessariamente definire una **funzione diversa per ogni tipo di valori int, float, orario, string** etc.

Una soluzione attraente ma pericolosa può essere la definizione di macro istruzioni che vengono espanse nella fase di precompilazione usando:

```
#define min(a,b) ( (a) < (b) ? (a) : (b) ) min(10,20) con 10 < 20 ? 10 : 20 significa: 10 è minore di 20? Se si ritorna 10 , altrimenti 20 min(3.5,2.1); analogo
```

Questo funziona nei casi semplici, la soluzione migliore sta nell'usare i template di funzione.


4.1 Template di Funzione

Assieme ai template di classe, i template di funzione implementano in C++ l'idea del cosidetto polimorfismo parametrico.

E' essenzialmente la descrizione di un metodo, che il compilatore può usare per generare automaticamente istanze particolari di una funzione che differiscono per il tipo degli argomenti.

Un template di funzione può essere sia una funzione globale che un metodo della classe.

La "costruzione" di una specifica funzione da un template per dei dati parametri attuali di tipo e valore viene detta istanziazione del template.



La keyword "template" appare sia all'inizio delle dichiarazioni che nelle definizioni di un template funzione. Essa è seguita dalla lista dei parametri del template separati da virgole e racchiusi tra i simboli < >.

I parametri possono essere:

-parametri di tipo: preceduti da "class" (oppure dal nome del tipo, ad es "int") e che dovranno essere istanziati con un tipo qualsiasi; -parametri valore: preceduti dal tipo di appartenenza e che devono essere istanziati con un valore costante del tipo indicato. Il nome del parametro valore usato può essere usato solo come valore costante interno alla definizione del template.

■ Istanziazione implicita: se i tipi e i valori effettivi dei paramentri di tipo e valore del template sono dedotti automaticamente dai parametri attuali passati come argomenti al template.

```
Es:

int main() {

int i, j, k;

orario r,s,t;

k = min(i,j); \Rightarrow istanzia: int min(int, int);
t = min(r,s); \Rightarrow istanzia: orario min(orario, orario);

}
```

Inoltre, il tipo di ritorno dell'istanza del template non viene considerato nella deduzione degli argomenti:

```
int main() {
  int i, j;
  double d;

d = min(i, j); //istanzia: int min(int, int) e quindi usa la conversione int ⇒ double
}
```

Nella deduzione degli argomenti sono ammesse 4 tipi di conversioni dal tipo dell'argomento attuale al tipo dei parametri del template:

- 1. Conversione da L-valore a R-valore, da T& \Rightarrow T;
- 2. Conversione da array a puntatore, cioè da T[] ⇒ T*;
- 3. Conversione di qualificazione costante, da T ⇒ const T;
- 4. Conversione da R-valore a riferimento costante, cioè da R-valore di tipo T ⇒ const T&.

NB: L'algoritmo di deduzione degli argomenti esamina tutti gli argomenti nella chiamata del template da sinistra verso destra, perciò:

• Se si trova uno stesso parametro T del template che appare più volte come parametro di tipo

⇒ allora l'argomento del template dedotto per T da ogni argomento attuale deve essere esattamente lo stesso.

```
Es: int main() {
    int i;
    double d, e;
    e = min(i, d); ⇒ NO, deduce due diversi argomenti del template, int e double
    }
```

■ Istanziazione Esplicita: se si specificano esplicitamente gli argomenti di un template.

NB: Nell'invocazione di un template di funzione F instanziato esplicitamente è possibile applicare qualsiasi conversione esplicita di tipo per convertire un parametro attuale per F nel tipo del corrispondente parametro dell'istanza implicita di F.

```
int main() {
  int i; double d,e;
  e = min<double>(i, d); ⇒ OK, ora istanzia double min(double,double) e quindi converte implicitamente i da int a double
}
```

Di solito si usa l'istanziazione esplicita solo quando è necessario **risolvere ambiguità** o **per usare particolari istanze** in contesti in cui la deduzione degli argomenti non è possibile.

4.2 Modelli di Compilazione dei template funzione

La definizione di un template funzione è solo uno schema per la definizione di un numero potenzialmente infinito di funzioni.

■ Una definizione di template di funzione non può essere compilata in codice macchina che possa essere eseguito.

Il compilatore, quando incontra una def di template di funzione:

template <class T>
T min(T a, T b){ return a < b ? a : b; }

si limita a memorizzare una rappresentazione interna di tale definizione, senza effettuare alcuna vera compilazione in linguaggio macchina eseguibile.

Soltanto quando il compilatore incontrerà un uso effettivo del template funzione genererà codice macchina corrispondente alla particolare istanza di funzione utilizzata.

4.2.1 Compilazione per Inclusione

In questo caso le **definizioni dei template vengono messe in un file header**, che verranno inclusi in ogni file in cui vengono istanziati i template. Il compilatore quindi usa queste definizioni per generare codice di tutte le istanze del template usate nel file che sta compilando.

2 problemi:

- Il file header contiene tutti i dettagli della definizione del template che risultano quindi visibili all'utente. Ciò va contro il principio dell'information hiding ⇒ Non c'è soluzione.
- Se la stessa istanza di un template viene usata in più file compilati separatamente, il codice per tale istanza viene generato più volte dal compilatore. Ciò non crea problemi durante l'esecuzione dato che quando il linker collega i file compilati separatamente usa soltanto una delle istanze compilate, mentre le altre vengono ignorate.
 - inoltre la compilazione ripetuta delle stesse istanze e l'inclusione di file header troppo lunghi rallenta la compilazione.

Soluzione ⇒ dichiarazioni esplicite di istanziazione: alcuni compilatori permettono di selezionare una particolare opzione che impedisce la generazione automatica del codice delle istanze dei template. Bisogna quindi "forzare" il compilatore a generare istanze del template che vengono effettivamente usate nel programma:



La definizione del template deve essere messa nel file in cui compare la dichiarazione esplicita di istanziazione, ciò forza il compilatore a generare il codice dell'istanza del template relativa al tipo int.

• Per gli altri file che usano la stessa istanza del template, viene fornito un parametro al compilatore e gli comunica che una dichiarazione esplicita di istanziazione compare in un altro file e che il template di funzione non deve essere istanziato. Nel caso di g++ si usa:

g++ -fno-implicit-templates

4.2.2 Compilazione per Separazione

In questo caso nel file header vengono messe soltanto le dichiarazioni dei template, mentre le definizioni vengono messe in un file esterno che può essere "compilato separatamente".

Per avvisare il compilatore che la definizione del template di funzione è necessaria per generare istanze del template usate in altri file, bisogna farla precedere dalla parola chiave **export**. Es:

```
min.h
                                                                                             main.cop
                                                       min.cpp
 template <class T>
                                                                                  #include "min.h"
                                 export template <class T>
                                                                                  int main(){
 T min(T a, T b);
                                 T min(T a, T b){ return a < b ? a : b; }
                                                                                   int i, j, k;
                                                                                   orario r. s. t:
Questo modello di compilazione è conveniente però non tutti i
                                                                                   k = min(i, j);
compilatori supportano questo modello e anche quelli che lo supportano
                                                                                   t = min(r, s);
non sempre lo fanno bene. (g++ ha iniziato a supportarne alcune forme)
```

4.3 Template di Classe

E' la descrizione di un modello che il compilatore può usare per generare automaticamente istanze particolari di una classe che differiscono per il tipo di alcuni membri propri della classe.

Es: vogliamo una classe "Queue" che implementa una coda con politica FIFO. Tale classe deve implementare una coda in cui gli elementi vengono estratti nello stesso ordine in cui sono inseriti.

```
class Queue{ //"Tipo" indica il tipo degli elementi della coda public:
    Queue();
    ~Queue();
    bool is_empty() const; //controlla se la coda è vuota void add(const Tipo&); //aggiunge un item in coda Tipo remove(); //rimuove item alla coda private:
    ....
```

Il compilatore quando compila Queue ed i suoi metodi, deve conoscere a quale tipo effettivo ci si vuole riferire. Se vogliamo definire una coda di interi, dobbiamo sostituire "int" al posto di "Tipo" in tutti i punti della definizione nella classe in cui compare.

Se nello stesso programma dobbiamo usare sia code di interi che di stringhe, dobbiamo scrivere due definizioni distinte della classe con due nomi distinti, QueueInt e QueueString.

Duplicare le classi allunga inutilmente le righe del programma e rende dificile la modifica e il riutilizzo del software.

Bisogna quindi usare i template, parametrizzando la classe rispetto ai tipi, cosi da evitare il duplicamento delle funzioni:

```
template <class T>
class Queue{
public:
Queue();
~Queue();
bool is_empty() const; //controlla se la coda è vuota
void add(const T&); //aggiunge un item in coda
T remove(); //rimuove item alla coda
private:
....
};
```

Per definire una coda qi di interi, qb di bollette e qs di stringhe:

Queue<int> qi; Queue<bolletta> qb; Queue<string> qs;

Come nei template di funzione, nei template di classe ci sono 2 tipologie di parametri:

- -Parametri di tipo: preceduti dalla keyword class(o typename);
- -Parametri valore: preceduti dal tipo del valore.

A differenza dei template di funzione, con i template di classe è obbligatorio istanziare sempre in modo esplicito i parametri del template.

```
I parametri di un template classe possono avere un valore di default. Es:

template <class T=int, int size=1024>
class Buffer{ ... };

int main(){
Buffer<> ib; //Buffer<int, 1024>
Buffer<string> sb; //Buffer<string, 1024>
Buffer<string, 500> sbs; //Buffer<string, 500>
}
```

Es: Definizione completa della classe template Queue. Essa usa a sua volta un template di classe esterna Queueltem per rappresentare gli oggetti che sono elementi della coda. La coda verra implementata come una lista puntata da due puntatori, uno al primo nodo e uno all'ultimo.

```
template <class T>
class Queueltem{    //template classe esterna di Queue
    public:
        Queueltem(const T&);
        T info;
        Queueltem* next;
};
```

```
template<class T>
class Queue{
  private:
    Queue<T>* primo; //due puntatori a primo e ultimo nodo
    Queue<T>* ultimo; //che vengono inizializzati al tipo di T
  public:
    Queue();
    ~Queue();
    bool is_empty() const;
    void add(const T&);
    T remove();
};
```

4.3.1 Istanziazione di un template di classe

La definizione di un template classe specifica come si possono costruire delle istanze di classe nel caso in cui vengano forniti i valori dei parametri del template.

■ Quando il compilatore incontra Queue<int> qi; ⇒ costruisce una classe "coda di interi" di nome Queue<int>, a meno che non lo abbia già fatto precedemente. Dopo di che costruisce anche l'oggetto qi appartenente a tale classe.

■ Se poi incontra Queue<string> qs; ⇒ costruisce anche la classe "coda di stringhe" di nome Queue<string>.

Le due classi create, nonostante siano costruite mediante lo stesso template di classe, sono due classi completamente distinte.

Perciò Queue<int> non ha accesso alla parte privata di Queue<string> e viceversa.

NB: Nella dichiarazione o definizione di un template di classe(o di funzione), possono comparire sia nomi di istanze di template di classe, sia nomi di template di classe.

```
template<class T>
int F(Queue<T>& qT, Queue<string> qs); ⇒ Queue<T> è template di classe e Queue<string> è istanza di template di classe
```


NB: Al di fuori di definizioni o dichiarazioni di template, al contrario possono comparire solo nomi di istanze di template di classe.

La presenza del nome di una istanza di un template classe in un programma non è sufficiente al compilatore per generare tale istanza ⇒ Perciò è necessario che il nome compaia in un contesto che richieda l'uso effettivo di tale definizione.

template<class T> class Queue;
void Stampa(const Queue<int>& q){
Queue<int>* pqi=&q;
...
}

Qui il compilatore non genera l'istanza Queue<int>, perché non è necessaria
l'istanza della classe Queue per copiare un riferimento o un puntatore a Queue.
In questo caso basta solo la sua dichiarazione incompleta. (non serve la definizione)
Ciò vale per le definizioni di riferimenti e puntatori ad una classe, che appunto non richiedono un utilizzo effettivo della classe.(questo vale anche per una classe normale)

Un template di classe viene istanziato quando è presente la definizione del template che è necessaria per poter operare sugli oggetti della classe.



4.3.2 Metodi di template di classe

Come per le classi normali, in un template di classe la definizione di un metodo può comparire sia all'interno(inline) che all'esterno della classe.

```
template<class T>
                                                        template<class T>
                                                        class Queue{
class Queue{
                                                          private:
                                                                                     //Definizione esterna
 private:
                                                                                     template < class T>
                                           oppure
 public: //Definizione inline
                                                          public:
                                                                                      Queue<T>::Queue(): primo(0), ultimo(0){}
   Queue(): primo(0), ultimo(0){}
                                                           Queue():
                                                        };
};
```

Un metodo di un template di classe non viene istanziato quando viene istanziata la classe, ma viene <u>istanziato solo quando il programma usa</u> effettivamente quel metodo.

Es: definizione complete dei template di classe Queue e Queueltem

```
#ifndef QUEUE_H
#define QUEUE_H

template<class T>
class Queueltem{
  public:
    Queueltem(const T& val): info(val), next(0){}
    T info;
    Queueltem* next;
};
```

```
template<class T>
                                                      Queue.h
class Queue{
 public:
   Queue(): primo(0), ultimo(0){}
   bool is_empty() const;
   void add(const T&);
   T remove;
   ~Queue();
 private:
   Queueltem<T>* primo;
   Queueltem<T>* ultimo;
};
template <class T>
                                               Definizione metodi
bool Queue<T>:: is_empty() const{ return(primo==0); }
template<class T>
void Queue<T> :: add(const T& val){
 Queueltem<T>* p= new Queueltem<T>(val);
 if(is_empty()) primo = ultimo = p;
   else{ ultimo -> next = p; //aggiungo in coda
        ultimo=p;
#include <iostream>
using std::cerr; using std::endl;
template<class T>
T Queue<T> :: remove(){
 if(is_empty()){ cerr << "impossibile fare remove() su coda vuota"<<endl;</pre>
                exit(1);
 Queueltem<T>* p = primo;
 primo = primo -> next;
 T aux = p->info;
 delete p;
 return aux;
template<class T>
Queue<T>:: ~Queue(){
 while(!is_empty()) remove();
#endif
```

4.3.3 Dichiarazioni friend in template di classe

Ci sono tre tipologie di dichiarazioni friend per un template classe:

1. Classe o una Funzione <u>non template</u> dichiarate friend all'interno del template di classe C:

```
class A{ ... int fun(); ... }


template<class T>
class C{
friend int A::fun();
friend class B;
friend bool test();
}

(NB: obbligatorio dichiarare la classe A prima del template C per far si che essa sia visibile a C, dato che include il metodo fun() dichiarato amico su C. )


(Non serve definire B o test() prima del template C dato che non sono contenuti in una classe. )

Il metodo A::fun(), la classe B, la funzione test() sono tutte istanze del template di classe C.
```

2. Template di classe o template di funzione friend associato(cioè ha tra i suoi parametri alcuni dei parametri del template C) dichiarati friend all'interno di un template di classe C, (caso più comune):



3. Template di classe o template di funzione friend non associato(cioè tutti i suoi parametri sono tutti diversi da quelli di C) dicharati friend all'interno del template di classe C (alcuni compilatori non supportano questa dichiarazione, g++ si dalla vers 3):




Es: definizioni friend per le classsi Queueltem e Queue. Dato che Queueltem non deve essere usata fuori dalla classe Queue, dichiariamo privati i suoi membri per poter poi dichiarare che Queue è una sua classe amica.

```
template<class T> class Queue; ⇒ dichiarazione incompleta
template<class T> ostream& operator<<(ostream&, const Queue<int>&); ⇒ dichiarazione incompleta dell'overloading dell'operatore di output per
                                                                                 una coda attraverso un template di funzione esterna
template<class T>
class Queue{
 public:
   friend ostream& operator<< <T>(ostream&, const Queue<T>&);
  Queue(): primo(0), ultimo(0){}
  bool is_empty() const;
  void add(const T&);
  T remove;
   ~Queue();
 private:
   Queueltem<T>* primo;
   QueueItem<T>* ultimo;
template<class T>
class Queueltem{
 friend class Queue<T>; ⇒ in questo modo associamo ad ogni istanza di Queueltem una sola istanza amica della classe Queue associata
 friend ostream& operator<< <T>(ostream&, const Queue<T>&);
                                                                                 //potremmo dichiarare tutte le istanze di Queue classi amiche di ogni
 private:
                                                                                  istanza di Queueltem(cioè con Queue friend non associato di Queueltem
  T info:
                                                                                 template<class T>
  Queueltem* next;
                                                                                 class QueueItem{
   QueueItem(const T& val): info(val), next(0) {}
                                                                                  template<class Tp> friend class Queue;
                                                                                  private:
                                                                                    T info;
template<class T> ostream& operator<<(ostream& os, const Queue<T>& q){
                                                                                    Queueltem* next;
                                                                                    Queueltem(const T& val) : info(val), next(0) { }
 Queueltem<T>* p = q.primo; ⇒ per amicizia con Queue
 for(; p!= 0; p = p -> next) os<<*p<<""; ⇒ per amicizia con Queueltem
                                                                                 //Questo però non soddisfa i nostri scopi, perché non avrebbe molto
 os << ")" << endl;
                                                                                  senso che la classe Queue<int> sia amica di Queueltem<string>
 return os;
template<class T> ostream& operator<<(ostream os, const Queueltem<T>& qi){ ⇒ definizione dell'overloading dell'operatore di output
 os<<qi.info; //per amicizia con Queueltem
 return os;
```

4.3.4 Membri statici in template di classe

Anche in template di classe si possono dichiarare campi dati e metodi statici. In questo caso, ogni istanza del template di classe ha dei propri campi dati e metodi statici, distinti da quelli delle altre istanze della classe.

Es: vogliamo aggiungere al template di classe Queue un campo dati statico intero che funzioni da contatore degli oggetti Queueltem presenti nelle liste di tutti gli oggetti di una certa istanza di Queue.



4.3.5 Template di classe annidati

All'interno di un template di classe possono essere dichiarati altri template di classe annidati, sia associati che non associati.

Ad esempio, per impedire all'utente del template di classe Queue di utilizzare direttamente il template Queueltem, abbiamo dichiarato privati tutti i membri di Queueltem e quindi dicharato Queue classe amica di Queueltem.

Un modo migliore per permettere l'uso di Queueltem solo alla classe Queue, è quello di **annidare nella parte privata della definizione del template classe Queue la definizione del template classe Queueltem**:

```
template<class T>
class Queue{
private:
    class Queueltem{ //template implicito di classe annidato associato
    public:
        Queueltem(const T& val);
        T info;
        Queueltem* next;
    };
    ....
};
```

CAP 5 - Contenitori della Libreria STL

STL(standard template library) è parte della libreria standard del C++ ed è una libreria di classi contenitore, classi iteratore e algoritmi su tali classi. E' una libreria generica, cioè i suoi membri, classi e funzioni sono dei template.

5.1 Classi Contenitore

Un contenitore è un template di classe C parametrico sul tipo T degli elementi da esso contenuti. (map e multimap sono parametrici su due tipi) In una classe contenitore C, una sua istanza "c" permette di memorizzare altri oggetti, cioè altri elementi di C.

La classe contenitore C mette a disposizione vari metodi per accedere agli elementi di una sua istanza c

⇒ infatti esiste una classe interna a C chiamata iteratore i cui oggetti possono essere usati per iterare sugli elementi delle istanze di C.

Ogni classe contenitore C ha trai suoi membri i seguenti tipi:

C :: value_type: ⇒ è il tipo degli oggetti memorizzati su C. "value_type" è l'istanziazione del parametro di tipo T del template C<T>.

C :: iterator: ⇒ è il tipo iteratore usato per iterare sugli elementi di un contenitore. "iterator" fornisce l'operatore di dereferenziazione operator*() che ritorna un riferimento al value type. (Se it è un iteratore ⇒ allora *it ha tipo value type&)

C :: const_iterator: ⇒ è il tipo iteratore costante usato per accedere agli elementi di un contenitore che non vogliamo modificare. (usati per accedere agli elementi di contenitori costanti)

C :: size_type: ⇒ è un tipo integrale senza segno usato per rappresentare la distanza tra due iteratori.

Ogni classe contenitore C fornisce i seguenti costruttori, metodi e operatori:

C(const C&): ⇒ ridefinizione del costruttore di copia. Se c è costruito come copia di b ⇒ allora c contiene una copia ogni degli elem di b. C& operator=(const C&): ⇒ ridefinizione dell'assegnazione. Dopo un c = b; ⇒ il contenitore c contiene una copia di ogni elem di b. °C(): ⇒ ridefinizione del distruttore. Nella distruzione di un contenitore c ⇒ ogni elem di c è distrutto e la memoria è deallocata. size_type size(): ⇒ una invocazione di c.size() ⇒ ritorna la dimensione del contenitore c, cioè il numero di elementi contenuti in c. bool empty():c.empty() ⇒ equivalente a c.size(0)==0.

size_type max_size():c.max_size() ⇒ ritorna la massima dimensione che il contenitore c può avere.

Per le classi contenitore vengono usati vector, list, slist, deque, set, map, multiset, multimap. In questi contenitori, gli elementi sono memorizzati in un ordine ben definito che non cambia da una iterazione all'altra.

Per queste classi sono disponibili:

operator== \Rightarrow b == c \Rightarrow ritorna true se b.size() == c.size() e se ogni elemento di b è uguale al corrispondente elemento di c. false altrim. **operator<** \Rightarrow b < c \Rightarrow ritorna true se la sequenza di elementi di b è minore della sequenza degli elementi di c. (vale anche per < >>= <=)

5.2 Iteratori

Gli iteratori sono oggetti che "puntano" ad altri oggetti. Sono usati per iterare su un intervallo di oggetti.

- Se un iteratore "it" punta ad un elemento in un intervallo ⇒ allora è possibile incrementare it in modo che esso punti all'elemento successivo.
- La dereferenziazione di un iteratore it ⇒ ritorna l'oggetto puntato da it.
- Un iteratore it particolare che non punta a nessun oggetto è detto **past-the-end** se esso punta la posizione successiva dell'ultimo elemento di un contenitore.
- Un iteratore è valido se è dereferenziabile oppure se è past-the-end.

Ogni classe contenitore C ha 2 metodi che ritornano iteratori:

- C::iterator begin() \Rightarrow c.begin() \Rightarrow ritorna un iteratore che punta al primo elemento di c.
 - Se c non contiene elementi ⇒ c.begin() è l'iteratore past-the-end di c;
 - Se c è costante ⇒ c.begin() ritorna un iteratore costante, di tipo C::const_iterator
- C::iterator end() ⇒ c.end() è l'iteratore past-the-end di c.
 - Se c è costante ⇒ c.end() ritorna un iteratore costante.
- C::iterator ⇒ si usa quando serve accedere agli L-valori del contenitore
- C::const_iterator ⇒ se dobbiamo accedere solo agli R-valori del contenitore

Disponibili i seguenti operatori di incremento e decremento:

- C::iterator& operator++() ⇒ ++it ⇒ sposta l'iteratore it all'elemento successivo. (solo se it è dereferenziabile)
- C::iterator& operator++(int) \Rightarrow it++ \Rightarrow solito
- C::iterator& operator--()
- C::iterator& operator--()

5.3 Contenitori Sequenza

Sono contenitori i cui elementi sono memorizzati secondo un ordine lineare stretto, determinato dall'utente del contenitore.

Vector, list, slist, deque supportano l'inserimento e la rimozione di elementi in qualsiasi posizione di c puntata da qualche iteratore.

Dato C contenitore sequenza e una sua istanza c, si hanno le seguenti funzionalità:

- c(n, t); ⇒ costruisce il contenitore sequenza c contenente n copie dell'elemento t.
- c(n); ⇒ costruisce il contenitore sequenza c contenente n elementi inizializzati al valore di default.
- c.insert(it,t); ⇒ inserisce l'elemento t nella sequenza c nella posizione precedente all'elemento puntato da it e ritorna l'iteratore che punta all'elemento appena inserito.
 - c.insert(c.begin(), t); ⇒ inserisce t all'inizio di c.
 - c.insert(c.end(), t); ⇒ inserisce t in coda a c.
- c.insert(it, n, t); ⇒ inserisce n copie di t nella sequenza c nelle posizioni prima dell'elemento puntato da it.
- c.erase(it); \Rightarrow distrugge dalla sequenza l'elemento puntato da it e ritorna un iteratore che punta all'elemento successivo a quello rimosso.
- c.erase(it1, it2); \Rightarrow distrugge gli elementi nell'intervallo [it1,it2) e ritorna un iteratore che punta all'elem successivo all'intervallo rimosso.
- c.clear() ⇒ rimuove tutti gli elementi di c, è equivalente a c.erase(c.begin(), c.end());

Solo per vector, list e deque:

- c.push_back(t); ⇒ inserisce in coda a c l'elemento t.
- c.push_front(t); ⇒ inserisce in testa a c l'elemento t.
- c.pop_back(); ⇒ rimuove da c l'elemento in coda a c.
- c.pop_front(); ⇒ rimuove l'elemento in testa a c.

5.3.1 Seguenze ad accesso casuale

vector e deque sono contenitori ad accesso casuale, ciò significa che è disponibile l'operatore di indicizzazione operator[].

• Se c è il contenitore ⇒ c[n] ritorna l'n-esimo elemento di c dove 0 ≤ n ≤ n.size(). (l'indicizzazione ha complessita media costante)

5.5 Vector

E' il più semplice ed efficiente contenitore della libreria STL.

Un vector "v" è un contenitore sequenza che supporta:

- -accesso casuale agli elementi;
- -rimozione e inserimento di elementi in coda a v in tempo costante;
- -rimozione e inserimento di elementi in testa o a metà di v in tempo lineare sulla dimensione di v.size();

E' **implementato tramite array dinamico** ridimensionato all'occorrenza. Il numero di elementi può quindi variare dinamicamente e la gestione della memoria è automatica.

• vector::size_type capacity() const ⇒ v.capacity() ⇒ ritorna #elementi che v può ancora contenere senza richiedere una nuova allocaz di memoria.

Per poter dichiarare vector bisogna includere:

#include <vector>

e poi specificare il parametro attuale al template di classe vector<T> a cui sarà istanziato il tipo vector::value_type, cioè il tipo degli oggetti memorizzati.

#include <vector>

vector<Tipo> v; ⇒ dobbiamo specificare il parametro attuale del template di classe vector<Tipo>, cioè il tipo degli oggetti che vogliamo memorizzare vector<Tipo>::iterator it, it2;

int n;

 $v.begin(); \Rightarrow ritorna l'iteratore che punta al primo elemento$

v.end(); ⇒ ritorna l'iteratore past-the-end di v *it; ⇒ ritorna l'elemento di v puntato da i

it++; \Rightarrow it punta all'elemento successivo. Se it++ = v.end() allora it diventa l'iteratore past-the end

++i; ⇒ come sopra

it--; \Rightarrow i punta all'elemento precedente.

--i;

it += n; ⇒ it punta n elementi avanti it -= n; ⇒ it punta n elementi indietro j = it+n; ⇒ j punta ad it+n elementi

it < it2; ⇒ ritorna true se it punta ad un elemento che precede nel contenitore l'elemento puntato da j

i <= j; i > j;

NB: al contrario di un array, vector non si può inizializzare con una data sequenza di valori int array[6]= $\{1,2,3,4,5,6\}$; \Rightarrow OK vector<int> v(6)= $\{1,2,3,4,5,6\}$; \Rightarrow NO



Si può inizializzare un vector con un segmento di array o di un vector tramite gli opportuni costruttori:

int ia[20];

cout << iv2.size();

vector<int> iv(ia, ia+6); ⇒ costr vector con i primi 6 elem di ia cout << iv.size(); ⇒ ritorna 6 vector<int> iv2(iv.begin(), iv.end()-2); ⇒ inizializza iv2 con i primi

⇒ ritorna 4

4 elementi di di iv

Il metodo push_back() permette di inserire in coda un elemento:

```
vector<string> sv;
string x;
while(cin>>x) sv.push_back(x); ⇒ inserisco le stringhe x lette da cin in fondo al vector sv
cout << endl << "Abbiamo letto" << endl;
for(int i = 0; i < sv.size(); i++) cout << sv[i] << endl; ⇒ stampo tutti gli elem di sv
```

E' inoltre possibile leggere stringhe di un file (ad es "dati.txt") ed inserirle in un vector, basta che siano separate da spazi,tab o CR:


```
vector<string> sv;
string x;
ifstream file("dati.txt", ios:in);
while(file >> x) sv.push_back(x); ⇒ inserisco le stringhe x lette da cin in fondo al vector sv
vecto<string> :: iterator it;
cout <<endl << "Abbiamo letto" << endl;
for(it = sv.begin(); it! = v.end(); it++) cout << *it <<endl; ⇒ stampo tutti gli elem di vector tramite la dereferenziazione dell'iteratore it</pre>
```

CAP 6 - Ereditarietà

L'ereditarietà è uno dei concetti fondamentali della programmazione ad oggetti. Lo strumento centrale è la derivazione tra classi.

6.1 Sottoclassi

Vogliamo modellare il concetto di "orario con data" che raffina il concetto di orario. Vogliamo utilizzare la classe orario per definire una nuova classe "dataora" che eredita tutte le proprietà di orario a cui aggiungiamo ulteriori proprietà necessarie per modellare l'orario con data.



La classe orario è una **classe base**; La classe dataora è una **classe derivata** da orario:

La classe dataora è **sottoclasse** di orario; La classe orario è **superclasse** di dataora;

Ogni oggetto della classe derivata dataora contiene come sottooggetto un oggetto della classe base orario.

Ciò significa che tutti i membri della classe base orario vengono implicitamente ereditati dalla classe derivata dataora, che li può liberamente usare come se fossero membri propri.

ora possiamo fare: dataora d; int i=d.Ore();

NB: Ogni oggetto della classe derivata è utilizzabile anche come oggetto della classe base.

Se dataora è classe derivata dalla classe base orario ⇒ allora c'è conversione implicita da dataora a orario che estrae da ogni oggetto x di dataora il sottooggetto x della classe base orario.

Quindi: -ogni oggetto di una classe derivata può essere convertito implicitamente in un oggetto della classe base;

 -un riferimento o un puntatore ad una classe derivata può essere convertito implicitamente in riferimento o puntatore a classe base;

La classe derivata dataora è detta **sottotipo diretto** di orario, mentre orario è un **supertipo diretto** di dataora. Per ereditarietà è possibile usare un oggetto di dataora di un tipo T, ovunque sia richiesto un oggetto di tipo T.

Relazione is-a: un oggetto di un sottotipo di T è anche tipo di T.

Perciò per un qualsiasi oggetto x di dataora ⇒ x ha tipo dataora che è sottotipo di orario.

Gerarchia di Classi: una classe D derivata direttamente da una classe base B può a sua volta agire da classe base per qualche altra classe E derivata direttamente da D. In questo caso si dice:

"E è sottoclasse indiretta di B, ed E è un sottotipo indiretto di B e che B è supertipo indiretto di E"

Siano X e Y due tipi qualsiasi:

 $-X \le Y$ ⇒ " $X \ge un sottotipo di Y$ " significa che il tipo di X: -o è ug

-o è uguale al tipo di Y;

-oppure che X è un sottotipo diretto o indiretto di Y.

-X<Y ⇒ "X è un sottotipo proprio di Y" significa che X è un sottotipo di Y diverso da Y stesso.

(vale anche per puntatori e riferimenti: Se D è sottoclasse di B ⇒ allora il puntatore D* è sottotipo di B* e il riferimento D& è sottotipo di B&)

In ogni gerarchia di classi, le **conversioni implicite da sottotipo a supertipo** valgono per tutta la gerarchia.

Data una classe B(orario), per ogni sottotipo D(dataora) di B valgono le conversioni implicite da:

D ⇒ B (tra oggetti, ad es dataora⇒orario)
D& ⇒ B& (tra riferimenti)
D* ⇒ B* (tra puntatori)

, , ,

Grazie alla conversione implicita dataora ⇒ orario <u>possiamo usare</u> <u>un oggetto dataora ovunque sia richiesto un oggetto di tipo orario:</u>

Non vale il viceversa, dato che dataora è un oggetto di orario, mentre orario non è un dataora!

int G(dataora d){ ... }
orario o;
int i=G(o); //NO

■NB: "Per supportare la programmazione object-oriented in C++, non bisogna usare oggetti, ma puntatori e riferimenti"

Significa che, se D è sottotipo di B, con b oggetto di tipo B e d oggetto di tipo D ⇒ con l'assegnazione b = d; si estrae "fisicamente" da d il sottooggetto di tipo B che esso contiene, ignorando il resto delle specifiche info contenute dalla sottoclasse D.

(infatti la parte di d specifica della classe D non può essere ereditata rappresentata su B)

6.1.1 Tipo Statico e Tipo Dinamico

Sia D sottoclasse di B:

```
D d; B b;
D* pd=&d; ⇒ pd puntatore a oggetto di tipo D
B* pb=&b; ⇒ pb puntatore a oggetto di tipo B
pb=pd; ⇒ pb diventa un puntatore a D
```

Per il <u>puntatore pb</u> ⇒ -Il suo **tipo statico è B*** (cioè il tipo determinato dal compilatore che è staticamente derivabile dal codice sorgente);
-Il suo **tipo dinamico è D*** dato che dopo l'assegnazione pb=pd; pb punta all'oggetto d della classe D e non più all'oggetto di classe B.

Perciò il tipo statico di un puntatore p è il tipo B* con cui è stato dichiarato, se poi durante l'esecuzione p viene fatto puntare ad un oggetto D ⇒ allora in quello stato dell'esecuzione D* diventa il tipo dinamico di p.

Il tipo dinamico di un puntatore può quindi variare a run-time. La nozione di "tipo dinamico" è un <u>concetto astratto</u> che si usa per ragionare logicamente sull'evoluzione dinamica del tipo degli oggetti puntati, perciò sia per il compilatore che per il sistema che gestisce l'esecuzione del programma, ogni puntatore ha solo e solamente il tipo con cui è stato dichiarato.

Analogo per i riferimenti:

D d; B b; D& rd=d; B& rb=d;

Per il riferimento rb⇒ - il suo tipo statico è B&;

- il suo tipo dinamico è D&, dato che con rb = d; viene definito rb come alias dell'oggetto d.

Notaz: TS(p)= tip

TS(p)= tipo statico del puntatore p , TD(d)=tipo dinamico di p

TS(r)= tipo statico del riferimento r, TD(r)=tipo dinamico di r


6.1.2 Gerarchia di Classi

Come detto una classe derivata può a sua volta essere usata come classe base per un ulteriore passo di derivazione.

Se vogliamo definire un tipo che oltre alle proprietà di dataora, memorizzi anche il giorno della settimana:

enum settimana{lun,mar,mer,gio,ven,dom};
class dataorasett: public dataora{
 public:
 settimana GiornoSettimana() const;
 private:
 settimana giornosettimana;
};

In questo modo abbiamo una gerarchia a 3 classi con il seguente diagramma della gerarchia:



6.1.3 Accessibilità

Una classe derivata non ha accesso alla parte privata della sua classe base.

La parte privata di una qualsiasi classe B(orario) è inaccessibile alle classi derivate da B(dataora).

Se vogliamo aggiungere alla classe dataora un metodo set2000() che assegna all'oggetto di invocazione le ore 00:00:00 del 1 gen 2000, dobbiamo dichiarare **protected** il campo privato sec di orario(invece che private) in modo che i membri al suo interno risultino accessibili alle classi derivate da

B e sempre non accessibili alle classi esterne a orario.

```
class orario{
protected:
int sec; //ora sec è accessibile a set2000()
...
};

dataora::set2000(){
sec=0;
giorno=1;
mese=1;
anno=2000;
}
```

protected vs private:

-protected: membri e metodi di una classe base sono accessibili e modificabili solo dalle classi derivate che li ereditano, mentre all'esterno della classe base o delle sue derivate non sarà possibile accedervi.

-private: le proprietà dichiarate private sono accessibili e modificabili solo dalla classe che li dichiara.

6.1.3.1 Tipologie di derivazione e livello di accessibilità dei membri ereditati

Derivazione pubblica: la classe dataora è ottenuta dalla classe orario tramite la derivazione pubblica

class dataora: public orario{ ...}

E' anche detta ereditarietà di tipo ed è la forma di derivazione più diffusa.

In questo modo i campi protetti e pubblici della classe base(orario) rimangono pubblici anche nella classe derivata(dataora). (Se ho orario⇒dataora⇒dataorasett, allora anche tutte le altre classi derivate da orario avranno accesso al campo privato sec)

Questo <u>permette di realizzare la relazione di sottotipo "is-a"</u> dato che l'interfaccia pubblica di una classe D derivata direttamente da una classe base B si ottiene tramite l'interfaccia pubblica originaria di B, a cui si aggiungono i nuovi membri della classe derivata D.

Derivazione privata: rende privati tutti i membri protetti e pubblici della classe base alle classi derivate

class dataora: private orario{ ...}

E' anche detta <u>ereditarietà di implementazione</u>.

In questo caso l'interfaccia pubblica della classe base(orario) non è inclusa nell'interfaccia pubblica della classe derivata(dataora), dato che la parte pubblica della classe base non è accessibile dalle classi esterne ad essa in quanto dichiarata privata.

(Se ho orario⇒dataora⇒dataorasett, allora tutte le classi derivate da orario non avranno accesso ai campi di orario)

Derivazione protetta: rende protetti nella classe privata i membri pubblici e protetti della classe base


class dataora: protected orario{ ...}

Le ultime due non hanno effetti sui membri privati della classe base, dato che sono inaccessibili per la classe derivata e tutte le altre classi esterne.

Derivazione Membro	public	protected	private
private	inaccessibile	inaccessibile	inaccessibile
protected	protetto	protetto	privato
public	pubblico	protetto	privato

NB: <u>Le conversioni implicite indotte dalla derivazione valgono solo per la derivazione pubblica</u> (relazione is-a), mentre per la derivazione protetta e privata non ci sarà alcuna conversione implicita.

NB: Usare protected va contro il principio dell'incapsulamento dei dati e dell'information hiding in quanto la modifica di un membro protetto di una classe base potrebbe richiedere la successiva modifica di tutte le classi derivate. L'attributo protected va quindi usato con attenzione, in generale bisogna quindi progettare classi con campi privati.



NB: Sia b membro di una classe base B e sia la classe derivata D una sottoclasse di B che eredita b come membro protetto


⇒ Ciò permette alla classe D di accedere al membro b dei sottooggetti di tipo B degli oggetti appartenenti alla classe D, ma non permette alla classe D di accedere al membro b degli oggetti che invece appartengono alla classe base B.


NB: Sia il membro b di B un campo dati, se nel corpo di un metodo T F(B x,..) della classe D c'è un parametro di tipo B


⇒allora non si avrà accesso al campo dati x.b dato che il membro b di B è inaccessibile in quanto tento di accedere ad un oggetto di B.

NB: Sia il membro b di B un campo dati, se nel corpo di un metodo T F(D x,..) della classe D c'è un parametro di tipo D
⇒allora si avrà accesso al campo dati x.b in quanto b è ereditato in D come campo dati protetto.

```
Fs:
         class B{
                                                                 class D: public B{
          protected:
                                                                   private:
                                                                     double z;
            void protected_printB() const{ cout<<a; }</pre>
                                                                   nublic:
                                                                     static void stampa(const B& b, const D& d){
                                                                                                  //NO, B::a è campo protetto dell'oggetto B& del metodo
                                                                      cout<<b.a;
            void printB() const{ cout<<a;
                                                                      b.printB();
                                                                                                  //OK, printB() è pubblico su B e quindi è possibile utilizzarlo
                                                                                                  //NO, B::protected_printB() è protetto
                                                                      b.protected_printB();
                                                                      cout<<d.a;
                                                                                                  //OK, accedo al campo ereditato a dell'oggetto D&
                                                                      d.printB();
                                                                                                  //OK, accedo al metodo ereditato
                                                                      d.protected_printB();
                                                                                                   //OK, accedo al metodo ereditato
                                                                     }
                                                                 };
```







6.1.4 Conversioni esplicite

B*⇒D* B& ⇒D& E' sempre possibile effettuare una conversione esplicita tramite static_cast per convertire un puntatore/riferimento di una classe base B in un puntatore/riferimento ad una classe D derivata da B.

Si deve quindi garantire la correttezza di queste conversioni e prima di effettuarle si dovrà avere la certezza che il tipo dinamico del puntatore o del riferimento che vogliamo convertire sia E* oppure E& per un qualche tipo E sottotipo di D.

Ad esempio, dato un puntatore "pb" di tipo B*, se voglio convertirlo al tipo D*, il tipo dinamico di pb immediatamente prima della conversione esplicità dovrà essere E* per un tipo E sottotipo di D.

Se ciò non è verificato, il codice potrebbe avere un comportamento non prevedibile e potrebbe causare errori.

```
Es:
         class C{
                                       class D: public C{
                                                                      class E: public D{
           public:
                                         public:
                                                                        public:
             int x;
                                           int y;
                                                                         int z;
             void f(){ x=4; }
                                                                         void h(){ x=7;
                                           void g(){ x=5;
         };
                                                                                   z=9:
                                           }
                                       };
                                                                         }
                                                                     };
```

```
int main(){
 C c;
 Dc;
 E e:
 c.f();
          //c->x=4
          //d->x=5 d->y=6
 d.g();
          //e->x=7 e->y=8 e->z=9
 e.h();
 D* pd = static_cast<D*>(&c);
  //PERICOLOSO, ora pd->x=4 dato che c->x=4 ma c->y non esiste
 cout<<pd->x<<pd->y; //ERRORE, stampa 4 e poi un valore indefinito
 E& re = static_cast<E&>(d);
   //PERICOLOSO, ora re.x=5 e re.y=6 dato che d.x=5 e d.y=6, ma d.z
          non esiste
 cout<<re.x<<re.y<<re.z; //ERRORE, stampa 5 6 e poi un valore indef
//La giusta linea da seguire è:
 C* pc = &d; //ora pc->x=5 e pc->y=6, e ora il tipo dinamico di pc è D*
 pd = static_cast<D*>(pc);
                                //converte pc in D*
 cout<<pd->x<<pd->y;
                                //stampa 5 6
 D& rd = e; //rd.x=5 rd.y=6 rd.z=9 e il tipo dinamico di rd è &E
 E& s = static cast<E&>(rd);
                                //converte rd in &E
 cout<<s.x<<s.y<<s.z;
                                //stampa 7 8 9
```

6.2 Ridefinizione metodi e campi dati

Ad una classe D derivata da B, si aggiungono dei membri propri (campi dati, metodi, classi annidate etc) ai membri ereditati dalla classe base B. In D è quindi possibile: -ridefinire i campi dati e i metodi ereditati da B.

-usare l'operatore di scoping B::b per accedere al membro b definito in B.

Es: vogliamo ridefinire l'operatore di somma della classe dataora, ridefinendo quindi operator+ ereditato dalla classe orario.

```
dataora dataora::operator+(const orario& o) const{
  dataora aux = *this;
  aux.sec = sec + 3600*o.Ore() + 60*o.Minuti() + o.Secondi();
  if(aux.sec >= 86499){
    aux.sec = aux.sec - 86400;
    aux.AvanzaUnGiorno();
  }
  return aux;
}
```

In questo caso sommiamo l'oggetto di invocazione di tipo dataora con un parametro di tipo orario, ritornando poi un oggetto di tipo dataora.

(NB: se avessimo fatto aux.sec = sec + o.sec; avrebbe dato errore dato che sec è privato in orario)

NB: Se si vuole ridefinire un campo dati b di una classe B in una classe derivata D (solo se b è accessibile a D) è possibile farlo definendo nella classe derivata D un nuovo campo dati con lo stesso identificatore "b", il cui tipo potrà essere diverso da quello di b in B. (non molto usato)

```
Fs:
         class B{
                                                 class D: public B{
           protected:
                                                   private:
                                                     double x; //ridefinizione del campo dati x
            int x;
                                                   public:
           public:
            B(): x(2){}
                                                     D(): x(3.14){}
                                                     void print(){ cout<<x; } //si riferisca alla x di D</pre>
            void print(){ cout<<x; }
                                                     void printAll(){ cout<<B::x<<x; }
        };
                                                 };
```

dataora d;

cout<<d.Ore();

Name Hiding Rule: sia D una classe derivata dalla classe base B, sia m() un metodo di B accessibile in D e possibilmente sovraccaricato

⇒ allora la ridefinizione in D del nome del metodo m() nasconde sempre tutte le versioni sovraccaricate di m() disponibili in B, che quindi non saranno direttamente accessibili in D ma solo tramite l'operatore di scoping B::

Ciò vale per ogni ridefinizione di m() che può essere di 3 tipologie:

- (1) Stessa segnatura (lista parametri e tipi ritorno) di una delle versioni di m() disponibili in B;
- (2) Stessa lista dei parametri ma diverso tipo di ritorno;
- (3) Diversa lista dei parametri e stesso tipo di ritorno.

NB: Overloading ≠ Name Hiding Rule

Quindi se in dataora() ridefiniamo il metodo Ore con la nuova segnatura

```
int dataora::Ore(int) const oppure con la gusing dataora::cout<<d.Ore();
```

cout<<d.orario::Ore(); //OK

oppure con la <u>dichiarazione d'uso</u>
using dataora::Ore;

//NO

//OK

L'effetto della richiarazione d'uso è quello di inserire il membro orario::Ore() della classe base orario nell'insieme dei metodi sovraccaricati associati al nome del metodo Ore della classe derivata dataora.


NB: Una dichiarazione d'uso per un metodo specifica solo l'identificatore del metodo e non la lista dei parametri. Se il metodo m() oggetto della dichiarazione d'uso nella classe D derivata da B è sovraccaricato all'interno di B ⇒allora tutti gli overloading di m() in B verranno ereditati in D.

```
Es:
                                                                                                                    int main(){
                                                                  class D: public B{
        class B{
                                                                    public:
                                                                                                                     Dd;
          public: //overloading di m
                                                                                                                     d.m(3); //stampa D::m(int)
                                                                      using B::m; //dichiarazione d'uso
            void m(int x){ cout<<"B::m(int)"; }</pre>
                                                                                                                              //stampa D::m()
            void m(int x, int y){ cout<<"B::m(int,int)"; }</pre>
                                                                                   //overloading di m
                                                                                                                     d.m();
                                                                                                                     d.m(3,5); //stampa B::m(int,int)
                                                                      void m(int x){ cout<<"D::m(int)"; }</pre>
        };
                                                                                                                     d.B::m(4); //stampa B::m(int)
                                                                      void m(){ cout<<"D::m()"; }
                                                                  };
```

NB: Sia D sottoclasse di B con m membro di B(campo dati o metodo) accessibile in D. Sia B* pb puntatore alla classe base definito in un contesto in cui pb ha accesso al membro m ⇒ allora pb -> m seleziona sempre il membro m della classe base B e non il membro definito in D, anche quando il tipo dinamico di pb è D*. (lo stesso per un riferimento con rb.m)

Ciò avviene perché il legame tra oggetto di invocazione e metodo invocato m() è statico, cioè determinato dal compilatore che considera il tipo statico del puntatore/riferimento.

```
Es:
                                                                                                                  int main(){
class B{
                                                  class D: public D{
                                                                                                                   string s;
                                                    public: //ridefinizione con stessa segnatura
  public:
   inf f() const{ cout<<"B::f()";
                                                     int f() const{ cout<<"D::f()";</pre>
                                                                                                                   Bb;
                                                                                                                   Dd;
                 return 1;
                                                                   return 3;
                                                                                                                   Ee;
                                                     }
                                                                                                                   Hh;
   inf f(string){ cout<<"B::f(string)";
                                                 };
                                                                                                                   int x = d.f();
                                                                                                                                         //OK, x=3 e stampa D::f()
                 return 2;
                                                                                                                                         //NO, su D non esiste f(string)
                                                                                                                   d.f(s);
   }
                                                                                                                                         //NO, x è indefinito
                                                  class E: public B{
                                                                                                                   x = e.f();
};
                                                                                                                   x = h.f();
                                                                                                                                         //NO, manca l'int dentro parentesi
                                                   public: //ridefinizione con diverso tipo di ritorno
                                                                                                                                         //OK, x=4 e stampa H::f()
                                                     void f() const{ cout<<"E::f()"; }</pre>
                                                                                                                   x = h.f(1);
  class H: public B{
   public: //ridefinizione con cambio lista argomenti
     int f(int) const{ cout<<"H::f()";
                       return 4;
     }
 };
 Es:
                                        class D: public C{
          class C{
            public:
                                          int y;
              void f(int x){}
                                          public:
              void f(){}
                                            void f(int x){ f(); //NO, in D non esiste f()
                                                         y = 3+x;
                                           }
                                        };
 Es:
          class C{
                                        class D: public C{
            public:
                                          public:
              int x:
                                            int y;
              void f(){ x=1; }
                                            void f(){ std::cout<<"*";</pre>
          };
                                                      y=3;
                                                      f();
                                                                 //ERRORE, richiama ricorsivamente f() all'infinito
                                        };
 Es:
          class C{
                                    class D: public C{
                                                                                                            int main(){
            public:
                                      public: //ridefinizione di f con diverso tipo di ritorno
                                                                                                              Dd;
              void f(){}
                                       int f(){ return 1; }
                                                                                                              d.f();
                                                                                                                        //OK, chiama D::f() e ritorna 1
              void f(int){ }
                                                                                                              d.f(2);
                                                                                                                        //NO, in D non è visibile C::f(int)
 Es:
          class C{
                                                      class D: public C{
                                                                                                  class E: public D{
                                                        public: //ridefinizione f
                                                                                                    public: //ridefinizione f
            public:
              void f(){ cout<<"C::f()"; }</pre>
                                                          void f(){ cout<<"D::f()"; }</pre>
                                                                                                      void f(){ cout<<"E::f()"; }</pre>
                                                                                                  };
                                 int main(){
                                   Cc; Dd; Ee;
                                   C* pc = &c;
                                   E* pe = &e;
                                             //Conversione D \Rightarrow C
                                   c = d;
                                             //Conversione E \Rightarrow C
                                   c = e;
                                   d = e;
                                             //Conversione E ⇒ D
                                             //NO, C non ha classe base D
                                   d = c;
                                   C &rc = d;
                                                         //Conversione C ⇒ D
                                   D& rd = e;
                                                         //Conversione D \Rightarrow E
                                   pc->f();
                                                         //stampa C::f()
                                                         //Conversione C* ⇒ E*
                                   pc = pe;
                                   rd.f();
                                                         //stampa D::f() per l'NB sopra
                                   c.f();
                                                         //stampa C::f()
                                   pc->f();
                                                         //stampa C::f()
```



6.3.1 Costruttore nelle classi derivate

Ovviamente non vengono ereditati dalla classe derivata, ma c'è la possibilità di invocare quelli della classe base in quelli della classe derivata.

Data la classe D derivata dalla classe base B, quando istanziamo un oggetto d di D, bisognerà richiamare nel costruttore di D un costruttore di B, implicitamente o esplicitamente, per creare ed inizializzare il sottooggetto di d della classe base B.

Invocazione Esplicita: è possibile inserire nella lista di inizializzazione del costruttore di D un invocazione eplicita dei costruttori di B; Invocazione Implicita: se la lista di inizializzazione del costruttore di D non include invocazioni esplicite di costruttori di B, allora viene automaticamente invocato il costruttore di default di B(che dovrà quindi essere disponibile).

NB: E' importante non confondere costruttori e campi dati della classe base B:

⇒ la lista di inizializzazione di D non può contenere invocazioni di costruttori per i campi dati della classe base B.

NB: Nell'esecuzione di un costruttore per D:

- 1. Viene invocato sempre per primo il costruttore della classe base B da cui deriva, esplicitamente o implicitamente;
- 2. Viene eseguito il costruttore per i campi dati propri di D;
- 3. Viene eseguito il corpo del costruttore di D.

(Se su D non mettiamo alcun costruttore, interverrà il costruttore di default standard di D)

Es:

dataora d: cout<<d.Ore(); //stampa 0 cout<<d.Giorno(); //stampa valore indefinito L'oggetto "d" viene costruito dal costruttore di default standard di dataora, che prima richiama il costruttore standard per il sottooggetto della classe base orario che assegna sec=0; e poi richiama i costruttori di default di giorno, mese, ora di tipo inti quali avranno valori indefiniti .

Se invece definiamo noi un costruttore di default:

dataora::dataora(): giorno(1), mese(1), anno(2000) { } dataora d:

cout<<d.Ore(); //stampa 0 cout<<d.Giorno(); //stampa 1 Possiamo inoltre definire un costruttore che inizializzi tutti i campi dati di dataora, sia quelli propri che quelli della classe orario:

dataora::dataora(int a, int me, int g, int o, int m, int s): orario(o,m,s), giorno(g), mese(me), anno(a){} dataora d(2003,11,17,11,55,13); cout<<d.Ore(); //stampa 11 cout<<d.Giorno(); //stampa 17

Lo stesso può essere fatto con il costruttore di copia, assegnazione e distruttore.

```
Es:
      class Z{
        public:
          Z(){ cout<<"Z0"; }
      }:
```

```
class C{
 private:
   int x;
 public:
   C(int z = 1): x(z){cout<<"CO1";}
```

```
class D: public C{
  private:
   int y;
   Zz:
};
```

```
int main(){
          //stampa C01|Z0
 Dd:
          //prima costruttore della classe base Ce
            poi quello dei campi di D
```

```
Es
      class Z{
        public:
         Z(){ cout<<"Z0"; }
         Z(double d){ cout<<"Z1"; }
      };
```

```
class C{
 private:
   int x;
   Zw:
 public:
   C(): w(6.28), x(8){ cout<< x <<"C0"; }
   C(int z): x(z){ cout<< x <<"C1"; }
```

```
class D: public C{
 private:
   int y;
   Zz;
 public:
   D(): y(0){ cout<<"D0";
   D(int a): y(a), z(3.14), C(a){ cout<<"D1";}
```

```
int main(){
```

//stampa Z1|8|C0|Z0|D0 D d:

1. Partendo da D, viene preso in considerazione il costruttore D() in non è specificato alcun costruttore per la classe base C, perciò \Rightarrow 1. viene richiamato il costruttore standard C() \Rightarrow 2. con w(6.28) richiama il costruttore della classe Z(double) \Rightarrow stampa Z1;

3. poi assegna $x(8) \Rightarrow stampa 8 | CO$


- 3. Ritorna in D e inizializza i campi propri di D ⇒ con Z z; richiama il costruttore standard Z()(dato che non è specificato sul costruttore di D) ⇒ stampa Z0
- 4. Alla fine esegue il corpo del costruttore di D ⇒ stampa D0

D e(4); //stampa Z0|4|C1|Z1|D1

- 1. Partendo da D, viene preso in considerazione il costruttore D(int) di D dove viene specificato il costruttore per la classe base C(int), perciò
 - \Rightarrow 1. viene richiamato il costruttore C(int) \Rightarrow 1. inizializza il campo proprio Z w; \Rightarrow stampa Z0

2. assegna $x(z) \Rightarrow stampa 4 | C1$

- 2. Ritorna in D e inizializza Z z; con z(3.14) ⇒ viene richiamato il costruttore Z(double) ⇒ stampa Z1
- 3. Alla fine esegue il corpo del costruttore di D ⇒ stampa D1



6.3.2 Costruttore di Copia nelle classi derivate

NB: Il costruttore di copia standard di una classe D derivata direttamente da una classe base B invocato su un oggetto x di D :

- ⇒ 1. Costruisce il sottooggetto di B invocando il costruttore di copia B (const B&) di B (standard o ridefinito) sul corrispondente sottooggetto
 - 2. Successivamente costruisce ordinatamente i campi dati propri di D invocando i relativi costruttori di copia.

NB: Se il costruttore di copia viene ridefinito in D, esso può invocare esplicitamente il costruttore di copia di B o qualsiasi altro costruttore di B Se non ci sono invocazioni esplicite per il costruttore di copia di B, viene invocato automaticamente il costruttore di default di B (QUINDI NON IL COSTRUTTORE DI COPIA)

```
int main{
                                                    class D: public B{
class B{
                                                                                    Dd:
                                                      private:
 private:
                                                                                   //stampa Z0|B0|Z0|D0
                                                       Zz;
   Zw;
                                                                                    1. Partendo da D chiama costruttore B() della classe base B
                                                      public:
 public:
                                                                                              \Rightarrow1. Inizializza Z w; campo proprio di B \Rightarrow richiama costruttore Z() \Rightarrow stampa Z0
                                                       D(){ cout<<"D0"; }
   B(){ cout<<"B0"; }
                                                                                                2. Esegue corpo costruttore B() ⇒ stampa B0
   B(const B& x): w(x.w){ cout<<"Bb"; }
                                                                                    2. Ritorna in D e inizializza Z z; campo proprio ⇒ richiama costruttore Z() ⇒ stampa Z0
                                                                                    3. Esegue corpo costruttore di D ⇒ stampa D0
                                                                                      De = d;
class Z{
                                                                                  //stampa Zc|Bb|Zc
  public:
                                                                                     1. Partendo da D, costruisce il sottooggetto B su D
    Z(){ cout<<"Z0"; }
                                                                                              ⇒1. Invoca il costruttore di copia B(const B&) della classe base da cui deriva
    Z(const Z& x){ cout<<"Zc";}
                                                                                                2. Con w(x.w) viene invocato il costruttore di copia Z(const Z&) \Rightarrow stampa Zc
};
                                                                                                3. Viene eseguito il corpo di B(const B&) ⇒ stampa Bb
                                                                                                4. Invoca costruttore di copia Z(const) per Z w; del campo proprio di B \Rightarrow
                                                                                                                                                                    stampa Zc
         Es:
  class C{
                                                       class D: public C{
    private:
                                                        private:
     Zw;
                                                          Zz:
    public:
                                                        public:
     C(){ cout<<"C0"; }
                                                          D(){ cout<<"D0"; }
     C(const C& x): w(x.w){ cout<<"Cc"; }
                                                          D(const D& x){ cout<<"Dc"; } //costruttore di copia ridefinito in D
 class Z{
                                                      int main(){
   public:
                                                       Dd;
     Z(){ cout<<"Z0"; }
                                                      //stampa Z0|C0|Z0|D0
     Z(const Z& x){ cout<<"Zc"; }
                                                       De = d;
                                                      //stampa Z0|C0|Z0|Dc
                                                       1. Partendo da D, dato che il costruttore di copia ridefinito D(const D&) non invoca esplicitamente il costruttore di
                                                                 copia per la classe base C da cui deriva ⇒ 1. Viene invocato il costruttore C() di C
                                                                                                            2. Inizializza Z w; ⇒ viene invocato il costruttore Z() ⇒ stampa Z0
                                                                                                            3. Esegue corpo di C() ⇒ stampa CO
                                                       2. Ritorna a D e inizializza il campo proprio Z z; ⇒ viene invocato Z() ⇒ stampa Z0
                                                       3. Esegue corpo del costruttore D(const D& x) \Rightarrow stampa Dc
```

6.3.3 Assegnazione nelle classi derivate

- NB: L'assegnazione standard di una classe D derivata direttamente da una classe base B:
 - 1. Invoca l'assegnazione della classe base B(standard o ridefinita) sul sottooggetto corrispondente;
 - 2. Successivamente esegue l'assegnazione ordinatamente membro per membro dei campi dati propri di D invocando le corrispondenti assegnazioni (standard o ridefinite);

NB: Se l'assegnazione viene ridefinita in D ⇒ viene eseguito solo il suo corpo, la ridefinizione dell'assegnazione non provoca alcuna invocazione implicita.

Es:

```
class C{
                                                                     class D: public C{
 protected:
                                                                      private:
   Zw;
                                                                       Zz;
 public:
                                                                      public:
   C(){ cout<<"C0"; }
                                                                        D(){ cout<<"D0"; }
   C(const C& x): w(x.w){ cout<<"Cc"; }
                                                                        D(const D& x){ cout<<"Dc"; }
   C& operator=(const C& x){ w = x.w;
                              cout<<"C="; return *this; }</pre>
};
                                                                      int main(){
                                                                                 //stampa Z0|C0|Z0|D0
                                                                        Dd;
                                                                                 //stampa Z0|C0|Z0|D0
                                                                        De;
class Z{
                                                                                 //stampa Z=|C=|Z=
                                                                        e = d;
  public:
                                                                                   1. Partendo da D viene invocata l'assegnazione C& operator=(const C&) della classe C
   Z(){ cout<<"Z0"; }
                                                                      da cui deriva ⇒ 1. Con w=x.w; viene invocata l'assegnazione di Z ⇒ stampa Z=
   Z(const Z& x){ cout<<"Zc"; }
                                                                                                  2. stampa C=
   Z& operator=(const Z& x){ cout<<"Z="; return *this; }
                                                                                   2. Ritorna in D e invoca l'assegnazione di Z per il campo proprio Z z; ⇒ stampa Z=
};
                                                                      }
```

Es:

```
class C{
    public:
        Z w;
        C(){cout<<"C0;}
        C(const Z& x){ cout<<"Ze"; return *this; }
        C& operator=(const Z& x){ cout<<"Z="; return *this; }
        };
        class D: public C{
        public:
        Z z;
        D(){ cout<<"D0"; }
        D(const D& x){ cout<<"Dc"; }
        D& operator=(const D& x){ z=x.z;
            cout<<"D="; return *this; }
```

```
class Z{
   public:
    int x;
   Z(): x(){ cout<<"Z0"; }
   Z(const Z& x){ cout<<"Zc"; }
   Z& operator=(const Z& x){ cout<<"Z="; return *this; }
};</pre>
```

```
int main(){
    D d; //stampa Z0|C0|Z0|D0
    d.w.x = 3;
    D e; //stampa Z0|C0|Z0|D0
    e.w.x = 5;
    e = d; //stampa Z=|D=
        1. Esegue il corpo di D ⇒ 1. con z=x.z; invoca l'assegnazione di Z ⇒ stampa Z=
        2. stampa D=
    cout<<e.w.x</d.w.x; //stampa 5|3 dato che sulla ridefinizione dell'assegnazione di D non è
        specificata nessuna assegnazione per il campo w di C.
```

6.3.2 Distruttore nelle classi derivate

NB: Il distruttore standard di una classe D derivata direttamente da B:

- 1. Invoca il distruttore standard proprio di D ⇒ distrugge i campi dati propri di D nell'ordine inverso a quello di costruzione tramite i corrispondenti distruttori(standard o ridefiniti);
- 2. Invoca implicitamente il distruttore della classe B da cui deriva (standard o ridefinito) per distruggere il sottooggetto B;

NB: Se il distruttore viene ridefinito in D ⇒ 1. Viene eseguito il corpo del distruttore di D;

Viene invocato il distruttore della classe base B(standard o ridefinito) per distruggere il sottooggetto di B;

```
Es:
                                       class D: public C{
  class C{
                                                                       int main(){
                                                                                               //stampa Z0|C0|Z0|D0
    protected:
                                                                         D *p= new D;
                                         private:
                                                                         delete p; //stampa ^{\rm Z}|^{\rm Z}
      Zw;
                                          Zz;
                                                                                     1. Partendo da D distrugge il suo campo proprio Z ⇒ stampa ~Z
    public:
                                         public:
                                          D(){ cout<<"D0";
      C(){ cout<<"C0"; }
                                                                                     2. Va in C \Rightarrow 1. Invoca il distruttore ^{\sim}C() \Rightarrow stampa ^{\sim}C
      ~C(){ cout<<"~C"; }
                                                                                                   2. Distrugge campo proprio Z w di C \Rightarrow stampa \simZ
  class Z{
    public:
      Z(){ cout<<"Z0"; }
      ~Z(){ cout<<"~Z"; }
  };
```

```
Es:
                                                                    int main(){
  class C{
                                    class D: public C{
                                                                     D *p= new D;
                                                                                          //stampa Z0|C0|Z0|D0
    protected:
                                     private:
                                                                      delete p; //stampa ~D|~Z|~C|~Z
     Zw;
                                      Zz;
                                                                                 1. Partendo da D viene eseguito il corpo del suo distruttore ~D ⇒ stampa ~D
                                     public:
    public:
     C(){ cout<<"C0"; }
                                                                                2. Vengono distrutti i campi propri di D \Rightarrow stampa ~Z
                                       D(){ cout<<"D0";
      ~C(){ cout<<"~C"; }
                                       ~D(){ cout<<"~D"; }
                                                                                 2. Viene invocato il distruttore per la classe base C da cui deriva ⇒ 1. Stampa ~C
                                                                                                                                                    2. Stampa ~Z
  };
  class Z{
   public:
     Z(){ cout<<"Z0"; }
      ~Z(){ cout<<"~Z"; }
```

6.4 Ereditarietà e Template

L' ereditarietà può essere usata anche con i template di classe e sia la classe base che la classe derivata possono essere definite come template di classe.

Le 3 modalità di derivazione per i template di classe sono:

(A) Classe base template e classe derivata da una istanza della classe base:

```
template <class T>
class Base{ ... };
class Derivata : public base<int>{ ... };
```



Qui ogni oggetto della classe Derivata contiene come sottooggetto un oggetto dell'istanza base<int> della classe template Base.

(B) Classe base non template e classe derivata template:

```
class Base{ ... };
template<class T>
  class Derivata : public base{ ... };
```



Qui ogni oggetto di ogni istanza della classe template Derivata contiene come sottooggetto un oggetto della classe base Base.

(C) Classe base e classe derivata entrambe template:

```
template <class T>
class Base{ ... };
template < class Tp>
class Derivata : public base < Tp> { ... };
```



Detta **Derivazione Associata**: i parametri di tipo(o di valore) della classe template Derivata devono essere un sovrainsieme di quelli della classe Base.

Qui ogni oggetto di una istanza della classe template Derivata contiene come sottooggetto un oggetto dell'istanza associata della classe template Base.

NB: Nella (C) bisogna stare attenti alle modalità di accesso ai membri della classe Base, infatti per accedere ad un membro m (che sia un campo dati o un metodo) della classe base tramite l'oggetto di invocazione è necessario usare esplicitamente la sintassi

this->m

Es:

```
template<class T> class B{
  public:
    int m;
    int n;
    int f(){ ... };
    int g(){ ... };
};


int n=1;    //variabile globale
int g(){ ... };/funzione globale
```




```
template<class T> class D : public B<T>{
 public:
   void h(){m = 2};
                         //NO
                                  // OK
            this \rightarrow m = 2;
                         //NO
            f();
           this -> f();
                         //OK
           n = 3;
                          //OK, assegnazione sulla variabile globale ::n
           this ->n= 3; //OK, assegnazione al campo dati B::n
                         //OK, invoca funzione globale ::g()
           g();
                         //OK, invoca il metodo B::g()
           this -> g();
   }
};
```

6.5 Metodi Virtuali

Un oggetto di una classe derivata può essere usato ovunque sia richiesto un oggetto della classe base, in quanto esiste una conversione implicita da oggetti di una classe derivata ad oggetti di una classe base, che estrae i corrispondenti sottooggetti.



Supponiamo che in G, il parametro "o" sia usato come oggetto di invocazione di un metodo Stampa()



Quando il parametro viene passato per riferimento, si può fare in modo che l'associazione tra oggetto di invocazione e metodo da invocare venga effettuata a tempo di esecuzione, in base al tipo dinamico del parametro e non in base al suo tipo statico.

<u>Ciò si può fare dichiarando un metodo virtuale</u>:



Perciò, in una invocazione di $G(x) \Rightarrow$ -Se il parametro attuale x è di tipo dataora viene invocato dataora::Stampa(); -Se x è di tipo orario viene invocato orario::Stampa();

In questo caso c'è **legame dinamico**(dynamic binding) tra oggetto di invocazione e metodo virtuale.

Il metodo virtuale da invocare effettivamente verrà quindi selezionato solamente a tempo di esecuzione e non staticamente dal compilatore.

Questo oltre che per i riferimenti vale anche per i puntatori:

```
dataora d; In questo caso: -se orario::Stampa() era stato dichiarato virtuale ⇒ viene invocato dataora::Stampa(); orario* p=&d; -altrimenti se non è virtuale viene staticamente determinato orario::Stampa().
```

Overriding di m() è la ridefinizione di un metodo virtuale m() \Rightarrow Marcando un metodo m() come virtuale di una classe B, il progettista delega alle ridefinizioni di m() delle sottoclassi di B il compito di implementare il metodo m() in modo specifico alla particolare sottoclasse.

NB: Quando in una classe B un suo metodo m() viene dichiarato virtuale ⇒ allora m() resta virtuale anche in tutta la gerarchia di classi che derivano da B, anche se m() non è dichiarato esplicitamente virtuale nella ridefinizione operata dalle sottoclassi di B.

(Per maggior chiarezza è meglio dichiarare esplicitamente che un metodo è virtuale in ogni sottoclasse in cui è definito)

NB: Ciò si applica anche agli operatori, che possono essere ridefiniti dichiarandoli virtuali. In questo caso diventano metodi virtuali a tutti gli effetti.

NB: Affinchè una invocazione del metodo virtuale m() tramite un puntatore p di tipo B* possa compilare, è necessario che il metodo m() sia disponibile nella classe B.




NB: Nell'overriding bisogna prestare attenzione alla segnatura dei metodi.

Dato il metodo virtuale di una classe B:

virtual T m(T1,T2,...,Tn); allora l'overriding di m() in una classe D derivata da B deve mantenere la stessa segnatura, incluso il tipo di ritorno.

NB: Se effettuo overriding di un metodo virtuale m() in una classe D derivata da B ⇒ in D vengono nascosti tutti gli eventuali overloading di m() in B.



L'unica eccezione a questa regola è nel caso in cui il tipo di ritorno sia tipo puntatore o riferimento ad una classe:

Dato il metodo virtuale dove X è un tipo di classe:

allora se Y è sottoclasse di X, è permesso che l'overriding di m() possa cambiare il tipo di ritorno in Y* (mentre la lista dei parametri deve rimanere la stessa)

Ciò è permesso perche l'overriding virtual Y* m(T1,T2,..,Tn);

puntatore ad X. (analogo per i riferimenti)

sottoclasse di X, e quindi questo puntatore può essere convertito impicitamente in un

```
Fs:
                                             class C: public B{
       class X{ };
                                               Yy;
       class Y: public X{ };
                                              public:
       class Z: public X{ };
                                                virtual X* m(){ return &y; } //OK, overriding di m() ha stessa segnatura
                                                                                Ritorna un oggetto Y per poi sfruttare
                                                                                 la conversione implicita da Y*⇒X*
class B{
 X x:
 public:
   virtual X* m(){ cout<<"B::m() ";
                                             class D: public B{
                   return &x;
                                               Zz:
};
                                               public:
                                                virtual Z* m(){ return &z; } //OK, overriding modifica tipo ritorno X*⇒ Z*
                                             };
                                                                               Ritorna un puntatore ad un oggetto di Z e
                                                                               non necessita di nessuna conversione
                                                                               implicita grazie al cambiamento del tipo di
                                                                               ritorno
```

```
int main(){
 Cc; Dd;
 Y* py=c.m(); //ERRORE, non è possibile
                 accedere al campo dati di
                 tipo Y dell'oggetto "c" dato
                 che l'overriding di m()
                 ritorna un puntatore ad X
 X* px=c.m(); //OK, è possibile accedere al
                campo dati di tipo X di "c" in
                quanto ritorna un tipo Y che
                viene convertito in X
 Z* pz=d.m(); //OK, è possibile accedere al
                campo dati di tipo Z di "d"
                dato che l'overriding di m()
                ritorna un puntatore a Z
}
```

NB: Bisogna prestare attenzione all'overriding di metodi virtuali che hanno parametri che prevedono valori di default.

In questo caso il linguaggio non prevede che la segnatura del metodo debba per forza ripetere i valori di default, che possono essere ommessi.

⇒ Si tratta sempre di overriding di un metodo anche se si omettono i valori di default presenti nel metodo di cui fa l'override

(non si tratta quindi di un nuovo metodo della classe derivata)

```
int main(){
class B{
                                                                                                    B*p = new D;
 public:
                                                                                                    D*q = new D;
   virtual void m(int x=0){ cout<<"B::m"; }</pre>
                                                                                                    p->m(2); //stampa D::m perchè il tipo dinamico di p è D*
                                                                                                    p->m(); //stampa D::m e non D::m() in quanto il tipo
                                                                                                               dinamico di p è D*
                                                                                                    q->m(); //stampa D::m() e non D::m in quanto il tipo
class D: public B{
 public:
                                                                                                               statico = tipo dinamico di p è D*
   virtual void m(int x){ cout<<"D::m"; } //overriding del metodo virtuale B::m
   virtual void m(){ cout<<"D::m()"; }</pre>
                                           //nuovo metodo in D e non overriding di B::m
```

NB: E' possibile bloccare il late binding di un metodo virtuale tramite l'uso dell'operatore di scoping:

```
class B{
public:
virtual void m(){ cout<<"B::m() "; }
};

int main(){

C* p = new D(); //p ha tipo statico C* e tipo dinamico D*
p->m(); //dynamic binding, dato che il tipo dinamico è D* si provoca l'invocazione dell'overriding D::m()
p->B::m(); //static binding, lo scoping blocca il dynamic binding, quindi stampa B::m()
p->C::m(); //static binding, "" "", quindi stampa C::m()
}

class D: public C{
public:
virtual void m(){ cout<<"D::m() "; }
};

class D: public C{
public:
virtual void m()}{
public:
virtual void m()}{
cout<<"D::m() "; }
};
```

Una **Chiamata Polimorfa** di un metodo (cioè l'invocazione di un metodo virtuale tramite un puntatore polimorfo), provoca effetti diversi a seconda del tipo dinamico del puntatore. Ciò <u>promuove l'estensibilità del software</u>, infatti i programmi che sfruttano il polimorfismo hanno un comportamento indipendente dal tipo statico di puntatori e riferimenti che i metodi virtuali invocano.

Esempio: uno screen manager è un modulo software che si occupa di gestire la visualizzazione di vari "oggetti" su uno schermo. Dovrà essere in grado di gestire una varietà di oggetti di tipi diversi, e con tipi che saranno aggiunti al sistema globale anche dopo la sua scrittura.

Lo screen manager non si preoccupa del particolare oggetto da visualizzare, semplicemente ordina all'oggetto in questione di visualizzarsi in modo autonomo, qualunque esso sia:

- -Esso userà puntatori e riferimenti ad una classe base "Shape" per gestire tutti gli oggetti da visualizzare.
- -Shape conterrà un metodo virtuale draw() e per visualizzare l'oggetto lo screen manager invocherà semplicemente p->draw(); con p puntatore alla classe base Shape;
- -draw() dovrà quindi essere ridefinito in tutte le sottoclassi di Shape, ogni particolare sottoclasse saprà dunque come visualizzare un proprio oggetto.

6.5.2 Distruttori Virtuali

Data B classe base e D classe derivata da B:

```
D* pd = new D;

B* pb = pd; //qui TD(pb)=D*

delete pb; Con delete pb; viene invocato il distruttore della classe base B

su un oggetto della classe derivata D.
```

Per evitare questo si deve dichiarare virtuale il distruttore della classe base B, in questo modo tutti i distruttori delle classi derivate da B diventano automaticamente virtuali in modo che se viene applicata la delete ad un puntatore della classe base B il cui tipo dinamico è D*(con D sottoclasse di B) ⇒ allora viene invocato il distruttore di D.

NB: In una classe che contiene metodi virtuali è buona norma includere un distruttore virtuale, anche se non è strettamente necessario.

Spesso si dichiara il distruttore virtuale con corpo vuoto, in questo modo il distruttore standard verrà reso virtuale. (non vale per i costruttori)

```
class B{
    private:
        int* p;
    public:
        B[int n, int v) : p(new int[n]){        for(int i=0; i<n; i++) p[i] = v;        }
        virtual ~C(){        delete[] q;        cout<<"~C()";        } //distruttore virtuale
    };

class C: public B{
    private:
        int* q;
    public:
        C(int sizeB, int sizeC, int v): B(sizeB, v), q(new int[sizeC]){
             for(int i=0; i<sizeC; i++) q[i] = v;
        }
        virtual ~C(){        delete[] q;        cout<<"~C";        }
    };</pre>
```

```
int main(){
    C* q = new C(4, 2, 18);
    B* p = q; //puntatore polimorfo con TS(p)=B* e TD(p)=C*
    delete p; //dato che TD(p)=C* invoca il distruttore di ~C
} //stampa ~C|~B (prima distruttore per la classe
    derivata C e poi per la classe base B
```

6.5.3 Metodi Virtuali Puri

In alcune circostanze, una classe base B viene progettata solo per essere usata successivamente per definire delle classi derivate da B e non per creare oggetti di B veri e propri. In questo caso tale classe base B funziona da "interfaccia comune" per le sue classi derivate, cioè B si limita a specificare la lista delle operazioni basilari che caratterizzano tutti i sottotipi di B.

Un esempio di ciò è la classe base "interfaccia" Shape, considerata nell'esempio dello screen manager, che specifica l'esistenza di un metodo virtuale draw() che le classi derivate da Shape implementano con diversi modi specifici la visualizzazione dei loro oggetti.

Altro esempio è la classe base "interfaccia" UnitadiOutput, con le sue classi derivate Video1, Stampante1, Video2, Stampante2 etc. In questo caso sarebbe inutile scrivere il codice dei metodi virtuali della classe base UnitadiOutput che permettono di visualizzare un suo oggetto, dato che non abbiamo sufficienti dettagli rappresentativi che ci indichino cosa visualizzare a schermo, cosa che invece sarà definita nelle sue classi derivate.

Il C++ permette quindi di dichiarare un metodo virtuale senza definirne il corpo attraverso il marcatore " =0 " alla fine della sua dichiarazione.

Il metodo G() è dichiarato metodo virtuale puro.

class B{
virtual void G()=0;
...
};


La classe base B è detta **classe astratta** se contiene o eredita, senza definirlo, almeno un metodo virtuale puro. La sottoclasse D di una classe base astratta B è detta **classe concreta** se D implementa tutti i metodi virtuali puri di B.

NB: Se si tenta di istanziare oggetti di una classe base astratta, il compilatore segnalerà errore in quanto gli oggetti di una classe base astratta B possono essere creati soltanto come sottooggetti di oggetti appartententi ad una sottoclasse concreta di B. (una classe astatta può comunque contenere costruttori)

```
int main(){
   C c;    //ERRORE, C non ha tipo in quanto vuota
   D d;    //OK, dichiaro d di tipo D classe concreta
   B* p;    //OK, puntatore a classe astratta
   p = &d;    //p puntatore polimorfo con TD(p)=D*
   p->f();    //OK, stampa D::f() dato che TD(p)=D*
}
```

Una gerarchia di classi non deve per forza contenere classi astratte, anche se spesso succede che nella fase di progettazione di una gerarchia vi sia l'opportunità di definire classi astratte nei primi livelli della gerarchia.

Es:



nello screen manager, la gerarchia potrebbe partire dalla classe astratta Shape che potrebbe avere due sottoclassi di Shape ancora astratte Shape2D e Shape3D, mentre dal terzo livello si potrebbe cominciare a definire delle sottoclassi concrete.

Es: vogliamo definire una classe astratta Impiegato da cui derivano tre classi concrete Dirigente, Rappresentante e LavoratoreOre.



```
class Impiegato{ //Classe Base Astratta
private:
string nome;
public:
Impiegato(string s): nome(s){ }
string getNome() const{ return nome; }
virtual double stipendio() const = 0; //metodo virtuale puro
virtual void print() const{ cout<<nome; } //metodo virtuale
};
```

```
void StampaStipendio(Impiegato* p){
p->print(); //chiamata polimorfa
cout<<"in questo ha guadagnato:"
cout<< p->stipendio() << "€"; //chiamata polimorfa
```

```
int main(){

Dirigente d("Paperino", 4000);

Rappresentante r("Topolino", 1000, 3, 250);

LavoratoreOre I("Pluto", 15, 170);

stampaStipendio(&d); //II dirigente Paperino mese ha guadagnato 4000€ stampaStipendio(&r); //L'impiegato Topolino ha guadagnato 1750€ stampaStipendio(&I); //II lavoratore a ore Pluto ha guadagnato 2700€
}
```

```
class Lavoratore: public Impiegato{
 private:
   double pagaOraria;
   double oreLavorate; //ore lavorate nel mese
 public:
   LavoratoreOre( string s, double d=0, double e=0): Impiegato(s),
                      pagaOraria(d), oreLavorate(e){ }
   void setPaga(double d){ pagaOraria= d > 0 ? d : 0; }
   void setOre(double d){ oreLavorate = d >= 0 && d <= 250 ? d : 0; }</pre>
   virtual double stipendio() const{ //implementazione metodo virtuale puro
     if(oreLavorate <= 160) return pagaOraria*oreLavorate; //se non ha straordinari
      else return 160*pagaOraria+(oreLavorate - 160)*2*pagaOraria;
   virtual void print() const{
                               //overriding di Impiegato::print()
     cout<<"Il lavoratore"; Impiegato::print();</pre>
   };
};
```

```
class Rappresentante: public Impiegato{
 private:
   double baseMensile;
                                 //stipendio base fisso
   double commissione;
                                 //commissione per pezzo venduto
   int tot;
                                 //pezzi venduti in un mese
 public:
   Rappresentante(string s, double d=0, double e=0, int x=0): Impiegato(s),
                      baseMensile(d), commissione(e), tot(x) \left\{ \ \right\}
   void setBase(double d){ baseMensile = d > 0 ? d : 0; }
   void setCommissione(double d){  commissione = d > 0 ? d : 0; }
   void setVenduti(int x) { tot = x > 0 ? x : 0; }
   virtual double stipendio() const{
                                            //implementazione metodo virtuale puro
    return baseMensile+ commissione*tot;
   virtual void print() const{
                                 //overriding di Impiegato::print()
    cout<<"Il rappresentante"; Impiegato::print()</pre>
};
```

6.6 Identificazione di tipi a run-time

Il C++ permette di determinare il tipo dinamico di un puntatore o riferimento a tempo di esecuzione tramite gli operatori typeid e dynamic_cast.

6.6.1 typeid

L'operatore **typeid**, definito nella libreria typeinfo, permette di determinare il tipo di una qualsiasi espressione a tempo di esecuzione. Se l'espressione è un riferimento o un puntatore polimorfo dereferenziato, allora typeid ritornerà il tipo dinamico di questa espressione.

L'operatore typeid ha come argomento un'espressione o un tipo qualsiasi, e ritorna un oggetto della classe type_info.

La definizione della classe type_info è nel file header typeinfo ed ogni implementazione include almeno i seguenti modi:

```
class type_info{ //ha rappresentazione dipendente dall'implementazione
private:
    type_info();
    type_info(const type_info&);
    type_info& operator=(const type_info&);
public:
    bool operator==(const type_info&) const;
bool operator!=(const type_info&) const;
const char* name() const;
};
```

-Non è possibile dichiarare, modificare o assegnare oggetti di tipo type_info, dato che l'unico costruttore è privato, come lo sono la copia e l'assegnazione.

NB: è solamente possibile confrontare oggetti type_info con operatori di uguaglianza e disuguaglianza ed estrarne il loro nome tramite name().

Comportamento:

-Dato ref riferimento ad una classe che contiene almeno un metodo virtuale

⇒ allora typeid(ref) restituisce un oggetto di type_info che rappresenta il tipo dinamico di ref.

-Dato *punt puntatore dereferenziato che punta ad una classe che contiene almeno un metodo virtuale ⇒

⇒ allora **typeid(*punt)** restituisce un oggetto type_info che rappresenta T dove T* è il tipo dinamico del puntatore.

NB:

- Un tipo T è polimorfo se è un tipo classe che include almeno un metodo virtuale;
- Una classe polimorfa C è una classe che contiene solo il distruttore virtuale;
- Ogni sottotipo di un tipo polimorfo è a sua volta un tipo polimorfo ⇒ quindi ogni classe derivata da una classe polimorfa è polimorfa.

Inoltre:

- a. Se una classe non è polimorfa, cioè non contiene metodi virtuali ⇒ allora typeid restituisce il tipo statico del rif/punt dereferenziato;
- b. Se uso typeid su un puntatore non dereferenziato ⇒ allora typeid restituisce sempre il tipo statico del puntatore.
- c. typeid ignora sempre l'attributo const: ad es l'espressione typeid(T)==typeid(const T) è valutato sempre true.

6.6.1 dynamic_cast

L'operatore di conversione eplicita dynamic_cast permette di convertire puntatori e riferimenti ad una classe D derivata da B: -B* ⇒ D*
-B& ⇒ D&

Al contrario degli altri operatori di conversione del C++, il dynamic_cast è eseguito a run-time dato che il successo della conversione dipende dal tipo dinamico del puntatore/riferimento che vogliamo convertire.

Per usare il dynamic_cast la classe B deve essere polimorfa, altrimenti ci sarà errore.

■ Dato p puntatore ad una classe polimorfa B che punta a qualche suo oggetto obj e D sottoclasse di B:

```
dynamic_cast<D*>(p); permette di convertire di p al "tipo target" D* solo nel caso in cui il tipo dinamico del puntatore p sia quello giusto.
```

Dato TD(p) = E* : -Se E è sottotipo di D ⇒ OK, la conversione andrà a buon fine ⇒ dynamic_cast ritornerà un puntatore di tipo D* all'oggetto obj.

(effettua conversione dato che il tipo dinamico E* di p è compatibile con il tipo target D*, in quanto E* è sottotipo di D*)

-Se E non è sottotipo di D ⇒ ERRORE, la conversione fallisce e il dynamic_cast ritornerà un puntatore nullo.

(in questo caso il tipo dinamico del puntatore non è compatibile con il tipo target)

```
main () {
                                            Padre *p, *pObj = new Padre;
                                            Figlio *f, *fObj = new Figlio;
                                            Nipote *n, *nObj = new Nipote;
                                            p = nObj;
                                                         // OK ⇒ un puntatore ad una classe derivata può essere assegnato ad uno di classe base
class Padre {.....};
                                                         // ERRORE ⇒ non sa se l'assegnamento è valido (lo si sa solo run-time)
                                            n = p:
class Figlio : public Padre {.....};
                                            n = dynamic_cast<Nipote*>(p);
                                                                                       // qui si chiede di fare il controllo run-time per validare la conversione
class Nipote : public Figlio {.....};
                                                                                                     (valida in questo caso, dato che il TD(p)=Nipote)
                                            if (n) cout << "conversione eseguita con successo";</pre>
                                                         // OK ⇒ puntatore ad una classe derivata può essere assegnato ad uno di classe base
                                                                                       // qui si chiede di fare il controllo run-time per validare la conversione
                                            n = dynamic_cast<Nipote*>(p);
                                                                                       (non valida in questo caso, dato che TD(p)=Figlio)
                                            if (!n) cout << "conversione fallita";</pre>
```

Safe Downcasting: quando si converte "dall'alto verso il basso" nella gerarchia tramite dynamic_cast \Rightarrow cioè da classe base a classe derivata: $B^* \Rightarrow D^*$ oppure $B \& \Rightarrow D \&$ tramite

dynamic_cast<D*>(p); //Downcast

Upcasting: quando si converte "dal basso verso l'alto" nella gerarchia tramite un assegnazione \Rightarrow cioè da classe derivata a classe base: $D^* \Rightarrow B^*$ oppure $D \Leftrightarrow B \Leftrightarrow B$ per esempio con:

D d; B* b = d; //Upcast

Nel caso dei riferimenti, se il dynamic_cast di un riferimento fallisce, viene automaticamente lanciata un'eccezione di tipo bad_cast:

```
class X{ public: virtual ~X() };
class B{ public: virtual ~B() };
class D: public B{};

#include<typeinfo>
#include<iostream>
using namespace std;

int main(){
    D d;
    B& b = d;//Upcasting
    try{ X& xr=dynamic_cast<X&>(b); }
    catch(bad_cast e){ cout<<"Conversione fallita"; }
}
```

NB: Il safe downcasting va usato solo in caso di necessità, in genere si fa downcasting di un puntatore ad una classe base B quando abbiamo bisogno di ottenere dei membri di una classe derivata da B che non sono ereditati da B.

Es. d'uso di safe downcasting:

```
class Impiegato { //classe astratta public: virtual double stipendioBase() const=0; }; class Programmatore: public Impiegato { public: virtual double stipendioBase() const { return 1500; } virtual double bonus() const { return 300; } //metodo specifico di Programmatore }; class Manager: public Impegato { public: virtual double stipendioBase() const { return 2000; } };
```

```
class SoftwareHouse{
public:
    static double stipendio(const Impiegato& p){
    const Programmatore* q = dynamic_cast<const Programmatore*>(&p);
    if(q) return q->stipendioBase() + q->bonus();
    else return p.stipendioBase();
    //se il cast ha successo, cioè se TD(&p) è sottotipo di Programmatore* allora ritorna stipendio+bonus
    else return p.stipendioBase();
    //altrimenti se q==0, cioè se TD(&p) non è sottotipo di Programmatore*, basta lo stipendio base
}
};
```


```
int main(){
    Manager m;
    Programmatore p;
    cout<<"II Manager guadagna: ";
    cout<<SoftwareHouse::stipendio(m)<<" €"<<endl;

    cout<<"II Programmatore guadagna: ";
    cout<<SoftwareHouse::stipendio(p)<<" €<<endl;
}</pre>
```

6.7 Ereditarietà Multipla

Una classe può essere derivata da più di una classe base, in questo caso ogni oggetto della classe derivata contiene un sottooggetto per ognuna delle classi base da cui deriva.

Es: invece di definire dataora come derivata della classe base orario aggiungendo dei campi dati che gestiscono la data, possiamo invece definire una seconda classe base "data" i cui oggetti rappresentano una data per poi definire la classe dataora come derivata sia dalla classe base orario che dalla classe base data.



NB: la tipologia di derivazione (public, private, protected) per le classi che derivano da più classi base può essere diversa per ogni classe base.

6.7.1 Ambiguità:

Abbiamo visto che l'overriding in una classe D derivata direttamente da B di un metodo di nome m definito in B, comporta che tale metodo m di B, e tutti gli eventuali metodi sovraccaricati di nome B, non siano visibili in D a meno che non si usi l'operatore di scoping B::

NB: Sia D classe che deriva da B e C in cui sono presenti due metodi distinti con lo stesso nome m(), cioè si hanno B::m() e C::m()

⇒ Se su D si prova ad invocare m() si causa un errore di compilazione in quanto il compilatore non è in grado di decidere quali metodi invocare a causa dell'ambiguità del nome di m(). Per risolvere l'ambiguità si deve usare l'operatore di scoping.

Es: se sia sulla classe orario che sulla classe data c'è un metodo Stampa() che stampa un'orario ed una data, allora a causa dell'ambiguità dell'invocazione di Stampa(), il compilatore non è in grado di decidere quale dei due metodi utilizzare.

(l'errore verrà notificato solo quando si cercherà di utilizzare il metodo Stampa(), non durante la compilazione).

```
void orario::Stampa() const{
    cout<< Ore() <<":"<< Minuti() <<":"<< Secondi();
}
void data::Stampa() const{
    cout<< Giorno() <<"/"<< Mese() <<"/"<< Anno();
}

Per risolvere l'ambiguità, sarà necessario utilizzare l'operatore di scooping:

    dataora d;
    d.Stampa(); //OK</pre>
```


Oppure ridefinire il metodo Stampa() nella classe dataora in modo da nascondere entrambi i metodi Stampa() delle classi base ed escludere qualsiasi ambiguità:

//OK

```
void dataora::Stampa() const{
  data::Stampa();
  orario::Stampa();
}
```

d.orario::Stampa();

Esempio di ereditarietà multipla, è dato dalla classe iostream della gerarchia di classi di input/output della libreria standard.




La classe ios è base sia per la classe ostream che per la classe istream. La classe iostream deriva direttamente sia da ostream che da istream.

Ciò consente agli oggetti di tipo iostream di fornire le funzionalità sia di istream che di ostream.


6.7.1 Derivazione Virtuale

Una gerarchia di classi può essere molto complessa, può capitare che una classe derivi da due classi base le quali a loro volta derivano, direttamente o indirettamente, da una stessa classe. In questo caso si parla di ereditarietà a diamante (come nel caso di iostream).




In questo caso si ha che ogni oggetto della classe D, contiene due sottooggetti della classe A. Cio comporta due problemi:

- Produce ambiguità che impedisce di accedere a tali sottooggetti ed ai metodi che operano su di essi:
- Produce spreco di memoria.



La soluzione sarebbe quella di avere un unico sottooggetto di classe A in ogni oggetto della classe D:



NB: Data A classe virtuale, per ogni classe D derivata da A e definita tramite derivazione multipla ⇒ Allora ci sarà soltanto un sottooggetto di A in ogni oggetto della classe D.

Nella pratica, la derivazione virtuale è implementata tramite puntatori:

- Gli oggetti delle classi B e C derivate virtualmente da A, oltre al sottooggetto "ordinario" della classe A, contengono un puntatore ad un oggetto della classe A;
- Gli oggetti della classe D conterranno invece un puntatore ad un unico sottooggetto di tipo A.

Esempio senza derivazione virtuale:


```
class A{ int a[5]; };
                                           //20 byte
                                                                cout<< sizeof(A) <<endl;
                                                                                                 //stampa 20
class B: public A{ int y[3]; };
                                           //12 byte
                                                                cout<< sizeof(B) <<endl;
                                                                                                 //stampa 12+20=32
class C: public A{ int z[3]; };
                                           //12 byte
                                                                cout<< sizeof(C) <<endl;
                                                                                                 //stampa 12+20=32
class D: public B, public C{ int w[4] };
                                           //16 byte
                                                                cout<< sizeof(D) <<endl;
                                                                                                 //stampa 80=16+32+32
```

Esempio con derivazione virtuale, qui la memoria utilizzata è inferiore:


```
//stampa 20
                                                                              cout<< sizeof(A) <<endl:
class A{ int a[5]; };
                                           //20 byte
                                                                               cout<< sizeof(B) <<endl;
                                                                                                               //stampa 12+4+20=36
class B: virtual public A{ int y[3]; };
                                           //12 byte + 1 puntatore
                                                                              cout<< sizeof(C) <<endl;
                                                                                                               //stampa 12++4+20=36
class C: virtual public A{ int z[3]; };
                                           //12 byte + 1 puntatore
                                                                              cout<< sizeof(D) <<endl;
                                                                                                               //stampa 68=16+(12+4)+(12+4)+20
class D: public B, public C{ int w[4] };
```

In questo caso, la sizeof(D) è data dalla somma delle dimensioni:

- -dell'array proprio di D w(16 byte);
- -dell'array proprio di B y(12 byte);
- -dell'array proprio di C z(12 byte);
- -dei due puntatori che implementano la derivazione virtuale contenuti in B e C (4 byte+4byte);
- -dell'unico array a(20 byte) dell'unico sottooggetto di A condiviso in D.



Es: come quello di prima ma con la derivazione virtuale




Anche per la derivazione virtuale multipla, possiamo avere derivazione privata, pubblica o protetta.

In una classe derivata si può quindi avere la stessa classe base virtuale indiretta ma con diverse regole d'accesso.

In questo caso vale la regola: -la derivazione protetta prevale sulla privata;

-la derivazione pubblica prevale sulla protetta.



Sappiamo che in in costruttore di una classe derivata richiama preliminarmente (implicitamente o esplicitamente) soltanto i costruttori delle sue superclassi dirette.

NB: In presenza di classi basi virtuali, il costruttore di una classe derivata, oltre che richiamare preliminarmente i costruttori delle sue superclassi dirette, richiama inoltre preliminarmente anche i costruttori delle classi virtuali presenti nella sua gerarchia di derivazione.

(implicitamente o esplicitamente tramite un'invocazione inclusa nella lista di inizializzazione).

Ciò è necessario in quanto il sottooggetto di una classe base virtuale A è condiviso, e quindi non avrebbe senso costruirlo più di una volta.

⇒ Perciò Il sottooggetto della classe base virtuale A va costruito prima che avvenga la sua condivisione.

Comportamento costruttore di una classe derivata D con ereditarietà multipla e classi virtuali:


- Vengono richiamati, una sola volta, i costruttori delle classi virtuali che si trovano nella gerarchia di derivazione di D.
 ⇒ Se vi è più di una classe virtuale in D ⇒ 1. La ricerca delle classi virtuali procede esaminando per prime le superclassi dirette di D in ordine di dichiarazione di ereditarietà(da sx verso dx nella gerarchia);
 - 2. Per ognuna di queste sottogerarchie si cercano ricorsivamente le classi base virtuali.
- 2. Dopo che sono stati invocati i costruttori delle classi virtuali nella gerarchia di derivazione di D
 - ⇒ vengono richiamati i costruttori delle superclassi dirette non virtuali di D(NB: questi costruttori escludono di richiamare eventuali costruttori di classi virtuali già richiamati al passo (1);
- 3. Viene eseguito il costruttore proprio di D \Rightarrow 1. Campi propri;
 - 2. Corpo del costruttore di D.


Nel caso "a diamante" precedente, il compito di costruire il sottooggetto della classe base virtuale A viene lasciato alla classe dell'oggetto principale che stiamo definendo, nel nostro caso al costruttore di D, perciò:

NB: Un'eventuale chiamata esplicita al costruttore della classe virtuale A deve essere messa nella lista di inizializzazione di D.

Di conseguenza se nelle liste di inizializzazione delle classi B e C compare un'invocazione del costruttore di A

 \Rightarrow nella costruzione di un oggetto di D tale chiamata viene ignorata.





Es: Definire una classe "cilicono" i cui oggetti rappresentano una figura geometrica solida composta da un cono sovrapposto ad un cilindro con la stessa base. E' presente una gerarchia di classi a diamante con una classe base virtuale ed astratta.

```
class cilindro: virtual public solidoConCerchio{ //derivazione virtuale
protected:
    double altezza;
    double areaLaterale() const { return circonferenza()*altezza); }
public:
    cilindro(double a, double h): solidConCerchio(a), altezza(h){ }
    virtual double area() const{ return (2 * areaCerchio() + areaLaterale()); }
    virtual double volume() const{ return (areaCerchio() * altezza(); }
};
```


```
int main(){
    cilindro cil(1,2);
    cono co(1,2);
    cilicono clc(1,2,2);
    cout<< "Area Cilindro: "<< p->area() << endl;
    cout<<" Volume Cilindro: "<< p->volume() << endl;
    p = &co;
    cout<< "Area cono: "<< p->area() << endl;
    cout<< "Area cono: "<< p->area() << endl;
    cout<< "Volume cono: "<< p->volume() << endl;
    p = &clc;
    cout<< "Area cilicono: "<< p->volume() << endl;
    cout<< "Olume cilicono: "<< p->volume() << endl;
    cout<< "Olume cilicono: "<< p->volume() << endl;
    lighty area cilicono: "<< p->volume() << endl;
    cout</td>
    indidoConCerchio (r)" nella lista di inizializzazione del suo costruttore, allora tale definizione non compilerebbe dato che il costruttore di default di solidoConCerchio non è disponibile.
```

CAPITOLO 8 - "Gerarchia di Classi per l'I/O"

Gli oggetti delle varie classi di I/O vengono detti **stream** i quali:

- -Sono formati da sequenze non limitate di celle ognuna delle quali contenente un byte;
- -La posizione di una cella di uno stream è un intero che parte da 0(come negli array);
- -Ogni stream ha associato un buffer attraverso il quale passano effettivamente le operazioni di I/O;

NB: Per utilizzare le superclassi di iostream bisogna includere il file header <iostream>,mentre il file header <fstream> contiene le dichiarazioni per le classi fstream, ifstream, ofstream. Bisogna includere le librerie "fstream" e "sstream" per usare rispettivamente metodi di utility e apertura file (out, in, trunc, ate, etc.) oppure per la classe *stringstream*.



La classe base astratta virtuale degli input è *ios_base*, da cui deriva *ios* (si può vedere che è derivata da std), la quale possiede alcuni bit particolari, indicati con 0 od 1, dal più significativo (bad, errore fatale/fisico, per cui non è possibile continuare, poi fail, errore senza perita di dati od eof, fine file) al meno.

La stessa classe istream è virtuale pubblica e considera tutti gli operatori; ogni operatore di input ignora le singole spaziature/spazi. Se l'input fallisce non viene effettuato alcun prelievo e rimane tutto in memoria. Per ciascun simbolo si fa attenzione alla grammatica del tipo considerato, sia nelle spaziature che nella scrittura numerica (ad esempio operator>> (double& val), con i bit di bad o fail se fallisce prelievo e/o input). L'operazione svolta è il parsing, che intepreta la sequenza di byte con un algoritmo apposito usato dal parser.

Ad esempio sotto:

```
istream& operator>>(istream& in, Punto&p){
            char cc; in >> cc;
            if(cc=='q') return in;
            if(cc != '(') { in.clear(ios::failbit); return in; }
            else{
                         in >> p.x;
                         if(!in.good()) { in.clear(ios::failbit); return in; }
                         in >> cc:
                         if(cc != ',') { in.clear(ios::failbit); return in; }
                        else{
                                     in >> p.x;
                                     if(!in.good()) { in.clear(ios::failbit); return in;
                                     in >> cc:
                                     if(cc != ')' ) { in.clear(ios::failbit); return in; }
                        }
            }
            return in:
}
```

Invoco l'algoritmo e mi affido allo stream ed ai bit per capire se l'input ha avuto successo e la relativa posizione.

Quindi controlla che rispetto a (double, double) gli spazi non siano dopo gli stessi di input e controlla passo per passo se c'è correttezza negli input su ogni carattere; in effetti non è facile scrivere un buon algoritmo di parsing, dato che potrebbe non essere robusto ed adattabile alle singole situazioni, infatti è il caso dell'algoritmo sopra.

A questo punto diciamo che *cin* è parte di istream; nell'esempio sotto:

```
#include "Punto.h"
using std::cin; using std::cout;

int main() {
   Punto p;
   cout <<"Inserisci un punto nel formato (x,y) ['q' per uscire]\n";
   while(cin.good()) { // while(stato == 0)
      cin >> p;
   if(cin.fail()) {
      cout << "Input non valido, ripetere!\n";
      cin.clear(ios::goodbit);
      char c=0;
      // 10 è il codice ASCII del carattere newline
      while(c!=10) { cin.get(c); } // svuota cin, get() per input binario
      cin.clear(ios::goodbit);
   }
   else cin.clear(ios::eofbit); // stato 1
}
}</pre>
```

lo controllo il bit di end of file, tale che se non è ancora stato settato ci sono degli errori sugli I/O, verificando ciclicamente se la correttezza c'è rispetto ai bit e relativo controllo (parte sopra con gli operatori di tipo) e poi il clear che setta il bit corretto.

Passiamo al tipo *ostream*, che agisce in un modo simile con *operator<<*; di questo ne esistono due varianti, sia relativa ai byte che alle singole stringhe.

```
orario sommaDueOrari() {
  orario o1,o2;
  try { cin >> o1;
catch (err_sint)
           cin >> o1; } // può sollevare eccezioni
     {cerr << "Errore di sintassi"; return orario();}
  catch (fine_file)
{cerr << "Errore fine file"; abort();}</pre>
  catch (err_ore)
  (cerr << "Errore nelle ore"; return orario();)</pre>
  catch (err_minuti)
     {cerr << "Errore nei minuti"; return orario();}
  catch (err secondi)
  {cerr << "Errore nei secondi"; return orario();}</pre>
                       ; } // può sollevare eccezioni
  catch (err_sint)
{cerr << "Errore di sintassi"; return orario();}</pre>
  catch (fine file)
{cerr << "Errore fine file"; abort();}</pre>
  catch (err_ore)
  {cerr << "Errore nelle ore"; return orario();}</pre>
  catch (err_minuti)
{cerr << "Errore nei minuti"; return orario();}</pre>
  catch (err_secondi)
{cerr << "Errore nei secondi"; return orario();}</pre>
  return o1+o2;
```

Ad esempio: ostream& std::operator<<(ostream&, char);

ostream& std::operator<<(ostream&, const char* s);

Per esempio la rappresentazione in formale testuale si passa direttamente alla rappresentazione in memoria (eseguita in formato binario), perché tratto i byte senza nessuna particolare interpretazione. Nel caso dell'input binario, effettuato carattere per carattere, viene normalmente effettuato con metodi di *get*, sempre effettuato con metodi di *istream*, le quali non falliscono finché continuano a prelevare byte, metodo *put*, che agisce sui singoli caratteri.

A noi ciò che interessa sono gli stream singoli, quindi ifstream, ofstream e fstream, per i quali sono intesi costruttori, presenti a basso livello (ad es. const char*) e la modalità di apertura (openmode), per cui ne esistono 7, ad esempio apertura in lettura o scrittura, spostamento a EOF, erase file, ecc. A questo, per esempio, l'eof può determinare dove finisce la testina di I/O, capendo in che posizione abbiamo iniziato a leggere, finito di leggere oppure dove posizionarsi per acquisire input successivi, facendo un prelevo binario dei singoli bit e appendendo (append) i bit mentre li sto leggendo.

Utile anche in ottica progetto, sono gli stream associati a stringhe (ad esempio le coordinate grafiche, facendo il parsing dell'input dell'utente) risiedenti in RAM. Analogamente a prima, le classi da utilizzare sono istringstream, ostringstream e stringstream.

Il file header di riferimento è <sstream>; se l'input proviene da GUI, non essendo un input tradizionale, ciascuno di questi dvee essere parsato (elaborato) correttamente.

Per la descrizioni delle classi vedere libro pg 252.

Gestione delle eccezioni

Le eccezioni vengono gestite parallelamente alla gestione della memoria eseguita dal call stack, tramite le keywords *throw*, che lancia solitamente una eccezione di tipo definito dall'utente, oppure in uno specifico blocco di programma tramite *try* e *catch*, che non fa altro che catturare l'eccezione di un certo tipo ed è in grado di gestire la situazione eccezionale. Altro esempio è il comando *abort*, che genera il segnale di terminazione anomala uscendo quindi dall'esecuzione di un programma.

All'interno di un programma è importante implementare anche il *parsing*, quindi l'elaborazione degli input dei singoli tipi a seconda che vengano letti dei caratteri piuttosto che altri; a tale scopo vengono implementate delle classi di eccezione dell'errore.

Per esempio:

Si esamina quindi il parsing caso per caso; per esempio nel caso dei caratteri dei file, determinando subito la fine del file a seconda che manchino i singoli caratteri oppure gli errori di fine stringa a seconda che manchino i singoli caratteri; il formato di gestione definito è in effetti abbastanza robusto, perché gestisco ogni errore a seconda che appaiano.

Nel caso sopra si ha una situazione non ottimale, con una singola lista di chiamate catch all'interno dei *try*; problema grosso la ripetizione di codice realizzato più volte. I throw possono lanciare un errore di qualsiasi tipo; attenzione a non mettere i *throw* dentro i try.

Se il throw è collocata in un blocco try nel corpo della funzione, l'esecuzione passa subito al *catch*; se si trova un type match per l'eccezione, essa viene catturata e utilizzata; se non si trova, si passa all'elemento next all'interno del call stack. Si nota quindi come la pratica venga gestita in modalità topdown; se non si trova nulla anche nel main e *abort*, si lancia il segnale di terminate e quindi abort.

È possibile eventualmente rilanciare eccezioni dentro altri catch, addirittura.

Attenzione all'utilizzo delle risorse, le quali devono essere allocate imn una loro area per poi essere rilasciate in caso di eccezione; il pattern è questo, una volta finito l'utilizzo di una certa risorsa, la si rilascia e getisco eventuali eccezioni di apertura, usando la solita istruzione delete liberando quindi la memoria.

Match del tipo delle eccezioni (intendendo T come tipo ed E come eccezione):

- il tipo T è uguale al tipo E
- il tipo E è un sottotipo di T (gestione delle eccezioni in una gerarchia di tipi polimorf); valida comunque sia nel caso di pungtatore che riferimenti tra tipo e sottotipo nel modo descritto
- T di tipo void* ed E un tipo puntatore generico
- Non vengono applicate conversioni implicite

```
class E { public: virtual ~E() {} };
class E1: public E {};

void modify(vector<int>& v) {
    ...
    if(v.size()==0) throw new E();
    if(v.size()==1) throw new E1();
    ...
}

void G(vector<int>& v) {
    try{
    modify(v);
    }
    catch(E* p) {...}
    catch(E1* q) {...}
}
```

Attenzione che nel caso a fianco si ha un errore logico, quindi il compilatore non si chi chiamare.

Comportamenti da seguire:

Comportamenti tipici di una clausola catch sono i seguenti:

- · rilanciare un'eccezione
- convertire un tipo di eccezione in un altro, rimediando parzialmente e lanciando un'eccezione diversa
- cercare di ripristinare il funzionamento, in modo che il programma possa continuare dall'istruzione che segue l'ultima catch
- analizzare la situazione che ha causato l'errore, eliminarne eventualmente la causa e riprovare a chiamare la funzione che ha causato originariamente l'eccezione
- esaminare l'errore ed invocare std::terminate()

La specifica delle eccezioni esplicita è stata poi tolta da C++ 11; è stata poi tolta per vari motivi, tra cui il fatto che non gestiscono quelle a compiletime e si ha un overhead in tempo reale; anche nei template non viene utilizzata.

Parlando di Qt per esempio sappiamo che le eccezioni all'inizio non c'erano; tuttora nel modulo GUI di Qt non è disponibile, ma ovviamente in C++. Per la correttezza dei programmi non è il massimo usare eccezioni.

CAPITOLO 9 - "Libreria Qt"

Qt è una libreria per lo sviluppo di interfacce utente grafiche. E' usata per lo sviluppo di software ad ampissima diffusione quali Photoshop, Skype, VirtualBox e da multinazionali quali Google, HP, Samsung etc. Una componente utile è QT Designer, che genera molto codice automatico e per questo non è particolarmente consigliabile. Qt è formato completamente ad oggetti e la gestione dei singoli oggetti è dato da MOC (Meta Object Compiler), il quale gestisce tutti i segnali (parte fondamentale) agli slot rilevati da *Qmake*.

Esempio standard di applicazione grafica è la calcolatrice, GUI minimale con pulsanti ed etichettte intuitivi tali da offrire una minima funzionalità all'utente. Vari eventi sono il click, il muovere il puntatore del mouse, ecc. Tutto ciò deve essere gestito nel modello **Segnali/Slot** di Qt (intendendo per slot la funzione che viene attivata in una determinata circostanza).

9.1 Introduzione Qt

Qt include un insieme di classi che offrono dei tipi di dato alternativi a quelli del C++ standard, tra i quali: QChar, QString, Qvector<T>, QVector/terator, QList<T>, QLinkedList<T>, QSet<T>, QMap<Key,T>, QDir,QFile,QTextStream, QDate, QTime, QPoint etc

QObject è la classe alla base del modello ad oggetti di Qt, in cui esistono relazioni di parentela/fratellanza (quindi tipi e sottotipi).

Il meccanismo Signal/Slot utilizzato per la comunicazione tra gli oggetti delle classi Qt è la caratteristica che differerenzia Qt da altri framework per

lo sviluppo di GUI. Quando cambia lo stato di qualche componente di una GUI, detto **widget**, spesso si vuole che ciò provochi la notifica di tale cambiamento ad un altro widget. In generale si vuole che oggetti di qualsiasi tipo siano in grado di comunicare tra loro.

Un **Widget** emette un particolare segnale quando si verifica un corrispondente evento particolare nel widget stesso. Questi hanno molti segnali predefiniti ed è inoltre possibile definire widget sottotipo per aggiungere ulteriori segnali.

Tutte le classi che ereditano da QObject o dalle sue sottoclassi possono contenere segnali e slot.

- Uno **Slot** è una funzione che viene chiamata in risposta ad un particolare segnale emesso. I widget molto spesso hanno molti slot predefiniti ed è pratica comune definire widget sottotipo per aggiungere altri slot. Gli Slot possono essere utilizzati per ricevere segnali, ma sono anche dei metodi ordinari di una classe. Uno Slot non sa se ha dei segnali ad esso collegati.
- I Signal vengono emessi dagli oggetti quando essi cambiano stato in un modo che può essere di interesse per altri oggetti che intendono reagire a tale cambiamento di stato. L'oggetto non fa altro che comunicare il suo cambiamento di stato, anche se non sa se qualche altro oggetto sta ricevendo i suoi segnali. Ciò permette quindi di avere un netto ed efficace incapsulamento dell'informazione.
- Segnali e Slot sono sono debolmente accoppiati: un oggetto che emette un segnale non conosce ne si preoccupa degli slot che eventualmente riceveranno tale segnale. Il meccanismo di connessione tramite connect tra signal e slot assicura che se si collega un segnale ad uno slot, lo slot sarà chiamato con i parametri che caratterizzano il segnale al momento giusto.

Ciò assicura che le componenti Qt siano realmente indipendenti tra loro.

NB: E' possibile collegare un qualsiasi numero di segnali per un singolo slot, ed un segnale può essere collegato ad un qualsiasi numero di slot.

9.2 Hello World

```
#include <QApplication>
#include <QLabel>
#include <QPushButton>

int main(int argc, char* argv[]){
    QApplication app(argc, argv);
    QPushButton hello("Hello world!");
    hello.show();
    return QApplication::exec();
}
```

- ■II file header <QApplication> va sempre incluso, ogni programma Qt deve costruire un oggetto Qapplication, al cui costruttore sono passati gli argomenti argc e argv del metodo main del programma.
- ■II file header <QLabel> corrisponde al widget Qt usato dal programma e che permette di usare testo o un'immagine.


 "hello" è un widget di tipo Qlabel creato tramite una chiamata al costruttore QLabel(const QString t, QWidget* parent = 0, Qt::WindowFlags f = 0)

 La stringa "Hello World" è convertibile al tipo QString. Il widget "hello" non ha parent widget, lui stesso è una window con frame e title bar.
- ■L'invocazione hello.show() rende visibile un widget che altrimenti non sarebbe visibile di defaul.
- ■L'invocazione del metodo statico QApplication::exec() cede il controllo dal main a Qt.

9.3 Segnali e Slot

```
#include <QApplication>
#include <QFont>
#include <QPushButton>
#include <QWidget>

int main(int argc, char* argv[]){
    QApplication app(argc, argv);
    QWidget window;
    window.setWindowTitle("I'm a QWidget");
    window.resize(200,120);
    QPushButton quit("Quit", &window);
    quit.setFont(QFont("Times", 15, QFont::Bold));
    quit.setGeometry(10, 40, 180, 40);
    QObject::connect(&quit, SIGNAL(clicked()),&app, SLOT(quit()));
    window.show();
    return app.exec();
}
```



- <QWidget> è la classe base di tutti i widget. Una QWidget è un atomo di una GUI, esso riceve eventi dal sistema con cui interagisce (mouse, keyboard, touch screen etc) e rappresenta se stesso sullo schermo(la posizione iniziale è controllata dal sistema).
 Una QWidget è detenuta dal suo cosiddetto parent. (una QWidget senza parent viene detta independent window)
- ■L'invocazione di setWindowTitle() che è un public slot di QWidget permette di definire il titolo di "window" mentre resize() ridimensiona window.
- ■"quit" è un <QPushButton>, un widget con funzionalità di pulsante. Inoltre quit ha window come parent ⇒ quit è figlio di window.
 Un figlio è sempre mostrato nell'area del suo parent(per default alla posizione(0,0) top-left).
- ■quit.setFont() definisce le proprietà delle font del pulsante quit;
- ■quit.setGeometry(x,y,w,h) definisce (x,y) come coordinate del top-left corner di quit e (w,h) come dimensione base ed altezza di quit.
- ■L'invocazione connect() è un metodo statico di QObject (classe base di ogni widget) che stabilisce una connessione tra due QObject.

Ogni QObject e quindi ogni QWidget può avere dei Signal per spedire messaggi e degli Slot per riceverli.

⇒SIGNAL(clicked()) emesso da quit viene quindi connesso allo SLOT(quit()) di app.

In questo caso, grazie alla connect() otteniamo l'effetto che quando si clicca il pulsante "quit" ⇒ app termina.

■window.shot() invoca il metodo show() anche su tutti i figli di window.

La precedente QWidget può anche essere progettata come una classe definita dal programmatore che eredita QWidget nel seguente modo:

```
#ifndef WIDGET_H widget.h
#define WIDGET_H

#include <QWidget>

class MyWidget : public QWidget{
   public:
        MyWidget(QWidget *parent = 0);
};

#endif
```

```
#include "widget.h" widget.cpp
#include <QApplication>
#include <QFont>
#include <QPushButton>

MyWidget::MyWidget(QWidget *parent) : QWidget(parent){
    setWindowTitle("I'm a Widget");
    resize(200,120);
    QPushButton* quit = new QPushButton(tr("Quit"),this);
    quit->setFont(QFont("Times",15,QFont::Bold));
    quit->setGeometry(10,40,180,40);
    connect(quit, SIGNAL(clicked()),qApp, SLOT(quit()));
}
```

```
#include "widget.h"
#include <QApplication>

int main(int argc, char *argv[]){

QApplication app(argc, argv);
MyWidget widget;
widget.show();

return app.exec();
}
```

■ Qui definiamo un costruttore con argomento QWidget parent il cui valore di default 0 significa che è a top-level(senza parent).

9.4 Layout Manager

```
#ifndef WIDGET2_H
#define WIDGET2_H
#define WIDGET2_H

#include <QWidget>

class MyWidget2 : public QWidget{
   public:
      MyWidget2(QWidget *parent = 0);
};
#endif
```

```
#include "widget2.h"
                                        widget2.cpp
#include < QApplication>
#include <QFont>
#include <QPushButton>
#include <QLCDNumber>
#include <QSlider>
#include <QVBoxLayout>
MyWidget2::MyWidget2(QWidget *parent) : QWidget(parent){
  setWindowTitle("I'm a Widget");
  QPushButton* quit = new QPushButton(tr("Quit"));
  quit->setFont(QFont("Times", 18, QFont::Bold));
  QLCDNumber* lcd = new QLCDNumber(2);
  lcd->setSegmentStyle(QLCDNumber::Filled);
  lcd->setPalette(Qt::black);
  QSlider* slider = new QSlider(Qt::Horizontal);
  slider->setRange(0,99);
  slider->setValue(0);
  connect(quit, SIGNAL(clicked()), qApp, SLOT(quit()));
  connect(slider, SIGNAL(valueChanged(int)), lcd, SLOT(display(int)));
  QVBoxLayout* layout = new QVBoxLayout;
  layout->addWidget(quit);
  layout->addWidget(lcd);
  layout->addWidget(slider);
  setLayout(layout);
```





- ■<QLCDNumber> è un widget che mostra numeri, in questo caso 2 con un look-and-feel LCD;
- ■<QSlider> è un widget che permette di selezionare un valore intero tra un range di valori.
- Con la seconda connect il segnale valueChanged(int) del widget slider viene connesso allo slot display(int) del widget lcd in modo che quando slider emette un segnale valueChanged() quando cambia il suo valore allora lo slot display viene invocato.
- ■<QVBoxLayout> è un layout manager(LM) il quale gestisce la geometria dei figli di un widget anche in caso di ridimensionamento.

Un QLayout(supertipo di QVBoxLayout) non è sottotipo di QWidget e quindi un LM non ha mai un parent.

Con il metodo addWidget() vengono aggiunti dei widget al controllo di un LM;

Con il metodo setLayout(layout) viene installato layout come LM di this e rende layout figlio di this.

Tutti i widget sotto controllo di layout diventano figli di this.

9.5 Connessioni tra Segnali

```
#include "lcdrange.h"
#include <QLCDNumber>
#include <QSlider>
#include <QVBoxLayout>
LCDRange::LCDRange(QWidget* parent) : QWidget(parent){
  QLCDNumber* lcd = new QLCDNumber(2);
  lcd->setSegmentStyle(QLCDNumber::Filled);
  slider = new QSlider(Qt::Horizontal);
  slider->setRange(0,99);
  slider->setValue(0);
  connect(slider, SIGNAL(valueChanged(int)),
             lcd, SLOT(display(int)));
  connect(slider, SIGNAL(valueChanged(int)),
             this, SIGNAL(valueChanged(int)));
  QVBoxLayout* layout = new QVBoxLayout;
  layout->addWidget(lcd);
  layout->addWidget(slider);
  setLayout(layout);
int LCDRange::value() const{
  return slider->value();
void LCDRange::setValue(int value){
  slider->setValue(value);\
}
```

```
#ifndef LCDRANGE H
#define LCDRANGE_H
#include < QWidget>
class QSlider:
class LCDRange : public QWidget{
    Q_OBJECT
  public:
    LCDRange(QWidget* parent = 0);
    int value() const;
  public slots:
    void setValue(int value);
  signals: //implicitamente protected
    void valueChanged(int newValue);
  private:
    QSlider* slider;
};
#endif // LCDRANGE_H
```

```
#include "mywidget.h"
#include <QApplication>
int main(int argc, char *argv[]){
    QApplication app(argc, argv);
    MyWidget widget;
    widget.show();
    return app.exec();
}
```

Quit

Connessione tra Segnal

```
#include "mywidget.h"
#include "lcdrange.h"
#include <QApplication>
#include <QFont>
#include <QGridLayout>
#include < QPushButton>
#include < QWidget>
MyWidget::MyWidget(QWidget* parent) : QWidget(parent){
 QPushButton* quit = new QPushButton(tr("Quit"));
 quit->setFont(QFont("Times", 18, QFont::Bold));
 connect(quit, SIGNAL(clicked()), qApp, SLOT(quit()));
 QGridLayout* grid = new QGridLayout;
 LCDRange* previousRange = 0;
 for(int row = 0; row < 3; ++row){
   for(int column = 0; column < 3; ++column){</pre>
      LCDRange* lcdRange = new LCDRange;
      grid->addWidget(lcdRange, row, column);
      lcdRange->setPalette(Qt::black);
     if(previousRange)
             connect(IcdRange, SIGNAL(valueChanged(int)),
                          previousRange, SLOT(setValue(int)));
      previousRange = lcdRange;
 QVBoxLayout* vblayout = new QVBoxLayout;
 vblayout->addWidget(quit);
 vblayout->addLayout(grid);
 setLayout(vblayout);
```

```
#ifndef WIDGET_H
#define WIDGET_H

#include <QWidget>

class MyWidget : public QWidget{
 public:
    MyWidget(QWidget *parent = 0);
 };

#endif // WIDGET_H
```

- La macro Q_OBJECT deve essere inclusa in tutte le classi che definiscono dei segnali o delle slot;
- ■La classe LCDRange:
 - -include come public slot il metodo void setValue(int) che definisce il valore intero del QSlider slider;
 - -dichiara come signal(sempre implicitamente protected);
- Nel costruttore di LCDRange è inclusa la connect che permette di fare una connessione tra signal in modo che quando uno slider predefinito void valueChanged(int) viene anche emesso il signal valueChanged(int) dall'oggetto this di tipo LCDRange;
- ■Nel costruttore di MyWidget all'interno del for è inclusa una connect che permette di connettere il signal void valueChanged(int) di ogni LCDRange costruito con il public slot void setValue(int) del LCDRange costruito all'iterazione precedente. In questo modo siamo riusciti a creare una catena di segnali e slot tra i 9 LCDRange della GUI in modo tale che una variazione del valore di qualche LCDRange della griglia cambia il valore di tutti i LCDRange che lo precedono in griglia.

C++ 11 e altre considerazioni

In C++ 11, le eccezioni avvengono a runtime e non a compile time e non erano compatibili con i template.

Si ha l'inferenza di tipo, tramite la keyword <u>auto</u>, piuttosto che ricordarsi dei tipi molto lunghi da scrivere.

In questo modo si recupera dinamicamente il tipo dal ritorno dell'espressione come r-valore

(ad esempio: auto ci = vi.begin() su un vettore costante di tipo <int> deduce che si tratta di un iteratore e nel qual caso ad un intero costante.

Altra keyword utile è decltype, che determina staticamente il tipo di una espressione.

Esempio d'uso:

int x=3; decltype(x) y=4;

Per poter inizializzare contenitori di dimensione generale si possono utilizzare le parentesi graffe {}

Esempio d'uso l'array dinamico:

```
int *a = new int[3] \{1,2,0\};
```

Si tratta quindi niente altro che di una costruzione di copia di un array.

Si può fare anche nei contenitori STL nel seguente modo:

```
std::vector<string> vs = {"first", "second", "third"};
std::mao{i<string, string> singers = { {"federer", "3470123456"}, {"Roger", "3489875245"}}
```

Quali sono le operazioni con comportamento di default? 4, costruttore di default e di copia, distruttore ed assegnazione.

Con esse può esservi utile la keyword default, ad esempio:

Sto solo dicendo che uso una certa struttura nella sua versione di default senza altre informazioni.

Analogamente, ho anche la stessa cosa con un'altra keyword, chiamata *delete*. Essa serve a mantenere la funzionalità di alcuni oggetti, ma disabilitandoli all'esterno. Saranno ugualmente invocabili, ma li cancella a tutti gli effetti.

Una classe importante che non rende disponibili distruzione e costruzione di copia è typeinfo. Utilizziamo la stessa keyword in cui non permetto conversioni di alcun tipo (esempio utile di questo sono le eccezioni, dove ammetto solo un tipo esatto e non converto nulla).

```
static void fun(double) {}
template <class T> static void fun(T) = delete;
// NESSUNA CONVERSIONE A DOUBLE PERMESSA
```

Con l'uso della keyword detta, non permettiamo la compilazione regolarmente e risulta un errore come qui sotto:

```
int main() {
  int a=5; float f=3.1;
  OnlyDouble::fun(a); // ILLEGALE: use of deleted function with T=int
  OnlyDouble::fun(f); // ILLEGALE: use of deleted function with T=float
}
```

Parliamo della keyword *override*, che permette l'overloading non solo per funzioni già effettivamente definite ma anche per le funzione astratte (o virtuali pure). Essa si accompagna con la keyword *final*, presa da Java, dove ogni metodo è virtuale (con late binding, che risulta costoso). Java permette di dire che, ad un certo punto, non vi sono altri overriding di una particolare funzione, facendo quindi una sorta di binding statico dopo X binding dinamici.

Altro esempio utile sono i puntatori nulli (nullptr o 0, litterale di tipo int e invoca f(int), come sotto:

Altro esempio di uso sopra, dove stavolta viene chiamato un char.

Un costruttore nella sua lista di inizializzazione può invocare un altro costruttore della stessa classe, meccanismo noto come delegation e disponibile in alcuni linguaggi come Java. Questa cosa è definita come delegation, dove vengono definiti dei valori di default per la lista di inizializzazione della serie di valori che si hanno in quel momento. Esempio pratico: C(): C(0,0)

Interessanti anche degli oggetti a cui si fa compiere particolari azioni da oggetti che rappresentano delle funzioni, quindi che devono essere invocati con dei parametri e ritornare un tipo. Questo fa riferimento al paradigma di programmazione funzionale.

Ad esempio:

FunctorClass fun; fun(1,4,5);

È possibile fare questo con l'overloading di operator(), operatore chiamata di funzione, invocando un numero qualsiasi di parametri di qualsiasi tipo e ritornare un tipo qualunque. Al di là dell'esempio sotto, con questo overloading, si scrivono funzioni di alto livello.

Altro esempio:

```
class FunctorClass{
    private:
    int x;
    public:
    FunctorClass(int n): x(nO) {}
    int operator() (int y) const {return x+y;}
};

int main(){
    FunctorClass sommaCinque(5);
    cout << sommaCinque(6);
```

L'operazione di moltiplicazione per 2 viene quindi normalmente riutilizzato, come nel caso sotto. Il funtore si applica in tutti i tipi di contenitori. Ad ogni elemento applica op e memorizza il valore ritornato da ogni applicazione di op di contenitore che inizia da result. Ciò è equivalente all'utilizzo di un template e di relativi overload.

```
class MoltiplicaPer{
private:
int factor;
public:
MoltiplicaPer(int x): factor(x) {}
int operator() (int y) const {return factor*y;}
};
int main(){
  vector<int> v;
  v.push_back(1); v.push_back(2); v.push_back(3);
  cout << v(0) << '' << v(1) << '' << v(2) << endl;
  std::transform(v.begin(), v.end(), v.begin(), MoltiplicaPer(2));
  cout << v(0) << '' << v(1) << '' << v(2) << endl;
}</pre>
```

```
class UgualeA{
private:
int number;
public:
UgualeA(int n): number(x) {}
bool operator() (int y) const {return x==number;}
};

template <class Functor>
vector<int> find_matching(const vector<int>& v, Funcotr pred){
    vector<int> ret;
    for(vector<int>::const_iterator it = v.begin(); it<v.end; ++it)
    if(pred(*it)) ret.push_back(*it);
return ret;
}</pre>
```

Citavamo prima la funzione transform, che usa un contenitore in forma R/W, ma anche il template for_each, definito sempre da std::for_each, che utilizza iteratori al primo/ultimo elemento e funzione unaria (InputIterator first, InputIterator last, UnaryFunction f). Esse fanno parte di <algorithm>

Una lambda espressione è un funtore che prende un litterale, funtore definito *al volo*. Esso non è un tipo funtore. Per esempio: std::for_each(v.begin(), v.end(), [](int x) {cout << fattore*x << ""};

Il funtore richiede un intero e non ritorna nulla, quindi tipo void di ritorno. In poche parole risparmia a scrittura di un funtore. Esse sono definite come chisure (closures), che definisce le variabili da jusare in una certa lamda-espressione.

```
Risparmia ad esempio di scrivere, nel caso sopra: Functor f(2);
```

 $std::fpr_each(v.begin(),\,v.end(),\,f);\\$

Lambda deriva dal concetto di programmazione funzionale, ad esempio (lambda)xf(x), che astrae il concetto di parametro e funzione.

```
Altro esempio sono le funzioni anonime locali, ad esempio []->int {return 3*3;} (freccetta perché ci sta lista vuota di parametri) {}(int x, int y) [return x+y;}
```

Esempio d'uso: [x, &y]: variabili per scrittura/lettura (x) e altri in sola lettura (y)

Un piccolo appunto è this, che passo in sola lettura ed è solo per valore, perché parte del contesto di invocazione.

Shared pointers

Gestione automatica della creazione/distruzione di oggetti con reference counting (smart pointers).

Per rendere la memoria condivisa e usare il costruttore shared_ptr, si usa il metodo std::make_shared (è un equivalente al costruttore in effetti).

Come per i puntatori ordinari, è previsto l'obverloading dell'operatore "->" e si usa il metodo use count() per tener conto degli oggetti creati.

Sono previsti gli overloading degli operatori di assegnazione (sia nel caso di nullptr e nella conversione a shared_ptr; quando si crea garbage, con questi viene <u>automaticamente deallocato</u>).

Un esempio pratico:

shared ptr in bolletta

```
class bolletta {
public:
    // parte pubblica non cambia
private:
    class nodo { // definizione di nodo
        public:
        nodo();
        nodo(const telefonata&,const std::shared_ptr<nodo>&);
        telefonata info;
        std::shared_ptr<nodo> next; // smart ptr next
    }; // fine classe nodo
    std::shared_ptr<nodo> first; // smart ptr first
};
```

Gestione quindi di una lista concatenata con la classe bolletta, uno dei primi esempi. Si usano modifiche dei costruttori precedenti, costruendo nuovi nodi in maniera condivisa, come:



```
// Metodi di bolletta
// Le definizioni sono semplici
void bolletta::Aggiungi_Telefonata(const telefonata& t) {
   first = make_shared<nodo>(t,first);
}
bool bolletta::Vuota() const {
   return first == nullptr;
}
```