Riassunto della classe orario.



Costruttore standard





```
class orario {
public:
    orario(int,int); // solo costruttore ore-minuti
    ...
};
orario o; // Errore: manca un costruttore di default
```

Altri esempi.

Il costruttore di copia crea un nuovo oggetto copia1 in cui copia, campo dati per campo dati, l'oggetto adesso.

L'assegnazione assegna il valore di ogni campo dati dell'oggetto adesso al corrispondente campo dati dell'oggetto preesistente copia.

```
C(const C&)
C& operator=(const C&)
```

Costruttori come convertitori di tipo



costruttore

C(T)

conversione implicita

 $r \Rightarrow c$

```
orario s;
s = 8;
```

Con l'assegnazione s = 8; succede che:

- 1) viene invocato il costruttore **orario (int)** con parametro attuale 8 che crea un oggetto anonimo temporaneo della classe **orario**
- 2) l'oggetto temporaneo viene assegnato all'oggetto s
- 3) viene "deallocato" l'oggetto temporaneo

Argomenti di default nelle funzioni



```
void F(double x, int n = 3, string s); // ILLEGALE!

void G(double x, int n = 3, string s = "ciao"); // OK

G(3.2); // OK: G(3.2,3,"ciao");
G(); // NO
G(3,3); // OK: G(3,3,"ciao");
G(3,3,"pippo"); // OK: G(3,3,"pippo");
```

```
orario::orario(int o = 0, int m = 0, int s = 0)
{
  if (o < 0 || o > 23 || m < 0 || m > 59 ||
      s < o || s > 59) sec = 0;
  else sec = o * 3600 + m * 60 + s;
};
```

Costruttore a 0, 1, 2 e 3 parametri.

Agisce anche come convertitore di tipo da int a orario.

```
class orario {
public:
  // costruttore a tre parametri con argomenti di default
  orario(int =0,int =0,int =0);
               // selettore delle ore
 int Ore();
                      // selettore dei minuti
 int Minuti();
                        // selettore dei secondi
 int Secondi();
private:
 int sec;
};
// attenzione alla sintassi
orario::orario(int o, int m, int s) {
  if (o < 0 | | o > 23 | | m < 0 | | m > 59 | |
     s < 0 \mid | s > 59) sec = 0;
 else sec = o * 3600 + m * 60 + s;
int orario::Ore() { return sec / 3600; }
int orario::Minuti() { return (sec / 60) % 60; }
int orario::Secondi() { return sec % 60; }
```



Esempi

```
#include<iostream>
#include "orario.cpp"
using namespace std::cout; using namespace std::endl;
int main() {
 orario s;
 s = 6; // equivale a: s = orario(6,0,0);
 cout << s.Ore() << ':' << s.Minuti() << ':'
      << s.Secondi() << endl;
 orario t = 5+2*2; // equivale a: orario t = orario(5+2*2,0,0);
 cout << t.Ore() << ':' << t.Minuti() << ':'
      << t.Secondi() << endl;
 orario r(12,45); // equivale a: orario r(12,45,0);
 cout << r.Ore() << ':' << r.Minuti() << ':'
      << r.Secondi() << endl;
 orario a; // equivale a: orario a(0,0,0);
 cout << a.Ore() << ':' << a.Minuti() << ':'
      << a.Secondi() << endl;
 orario b(7); // equivale a: orario b(7,0,0);
 cout << b.Ore() << ':' << b.Minuti() << ':'
      << b.Secondi() << endl;
```

Operatori espliciti di conversione



In una classe C, operatore di conversione $C \Longrightarrow T$



Parola chiave explicit





Aggiungiamo a orario due nuovi metodi pubblici

```
class orario {
  public:
    ...
    orario UnOraPiuTardi();
    void AvanzaUnOra();
  private:
    ...
};
```



```
orario orario::UnOraPiuTardi() {
  orario aux;
  aux.sec = (sec + 3600) % 86400;
  return aux;
};
```

```
void orario::AvanzaUnOra() {
   sec = (sec + 3600) % 86400;
};
```

Metodi e oggetti di invocazione costanti



