2024 操作系统 Lab1 串讲

2024 操作系统助教组

操作系统的启动

常规的启动流程涉及 bootloader 对软硬件的初始化,十分复杂。

但 MOS 运行的环境是 QEMU 模拟器。 QEMU 支持直接加载 ELF 格式的内核,因此我们只需要把内核编译成正确的 ELF 可执行文件就可以启动了。

使用 QEMU 时,我们在命令中设置-kernel 选项以加载指定的内核 ELF 文件。

```
$ qemu-system-mipsel \
    -m 64 \
    -nographic \
    -M malta \
    -no-reboot \
    -kernel hello_world.elf
```

MOS 内核文件组织

■ init 目录:内核初始化相关代码

■ include 目录:存放系统头文件

■ lib 目录:存放一些常用的库函数,包括 vprintfmt

■ kern 目录:存放内核的主体代码

■ tests 目录:存放测试程序

■ tools 目录:存放一些实用工具,包括 readelf 该目录下的 C 程序使用原生工具链构建(而非交叉编译),在宿主环境(而非 QEMU)下运行

■ target 目录:存放编译的产物

■ Makefile:用于编译 MOS 内核的 Makefile 文件


项目 make 选项一览

- make:编译产生完整的内核 ELF 文件,不包含任何测试。可以选择在 init/init.c 中的 mips_init 函数或其他位置,编写自己的测试代码。
- make test lab=<x>_<y> : 装载 lab<x> 的第 y 个测试用例,编译出相应的内核 ELF。随后可以使用 make run 查看运行结果是否符合预期。

示例: make test lab=1_2 && make run

- make run:使用 QEMU 模拟器运行内核。
- make dbg : 使用 QEMU 模拟器以调试模式运行内核,并进入 GDB 调试界面。
- make objdump : 将项目中的目标文件反汇编。内核的反汇编结果将输出到 target/mos.objdump 中。
- make clean : 清空编译时构建的文件,以待重新编译。

MIPS 内存布局 —— 寻找内核的正确位置



MIPS 内存布局 —— 寻找内核的正确位置

虚拟地址空间的划分

- kuseg : **用户态下唯一可用**的地址空间(内核态下也可用),需要使用 MMU 中的 **TLB** 完成虚拟地址到物理地址的转换。存取都会经过 cache。
- kseg0:内核态下的可用地址,MMU将最高位清零就得到物理地址用于访存。也就是说,这段虚拟地址被 **连续地映射到物理地址**的低512MB空间。存取都会**经过 cache**。
- kseg1:内核态下的可用地址,高三位清零得到物理地址用于访存。同样连续地映射到物理地址的低 512MB 空间。但是对这段地址的存取**不经过cache**,通常在这段地址上使用 MMIO 技术来访问外设。
- kseg2:内核态下的物理地址,**需要MMU中的 TLB** 将虚拟地址转换为物理地址。对这段地址的存取都会经过 cache。

TLE 需要操作系统进行配置管理,因而在载入内核时不能选用需要通过 TLE 的 kuseg 和 kseg2。而不经过 cache 的 kseg1 通常用于访问外设。因此我们**将内核放置在** kseg0,其他的区域会在后续实验中用到。

需要注意,kuseg、kseg0、kseg1以及kseg2位于**不同的虚拟地址空间**,但是都映射到**同一个物理地址空间**。不同只在于**映射方式**和**访问权限**。

MIPS 内存布局 —— 寻找内核的正确位置

内核的布局

```
+-----Physical Memory Max
0
Ω
0
                   Exception Entry
0
0
0
0
Ω
```

我们为异常处理预留一块空间,将内核镜像的.text、.data、.bss 这些节安置在 0x80020000。同时,由于栈是从高地址向低地址生长的,因此我们为栈预留一块空间,将栈的基地址设置为 0x80400000。

Linker Script —— 控制加载地址

Section 的加载

将内核加载到想要的内存地址依赖于 Linker Script。在链接过程中,目标文件被看成 section 的集合,并使用节头表(section header table)来描述各个 section 的组织。换言之, section 记录了链接过程中的必要信息。其中最为重要的三个 section 为.text 、.data 、.bss

■ .text : 保存可执行文件的操作指令

■ .data : 保存已初始化的全局变量和静态变量

■ .bss : 保存未初始化的全局变量和静态变量


```
#include <stdio.h>
     char msg[]="Hello World!\n";
     int count;
                    . bss
 5
 6
     int main()
 8
          printf("%X\n",msg);
                                     . text
          printf("%X\n",&count);
 9
          printf("%X\n",main);
11
12
          return 0;
13
```

Linker Script —— 控制加载地址


Linker Script 的语法

- .表示定位计数器,规定当前的位置。通过设定 .的地址即可设置接下来的 section 的起始地址。比如第三行的 . 就规定了接下来的 .text 需要加载到 0×10000 地址处。
- * 是一个通配符,表示匹配所有目标文件中相应的节。例如 .bss:{*(.bss)} 表示将所有输入文件中的 .bss 节 (右边的 .bss) 都放到输出的 .bss 节 (左边的 .bss) 中。
- 在 Linker Script 中可以通过 ENTRY(symbol) 来设置程序入口。


Linker Script —— 控制加载地址



链接脚本指导各个段在内存中的加载位置



ELF 文件的结构



- ELF 文件头:包含程序的基本信息,以及节头表和段头表相对文件的偏移位置。
- 段头表(程序头表):包含程序中各个段的信息。段的信息需要在**运行时装载**。
- 节头表:包含程序中各个节的信息。节的信息需要在程序**编译链接时使用**。
- 段头表 (程序头表) 的表项:记录该段数据在文件中的大小、载入内存的位置等,用于指导程序加载。
- 节头表的表项:记录了该节程序的文件内偏移、节地址等信息,主要是链接器在链接的时候需要使用。

ELF 文件头

```
typedef struct {
   // 存放魔数以及其他信息,用于验证ELF文件的有效性
   unsigned char e_ident[EI_NIDENT]; /* Magic number and other info */
   // 程序头表所在处与此文件头的偏移
   Elf32_Off e_phoff; /* Program header table file offset */
   // 节头表所在处与此文件头的偏移
   Elf32_Off e_shoff; /* Section header table file offset */
   . . .
   // 程序头表表项大小
   Elf32_Half e_phentsize; /* Program header table entry size */
   // 程序头表表项数
   Elf32_Half e_phnum; /* Program header table entry count */
   // 节头表表项大小
   Elf32_Half e_shentsize; /* Section header table entry size */
   // 节头表表项数
   Elf32_Half e_shnum; /* Section header table entry count */
 Elf32_Ehdr;
```

节头表表项

```
typedef struct {
    Elf32_Word sh_name; // 节的名称
    Elf32_Word sh_type; // 节的类型
    Elf32_Word sh_flags; // 节的标志位
    Elf32_Addr sh_addr; // 节的地址(指导链接过程)
    Elf32_Off sh_offset; // 节的文件内偏移
    Elf32_Word sh_size; // 节的大小(以字节计算)
    Elf32_Word sh_link; // 节头表索引链接
    Elf32_Word sh_info; // 额外信息
    Elf32_Word sh_addralign; // 地址对齐
    Elf32_Word sh_entsize; // 此节头表表项的大小
} Elf32_Shdr;
```

遍历 Section Header

- 1. 读取 ELF 文件内容到 binary 数组 (类型为 void *)。
- 2. 从文件头 (ELF Header) 获取节头表的入口偏移 (e_shoff),节头表的表项个数 (e_shnum)。
- 3. 由于节头表表项是连续地在文件中存储的,因此 binary + e_shoff 是第一个节头表表项 , binary + e_shoff + sizeof(Elf32_Shdr) * i 是第 i 个表项 , binary + e_shoff + sizeof(Elf32_Shdr) * (e_shnum 1) 是最后一个表项。
- 4. 通过节头表表项可以得到节地址 (sh_addr) ,节大小 (sh_size) 等信息。

readelf.c

```
int readelf(const void *binary, size_t size) {
    Elf32_Ehdr *ehdr = (Elf32_Ehdr *)binary;
    ...
}
```

疑问:传入的 binary 是 void * 类型的指针,为什么可以把一个 void * 强制转换为 ELF32_Ehdr * ?

- 类型只是对某个地址里的内存数据进行的解释,只要符合类型的**大小**和**对齐要求**,一个地址中的数据既可以被看作 char,也可以被看作 int。
- ELF 格式规定了文件起始处含有有效的 ELF 头数据,因此我们就可以把 ELF 数据首部看作一个 Elf32_Ehdr 结构体,强制转换之后的指针也就是合法的。
- 指针的算术行为也与其目标类型的大小相关,如 (Elf32_Shdr *)p + 1 表示的地址与 (void *)p + sizeof(Elf32_Shdr) 相同。

从零开始搭建MOS

_start 函数

_start 函数的主要任务是设置硬件和软件环境,然后跳转至 MOS 的初始化函数 (mips_init)。

```
.text
EXPORT(_start)
.set at
.set_reorder
   // omit...
   /* disable interrupts */
   mtc0
          zero, CPO_STATUS
   /* hint: you can refer to the memory layout in include/mmu.h */
   /* set up the kernel stack */
   /* Exercise 1.3: Your code here. (1/2) */
   /* jump to mips_init */
   /* Exercise 1.3: Your code here. (2/2) */
```

内核栈空间的地址可以在 include/mmu.h 中看到,请注意栈的增长方向。

C语言中的变长参数

```
void printk(const char *fmt, ...) {
    va_list ap;
    va_start(ap, fmt);
    vprintfmt(outputk, NULL, fmt, ap);
    va_end(ap);
}
```

- 当函数参数列表末尾有省略号时,该函数即有变长的参数表。由于需要定位变长参数表的起始位置,函数需要含有至少一个固定参数,且变长参数必须在参数表的末尾。
- stdarg.h 头文件中为处理变长参数表定义了一组宏和变量类型如下:
 - 1. va_list , 定义变长参数表的变量类型, 代码中的 ap 就是 va_list 类型的;
 - 2. va_start(va_list ap, lastarg) ,用于初始化变长参数表的宏;
 - 3. va_arg(va_list ap, 类型) , 用于取变长参数表**下一个参数**的宏;
 - 4. va_end(va_list ap) ,结束使用变长参数表的宏。

C语言中的变长参数

■ 通过 MIPS 汇编我们可以了解到,参数是在栈上放置的,具体的实现依赖平台的规定。如果按照右边参数先入栈的顺序,那么按照下面的例子:

- 栈顶

- 从栈顶到栈底参数的顺序依次是 fmt 、 a 、 b 、 c 。由于变长参数占用的空间是不确定的,因此其必须跟在最后一个参数后面,以便用最后一个参数的位置去定位变长参数的位置。
- 首先,以 fmt 位置加上 sizeof(int) (同时考虑对齐) 就得到 a 的位置,然后再加上 sizeof(int) 就得到 b 的位置,依次类推又得到 c 的位置。

C语言中的变长参数

- b 对应格式化字符串中的 %c ,之所以其位置要加上 sizeof(int) 而不是 sizeof(char) ,是因为由于 C 语言中的**整数提升**,即使变量 b 本身是 char 类型,作为实参传入时也会被隐式转换为 int 。
- 由于类型提升的存在,C语言中的数值类型在作为右值使用(如参与算术运算、作为实参传递等)时往往都会发生提升,因此在使用 char 和 float 等类型时需要注意。具体细节可以阅读 C 参考手册中的 隐式转换。
- 可见,变长参数是通过栈空间实现的。由于需要确定后续参数的地址,所以每次取参数都需要标明类型, 如下所示:

```
if (long_flag) {
    //下一个参数类型是 long int
    num = va_arg(ap, long int);
} else {
    //下一个参数类型是 int
    num = va_arg(ap, int);
}
```

vprintfmt 函数

```
void vprintfmt(fmt_callback_t out, void *data, const char *fmt, va_list ap) {
   ...
}
```

- vprintfmt 是一个公共链接库函数,用于解析格式化字符串,通过调用**回调函数** out 完成输出。这样,实现了解析逻辑和输出逻辑的解耦,使程序更加可维护;同时 printk 等上层函数可传入不同的回调函数实现**不同的输出行为**(比如输出到文件)。
- data 参数是回调函数 out 需要的额外上下文信息,需要被 vprintfmt 按原样传入 out ,可以是**输出的** 目标内存地址等。

可以类比面向对象语言中的设计,将 out 视为"继承自接口的方法实现", data 则类似方法中的 this 指针。

解析格式化字符串

- 格式: %[flags][width][length]<specifier>
- vprintfmt 中定义了一些解析格式化字符串时需要用到的变量:

```
int width; // 标记输出宽度
int long_flag; // 标记是否为 long 型
int neg_flag; // 标记是否为负数
int ladjust; // 标记是否左对齐
char padc; // 填充多余位置所用的字符
```

■ vprintfmt 函数的主体是一个循环。这个循环中,主要有两个逻辑部分,第一部分:找到格式符 % ,并分析输出格式;第二部分,根据格式符分析结果进行输出。

■ 我们在使用 printf 输出信息时,%ld、%-b 等等会按相应输出格式被替换为变长参数的值,这些就是格式符。在解析 fmt 字符串时,如果遇到了不需要转换为变量的字符,就直接输出。但如果遇到了以 % 开头的格式符,就要按规则解析并输出。常见的规则有是要左对齐还是右对齐,是否为 long 型,是否有输出宽度要求等。

实验正确结果

■ 基础测试

使用 make && make run 构建并运行内核:

```
init.c: mips_init() is called
```

■ 进阶测试

■ 使用 make test lab=1_2 && make run ,加载测试点 1_2 进行自动测试:

课下习题提示

■ Exercise1.1 完成 readelf.c

查看指导书中关于 ELF 格式的部分,重点关注 Elf32_Ehdr 结构体的 e_shoff 和 e_shnum 字段

■ Exercise1.2 填写 kernel.lds 中空缺的部分

查看 include/mmu.h 中的内存布局图

■ Exercise1.3 完成 init/start.S

栈指针 sp 的位置可参考 include/mmu.h , 注意栈空间从高地址向低地址增长

- Exercise1.4 完成 vprintfmt() 函数
 - 1. 格式化字符串的处理规则可以参见指导书附录
 - 2. 在 Exercise 1.4 第 8 个空处,对 %d 的处理可以参考对 %b 、 %o 、 %u 、 %x 的处理来实现