


Cisco IOS

Aide-mémoire des commandes



Rappels : Modes d'exploitation



Mode d'exécution utilisateur >

- Point d'entrée du CLI → Pouvoir restreints
- N'autorise aucune commande modifiant la config
- Commandes de visualisation
- Pas de mdp par défaut (conseillé d'en ajouter un)

Mode d'exécution privilégié

- Accédé par « **enable** » et quitté par « **disable** »
- Accès aux informations détaillées
- Commandes de configuration/gestion du périphérique
- Pas de mdp par défaut (vivement conseillé d'en ajouter un)


Mode de configuration globale (config)#

- Commandes de config globale
- Accédé par « **configure terminal** »

Autres modes de configuration (config-...)#

- a. Mode Interface** : configurer l'une des interfaces réseau (Fa0/0, ...)
- b. Mode Ligne** : configurer les lignes physiques ou virtuelles (console, VTY, ...)
- c. Mode Routeur** : configurer les paramètres de l'un des protocoles de routage
- Pour quitter un mode de configuration, taper « **end** » ou « **exit** »

Rappels : Syntaxe de commande



Bases et sécurité

- **hostname** *<hostname>*
- **enable secret** *<password>*
- **service password-encryption**
- **security passwords min-length** *<length>*
- **banner motd** *#<message>#*
- **login block-for** *<time_in_second>* **attempts**
<nbr_of_attempts> **within** *<time_in_second>*
- **copy running-config startup-config**
- **(clock set** *<hh:mm:ss>* { *<day>* *<month>* | *<month>* *<day>* } *<year>*)

Sécuriser les lignes

- **line { vty 0 15 | console 0 }**
 - **password** *<password>*
 - **login**
 - **exec-timeout** *<time_in_minutes>* (0 = no limit)
 - **(logging synchronous)**

→ Les lignes vty peuvent être encore mieux sécurisées en configurant le SSH

Configurer les interfaces

- **interface** *<interface>* (vlan 1, fa0/1, gi 0/0, ...)
 - **description** *<description>*
 - **ip address** *<ip>* *<mask>*
 - **ipv6 address** *<ipv6>/<prefix>*
 - **ipv6 address** *<ipv6>* **link-local**
 - **(ipv6 enable)**
 - **no shutdown**

→ **show ip interface brief** permet de vérifier la configuration effectuée

Config switch

➤ **ip default-gateway** *<ip>*

→ Les configurations de base doivent aussi être exécutées !

Config routeur

- **ipv6 unicast-routing** (active l'ipv6 sur un routeur)
 - **ip route** *<network_address> <mask> <next_hop_ip>*
 - **ipv6 route** *<network_address>/<prefix>
<next_hop_ipv6>*
- Une adresse réseau 0.0.0.0 avec un masque 0.0.0.0 (ou ::/0 pour l'ipv6) permet de configurer une route par défaut
- **/!\ Penser au chemin retour !**
- Les configurations de base doivent aussi être exécutées !

SSH

- **ip domain-name** *<domain_name>*
- **crypto key generate rsa general-keys modulus** *<size>*
- **username** *<username>* **password** *<password>*
- **line vty 0 15**
 - **transport input ssh**
 - **login local**
- (ip ssh version 2)

→ /!\ Une adresse IP et une passerelle par défaut doivent être configurées et le ping doit passer jusqu'à la machine

→ **ssh -l** *<username>* *<ip>* pour accéder en ssh

- **ping**
- **traceroute**
- **reload** (rétablis la startup-config dans la ram)
- **no** (avant une commande: annule la configuration)
- **show**

→ **Ctrl+Maj+6** : permet d'arrêter l'action en cours

→ Cisco IOS peut aussi aider, penser à faire un **Tab** ou ?

NETWORKING MAGIC

MAGIC EVERYWHERE

Synthèse réalisée
par **loka**

Si tu souhaites
me remercier :

- Faire un don
sur [Ko-fi](#)
- Tu peux aussi
m'offrir un
verre 🥂

Bonne chance 🙌