
# Documentazione Progetto Reti di telecomunicazione GNS3 - Rete con VLAN

Nome e cognome: Federico Mantoni, Matricola:0001091295



## Collegamenti:

- Switch CISCO
  - Ethernet0/0 collegata a PC1
  - Ethernet0/1 collegata a PC2
  - Ethernet0/2 collegata a PC3
  - Ethernet0/3 collegata a PC4
  - Ethernet1/0 collegata a Router CISCO

Il progetto vuole implementare una rete di 2 LAN divise in 2 VLAN con configurazione del routing inter-VLAN per far sì che siano in grado di comunicare tra loro. L'implementazione usa una sola interfaccia fisica divisa in più sottointerfacce virtuali per una soluzione più efficiente e scalabile. Per il riconoscimento della VLAN a cui appartiene il mittente di una trama Ethernet viene usato il protocollo IEEE 802.1Q, attraverso l'aggiunta di un tag all'intestazione Ethernet

Nell'immagine sono specificati tutti i vari indirizzi, netmask e vlan che rispecchiano la configurazione di cui riporto i comandi usati qua sotto

## Comandi utilizzati

## Configurazione Switch

```
IOU1(config)#vlan 10
     IOU1(config)#vlan 20
     IOU1(config)#int Ethernet0/0
     IOU1(config)#switchport mode access
     IOU1(config)#switchport access vlan 10
     IOU1(config)#int Ethernet0/1
     IOU1(config-if)#switchport mode access
     IOU1(config-if)#switchport access vlan 10
     IOU1(config)#int Ethernet0/2
     IOU1(config-if)#switchport mode access
10
11
     IOU1(config-if)#switchport access vlan 20
12
     IOU1(config)#int Ethernet0/3
     IOU1(config-if)#switchport mode access
13
     IOU1(config-if)#switchport access vlan 20
     IOU1(config)#int Ethernet1/0
15
     IOU1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
     IOU1(config-if)#switchport mode trunk
```

#### Descrizione:

- 1-2: creo e attivo le VLAN numero 10 e 20
- 4: Specifico che la porta 0/0 è di tipo access, sarà associata ad una sola VLAN, e in questo caso ad un host
- 5: Associo la porta 0/0 alla VLAN 10
- 6-7-8: Faccio lo stesso per la porta 0/1
- Da 9 a 14: associo ad altre 2 porte (0/2 e 0/3) la vlan 20
- 16: Specifico che per determinare la VLAN a cui appartengono i frame Ethernet che arriveranno nell'interfaccia 1/0 userò come metodo tagging 802.1Q
- 17: Specifico che la porta è di tipo trunk: sarà associata a più VLAN, destinata in questo caso ad un router

## Configurazione Router

```
Router(config)#int GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#no shut
Router(config)#int GigabitEthernet0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
Router(config)#int GigabitEthernet0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
```

- 1-2: Attivo l'interfaccia 0/0 del router
- Da 3 a 8: Suddivido l'interfaccia 0/0 in 2 interfacce virtuali (o sub-interfaces). Specifico anche nel router la tecnologia usata per l'inter-vlan routing (802.1Q)
- 4-7: Associo alla sub-interfaces la corrispettiva VLAN
- 5-8: Associo alle sub-interfaces un indirizzo IP, in questo caso uso il numero più grande della stessa network della VLAN a cui è associata

## Configurazione PC

```
1 PC1> ip 192.168.10.1/24 192.168.10.254
2 PC2> ip 192.168.10.2/24 192.168.10.254
3 PC3> ip 192.168.20.1/24 192.168.20.254
4 PC4> ip 192.168.20.2/24 192.168.20.254
```

PC1 e PC2 sono gli host appartenenti alla VLAN 10, gli associo come default gateway l'indirizzo dell'interfaccia router 0/0.10. Speculare per PC 3 e PC 4

## Configurazione

Si mostra la corretta configurazione dello switch e del router

#### Switch

IOU1#show vlan brief						
VLAN	Name	Status	Ports			
1	default	active	Et2/1,	Et1/2, Et2/2, Et3/2,	Et2/3,	
2	VLAN0002	active				
3	VLAN0003	active				
10	VLAN0010	active	Et0/0,	Et0/1		
20	VLAN0020	active	Et0/2,	Et0/3		

```
IOU1#show interfaces Ethernet1/0 switchport
Name: Et1/0
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
```

Si può vedere che le VLAN sono correttamente associate alle porte e che il collegamento trunk col router è configurato nella VLAN default con protocollo 802.1Q

## Router

```
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
192.168.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
192.168.20.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
```

```
Router#show ip int br
Interface
                          IP-Address
                                          OK? Method Status
                                                                          Protocol
GigabitEthernet0/0
                          unassigned
                                         YES NVRAM up
                                                                          up
GigabitEthernet0/0.10
                          192.168.10.254 YES NVRAM
                                                    up
                                                                          up
GigabitEthernet0/0.20
                          192.168.20.254 YES NVRAM
                                                                          up
                                                    up
GigabitEthernet0/1
                          unassigned
                                         YES NVRAM
                                                    administratively down down
GigabitEthernet0/2
                          unassigned
                                         YES NVRAM
                                                    administratively down down
GigabitEthernet0/3
                          unassigned
                                         YES NVRAM
                                                    administratively down down
```

Possiamo vedere che le interfacce sono attive e correttamente configurate.


## Cattura pacchetti

Verranno mostrate le catture di Wireshark di ping tra diversi PC. Non è stato possibile riuscire a catturare tutto insieme il traffico di GNS3 vm ma solo dei singoli collegamenti. Nel titolo della finestra Wireshark è specificato il collegamento catturato. Per mostrare il corretto funzionamento, si eseguirà la cattura di

1. Ping da PC1 a PC3 Inter-VLAN VLAN1 -> VLAN2

```
PC1> ping 192.168.20.1

84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=15.386 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.401 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.013 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=0.800 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.321 ms
```



### 2. Ping da PC4 a PC2 Inter-VLAN VLAN2 -> VLAN1

```
PC4> ping 192.168.10.2


84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.005 ms

84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.889 ms


84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.509 ms

84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.784 ms


84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.890 ms
```



#### 3. Ping fra PC1 e PC2 Intra-VLAN



Si verifica anche che in caso di gateway non funzionante le 2 VLAN non possono comunicare



## Infatti PC1 prova a fare consegna diretta ma l'ARP request broadcast non arriva ai PC della VLAN 20

