### PRÁCTICA: NAT Y DHCP CON IOS.

# Configurando DHCP en R1GX

- **1.** Parte de la topología de la práctica anterior. Conecta las redes de cada maqueta a la red del aula como te indique el profesor.
- Configurar el Router R1GX como servidor DHCP:

```
Router#conf t
Router(config) #service dhcp
Router(config) #ip dhcp pool R1GX
Router(dhcp-config) #network 192.168.11.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config) #default-router 192.168.11.1
Router(dhcp-config) #dns-server 150.214.163.13
```

Probar la conectividad y el buen funcionamiento de DHCP. Utiliza el comando **ipconfig** /all en los PCs, ¿quién es el servidor DHCP?.

El servidor dhcp es el propio router 192.168.11.1

### C:\>ipconfig /all

### FastEthernet0 Connection:(default port)

### C:\>ping 192.168.11.1

### Pinging 192.168.11.1 with 32 bytes of data:

```
Reply from 192.168.11.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.11.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

1. Para ver si el servicio está bien configurado disponemos de los siguientes comandos:

#### Prácticas IRC

Router#show ip dhcp conflict Router#show ip dhcp binding Router#show ip dhcp server statistics

Router#show ip dhcp conflict

IP address Detection method Detection time VRF

Este comando no devuelve nada, porque no hay ningún conflicto con respecto al dhcp.

Router#show ip dhcp binding
IP address Client-ID/ Lease expiration Type
Hardware address
192.168.11.2 00D0.FF86.EBE3 -- Automatic
192.168.11.3 000A.4177.7A28 -- Automatic
192.168.11.4 00D0.D345.0A14 -- Automatic
192.168.11.5 0010.11C0.A1D5 -- Automatic
192.168.11.6 0001.43C0.932B -- Automatic
192.168.11.7 0040.0BD8.6E63 -- Automatic
192.168.11.8 00E0.A350.6E72 -- Automatic
192.168.11.9 0060.4750.0AEB -- Automatic
192.168.11.10 00E0.8F09.8392 -- Automatic
192.168.11.11 0001.43CE.B93B -- Automatic

Este comando devuelve los dispositivos los cuales han sido vinculados mediante dhcp.

## Configurando DHCP RELAY en R1GX y DHCP en Trajano:

Ahora, vamos a configurar TRAJANO como el único servidor DHCP y el resto de routers como agentes DHCP relays.

Para ello, desactiva DHCP en R1GX. A continuación, configúralo para que reenvíe las peticiones DHCP a TRAJANO (10.0.0.10): Con el comando **ip helper-address** habilitamos el envío de los broadcasts (DHCP request), como paquetes unicast, al servidor indicado.

Para desactivar el dhcp utilizaremos el comando: Router(config)#no ip dhcp pool R1GX

Router(config)#int g0/1
Router(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut

Router(config)#SERVICE DHCP Router(config)#interface g0/0 Router(config-if)#ip helper-address 10.0.0.10 Router(config-if)#no shut

En TRAJANO debes crear el conjunto de direcciones DHCP remotas para cada LAN:

TRAJANO#conf t
TRAJANO(config)#ip dhcp pool redg1x
TRAJANO(dhcp-config)#network 192.168.11.0 255.255.255.0
TRAJANO(dhcp-config)#default-router 192.168.11.1
TRAJANO(dhcp-config)#dns-server 150.214.163.13

Cae y levanta las interfaces los PCs para que soliciten una nueva dirección IP. Comprueba que todo funciona correctamente. Utiliza el comando ipconfig /all en los PCs, ¿quién es el servidor DHCP ahora?.

Comenta como funciona DHCP en ambos casos.

#### C:\>ipconfig /all

### FastEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix..:

Link-local IPv6 Address....... FE80::2D0:FFFF:FE86:EBE3

IPv6 Address....: ::

192,168,11,1

DHCP Servers...... 10.0.0.10

DHCPv6 IAID.....

DNS Servers....: ::

150.214.163.13

#### C:\>ping 10.0.0.10

#### Pinging 10.0.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=254

#### Ping statistics for 10.0.0.10:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

### El servidor DHCP es ahora 10.0.0.10

# Configurando NATP en Trajano:

### TRAJANO#conf t

TRAJANO(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255

TRAJANO(config)#access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.255.255

TRAJANO(config)#ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload

TRAJANO(config)#interface g0/0

TRAJANO(config-if)#ip nat inside

TRAJANO(config-if)#exit

TRAJANO(config)#interface g0/1

TRAJANO(config-if)#ip nat outside

TRAJANO(config-if)#end

- 1. Probar el funcionamiento de NATP:
  - a. Ayúdate de la herramienta de simulación.
  - b. Envía un ping desde tu red interna hacia fuera.
  - c. Comenta qué está ocurriendo.


# C:\>ping 150.214.163.13


# Pinging 150.214.163.13 with 32 bytes of data:

Reply from 150.214.163.13: bytes=32 time<1ms TTL=126 Reply from 150.214.163.13: bytes=32 time<1ms TTL=126 Reply from 150.214.163.13: bytes=32 time<1ms TTL=126 Reply from 150.214.163.13: bytes=32 time<1ms TTL=126

# Ping statistics for 150.214.163.13:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms





# Prácticas IRC

Event List		
Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	
	0.001	PC1G1
	0.002	Switch1
	0.003	R1G1
	0.004	Switch-aula
	0.005	TRAJANO
	0.006	Switch0
	0.007	HTTP
	0.008	Switch0
	0.009	TRAJANO
	0.010	Switch-aula
	0.011	R1G1
(9)	0.012	Switch1

El ICMP llega hasta Trajano, va a la ISP y de ahí al Servidor PT HTTP que es el destino del ping, por último vuelve de nuevo al PC1G1. A la red del router wireless no se puede acceder ya que es privada.