## **Datenkommunikation**

Transportschicht Grundlagen

Wintersemester 2011/2012

### Einordnung


1	Grundlagen von Rechnernetzen, Teil 1
2	Grundlagen von Rechnernetzen, Teil 2
3	Transportzugriff
4	Transportschicht, Grundlagen
5	Transportschicht, TCP (1)
6	Transportschicht, TCP (2) und UDP
7	Vermittlungsschicht, Grundlagen
8	Vermittlungsschicht, Internet
9	Vermittlungsschicht, Routing
10	Vermittlungsschicht, Steuerprotokolle und IPv6
11	Anwendungsschicht, Fallstudien
12	Mobile IP und TCP

#### Überblick


#### 1. Einführung in grundlegende Aspekte

- 2. Transportorientierte Dienste
  - Überblick und Grundlagen
  - Protokollfunktionen der Transportschicht
  - Verbindungsmanagement
    - Aufbau
    - Abbau
  - Zuverlässiger Datentransfer
    - Quittierung
    - Übertragungswiederholung
    - Flusskontrolle
    - Staukontrolle


#### ISO/OSI-Referenzmodell



### TCP/IP-Referenzmodell



#### TCP/IP-Referenzmodell, Schichten und Gateways




#### Allgemeine Protokollmechanismen

#### Fehlerbehandlung


- Reihenfolgegarantie, Sequenznummern
- Quittierung
- Zeitüberwachung
- Fehlerkennung und -korrektur
- Längenanpassung
- Assemblierung und Deassemblierung
- Systemleistungsanpassung
  - Flusssteuerung
  - Überlaststeuerung
- Übertragungsleistungsanpassung

. . .

#### TCP/IP-Protokollfamilie



### TCP/IP-Referenzmodell, Protokollkapselung



PDU = Protocol Data Unit

#### Überblick


#### 1. Einführung in grundlegende Aspekte

#### 2. Transportorientierte Dienste

- Überblick und Grundlagen
- Protokollfunktionen der Transportschicht
- Verbindungsmanagement
  - Aufbau
  - Abbau
- Zuverlässiger Datentransfer
  - Quittierung
  - Übertragungswiederholung
  - Flusskontrolle
  - Staukontrolle

#### Dienste der Transportschicht

Logischer Ende-zu-Ende-Transport



### Verbindungen

- Man unterscheidet
  - verbindungsorientierte Transportdienste
  - verbindungslose Transportdienste

#### Verbindungsorientierte Transportdienste

- Eine Verbindung wird etabliert
- Gemeinsamer Kontext wird aufgebaut
- Geprägt von traditionellen Kommunikationsdiensten wie Telefonieren
- Hohe Zuverlässigkeit
- Fehlerfreie und reihenfolgerichtige Auslieferung der Daten beim Empfänger
- Verbindungsorientierte Protokolle sind komplexer
  - Warum?
- Wann braucht man Verbindungen?

#### Verbindungslose Transportdienste

- Verlust von Datenpaketen wird nicht bemerkt
- Verfälschung des Nutzdatenteils ist nicht unbedingt nachvollziehbar
- Reihenfolgezerstörung ist möglich
- Kein Zusammenhang bei aufeinanderfolgenden Dienstaufrufen
- T-PDUs enthalten die Adressinformation von Sender und Empfänger

#### Protokollfunktionen in Transportprotokollen

- Verbindungsmanagement und Adressierung
- Zuverlässiger Datentransfer
- Flusskontrolle
- Staukontrolle
- Multiplexierung (Multiplexing) und Demultiplexing
- Fragmentierung und Defragmentierung


#### Überblick

- 1. Einführung
- 2. Transportorientierte Dienste
  - Überblick und Grundlagen
  - Protokollfunktionen der Transportschicht
  - Verbindungsmanagement
    - Aufbau
    - Abbau
  - Zuverlässiger Datentransfer
    - Quittierung
    - Übertragungswiederholung
    - Flusskontrolle
    - Staukontrolle

#### Verbindungsmanagement und Adressierung

- Kommunizierende Anwendungsprozesse m
  üssen sich kennen
  - Schicht 4: Transportadresse
  - T-SAP (Transport Service Access Point)
- Eine Transport-Instanz unterstützt in der Regel mehrere T-SAPs
- Transportadressen sind oft kryptisch, daher symbolische Adressen notwendig
  - Directory Service (Naming Service)

# Verbindungsmanagement und Adressierung T-SAP



T-SAP = Transport Service Access Point

N-SAP = Network Service Access Point


#### Verbindungsaufbau

- Einrichten von Connection End Points (CEP)
  - Kontextaufbau auf beiden Seiten
- Zwei-Wege-Handshake-Protokolle
- Drei-Wege-Handshake-Protokolle
- Vorsicht **Duplikate**!
  - Diverse Fehlerszenarien möglich
  - Mechanismus der Folgenummern kombiniert mit einer maximalen Paketlebensdauer
  - Folgennummern sind einfache Zähler

### Verbindungsaufbau, Drei-Wege-Handshake

#### Normaler Protokollverlauf


 Instanz A und B suchen eigene Folgenummern x und y (seq) aus



Seq = Folgenummer T-Instanz = Transportinstanz

### Verbindungsaufbau, Drei-Wege-Handshake


## Altes CR-Duplikat taucht auf



Seq = Folgenummer T-Instanz = Transportinstanz

#### Verbindungsaufbau, Drei-Wege-Handshake

## Duplikat von Connect-Request und Duplikat von ACK tauchen plötzlich auf




Seq = Folgenummer T-Instanz = Transportinstanz

#### Verbindungsabbau

- Anforderung:
  - Beim Verbindungsabbau dürfen keine Nachrichten verloren gehen
- Datenverlust kann vorkommen, wenn
  - eine Seite einen Verbindungsabbau initiiert,
  - die andere aber vor Erhalt der Disconnect-Request-PDU noch eine Nachricht sendet
  - Diese Nachricht ist verloren (Datenverlust)
- Anspruchsvolles Verbindungsabbau-Protokoll notwendig:
  - Dreiwege-Handshake-Mechanismus wird auch hier genutzt
  - Beide Seiten bauen ihre "Senderichtung" ab

#### Verbindungsabbau und das Zwei-Armeen-Problem


- Die Armee der Weißröcke lagert in einem Tal
- Auf beiden Anhöhen lagert ein Teil der Armee der Blauröcke
- Die Blauröcke können nur gemeinsam gewinnen und müssen ihren Angriff synchronisieren
- Unzuverlässiger Kommunikationskanal: Boten, die zu Fuß durch das Tal rennen müssen




#### Verbindungsabbau, Timerüberwachung

- Kein Protokoll ist absolut zuverlässig
- Es wird immer eine Seite geben, die unsicher ist, ob die letzte Nachricht angekommen ist
- Übertragen auf den Verbindungsabbau:
  - Beim Dreiwege-Handshake kann **immer** ein Disconnect-Request oder **eine Bestätigung verloren gehen**
- Praktische Lösung: Timerüberwachung mit begrenzter Anzahl an Nachrichtenwiederholungen
- Nicht unfehlbar, aber doch ganz zufriedenstellend


# Timerüberwachung beim Verbindungsabbau Szenario "Normaler Ablauf"




# Timerüberwachung beim Verbindungsabbau Szenario "Timer läuft ab"



### Timerüberwachung beim Verbindungsabbau Szenario "Disconnect-Response geht verloren"



### Timerüberwachung beim Verbindungsabbau Szenario "Zwei Disconnect-PDUs gehen verloren"



#### Überblick

#### 1. Einführung

- 2. Transportorientierte Dienste
  - Überblick und Grundlagen
  - Protokollfunktionen der Transportschicht
  - Verbindungsmanagement
    - Aufbau
    - Abbau
  - Zuverlässiger Datentransfer
    - Quittierung
    - Übertragungswiederholung
    - Flusskontrolle
    - Staukontrolle


#### Zuverlässiger Datentransfer

- Was heißt hier zuverlässige Datenübertragung?
  - Garantierte Ausführung ? → Nein!
  - Transaktionssicherheit → Nein!
  - Sicherstellen der Übertragung durch Quittierung und Übertragungswiederholung → **Ja!**
- Quittierungsvarianten
  - Positiv selektiv
  - Positiv kumulativ
  - Negativ selektiv
  - Kombination der Verfahren möglich
- Varianten der Übertragungswiederholung
  - Selektiv
  - Go-back-N

# Zuverlässiger Datentransfer Quittierungsvarianten

## Positiv selektives Quittierungsverfahren


- Stop-and-Go (Stop-an-Wait): Eine Quittung pro gesendeter Nachricht
- Hoher Zusatzverkehr (viele ACK-PDUs)



# Zuverlässiger Datentransfer Quittierungsvarianten

### Positiv kumulatives Quittierungsverfahren


- Eine Quittung für mehrere Nachrichten
- Reduzierung der Netzlast
- Nachteil: Verspätete Information an den Sender über Datenverlust



# Zuverlässiger Datentransfer Quittierungsvarianten

### Negativ selektives Quittierungsverfahren

- Weitere Reduzierung der Netzlast
- Problem: Verlust von Quittungen und dessen Behandlung



#### Überblick

- 1. Einführung
- 2. Transportorientierte Dienste
  - Überblick und Grundlagen
  - Protokollfunktionen der Transportschicht
  - Verbindungsmanagement
    - Aufbau
    - Abbau
  - Zuverlässiger Datentransfer
    - Quittierung
    - Übertragungswiederholung
    - Flusskontrolle
    - Staukontrolle

# Zuverlässiger Datentransfer Übertragungswiederholung

#### Generell:

- Sender muss Nachrichten über einen gewissen Zeitraum zur Übertragungswiederholung bereithalten
- Man nennt diese Art von Protokollen auch ARQ-Protokolle
  - Automatic Repeat reQuest, = Automatische Wiederholungsanfrage


#### selektiv

- Nur die negativ quittierten Nachrichten werden wiederholt
- Empfänger puffert die nachfolgenden Nachrichten, bis die fehlende Nachricht da ist
- Reguläre Übertragung kann während der Wiederholung fortgesetzt werden
- Nachteil: Große Pufferkapazität beim Empfänger

# Zuverlässiger Datentransfer Übertragungswiederholung

#### Go-Back-N

- Übertragungswiederholung der fehlerhaften Nachricht sowie aller nachfolgenden
- Die reguläre Übertragung wird unterbrochen
- Vorteil: Geringe Speicherkapazität beim Empfänger. Warum?



#### Überblick


- 1. Einführung
- 2. Transportorientierte Dienste
  - Überblick und Grundlagen
  - Protokollfunktionen der Transportschicht
  - Verbindungsmanagement
    - Aufbau
    - Abbau
  - Zuverlässiger Datentransfer
    - Quittierung
    - Übertragungswiederholung
    - Flusskontrolle
    - Staukontrolle

#### Flusskontrolle

- Steuerung des Datenflusses
- Vermeidet Überlastung des Empfängers
- Traditionelle Verfahren sind:
  - Stop-and-Go (Stop-and-Wait)
    - Einfachstes Verfahren
    - Kopplung von Fluss- und Fehlerkontrolle
    - Nächste Nachricht wird erst nach der Quittierung gesendet
  - Fensterbasierte Flusskontrolle
    - Empfänger vergibt sog. Sendekredit, also eine max. Menge an Nachrichten oder Bytes, die unquittiert an ihn gesendet werden dürfen
    - Empfänger kann den Sendekredit durch positive Quittungen erhöhen
    - Vorteil: Kontinuierlicher Datenfluss und höherer Durchsatz als bei Stop-and-Go möglich

#### Flusskontrolle

- Sliding-Window-Protokoll: Vier Intervalle
- Bestätigung (ACK) führt zum Weiterrücken des Zeigers base und des Fensters



Quelle: Kurose

#### Überblick

- 1. Einführung
- 2. Transportorientierte Dienste
  - Überblick und Grundlagen
  - Protokollfunktionen der Transportschicht
  - Verbindungsmanagement
    - Aufbau
    - Abbau
  - Zuverlässiger Datentransfer
    - Quittierung
    - Übertragungswiederholung
    - Flusskontrolle
    - Staukontrolle

### Staukontrolle (Überlastkontrolle, Congestion Control)

- Nicht mit Flusskontrolle verwechseln
- Durch Staukontrolle sollen Verstopfungen bzw. Überlastungen im Netz vermieden werden
- Staukontrolle in der Transportschicht durch Endezu-Ende-Steuerung zwischen Endsystemen
- Staukontrolle ist ein Mechanismus mit netzglobalen Auswirkungen
- Beispiel später: Slow-Start-Verfahren bei TCP

#### Rückblick

- 1. Einführung
- 2. Transportorientierte Dienste
  - Überblick und Grundlagen
  - Protokollfunktionen der Transportschicht
  - Verbindungsmanagement
    - Aufbau
    - Abbau
  - Zuverlässiger Datentransfer
    - Quittierung
    - Übertragungswiederholung
    - Flusskontrolle
    - Staukontrolle