Datenkommunikation

Transportschicht TCP (2) und Vergleich mit UDP

Wintersemester 2011/2012

Einordnung

1	Grundlagen von Rechnernetzen, Teil 1
2	Grundlagen von Rechnernetzen, Teil 2
3	Transportzugriff
4	Transportschicht, Grundlagen
5	Transportschicht, TCP (1)
6	Transportschicht, TCP (2) und UDP
7	Vermittlungsschicht, Grundlagen
8	Vermittlungsschicht, Internet
9	Vermittlungsschicht, Routing
10	Vermittlungsschicht, Steuerprotokolle und IPv6
11	Anwendungsschicht, Fallstudien
12	Mobile IP und TCP

Überblick


1. TCP (Transmission Control Protocol)

- Sliding-Window-Mechanismus
- Optimierungen: Algorithmen von Nagle und Clark, Silly Window Syndrom
- Staukontrolle
- TCP-Timer
- TCP-Zustandsautomat

2. UDP (User Data Protocol)

- Einordnung und Aufgaben des Protokolls
- Der UDP-Header
- Datenübertragung


Wiederholung: TCP/IP-Referenzmodell



Sliding Window Mechanismus

- Der Sliding Window Mechanismus erlaubt die Übertragung von mehreren TCP-Sequenzen, bevor ein ACKnowlegde eintrifft
- Bei TCP funktioniert Sliding Window auf Basis von Octets (Bytes)
- Die Octets (Bytes) eines Streams sind sequenziell nummeriert
- Flusskontrolle wird über das durch den Empfänger veranlasste Ausbremsen der Übertragung erreicht

TCP-Header (PCI, Protocol Control Information)




Sliding Window Mechanismus


Mandl/Bakomenko/Weiß

 Die TCP-Instanzen reservieren beim Verbindungsaufbau Puffer für abgehende und ankommende Daten

Empfänger informiert den Sender über den Füllstand




Fenstertechnik, Sliding-Window-Mechanismus



Vgl.Tanenbaum


Nachrichtenfluss: Kleine Übung




ACK=1, SEQ-Nr=2022, ACK-Nr=4012

Nachrichtenfluss: Lösung


Ports vernachlässigt



Nachrichtenfluss: Noch eine Übung



Nachrichtenfluss: Lösung



Überblick

1. TCP (Transmission Control Protocol)

- Sliding-Window-Mechanismus
- Optimierungen: Algorithmen von Nagle und Clark, Silly Window Syndrom
- Staukontrolle
- TCP-Timer
- TCP-Zustandsautomat

2. UDP (User Data Protocol)

- Einordnung und Aufgaben des Protokolls
- Der UDP-Header
- Datenübertragung

Algorithmus von Nagle

- Optimierung des Sendeverhaltens
 - Nagle versuchte aus Optimierungsgründen zu verhindern, dass immer kleine Nachrichten gesendet werden
 - Lösungsansatz: Zuerst wird nur 1 Byte gesendet, dann gesammelt und danach erst wieder ein größeres Segment gesendet
 - Kritik: Schlecht bei X-Windows oder bei telnet oder bei ssh. Warum?
 - Daher: Ausschaltbar über Socket-Option (NO_DELAY)
 - Spezifikation siehe RFC 1122

Silly-Window-Syndrom und Algorithmus von Clark

Optimierung des Bestätigungsverhaltens

- Problem: Silly Window Syndrom


Clarks Lösung

 Verhindert, dass Sende-Instanz ständig kleine Segmente sendet, da Empfängerprozess sehr langsam ausliest

 Verzögerung der ACK-PDU oder ⁴ Senden von ACK-PDU mit WIN=0 *)

 Nagle und Clark ergänzen sich in einer TCP-Implementierung

*) Hinweis: Verzögerung bis Empfänger eine halbe Segmentgröße gelesen hat oder der Sendepuffer halb leer ist



Vgl. Tanenbaum

Überblick

1. TCP (Transmission Control Protocol)

- Sliding-Window-Mechanismus
- Optimierungen: Algorithmen von Nagle und Clark, Silly Window Syndrom
- Staukontrolle
- TCP-Timer
- TCP-Zustandsautomat

2. UDP (User Data Protocol)

- Einordnung und Aufgaben des Protokolls
- Der UDP-Header
- Datenübertragung

- 1986 gab es im Internet massive Stausituationen
- Seit 1989 ist Staukontrolle ein wichtiger Bestandteil von TCP
 - J. Nagle: Congestion Control in IP/TCP Internetworks, in RFC 896, 1984
- IP reagiert nicht auf Überlastsituationen
- Paketverlust wird von TCP als Auswirkung einer
 Stausituation im Netz interpretiert
- Annahme: Netze sind prinzipiell stabil, ein fehlendes
 ACK nach dem Senden einer Nachricht wird als
 Stau im Netz betrachtet

- TCP tastet sich an die maximale Datenübertragungsrate einer Verbindung heran
 - Dies ist die Größe des Überlastfensters
- Das verwendete Verfahren ist das reaktive Slow-Start-Verfahren (RFC 1122)
- Es baut auf dem Erkennen von Datenverlusten auf
- Die Übertragungsrate wird bei diesem Verfahren im Überlastfall vom Sender massiv gedrosselt, die Datenmengen werden kontrolliert
- TCP-Implementierungen müssen das Slow-Start-Verfahren unterstützen


- Es gibt verschiedene Varianten des Slow-Start-Algorithmus
- Quittungen dienen als Taktgeber für den Sender
- Neben dem Empfangsfenster wird ein neues Fenster eingeführt: das Staukontrollfenster (bzw. Überlastungsfenster)
- Es gilt:

Sendekredit für eine TCP-Verbindung = min {Überlastungsfenster, Empfangsfenster}

Zwei Phasen:

- Slow-Start-Phase
- Probing-Phase

- Erste TCP-Segmentlänge im Beispiel 1 KB (ausgehandelt)
- 1. Schwellwert bei 32 KB
- Timeout bei Segmentlänge von 40 KB
- Schwellwert wird dann auf 20 KB gesetzt



Slow-Start-Phase:

- Sender und Empfänger einigen sich auf eine erste sendbare TCP-Segmentlänge (z.B. 1024 Bytes)
- Sender sendet Segment dieser Länge
- Jeweils Verdoppelung der Anzahl an Segmenten bei erfolgreicher Übertragung (exponentielle Steigerung)
- Ein Schwellenwert (Threshold) wird ermittelt
- Bei Erreichen des Schwellwerts geht es in die Probing-Phase über

→ Gar nicht so langsam!

Die Probing-Phase:

- Bei jeder empfangenen Quittung wird die Größe des TCP-Segments erhöht, aber langsamer
- Berechnung des Staukontrollfensters (= Überlastungsfenster):
 - Neues Überlastungsfenster += 1 Segment
 - Weiterhin gilt:
 Sendekredit = min {Überlastungsfenster, Empfangsfenster}
- Es tritt kein Problem auf
 - Überlastfenster steigt bis zum Empfangsfenster und bleibt dann konstant
 - Bei Änderung des Empfangsfensters wird Überlastfenster angepasst

ACK wird nicht empfangen

- Man geht davon aus, dass ein weiterer Sender hinzugekommen ist
- Mit diesem neuen Sender muss man die Pfadkapazität teilen
- Der Schwellwert wird um die Hälfte der aktuellen Segmentanzahl reduziert
- Die Segmentanzahl wird wieder auf das Minimum heruntergesetzt
- Die Timerlänge ist entscheidend!
 - Zu lang: Evtl. Leistungsverlust
 - Zu kurz: Erhöhte Last durch erneutes Senden
 - Dynamische Berechnung anhand der Umlaufzeit eines Segments (vgl. Zitterbart)

Fast Recovery nach RFC 2581 (siehe auch implizites NAK)

- Ergänzendes Verfahren zur Staukontrolle: Fast-Recovery-Algorithmus
- Empfang von 4 Quittierungen (drei ACK-Duplikate) für eine TCP-PDU veranlasst sofortige Sendewiederholung
- Die Sendeleistung wird entsprechend angepasst
- Der Schwellwert wird auf die Hälfte des aktuellen Staukontrollfensters reduziert
- Da nur von einem Paketverlust und nicht von einem Stau im Netzwerk ausgegangen wird, wird das Staukontrollfenster auf einen Wert über dem Schwellwert eingestellt

Überblick

1. TCP (Transmission Control Protocol)

- Sliding-Window-Mechanismus
- Optimierungen: Algorithmen von Nagle und Clark, Silly Window Syndrom
- Staukontrolle
- TCP-Timer
- TCP-Zustandsautomat

2. UDP (User Data Protocol)

- Einordnung und Aufgaben des Protokolls
- Der UDP-Header
- Datenübertragung

TCP-Timer

TCP verwendet einige Timer:

Retransmission Timer

- Zur Überwachung der TCP-Segmente nach Karn-Algorithmus
- Wenn Timer abläuft, wird er verdoppelt und das Segment erneut gesendet (Wiederholung)


Keepalive Timer

- Partner wird versucht zu erreichen
- Gelingt es, bleibt Verbindung bestehen

- Timed Wait Timer

- Timer für Verbindungsabbau
- Läuft über doppelte max. Paketlaufzeit (Default: 120 s)
- Stellt sicher, dass alle gesendeten Pakete nach einem Disconnect-Request noch ankommen

TCP-Timer



Überblick

1. TCP (Transmission Control Protocol)


- Sliding-Window-Mechanismus
- Optimierungen: Algorithmen von Nagle und Clark, Silly Window Syndrom
- Staukontrolle
- TCP-Timer
- TCP-Zustandsautomat
- 2. UDP (User Data Protocol)
 - Einordnung und Aufgaben des Protokolls
 - Der UDP-Header
 - Datenübertragung

Exkurs: Endliche Zustandsautomaten (1)

- Finite State Machine (FSM)
 - Deterministischer endlicher Automat mit Ausgabe (siehe Mealy-Automat)
 - Verwendet man gerne zur groben Beschreibung des Verhaltens von Protokollinstanzen
 - Ein endlicher Zustandsautomat lässt sich als Quintupel
 S, I, O, T, s_o > beschreiben:
 - S endliche, nicht leere Menge von Zuständen
 - I endliche, nicht leere Menge von **Eingaben**
 - O endliche, nicht leere Menge von Ausgaben
 - $T \subseteq S \times (I \cup \{\tau\}) \times O \times S$ eine **Zustandsüberführungs**-funktion
 - $-\tau$ bezeichnet eine leere Eingabe
 - $s_o \in S Initialzustand$ des Automaten

Exkurs: Endliche Zustandsautomaten (2)

- Eine Transition (Zustandsübergang) t ∈ T ist definiert durch das Quadrupel <s, i, o, s'> wobei
 - $s \in S$ der aktuelle Zustand,
 - $i \in I$ eine Eingabe,
 - o ∈ O eine zugehörige Ausgabe und
 - s' ∈ S der Folgezustand ist
- Grafische Darstellung eines Zustandsübergangs




Exkurs: Endliche Zustandsautomaten (3)


- Nachteil von FSM: Keine weiteren Zustandsinformationen z.B. in Variable modellierbar
- Daher in der Praxis oft Nutzung erweiterter endlicher
 Automaten (EFSM) für die Detailspezifikation, um
 Zustandskontexte noch besser zu beschreiben → nutzt weitere
 Variable neben Zustandsvariable

 Modellierung z.B. in der Sprache SDL (Spezification and Description Language)

Beispiel:



Zustandsautomat




Je ein Zustandsautomat pro Transportverbindung wird in jeder beteiligten TCP-Instanz verwaltet

Zustandsautomat

Zustand	Beschreibung
CLOSED	Keine Verbindung aktiv oder anstehend
LISTEN	Der Server wartet auf eine ankommende Verbindung
SYN_RCVD	Ankunft einer Verbindungsanfrage und Warten auf Bestätigung
SYN_SENT	Die Anwendung hat begonnen, eine Verbindung zu öffnen
ESTABLISHED	Zustand der normalen Datenübertragung
FIN_WAIT_1	Die Anwendung möchte die Übertragung beenden, Close-Aufruf wurde bereits abgesetzt
FIN_WAIT_2	Die andere Seite ist einverstanden, die Verbindung abzubauen, Bestätigung (ACK) gesendet
TIME_WAIT	Warten, bis keine Segmente mehr kommen
CLOSING	Beide Seiten haben versucht, gleichzeitig zu beenden
CLOSE_WAIT	Die Gegenseite hat den Abbau eingeleitet, warten auf Close- Aufruf der lokalen Anwendung
LAST_ACK	Warten, bis letzte Bestätigung (ACK) für Verbindungsabbau angekommen ist

TCP als FSM

- Ein TCP-Zustandsautomat lässt sich als Quintupel
 S, I, O, T, s_o > beschreiben:
 - S = {CLOSED, LISTEN, SYN_RCVD, ...}
 - I = {connect, send, close, SYN, ACK, FIN, ...}
 - O = {SYN, ACK, FIN, ...}
 - $s_0 = CLOSED \in S$
- Hinweis: Wir beschreiben im Weiteren nur die Transitionen des Verbindungsauf- und abbaus
- Beispiel einer Transition:




Finite-State-Machine-Modell (1)


fette Linie: normaler Pfad des Clients

fette gestrichelte Linie: normaler Pfad des Servers

feine Linie: ungewöhnliche Ereignisse




Finite-State-Machine-Modell (2)




- Es gibt vier Möglichkeiten, die Verbindung abzubauen. Welche?
- 1) Close Aktiv 2) Close passiv 3) Beide gleichzeitig (FIN WAIT1 → CLOSING → TIME WAIT → CLOSED) 4) Selten: Close auf passiver Seite bei FIN schon da


Finite-State-Machine-Modell, TCP-Client (vereinfacht)



Finite-State-Machine-Modell, TCP-Server (vereinfacht)




Verbindungsaufbau



c_isn = Initial Sequence Number des Clients (Instanz 1)
s_isn = Initial Sequence Number des Servers (Instanz 2)

Verbindungsabbau

- Client baut die Verbindung ab (auch Server kann es)
- Alle Segmente mit Folgenummer < i bzw. j sind noch zu verarbeiten



Zustände im TCP-Zustandsautomat: ESTABLISHED, FIN WAIT-1, FIN WAIT-2, TIMED WAIT, CLOSE, CLOSE WAIT, LAST ACK

Übung

- Wozu dienen folgende Stati des TCP-Zustandsautomaten:
 - SYN_RECVD
 - SYN_SENT
 - TIME_WAIT
 - CLOSE_WAIT
- Betrachten Sie mit dem Kommando netstat die Zustände diverser TCP-Verbindungen, die auf Ihrem Rechner laufen
 - Web-Browser
 - Chat-Anwendung
 - ____

Überblick

1. TCP (Transmission Control Protocol)

- Sliding-Window-Mechanismus
- Optimierungen: Algorithmen von Nagle und Clark, Silly Window Syndrom
- Staukontrolle
- TCP-Timer
- TCP-Zustandsautomat

2. UDP (User Data Protocol)

- Einordnung und Aufgaben des Protokolls
- Der UDP-Header
- Datenübertragung


Einordnung und Aufgaben

- Unzuverlässiges, verbindungsloses Transportprotokoll
 - Keine Empfangsbestätigung für Pakete
 - UDP-Nachrichten können ohne Kontrolle verloren gehen
 - Eingehende Pakete werden nicht in einer Reihenfolge sortiert
 - Maßnahmen zur Erhöhung der Zuverlässigkeit müssen im Anwendungsprotokoll ergriffen werden, z.B.
 - ACK und Warten mit Timeout
 - Wiederholtes Senden bei fehlendem ACK
- Vorteile von UDP gegenüber TCP
 - Bessere Leistung möglich, aber nur, wenn TCP nicht nachgebaut werden muss
 - Multicast- und Broadcast wird unterstützt


Einordnung und Aufgaben

- Bei UDP ist keine explizite Verbindungsaufbau-Phase erforderlich und entsprechend auch kein Verbindungsabbau
- Userprozess erzeugt ein UDP-Socket und kann Nachrichten senden und empfangen
- Nachrichten werden bei UDP als **Datagramme** bezeichnet
- In den Datagrammen wird die T-SAP-Adresse des Senders und des Empfängers gesendet (UDP-Ports)

TCP-Header (PCI, Protocol Control Information)



UDP-Header (PCI)




UDP-Header

- UDP-Ziel-Portnummer: Nummer des empfangenden Ports
- UDP-Quell-Portnummer: Nummer des sendenden Ports
- Länge: Größe des UDP-Segments inkl. Header in Byte
- Prüfsumme (optional): Prüft das Gesamtsegment (Daten + Header) einschließlich eines Pseudoheaders
- Daten: Nettodaten der Nachricht

Pseudoheader (1)

- Die Prüfsumme ist die einzige Möglichkeit, die intakte Übertragung beim Empfänger zu verifizieren
- Vor dem Berechnen der Prüfsumme wird ein Pseudoheader ergänzt
- Das Segment wird auf eine durch 16 Bit teilbare Größe aufgefüllt (gerade Anzahl an Bytes)
- Berechnung auch wie bei TCP über Addition von 16-Bit-Worten und Bildung des Einerkompliments der Summe



Pseudoheader (2)

- Der Empfänger muss bei Empfang einer UDP-Nachricht folgendes unternehmen:
 - die IP-Adressen aus dem ankommenden IP-Paket lesen
 - Der Pseudoheader muss zusammengebaut werden
 - Die Prüfsumme muss ebenfalls berechnet werden
 - Die mit gesendete Prüfsumme mit der berechneten vergleichen
- Wenn die beiden Prüfsummen identisch sind, dann muss das Datagramm seinen Zielrechner und auch den richtigen UDP-Port erreicht haben
 - Ziel des Pseudoheaders ist es somit, beim Empfänger herauszufinden, ob das Paket den richtigen Empfänger gefunden hat

Einige well-known UDP-Portnummern

UDP- Portnummer	Protokoll, Service
53	DNS – Domain Name Service
520	RIP – Routing Information Protocol
161	SNMP – Simple Network Management Protocol
69	TFTP – Trivial File Transfer Protocol

Begrenzte Nachrichtenlänge bei UDP

- Die Länge eines UDP-Segments ist minimal 8 Byte und maximal $2^{16} 1 = 65.535$ Byte
- Nettodatenlänge = $2^{16} 1 8 = 65.527$ Byte
- Darüber hinaus ist es sinnvoll, die UDP-Segmente nicht länger als in der möglichen IP-Paketlänge zu versenden, da sonst fragmentiert werden muss

Rückblick

1. TCP (Transmission Control Protocol)

- Sliding-Window-Mechanismus
- Optimierungen: Algorithmen von Nagle und Clark, Silly Window Syndrom
- Staukontrolle
- TCP-Timer
- TCP-Zustandsautomat

2. UDP (User Data Protocol)

- Einordnung und Aufgaben des Protokolls
- Der UDP-Header
- Datenübertragung